# गृहोपयोगी विज्ञान

[ गृह-विज्ञान : इंटरिमिडियेट (कला) के लिए ]

#### लेखिका

# डॉ० (श्रीमती) गौरी गांगुली

पी० एच-डी० (डविलन), एफ० आर० एम० एस० (लंदन), एफ० आर० इ० एस० (लंदन), एफ० जेड०, एफ० ए० जेड०, एफ० आई० ए० एस० जेड०, एफ० इ० एस० आई० रीडर, स्नातकोत्तर प्राणि-विज्ञान-विभाग, पटना विश्वविद्यालय

पुनरीक्षक प्रो० महेन्द्रनारायसा वर्मा



# बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना

# 🔘 विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, १९७८

विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथ-निर्माण-योजना के अंतर्गत भारत-सरकार (शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय) के शत-प्रतिशत अनुदान से विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित।

प्रकाशित ग्रंथ-सख्या: १६१

प्रथम संस्करण ' अक्तूबर '७८ २००० (दो हजार) प्रतियाँ

मूल्य : रु० २४.०० (पचीस रुपए)

प्रकाशक:

बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी सम्मेलन-भवन, पटना-५०००३

मुद्रक रांकर प्रेस दरियापुर गोला, पटना-८०००३

# (सप्रेम ६८) हा०रवि एकाश श्रीमहोत्री **प्रस्तविना**नकात्म १८ दि दन

शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति संकृत्य के अनुपालन के रूप में विश्वविद्याल्यों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भिक्षा के दियाष्ट्रम से शिक्षा के लिए पार्य सामग्री सुलम कराने के उद्देश्य से निर्मित कार के कि पित्र कार के कि पित्र कार की योजना परिचालित की है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे है। यह कार्य भारत-सरकार विभिन्न राज्य-सरकारों के माध्यम से तथा अन्नत केन्द्रीय अभिकरण द्वारा करा रही है। हिंदीभाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन के लिए भारत-सरकार के शत-प्रतिन्नत अनुदान से राज्य-सरकार द्वारा स्वायत्त शासी निकायों की स्थापना हुई है। विहार में इस योजना का कार्यान्वयन विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है।

योजना के अतर्गत प्रकाश्य ग्रंथों में भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत मानक पारिभापिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक सस्थाओं में समान पारिभापिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

प्रस्तुत ग्रंथ गृहोपयोगी विज्ञान डॉ॰ (श्रीमती) गौरी गांगुली की मौलिक कृति है, जो भारत-सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंद्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंथो के प्रकाशन-सवधी इस प्रयास का ब सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा।

gapama simo

पटना, अक्तूबर, १९७८ अध्यक्ष विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

प्रस्तुत ग्रंथ की लेखिका डॉ॰ (श्रीमती) गौरी गांगुली, एक अनुभवी अध्यापिका है। अपने अध्यापन जीवन के लम्बे अनुभवों के आधार पर इन्होने कई पुस्तके लिखी हैं। प्रस्तुत ग्रंथ उन्हीं मे से एक है।

प्रंथ, पटना तथा कई अन्य विश्वविद्यालयों के इंटरिमिडियेट कला के गृह-विज्ञान-विपयक पाठ्यक्रम पर आवारित है। विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित अन्य तीन ग्रंथ—शरीर किया विज्ञान, स्वास्थ्य एवं जीवाणु-विज्ञान तथा प्रायोगिक गृह-विज्ञान—के साथ, प्रस्तुत ग्रंथ, गृहोपयोगी विज्ञान, भी पटना विश्वविद्यालय द्वारा, गृह-विज्ञान विपय के पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्धारित है। इस ग्रंथ में पटना विश्वविद्यालय की गृह-विज्ञान-परीक्षा के प्रथम पत्न का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाविष्ट है।

प्रो० रामेश्वरनाथ तिवारी ने इस ग्रंथ का भाषा-संशोधन किया है— साथ ही, पुस्तक के प्रणयन तथा प्रकाशन में अन्य सभी के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग के लिए अकादमी आभारी है।

कई अनिवार्य कारणों से ग्रंथ के प्रकाशन में कुछ देर हो गई। इसके चलते विद्यार्थियो को जा कठिनाई हुई है, उसके लिए हमें सेद है।

पटना, अक्तूबर, १६७८ —दामोदर ठाकुर निदेशक विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी

#### दो शब्द

गृह-विज्ञान-शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, हमारे दैनंदिन जीवन, घरेलू काम-काज, रहन-सहन और आवश्यकताओं को देखते हुए, इस ग्रंथ की विषय-वस्तु प्रस्तुत की गई है। विषय-वस्तु का मुख्य आधार, हमारे दैंनंदिन जीवन में विज्ञान का स्थान तथा व्यावहारिक प्रयोग है। ग्रंथ में दिये गए अधिकांश उदाहरण, हमारे घरेलू जीवन के दैनिक व्यवहार से लिये गए है। यह ग्रंथ, पटना तथा अन्य विश्वविद्यालयों मे, गृह-विज्ञान के इंटरमिडियेट कला स्तर के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम पर आधारित है।

विज्ञान की शिक्षा में 'प्रयोग' का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन, गृह-विज्ञान की पढाई के लिए, प्रयोगशाला की सुविधा बहुत ही सीमित होती है। इसलिए पुस्तक में, यथासंभन, ऐसे प्रयोगों का वर्णन दिया गया है, जिन्हें इन सीमित सुविधाओं के अंदर किया तथा कराया जा सकता है। इसके लिए भारत-सरकार के प्रकाशन-विभाग (सूचना और प्रसारण-मंत्रालय) द्वारा प्रकाशित 'सरल साज-सामान से वैज्ञानिक प्रयोग' नामक पुस्तक, जो राष्ट्रसंघ शिक्षा और संस्कृति संस्था द्वारा प्रकाशित 'यूनेस्को सोर्स बुक फाँर साइंस टीचिंग' का हिंदी अनुवाद है, की सहायता ली जा सकती है।

ग्रंथ में, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की हिंदी परिभाषा, भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 'पारिभाषिक शब्द-संग्रह' से ली गई है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उचित स्थानों पर, कोष्ठक के अंदर, अंग्रेजी शब्द भी दिये गए हैं।

—गौरी गांगुली

# बिषय-सूची

# विपय-प्रवेश

पृष्ठ संख्या				ाय	अध्या
१—३	•••	•••	में विज्ञान …	दैनंदिन जीवन	₹.
४—१५	•••	•••	•••	द्रव्य और ऊर्जा	₹.
	नियम, द्रव-	ा, पैस्कल क	ो तीन अवस्य व, उत्प्लावकत् -यंत्र. द्रव्य अ	अघोमुखी दा	
१६—२५	•••	••	•	माप	₹.
	ति, विभिन्न गप, समय की त्य त्रुटि, वक्र फल, आयतन,	ा, मीटरी पा विव, घरेलू वि अशुद्धि, वि मापना, क्षेत्	प्रामाणिक फुट-पौड पद्ध ते मापों में मापना, लं गोले का व्या घोस वस्तु का	मानक माप, प्रणालियो व माप, लंबाई रेखा मापना,	
२६—३८	•••	•••	रजन …	द्रव्यमान और	٧,
	ज तुला, प्लैट-	ाया विषमभु	ाजू, अग्रुद्ध तः ना, रोमन काँ बौकी तुला, क	तुला से तौल	
४०—४६	•••	•••	•••	समय की माप	ሂ.
			क का नियम, न घड़ी, बार	· ·	

६२-११३

#### रसायन-शास्त्र

- १. विषय-प्रवेश ... ४६-५२
- २. तत्त्व, यौगिक, परमाणु, अणू " प्३—६० पदार्थं की वनावट, परमाणु की वनावट, धानु, अधातु, अथातु, अणा, रासायनिक सूत्र।
- ३. मिश्रण ... ... ६१-६५ विलयन, संतृष्त विलयन, तत्त्व, यौगिक और मिश्रण भे अंतर।
- ४. मिश्रित पदार्थों का पृथवकरण ... ६६—७८ यांत्रिक विधि, प्रयोगशाला विधि, तलछटीकरण और नियारना, निम्यदन, साधारण घरेनू फिल्टर, आसवन, लैंबिग्स सघनक, उर्ध्वपातन, किस्टलीकरण, अवक्षेपन।
- प्र. द्रव्य मे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्त्तन ... ७६—८४ भौतिक परिवर्त्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्त्तन के उदाहरण, भौतिक तथा रासायनिक परिवत्तन मे अंतर।
- ६. अम्ल, समाक्षार, लवण ... ८५—६१ अम्ल, सलप्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समाक्षार, क्षार के गुण, लवण।

पृष्ठ संख्या

गुण, उपयोगिता, जलीय वाष्प, कार्वन-डाइ-आक्साइड, प्रयोगशाला में कार्वन-डाइ-आक्साइड, वनाना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कार्वन-डाइ-आक्साइड का उपयोग, अग्निशामक यंत्र।

- ८. वायु की अज्ञुद्धियाँ तथा वायुजोधक " ११४—११८ कार्वन-डाइ-आक्साइड, धूल, जीवाणु, जलवाष्प, वायु-शोधन।
- ९. दहन : इवास-क्रिया : जंग लगना लगने में नमी की आवश्यकता।

#### 

जल का उद्गम, समुद्र, वर्पा, नदी, झील और तालाव, कुएँ, नलकूप, झरना और सोता, नुषार, खनिज पानी तथा मीठा पानी, पानी शुद्ध करना, छानना, वड़े पैमाने पर पानी साफ करना तथा जल संभरण तंत्र, रासायनिक विधि, स्रवण, उवालना, जल के उपादान, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस वनाने की विधि, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन वनाने की विधि, हाइड्रोजन के गुण, रासायनिक गुण, हाइड्रोजन का उपयोग, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्वन-डाइ-आक्साइड तथा हाइड्रोजन के गुणों की तुलना, कठोर तथा कोमल जल, कठोर जल, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, कठोर जल से नुकसान।

**११.** घातु और अघातु ... ... १४७—१५३

धातुओ तथा अधातुओ मे अवर, भौतिक गुणो के आधार पर अतर, खनिज, धातु खनिज, अधातु खनिज, इधन खनिज, पैट्रोलियम, धातु विज्ञान, मिश्र धातु ।

**पृष्ठ संख्या** 

१२. घातु

१५४--१६३

ताँवा, उपस्थिति, ताँवे के गृण, ताँवे का उपयोग, पीतल, काँसा, गन मेंटल, वेल मेंटल, जर्मन सिल्वर, लोहा, लोहे का अयस्क, लोहे का गुण, ढलवाँ लोहा या वूँदा, पिटबा लोहा या नरम लोहा, इस्पात, लोहे का मिश्र धातु, कोमियम इस्पात या स्टेनलेस स्टील, निकल इस्पात, मेंगनीज इस्पात, टंगस्टन इस्पात, इनवार इस्पात, लोहे के यौगिक, ऐल्युमिनियम, के गुण, ऐल्युमिनियम का मिश्र धातु, ऐल्युमिनियम के यौगिक।

१३. अघातु

कार्वन, हीरा, कृतिम हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कजली पत्थर कोयला, गंधक, गंधक उत्पादन, गधक के गुण और उपयोग, सल्फर-डाइ-ऑक्साइड, सल्फर-डाइ-ऑक्साइड गैंस वनाना, सल्फर-डाइ-ऑक्साइड के गुण।

१४. कुछ यौगिक

१८५--१८१

सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो-क्लोरिक अम्ल के गुण, अम्लराज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, शोरा, कपड़ा धोने का सोडा, नौसादर, चूना, तुतिया, हरा कसीस।

१५. कार्वनिक रसायन "

१८२-१६२

मिथेन, एसिटीलिन, अलकोहल, मिथाइल अलकोहल, इथाइल अलकोहल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ईथर, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैंक्टिक अम्ल, कार्बो-हाइट्रेंट, ग्लूकोज, चीनी या इक्षु-शर्करा, स्टाचं या मंड, सैलूलोज, प्रोटीन।

### मौतिकी

१. यंत्र ... ... १६५—२०१

कुछ नित्य प्रयोजनीय साधारण यंत्र, उत्तोलक, घिरनी, नत समतल।

२ गित तथा न्यूटन की गित के नियम ... ... २०२ - २१२ विराम तथा गित, चाल, वेग, सापेक्ष वेग, त्वरण, वेग- मंदन, संवेग, न्यूटन की गित के नियम, जडता, विराम-जड़ता, गित-जडता, वल का सिद्धाद, वल,

घर्षण बल, अपकेंद्री तथा अभिकेंद्री बल, प्रतिकिया का सिद्धात, गुरुत्वाकर्षण।

३. घनत्व तथा अगिकिमिदिस का सिद्धांत ... ... २१३--२२६

घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, आर्किमिदिस का सिद्धांत, आर्किमिदिस के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग, द्रव पदार्थ का वि० गु० निकालना, पानी मे तैरनेवाली वस्तु का वि० गु० निकालना, बहुत वड़ी दस्तु का वजन निकालना, जहाज, नाव आदि का तैरना, पमडुब्बी, जीवन बेल्ट, गुव्वारा, द्रव-घनत्व-मापी, साधारण द्रव-घनत्वमापी, दुग्ध-घनत्वम।पी, निकलसन द्रव-घनत्वमापी, ठोस का वि० गु० निकालना।

**४. वायुका दाव ··· · · २२७—२४२** 

वायुमंडल, वायु का वजन, वायु का दाव, मैंगडेवर्ग अर्द्धगोलक, वायु का दाव नापनेवाला यंत्र, वंरोमीटर का निर्माण, एनिरायड वैरोमीटर या निर्माव वायु-दावमापी, वायु दाव और मौसम, वैरीमीटर से ऊँचाई का ज्ञान, वायु के दाव का ज्यावहारिक प्रयोग, पंप, रेचक (या निर्वातक) पंप, साइफन।

पृष्ठ संस्या

#### ५. जन्मा

... २४३**—२४९** 

ऊष्मा उत्पादक, सूर्य, आग-इंघन, विद्युत्, परमाणुओं के विखडन से ऊष्मा-उत्पादन, घरेलू काम के लिए इंघन का चुनाव, गोवर गैस।

#### ६. तापमान तथा तापमापी यत्र

२५०--२६०

तापमापी या थर्मामीटर, थर्मामीटर का निर्माण, हिमाक निर्धारण, क्वथनाक निर्धारण, तापमान मापने का मान्नक, सेटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल, तापमान का एक दूसरे स्केल में परिवर्त्तत, डाक्टरी थर्मामीटर, सिक्स का अधिकतम-निम्नतम थर्मामीटर, धर्मामीटर का व्यावहारिक प्रयोग, डाक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग।

#### ७. पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव

365-308

ऊप्मा के प्रभाव से ठोस मे प्रसार, प्रतिकारित लोलक, ऊप्मा के प्रभाव मे द्रव का प्रसार, पानी का विचाली प्रसार, ऊप्मा से गैसीय पदार्थ का प्रसार, कमरे मे सवातन, ऊप्मा तथा घनत्व, ऊप्मा से पानी का वाप्पन, नमी और मीसम, वादल, वर्षा ओर ओला, ओस, कुहरा तथा कुहासा, हिम, क्वयन, दाव कुकर, हिमकारी मिश्रण, तापस्थापी।

#### ८. कैलोरीमिति

२७५-२८५

कैलोरी और बी० टी० यू० में सवध, विशिष्ट ऊष्मा, मौसम पर जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा का प्रभाव, तापमान मे परिवर्त्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, अवस्था-परिवर्त्तन और ऊष्मा, मनुष्य-शरीर और ऊष्मा, ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा-धारिता, कैलोरी-मीटर, कैलोरी-मीटर द्वारा विशिष्ट ऊष्मा की माप।

पृष्ठ संख्या

९. ऊष्मा-संचरण

··· २८६—२**६**५

संबहन, सनयन, विकिरण, थर्मेस प्लास्क, वातानुकूलन

१०. प्रकाश

··· ₹€६—३०**७**-

ज्योतिष्मान वस्तु, प्रकाश संचरण, प्रकाश का सरल-रैखिक संचरण, किरण-पुंज, प्रदीपन तीव्रता तथा प्रदीपन क्षमता, द्रव्यात्मक माध्यम से प्रकाश का गमन, छाया, समरूप छाया वनाना, प्रच्छाया तथा उपच्छाया, ग्रहण।

११. प्रकाश का परावर्त्तन ...

··· ३०८—३२४

प्रतिबिंव, दर्पण, वास्तिविक तथा आभासी प्रतिबिंव, समतल दर्पण द्वारा परावर्त्तन, प्रतिबिंव का पार्थ्व-परिवर्त्तन, दो समांतर दर्पणों में प्रतिबिंव, परस्पर के साथ कोण वनाते हुए दर्पणों पर प्रतिबिंव, दर्पण में मनुष्य का अपना संपूर्ण शरीर देखना, परिदर्णी, वहु-रूपदर्णी, वक्रतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा परावर्त्तन, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्त्तन,

१२. प्रकाश का वर्त्तन या अपवर्त्तन ...

··· ३२५—३**३**६

वर्त्तन के नियम, वर्त्तन से उत्पन्न दृष्टिश्रम, संपूर्ण परावर्त्तन, मरीचिका, प्रिज्म, प्रकाश विक्षेपन,

इन्द्रधनुष ।

१३. लैस

··· ३३६**—३४०** 

लेस का प्रकाशीय केंद्र, लेस द्वारा प्रतिविव वनाना, आवर्धक लेस, आवर्धक लेस द्वारा आग जलाना, अवतल लेस द्वारा प्रतिविव वनाना।

पृष्ठ सख्या

#### १४. नेत्र

··· 388-388

श्वेत तथा रजित पटल, कॉनिआ या स्वच्छ मडल, आइरिस तथा तारा, लेस, रेटिना या दृष्टि पटल, दृष्टि-विकार, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, फोटो कैंमरा, आँख और फोटो कैंमरा, कैंमरा का वक्सा, चलचित्र कैंमरा, चलचित्र, सिनेमा फिल्म, सिनेमा प्रोजेक्टर।

#### १५. घरो में प्रकाश-व्यवस्था

342--348

प्रदीप्ति की माप, लूमेन, समक्ष (प्रत्यक्ष) तथा असमक्ष (अप्रत्यक्ष) प्रदीप्ति, विभिन्न कार्यो के लिए आवश्यक प्रदीप्ति, प्रकाश का परावर्त्तन और प्रदीप्ति।

#### १६. घ्वनि

₹**9 € - 8 9 ₹** 

ध्विन की उत्पत्ति, ध्विन का गमन तथा माध्यम, ध्विन का प्रसारण, ध्विन का परावर्त्तन, प्रतिध्विन, सुरीली ध्विन, वाद्ययत्न, तारवाले वाद्ययत्न, वायु-वाद्ययंत्न, हारमोनियम, वांसुरी, तनुपट या डायफामवाले वाद्य-यंत्न, मनुष्य की वागिन्द्रिय, ध्विन जिसे हम सुन नही सकते, मनुष्य का कान, वाहरी कान, मध्य कान, आतरिक कान, श्रवण-विधि, विधरता, ध्विन का वेग।

#### १७. घ्वनि-यत्र

30€-80€

ग्रामोफोन, ध्वनि-अभिलेखन, ध्वनि का पुनहत्पादन, टेलिफोन प्रेषक यत्न, ग्राहक यत्न, टेलिफोन एक्सचेज, लाउड स्पीकर।

## १८. चुम्बक और चुम्बकत्व

··· ३८०—३६४

मैगनेटाइट या दिक्षूचक पत्यर, कृतिम चुम्वक, चुम्वक ध्रुव तथा चुम्वकीय अक्ष, ध्रुव की आकर्षण-शक्ति, ध्रुवो का आकर्षण तथा विकर्षण, चुम्वकीय पदार्थ,

पृष्ठ संख्या

चुम्वक और चुम्वकीय पदार्थ में अंतर, कृतिम चुम्वक वनाना, विद्युत् द्वारा चुम्वक वनाना, प्रेरण द्वारा चुम्वकन, प्रेरित झ्रुव, चुम्वकत्व की परीक्षा, विकर्षण द्वारा ध्रुवों की परीक्षा, चुम्वकत्व का आणविक सिद्धात, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्वकीय वल-रेखा, चुम्बकीय परदा, विचुम्वकन, चुम्बक की सुरक्षा।

१६. भू-चुम्बकत्व

36 X-800

चुम्बकीय नमन, चुम्बकीय भूमध्यरेखा, नमन-मापी, दिक्पात, चुम्बक का उपयोग, चुम्बकीय दिक्सूचक, दिक्सूचक सूई, नाविको का दिक्सूचक, चुम्बक का अन्य उपयोग।

२०. विद्युत्

··· ४०१—४१२

स्थिर विद्युत्, धन तथा ऋण विद्युत्, विद्युद्र्भी, स्वर्ण-पत्न विद्युद्र्सी, विद्युत्चालक, विद्युत् के अचालक, विद्युत्रोधी या अचालक वस्तुओ की उपयोगिता, वैद्युत्-प्रोरण, परीक्षण पट्टिका।

२१. वायुमंडलीय विद्युत् तथा तिहत् ... पश्च-४१७ तिहत् की उत्पत्ति, तिहत्-चालक, वज्रपात से सुरक्षा

२२. विद्युत्-धारा

... ४१८-४३E

वोल्टा का ढेर, साधारण वोल्टीय सेल, लेकलांश सेल, डैनियल मेल, सूखा सेल, वैटरी, विद्युत्-चुम्बकीय प्रेरण, डायनेमो, प्रत्यावर्त्ती धारा, दिष्टधारा, प्रत्यावर्त्ती धारा को दिष्ट धारा में वदलना, विद्युत् मोटर, विद्युत् परिपथ, स्विच, वैद्युतिक उपकरणो को जोड़ना, प्रतिरोध, वैद्युतिक ऊर्जा और शक्ति, घर मे विजली लगाना, तार लगाना, मुख्य स्वीच और मीटर, प्यूज, प्यूज तार वदलना।

२३. विद्युत् का गृहोपयोग तथा गृहोपयोगी वैद्युतिक उपकरण ४४०—४५८ विजली की वत्ती, निलका बत्ती, प्रतिदीप्ति तथा म्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्त निलका बत्ती, टार्च, विजली के पखे, विजली का चूल्हा तथा ऊष्मक, विजली की इस्तिरी, विजली की घंटी, रेफिजरेटर, वर्फ से चलनेवाले रेफिजरेटर, विजली का रेफिजरेटर, गैस रेफिजरेटर, शून्यक स्वच्छक, सुरक्षा, सावधानी।

### जीव-विज्ञान

- १ विषय-प्रवेश · · ४६१—४६७ जीव-विज्ञान की शाखाएँ, सजीव तथा निर्जीव पदार्थों मे अतर
- ३. जीवद्रव्य ... ... ... ४७३—४८० जीवद्रव्य को भौतिक रचना, जीवद्रव्य की रासायनिक रचना, ऊतक।
- ४. विकास तथा आनुवंशिकता " " ४८१—४६० डारविन का सिद्धात, मेडल के आनुविशकता का नियम।

#### वनस्पति विज्ञान

१. वनस्पति जगत् का दिग्दर्शन · · ४६३—४६८ थैलोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा सध्याय

पृष्ठ संख्या

#### २. वैक्टीरिया

४६६—५१०

गोलाणु या कोक्काइ, दंडाणु, विक्रिल दंडाणु, सिपल-दडाणु, तरिगल दंडाणु, लाभदायक तथा हानिकारक वैक्टीरिया, प्रतिजैविक पदार्थ, पेनिसिलिन, टेट्रा-साइक्लिन औपिध, टेरामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, यीस्ट, वाइरस।

#### ३. पौधे के विभिन्न अग

५११-५३०

जड़ या मूल, मूसल जड़, आगंतुक जड़, जड़ के कार्य, जड़ की रचना, तना, तने का प्रकार भेद, रूपांतरित तना, तने का कार्य, पत्ते, पत्तो की उपयोगिता, पत्तो के विभिन्न भाग, पत्नविन्यास, विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल, फूल के विभिन्न भाग, गुच्छ पुष्प, फल, साधारण फल, समूह फल, संयुक्त फल, फल के कार्य, बीज का फैलना।

### ४. पौघे की जीवन-किया

५३१—५३८

पोपाहार, प्रकाश-संश्लेषण, परजीवी पौघे, कीटभोजी पौधे, मृतोपजीवी पौधे, श्वसन, श्वसन और प्रकाश-सश्लेषण मे अतर, वाष्पीत्सर्जन, वाष्पीत्सर्जन की आवश्यकता, उत्सर्जन।

५. आर्थिक और व्यावहारिक महत्त्व की वनस्पतियाँ " ५३६-५५२

कृषि, धान, गेहूँ, सरसो, मटर, चना, छीमीदार पौद्यों की विशेषता, साग-सब्जी, आलू, घरेलू वगीचा, वस्त्र, कपास, जूट या पटसन, काष्ठ, औषधि, हानिकारक पौजे।

पृष्ठ संख्या

# प्राणि-विज्ञान

- प्राणि-जगत् का दिग्दर्शन " प्रथ्य-५७१ वर्गीकरण, प्रोटोजोबा संघ, एक प्रोटोजोबा का परिचय, अमीवा, मेटाजोबा, कार्डेटा, वरटीव्रेटा।
- २. लाभदायक तथा हानिकारक प्राणी ... ५७२—६१४

लाभदायक प्राणी, मद्युमक्खी, रेणम के कीड़े का जीवन-इतिहास, हानिकारक प्राणी, परजीवी प्राणी, वाह्य परजीवी, मच्छर, मच्छरों ने बचाव, खटमल, किलनी, जूँ एँ, चीलर, पिस्मू, जोंक, अत परजीवी, प्लास-मोहियम या मलेरिया परजीवी, एंटएमीवा, ट्रीपानोसोमा, लेशमैनिया डोनोवानी, फीता कृमि, फीता कृमि का जीवन-चक्र, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम, हूक वर्म या खंकुश कृमि, हूक वर्म का जीवन-चक्र, सूत-कृमि या चुन्ने, जीवन-चक्र, गोल कृमि, जीवन-चक्र, यूचेरेरिया वैकपटाई, जीवन-चक्र, घरेलू मक्खी, जीवन-चक्र, रोग-विस्तार, वचाव, दीमक।

# विषय-प्रवेश

#### दैनंदिन जीवन में विज्ञान

पेड़ में फल लगा है, लेकिन इतने ऊँचे पर कि हाथ नहीं आता। भूखा आदिम मानव एंक डंडा उठाता है और उसकी सहायता से फल को तोड़ लेता है। इस अति साधारण काम से वह अन्य सभी प्राणियों से अपने को अलग कर लेता है और मनुष्य बन जाता है; क्यों कि इस किया से वह, अन्य सभी प्राणियों के विपरीत केवल अपने हाथ-पैर तथा शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर न रहकर एक यंत्र का व्यवहार करता है और प्राकृतिक साधन को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्त्तित करता है।

यह भूखा था। उसे फल की आवश्यकता थी। उसके सामने प्रश्न था 'फल कैंसे मिले'? उसने सोचा और पेड़ से एक लंबी डाली तोड़ ली। इस डाली का प्राकृतिक काम कुछ और ही था; पर उसने उसे परिवर्त्तित करके कुछ दूसरे ही काम में लगाया और इस कम में वह 'यंत्र बनाने वाला प्राणी' अर्थात मनुष्य बन गया; क्यों कि केवल मनुष्य ही प्राकृतिक साधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, सोच-विचार करके, परिवर्त्तित कर सकता है, दूसरा और कोई नही। कुछ प्राणी यांतिक तौर पर प्रकृति के साधनों को अपने काम मे लगाते हैं—जैसे चिड़ियाँ घोसला बनाने मे पत्ते आदि काम मे लाती हैं; लेकिन केवल मनुष्य ही सोच-विचार करके ऐसा करता है।

मनुष्य की आवश्यकता तथा चिंतन का यही अन्त नहीं हुआ। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह नये-नये यत्न बनाता गया, प्रकृति के साधनों मे नये-नये परिवर्त्तन लाता गया और इस प्रक्रिया में वह खुद भी परिवर्तित होता गया। यह प्रक्रिया आज भी चालू है और भविष्य मे भी चलती रहेगी।

साथ ही मनुष्य की जिज्ञासा अनंत है और उसकी चितन-शक्ति भी अपार है। वादल घिर आते हैं; विजली चमकती है; पानी वरसता है; आंधी-तूफान प्रलय मचाते हैं। सुबह सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। कभी अंधेरी रात तो कभी छिटकती चाँदनी। आदिम मानव ने इन सब चीजों को देखा और उसके मन में जिज्ञासा जगी—ये सव क्यों होते हैं ? कैसे होते हैं ? ये क्या हैं ?

पेड़ से फल गिरकर सडता है और वीज से फिर नया पौद्या उगता है। आदिम मानव ने इसे देखा और उसके मन मे फिर वही प्रश्न उठा—क्यों? क्या ? और कैसे ?

मनुष्य की बावश्यकताओं की पूर्ति में और इन 'क्यों? क्या? और कैसे?' की खोज में जन्म लेता है—विज्ञान। विज्ञान अर्थात् विशिष्ट ज्ञान, मानव-मन की जिज्ञासा की उपज है। मानव-मन की अनत जिज्ञासा के चलते निरंतर विज्ञान की प्रगति होती जा रही है।

प्रकृति के साधनों को अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्त्तित करने के लिए, या इस परिवर्त्तन हेतु आवश्यक यंत्र वनाने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रकृति के नियमों तथा साधनों के संबंध में यथोचित ज्ञान हो। साथ ही, हमारे घरों में आये दिन नाना प्रकार की समस्याएँ उठती रहती है। विज्ञान का साधारण ज्ञान रहने पर इनमें से बहुतों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। दिन-प्रतिदिन घरेलू काम-काज में यादिक साधनों का इस्ते-माल बढ़ता जा रहा है। कुएँ से पानी खीचने की घिरनी से लेकर वैद्युतिक पम्प, गैस तथा वैद्युतिक चूल्हा, दाव कुकर, वैद्युतिक इस्तरी, प्रशीतक (reirigerator) आदि साधनों के घरेलू उपयोग बढते जा रहे है। इन साधनों के यथोचित व्यवहार तथा इनकी सुरक्षा के लिए, विशेषकर वैद्युतिक साधनों को इस्तेमाल करते समय अपनी सुरक्षा के लिए भी विज्ञान के साधारण ज्ञान की आवश्यकता होती है।

केवल यही नही, स्वस्थ तथा सुखी जीवन के लिए और अपने पारिवारिक तथा सामाजिक कर्त्तव्यों को सही रूप से निभाने के लिए भी हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा जीव-जन्तुओं के विषय में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है।

साथ ही, विज्ञान की शिक्षा मनुष्य की वुद्धि को तीक्ष्ण करती है और अधिविश्वास तथा रूढ़िवाद की जंजीर से मुक्ति वेकर मानसिक विकास का पथ प्रशस्त करती है।

विज्ञान का क्षेत्र विशाल और वहुमुखी है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त किया गया है। गृहोपयोगी सरल विज्ञान के इस खण्ड में, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के उन कुछ सरल सिद्धातों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा जिनका हमारे दैनंदिन जीवन के साथ वड़ा घनिष्ठ संवंध है। वे शाखाएँ हैं—

- १. रसायन विज्ञान (Chemistry)
- २. भौतिक विज्ञान (Physics)
- ३. जीव विज्ञान (Biology)
  - (क) वनस्पति-विज्ञान (Botany)
  - (ख) प्राणि-विज्ञान (Zoology)

# द्रव्य भीर ऊर्जा

चक्षु, कर्ण, नासिका, जिल्ला तथा त्वचा—इन पाँच इंद्रियों की सहायता से सारी सृष्टि के साथ मनुष्य का परिचय होता है। पृथ्वी में विभिन्न तरह की वस्तुएँ हैं जिन्हें देखकर, सूँधकर, स्पर्ण कर, चखकर या सुनकर, सनका ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है।

इंद्रियों की सहायता से जिनका परिचय मिलता है, उन्हें दो भागों में बौटा जा सकता है :--इन्य (matter) और ऊर्जा (energy) !

#### व्रव्य

द्रव्य छोटे-वड़े, विभिन्न रूप तथा आकार के हो सकते हैं और विभिन्न ध्रवस्थाओं में मिल सकते हैं। लेकिन सभी द्रव्यों में ये सात साधारण गुण होते हैं—१. वजन या भार (weight), २. आयतन (volume), ३. विभाज्यता (divisibility), ४. संसक्ति (cohesion), ५. प्रत्यास्थता (elasticity), ६. सरंधता (porosity), और ७. जड़ता (inertia)।

इस प्रकार द्रव्य वह सृष्टि है जिसे मनुष्य अपनी इंद्रियों की सहायता से जान पाता है और जिसमें वजन, आयतन, विभाज्यता, संसक्ति, प्रत्यास्थता, सरंघ्रता तथा जड़ता के गुण होते हैं।

- १. वजन या भार (Weight)—द्रव्य में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, कुछ-न-कुछ वजन अवश्य ही होता है। विश्व में कोई भी द्रव्य वजनहीन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो द्रव्य इतना छोटा है कि उसे आँखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसमें भी वजन होता है। वैक्टीरिया इतना क्षुद्र होता है कि उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के विना देखा नहीं जा सकता—फिर भी उसमें वजन होता है। वायु को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन उसमें भी वजन होता है।
- २. आयतन (Volume)—द्रव्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थान को उसका आयतन कहते है। सुद्र से क्षुद्र द्रव्य की भी कुछ न कुछ लंबाई,

चौड़ाई तथा मोटाई होती है और उसके अनुसार वह स्थान घेरता है। अति क्षुद्र बैक्टीरिया का भी आयतन होता है।

- 3. विभाज्यता (Divisibility)—द्रव्य को विभाजित किया जा सकता है। अर्थात क्षुद्र से क्षुद्र द्रव्य को तोड़कर क्षुद्रतम भागों मे वाँटा जा सकता है। अंत तक ये टुकड़े इतने छोटे हो सकते हैं कि संभवतः उनमें से एक-एक को पृथक् करके खाली आँखों से देखा भी न जा सके। फिर भी उन टुकड़ों में से प्रत्येक मे उस द्रव्य के समस्त गुण मौजूद होते हैं।
- ४. अणु (molecule)—द्रव्य के क्षुद्रतम कण को, जिसमें उस द्रव्य का समस्त गुण और विशेषता मौजूद रहती है, उस द्रव्यविशेष को अणु (molecule) कहते हैं। छोटा-बड़ा प्रत्येक द्रव्य असंख्य अणुओ की समष्टि से वनता है।

यह समझा जाता है कि अणु सर्वदा गितशील रहते हैं। ठोस में उसके अणु परस्पर के संबंध में निश्चित स्थान में वैधे रहते हैं। इनको गित केवल अणुओ के बीच शून्य स्थान में कंपन के रूप में होती है। द्रव के अणुओ के बीच की दूरी ठोस के अणुओं के बीच की दूरी से अधिक होती है। वे परस्पर के संबंध में निश्चित स्थान पर वैधे नहीं होते, विक निरंतर गितिशील रहते हैं। इनकी गितशीलता पान की दीवार और द्रव्य की सतह द्वारा सीमाबद्ध होती है। गैस के अणुओ के बीच की दूरी और भी अधिक होती है और उनकी गितशीलता केवल पान की दीवार द्वारा सीमाबद्ध होती है।

- ५. संसक्ति (Cohesion)— द्रव्य अणुओं की समिष्टि से वनता है। इन अणुओं में परस्पर आकर्षण-शक्ति होती है। इस आकर्षण-शक्ति को संसक्ति कहते हैं। संसक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य के अणु परस्पर जुड़े रहते है और विखरकर अलग नहीं हो जाते हैं।
- ६. प्रस्थास्थता (Elasticity)—प्रत्येक द्रव्य मे, वाहरी वल-प्रयोग के द्वारा, उसके आकार या आयतन बदलने की प्रचेष्टा की प्रतिरोध-शक्ति मौजूद होती है। इसके चलते वाहरी बल-के हट जाते ही वह फिर से अपना पहला रूप या आयतन को पा लेने की चेष्टा करता है। द्रव्य के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। रबड़ के एक टुकड़े को खीचने से उसके आकार मैं

परिवर्त्तन हो जाता है और छोड़ देने से फिर से वह अपने पहलेका रूप ले लेता है। कुछ द्रव्य मे प्रत्यास्थता अधिक और कुछ मे कम होती है। जिसकी प्रत्यास्थता जितनी ही अधिक होती है, वाह री वल-प्रयोग से उसके टूटने की संभावना उतनी ही कम होती है।

- ७. सरंघ्रता (Porosity)—यद्यपि अधिकाश द्रव्योको देखने से उनमें कोई छिद्र नही दिखाई पड़ता है, फिर भी, प्रत्येक द्रव्य के अणुओं के बीच कुछ-न-कुछ खाली स्थान अवश्य ही होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में असंख्य अति सूक्ष्म छिद्र होते है। ये छिद्र इतने छोटे होते है कि अणु जैसा इन्हें भी नगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। केवल शनितशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही ये दिखाई दे सकते हैं। अणुओं के बीच के इन रिक्त स्थानों को अन्तरा-अणुक (intermolecular) स्थान कहते हैं।
- ८. जड़ता (Inertia)—कोई द्रव्य, वाहरी वल के प्रयोग के विना, अपने-आप, अपनी स्थिति मे परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर कोई द्रव्य स्थिर है तो जब तक वाहरी वल के प्रयोग से उसकी स्थिरता मे परिवर्तन न लाया जाएगा, तब तक वह स्थिर ही रहेगा। इसी प्रकार गतिशील द्रव्य, जबतक बाहरी वल उसे न रोके, तब तक वह एकरूप वेग से एक ही दिशा मे गतिशील रहेगा। वाहरी वल-प्रयोग के विना द्रव्य की अपनी उथर्युक्त स्थिति मे कायम रहने के गुण को जड़ता कहते हैं। किसी भी पदार्थ की जड़ता उस पदार्थ मे समाविष्ट द्रव्य का समानुपाती होता है।


किसी विशेष प्रकार के द्रव्य को पदार्थ (Substance) कहते हैं। उदाहरण के लिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा, जल आदि सभी का साधारण नाम द्रव्य है और अपने-अपने विशेष गुण तथा संरचना के कारण वे अलग-अलग पदार्थ है। पदार्थ से बनी हुई चीजो को वस्तु (body) कहते हैं। लोहे से बना हुआ चाकू, लकडी से बनी हुई कुर्सी आदि 'वस्तु' है। प्रत्येक वस्तु का निर्दिष्ट रूप होता है।

#### द्रव की तीन अवस्थाएँ

प्रकृति में द्रव्य तीन रूप में पाये जाते है—ठोस (solid) द्रव (liquid) और गैस (gas) । इन्हें 'द्रव्य की तीन अवस्थाएँ' कहते हैं । कपूर आदि कुछ क्वार्यों को छोड़कर वाकी प्रायः सभी पदार्थ तीनो अवस्था में प्राप्त हो अकते

हैं। कपूर आदि कुछ पदार्थ साधारणतः केवल ठोस और गैस—इन्ही दो अवस्थाओं में मिलते हैं। पदार्थों की अवस्था का परिवर्त्तन तापमान की कमी-बेशी के कारण होता है। निम्नलिखित प्रयोग से इसे देखा जा सकता है—

प्रयोग—एक ग्लास पानी लीजिए। उसमें से थोड़ा पानी एक छोटे पात में रखकर नमक-मिश्रित वर्फ के अंदर रख दीजिए। थोड़ा और पानी एक दूसरे पात मे रखकर आग पर चढ़ा दीजिए। वाकी पानी ग्लास में ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रथम पात मे रखे हुए पानी का तापमान घटाने की और दूसरे पात के पानी का तापमान बढ़ाने की व्यवस्था की गई। ग्लास में रखा हुआ पानी ज्यो-का-त्यों रहा।



[ चित्र १—द्रव्य (पानी) की तीन अवस्थाएँ ]

थोड़ी ही देर में वर्फ में रखे हुए पान का पानी जमकर वर्फ वन जाएगा। अर्थात् तापमान घटने से पानी द्रव-अवस्था से ठोस वन गया। आग पर रखा हुआ पान का पानी भी शीघ्र ही भाप वनकर उड़ने लगेगा। अर्थात् तापमान बढ़ने से पानी द्रव-अवस्था से वाष्प यानी गैस वन गया। तापमान में कमी-वेशी न होने के कारण ग्लास का पानी द्रव-अवस्था में ही रह गया। इस प्रकार एक ही द्रव्य—पानी—साधारण तापमान पर द्रव, अधिक तापमान पर वाष्प यानी गैस और कम तापमान पर ठोस वन जाता है।


विभिन्न पदार्थं के अवस्थांतर के लिए विभिन्न तापमानों की आवश्यकता होती है। साधारण तापमान पर पानी, तेल आदि द्रव-अवस्था में ; लोहा; परथर आदि ठोस अवस्था में और आक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अवस्था मे मिलते हैं। लगभग १५३० डिग्री सेंटीग्रंड तापमान पर लोहा द्रव-अवस्था में आ जाता है। अत्यधिक सापमान पर लोहा गैस वन जाता है। अधिक दाव से भी वहुत-से पदार्थों में अवस्थांतर होता है।

- १. ठोस—प्रत्येक ठोस पदार्थ का कोई-न-कोई आकार तथा निश्चित आयतन होता है। पत्थर के दुकड़े को किसी भी आकार के पात्र में क्यों न रखा जाय, उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्त्तन न होगा। ठोस पदार्थ में सरंध्रता अर्थात उनके अर्गुओं के बीच की दूरी (अंतरा-अर्गुक स्थान) बहुत कम होती है। बाहरी बल-प्रयोग के बिना ठोस पदार्थ न तो अपने आकार में ही परिवर्त्तन ला सकता है और न स्थान-परिवर्त्तन ही कर सकता है। ठोस पदार्थ सीधा नीचे की ओर दाव डालता है।
- २. द्रव—द्रव पदार्थ का कोई निष्चित आकार तो नहीं होता, पर निष्चित आयतन होता है। द्रव पदार्थ को जब जिस पात में रखा जायगा; वह उसीका आकार ते लेगा। एक लीटर पानी को ग्लास, बोतल, कटोरा, डेगची या अन्य किसी भी पात में रखा जायगा, उसका आकार उसी प्रकार वन जायगा। लेकिन आकार जैसा भी हो, पानी के आयतन मे कोई परिवर्त्तन न होगा। वह हमेशा एक लीटर ही बना रहेगा। सभी द्रव पदार्थ के साथ ऐसा ही होगा।

द्रव पदार्थ की मुक्त सतह हमेशा क्षितिज-तल में होती है। वाघा न मिलने पर वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर वहती है। इसी कारण निद्यौं पहाड़ों से निकलकर समुद्र या वडी झीलों में जा गिरती हैं और समुद्र या झील का पानी निद्यों में होकर ऊपर की ओर नहीं क्षा पाता है। होज में जमा हुआ पानी चारों ओर की दीवारों की वाघा के कारण उसीमें जमा रहता है और नाली का पानी उसके खुले मुँह से निकलकर यह जाता है। 'इसलिए नाली का ढाल, जिस ओर पानी को ले जाना है, हमेशा उसी ओर होना चाहिए।

द्रव में अंतरा-अगुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है।

एक साथ संबंधित द्रव पदार्थ की ऊपरी सतह हमेशा एक ही तल पर रहती है अर्थात द्रव पदार्थ अपना तल खोजता है। प्रयोग—विभिन्न आकार के पाँच-छः पात लीजिए और उनके पेंदों में छेद करके सब को रवड़ की नली से जोड़ दीजिए। अब किसी एक पात में पानी डालिए। देखिएगा कि पानी प्रत्येक पात में चला जाएगा और सभी पात में, आकार तथा आयतन में भिन्न-भिन्न होने पर भी, उसकी ऊपरी सतह एक ही तल मे है।




[चित्र २—द्रव का तल ]

द्भव के इस गुण के कारण, नल की सहायता से उसे विभिन्न स्थानों में ले जाया जा सकता है और द्रव के इसी गुण से घरों में नल से पानी पहुँच जाता है।

द्रव का पाहिर्वक (Lateral) तथा अघोमुखी (Downward) दाव (Pressure)—जिस पाल मे द्रव पदार्थ रहता है, वह उस पाल के तल पर सीषा नीचे की ओर दाव डालता है। इस नीचे की ओर के दाब को 'द्रव का अषोमुखी दाव' कहते है।

द्रव पदार्थ अपना तल खोजता है और इसलिए चारों ओर फैलना चाहता है। द्रव को जब किसी पात में रखा जाता है, उस समय नीचे की ओर दाब डालने के साथ-साथ वह चारों ओर फैलने की प्रचेष्टा मे पात की दीवारों पर दाब डालता है। द्रव के इस दाब को पाविबक दाब (lateral pressure) कहते है। द्रव का पार्थिक दाव पात की सव जगहों में समान नहीं होता। दाब का परिमाण द्रव की गहराई पर निर्भंर करता है। द्रव की गहराई जितनी अधिक होगी पार्थिक दाव भी उतना ही अधिक होगा। द्रव-भरे पात की पेदी के पास उसका पार्थिक दाव ऊपरी सतह के पास के पार्थिक दाब से अधिक होगा। इस प्रकार द्रव के पार्थिक दाव में उसकी गहराई के अनुसार कमी-वेशी होती है। पार्थिक दाव की कमी-वेशी द्रव के परिमाण पर निर्भर वही करती है। निम्नलिखित प्रयोग से इसे देखा जा सकता है।

प्रयोग—दो वेलनाकार पात लीजिए। इनमें एक अधिक मोटा होना चाहिए। दोनों पातों में विभिन्न ऊँचाइयों पर कई छेद कीजिए। स्याल रहे कि दोनो पातों के छेद एक दूसरे के साथ समान ऊँचाई पर हों। सभी छेदों को मोम से वन्द कीजिए और दोनों पातों को एक समतल स्थान पर रिखए। अब दोनों में समान ऊँचाई तक पानी भर दीजिए। इस प्रकार दोनों पातों में पानी के परिमाण भिन्न-भिन्न होते हुए भी गहराई एक समान है। अब मोम इटाकर छेदों को खोल दीजिए। देखियेगा कि दोनों पातों के प्रत्येक छेद से पानी की धारा निकलके लगी है और जो छेद जितना नीचे है उससे उतनी ही तेजी से धारा निकलकर अधिक दूरी तक



[ चित्र ३-- द्रव का पारिवक दाव ]

मा रही है। साम ही दोनों पान्नों की समान ऊँचाई के छेदों से निकस्ती हुई धारा समाव तेजी से विकलकर समान दूरी तक जा रही है।

इससे प्रमाणित हो जाता है कि द्रव अपनी सतह के नीचे सभी जगह दाव डालता है और दाव की कमी-वेशी, द्रव की गहराई की कमी-वेशी पर निर्भर करती है। साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि दाव द्रव के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अगर सभी जगह दाव नहीं होता तो समस्त छेदों से धारा नहीं निकलती और अगर सभी जगह समान दाव होता तो सभी छेदों से समान तेजी से धारा निकलती और समान दूरी तक जाती। साथ ही अगर दाव द्रव के परिमाण पर निर्भर करता तो मोटे पात के छेदों से धारा अधिकतर तेजी से निकलकर अधिक दूरी तक जाती।


उत्स्लावकता (buoyancy)—असोमुखी तथा पार्षिवक दाव के साथ-साथ द्रव ऊपर की ओर भी दाव डालता है। कोई वस्तु जब किसी द्रव में गिरती है तब द्रव उस समय उसपर ऊपर की ओर दाव डालता है। इस दाव को 'उत्प्लावकता' कहा जाता है। कुएँ से पानी निकालते समय जब तक वाल्टी पानी के अन्दर रहती है, तब तक उसका वजन कम मालूम पड़ता है। कारण यह है कि उत्प्लावकता के चलते वह अपने वजन का एक अंश आभासी (apparent) तौर पर खो वैठती है और पानी के अन्दर कम वजनी मालूम पड़ती है।

कोई वस्तु जब किसी द्रव मे गिरती है तब अपने वजन के चलते द्रव में डूबने लगती है। साथ ही साथ, द्रव के ऊपर की ओर दाव या उत्प्लावकता उसे ऊपर ढकेलने लगती है। अगर वजन से उत्प्लावकता अधिक हो तो वस्तु डूबने नहीं पाती और द्रव में तैरने लगती है। लेकिन अगर उत्प्ला-वकता से वजन अधिक हुआ तो वस्तु डूब जानी है।


पैस्कल का नियम (Pascal's law)—द्रव पदार्थ को वाहरी दाव से सपीड़ित नहीं किया जा सकता। अगर इसकी एक जगह पर वाहरी दाव पड़ता है तो वह दाव द्रव के समस्त अगो में समरूप में व्याप्त हो जातो है। एक वोतल में पानी भरकर उसके मुँह के पास दाव डालने से दाव वोतल के समस्त स्थानों में समान रूप से पड़ेगा। इस प्रकार मोतल से कुल दाव का परिमाण कई गुना वढ जाएगा। द्रव में दाव-संचार के नियम को, इसके आविष्कारक के नाम पर, पैस्कल का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव के किसी एक भाग में दाव पड़ने पर वह उसके प्रस्थेक भाग भी

सम परिमाण में संचारित हो जाता है और यह बाब पात्र को दीवारों पर अभिलंब दिशा में पड़ता है। अर्थात् िकसी पात्र में रखे हुए इव के एक इकाई क्षेत्र पर जितना दाव लगेगा, उसके प्रत्येक एक इकाई क्षेत्र पर उतना ही दाव पड़ेगा। इस प्रकार अगर इव के स्पर्श में पात्र का क्षेत्रफल कुल २० इकाई हो तो इव की एक इकाई पर लगने वाला दाव पात्र की सतह पर कुल मिलाकर २० गुना अधिक दाव डालेगा। निम्नलिखित सरल प्रयोग से इसे देखा जा सकता है—

प्रयोग—एक रवड़ का गेंद लेकर उसमें एक छेद की जिए और गेंद को पानी से पूरा-पूरा भर दी जिए। पानी भरने के बाद रवड़ जोड़ नेवाले घोल से छेद को बंद कर दी जिए। फिर गेंद की दीवार मे एक सूई से कई छेद की जिए। अब अंगूठे से गेद की दीवार मे किसी जगह दवाडए। देखियेगा कि प्रत्येक छेद से समान तेजी से पानी की घारा निकलकर समान दूरी तक जा रही है। साथ ही प्रत्येक छेद से निकलनेवाली घारा गेंद की दीवार के उस स्थान के साथ समकोण बनाकर कर निकल रही है।




इससे पैस्कल का नियम सिद्ध हो जाता है। क्योंकि, अगर एक जगह पड़नेवाला दाव सव जगह समरूप में संचारित न होता तो सभी छेदो से समान तेजी के साथ, समान दूरी तक जानेवाली घाराएँ नहीं निकल सकती। द्रव-चालित दाव-यंत्र (hydraulic press)—द्रव के किसी भी बिन्दु
पर पड़नेवाना दाब सवंत्र समान रूप से संचारित हो जाता है। इस नियम
के आधार पर द्रव-चानित दाब-यंत्र का निर्माण होता है। साधारण द्रवचालित यंत्र में एक अँग्रेजी अक्षर 'U' जैसा मुड़ा हुआ नल रहता है। नस
की एक बाहु दूसरी बाहु से मोटी होती है। नल में पानी या बन्य कोई
उपयुक्त द्रव पदार्थ भर दिया जाता है। अब अगर नल की पतली बाहु के
मुँह पर दाब डाला जाए तो मोटी बाहु के मुँह पर कुल दाब कई गुना अधिक
हो जाएगा। नल की दोनो वाहुओ के व्यास मे जितना बधिक बंतर होगा,
साब भी उतना ही अधिक वढ जाएगा।



[ चित्र ५--द्रव-चालित दाव-यंत्र ]

अगर एक का व्यास दूसरे से चार गुना वड़ा हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात १: १६ होगा और पतले सिरे पर दिया गया कुल दाव मोटे सिरे पर १६ गुना अधिक हो जाएगा। अतः इस प्रकार के यंत्र की सहायता से एक सिरे पर थोड़ा-सा वल लगाकर दूसरे सिरे पर अधिक काम लिया जा सकता है। मोटरगाड़ियों का बेक द्रव-चालित दाव यंत्र की सहायता से काम करता है। ३. गैस-गैसीय पदार्थ का न कोई निश्चित आकार और न कोई निश्चित आयतन ही होता है। द्रव की तरह इसे भी जिस पान मे रखा जाता है, वह उसी का रूप ले लेता है। साथ ही पान के आयतन के अनुसार फैलकर उसके समान आकार का वन जाता है। इस प्रकार गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन—दोनो ही पान के अनुसार परिवर्त्तित होने रहते है।

रीस के प्रत्येक अग्रु के अत्यधिक गतिणील होने के कारण, इसके लिए इस प्रकार फैलना सभव होता है। गैस में अतरा-अग्रुक स्थान ठोस तथा द्रव से कही अधिक होता है और फैलने के साथ-साथ, यह दूरी अर्थात अंतरा-अग्रुक स्थान भी बढ़ जाता है। एक घन सेटीमीटर पानी माप दनने पर



[ चित्र ६--द्रव की तीन अवस्था में अंतरा-अगुक स्थान ]

वर्षात गैसीय अवस्था प्राप्त करने पर १७०० घन सेंटीमीटर स्थान घेर सकता है। इस प्रकार द्रव से गैस वनने पर पानी के आयतन में १७०० गुना तक की वृद्धि हो सकती है।

भाप वनने पर पानी के आयतन में इस प्रकार की वृद्धि को बहुत-से कामों में लगाया जाता है। रेलगाड़ियाँ खीचनेवाले, कल-कारखाने चलाने वाले भाप के इंजन, भाप वनने पर पानी के आयतन में इस प्रकार अत्यधिक वृद्धि से चलते हैं।

द्रव्य अविनाशी है—द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य के रूप, अवस्था, गुण बादि में परिवर्त्तन हो सकते हैं; एक दूसरे से मिलकर तीसरा पदार्थ वन जा सकता है; लेकिन द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसके कुल परिमाण में भी कमी-वेशी नहीं हो सकती। लकड़ी जलकर राख वन जाती है। राख का वजन लकड़ी से काफी कम होता है। क्योंकि, खुली हवा में जलते समय लकड़ी में से कई पदार्थ गैंस वनकर वायू में मिल जाते हैं और इसलिए बचे हुए राख का वजन कम हो जाता है। यह सही है कि जलने के बाद लकड़ी फिर लकड़ी नहीं रह गयी, लेकिन लकड़ी बनानेवाले सभी द्रव्य भिन्न-भिन्न रूपों में उतनी ही मात्रा में मौजूद रह गए। निम्नलिखित प्रयोग से इसे देखा जा सकता है—

प्रयोग—एक ऐसा पात लीजिए जिसे अच्छी तरह बंद किया जाए ताकि उसमें हवा या अन्य कोई गैस न अन्दर जा सके और न वाहर था सके। अब लकड़ी का एक छोटा-सा दुकड़ा लीजिए और उस पात में रखकर दानों को एक साथ वजन कर लीजिए। अब लकड़ी के दुकड़े में आग लगाकर पात को बद कर दीजिए। लकड़ी का दुकड़ा जल जाने के बाद या उसके एक अंश जल जाने के बाद, जब आग बुझ जाए तब पात को फिर तौलिए—देखियगा कि बजन उतना ही है।

इससे प्रमाणित हो जाता है कि लकड़ी जल जाने के वाद भी उसमें मौजूद द्रव्य उतना ही रह गया है और नष्ट नहीं हुआ है।

### ऊर्जा (Energy)

द्रव्य की तरह ऊर्जा के साथ भी मनुष्य का परिचय इद्रियों की सहायता से ही होता है। लेकिन द्रव्य के अन्य गुण—जैसे वजन, आयतन आदि ऊर्जा में नहीं होते है। गुण में भिन्नता होने पर भी द्रव्य और ऊर्जा परस्पर पूरक हैं। द्रव्य पर ऊर्जा की किया देखकर ही मनुष्य उसका परिचय पाता है। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊष्मा से द्रव्य गरम हो जाता है और उसे छूकर ऊष्मा का अस्तित्व मालूम हो जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों का विस्तार से अध्ययन करते समय हम ऊर्जा के संवंघ में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।

सिकेंग : जिस्सी असार शिक्ताः जिस्सी असार अस्ति अस्ति अस्ति चित्री अस्ति अस्ति अस्ति सिक्तिक विकार शिक्तां अस्ति अ

#### माप

विज्ञान की किसी भी शाखा के अध्ययन के लिए और साथ ही हमारे दैनंदिन जीवन में, हमेशा हमें किसी न किसी प्रकार की माप की आवश्यकता होती है। कपड़ा खरीदना है तो लंबाई मापी जाती है। गेहूँ, चावल लेना है तो वजन किया जाता है। समय जानना है तो घड़ी देखी जाती है। विजली का विल चुकाना है तो मीटर में यूनिट का हिसाब किया जाता है। साथ ही किसी भी पदार्थ के संबंध में अध्ययन या अनुसंधान करना है तो भी विभिन्न प्रकार की मापो की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक प्रकार की माप के लिए एक मानक (unit) की आवश्यकता होती है। इस मानक से तुलना करके ही किसी भौतिक राणि—जैसे लंबाई, वजन, द्रव्यमान या समय इत्यादि की माप की जाती है। विभिन्न प्रकार की मापों के लिए कई तरह के मानक प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अंगुली, हाय, ढेंग, बांस, रस्सी आदि से लंबाई मापने की प्रया अभी भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार वजन के लिए भी विभिन्न मानक—पौढ, किलो, सेर इत्यादि काम में लाये जाते हैं। लेकिन, इन सब में समानता न होने के कारण, इनमें से किसी को भी माप का मानक मानक नहीं माना जा सकता है और न ये मानक वैज्ञानिक अध्ययन में ही काम आ सकते हैं। एक मानक मान को मानक मानकर ही सही अर्थ में माप का ज्ञान हो सकता है।

समय, लवाई तथा द्रव्यमान के मालको को 'मूल मालक' कहते हैं। वाकी [सभी मालक इन्ही से व्युत्पन्न है।

दुनिया में मुख्य तौर पर दो प्रकार की माप-पद्धतियाँ प्रचलित हैं— अँग्रेजी या फुट-पौंड-सेर्केंड-पद्धति तथा दशमलव या सेन्टीमीटर—प्राम सेकेण्ड पद्धति (जिसे मीटरी-पद्धति भी कहा जाता है)। सन् १७६१ ई० में, सर्वप्रथम फ्रांस में यह पद्धति चलाई गई थी। इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इन दिनों पृथ्वी के अधिकांश देशों में दशमलव या मीटरी पढ़ित की माप प्रचलित है। अब हमारे देश में भी यह पढ़ित चालू हो गई है और मन, सेर, छटाँक आदि के स्थान पर क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम आदि तथा मील, गज, फुट आदि के स्थान पर किलोमीटर, मीटर, सेन्टीमीटर आदि की माप प्रचलित हो गई है। वैज्ञानिक कामों के लिए भी पृथ्वी के लगभग सभी देशों में दशमलव-पढ़ित की माप ही व्यवहृत होती है।

# फुट-शैंड की प्रामाणिक माप

लंदन मे, एक्सचेकर के दफ्तर मे, एक काँसे की छड़ और एक फ्लैटीनम का वाट सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। छड़ में दो चिह्न लगे हुए हैं। इन चिह्नों के बीच की दूरी, एक मानक गज है। प्लैटीनम के बाट का द्रव्यमान एक मानक पौड है।

### दंशमलव-प्रणाली की मानक माप

सेवर्स (फांस) के अन्तरराष्ट्रीय वाट और माप-कार्यालय में एक प्लैटीनम-इरिडियम-निर्मित छड़ तथा प्लैटीनम का एक वाट रखा हुआ है। छड़ पर वने दो चिह्न वीच की दूरी, मानक एक मीटर और वाट का द्रव्य-मान मानक एक किलोग्राम है। एक किलोग्राम का द्रव्यमान १००० घन सेन्टीमीटर पानी के, ४ डिग्री सेटीग्रेड पर, द्रव्यमान के समान होता है। गज तथा पौड, मीटर तथा किलोग्राम के अपवर्त्तक तथा अपवर्त्य इस प्रकार हैं:—

# फुट-पौंड-पद्धति

१२ इ	रंच :	=	ξ	फुट	१६	ड्राम	=	8	र्अस
<b>ર</b> 9	हुट :	=	१	गज	१६	आस	=	\$	पीड
१७६० र	ाज :	=	१	मील	१४	पौड	=	१	स्टोन
					ঽ	स्टोन	=	१	क्वीटर
<b>ε</b> 5	हुट '	₹.	१	फैदम	Y	क्वीटर	=	१	हंड़े डवेट
·	-				<b>5</b> 0	हंड़े डवेट	=	ş	टन

गृहोपयो	गी विज्ञान	
किट १० मिलीमीटर   मिलीग्राम १० सेटीमीटर   सेंटीग्राम १० डेसीमीटर   डेसीग्राम १० मीटर   ग्राम १० हेकामीटर   हेकाग्राम १० हेक्टोमीटर   हेक्टोग्राम १० किलोग्राम १० किवटल	री पद्धित  = १ सेंटीमीटर   सेंटी ग्राम  = १ हेसीमीटर   हेसीग्राम  = १ मीटर   ग्राम  = १ हेक्टोमीटर   हेक्टोग्र  = १ हिक्टोमीटर   हेक्टोग्र  = १ किलोमीटर   किलो  = १ किंटल  = १ मीटरी टन  के लिए १००० घन सेंटीमीटर के	प्रामः प्राम प्राम स्राम
मन-सेर-छटाक-प्रणाली में सेर तथा ४० सेर का एक मन इन विभिन्न प्रणालियों व १ पौड =	होता है। ती मापो में संबंध इस प्रकार है : ४५४ ग्राम	लगभग )
	या	17
१ सेर	या ०६३३ किलो ग्राम	27
१ किलामा	= २.२ पींड = १०७२ सेर या	11
	१ सेर १.१५२ छटाक	17
१ टन (फु० पौ०)	या कलोग्राम	;;
१ मीटरी टन	१०१६.०४७ स्थान	រទឹ

२८.३४९ ग्राम

१ मीटरी टन

१ ओस

=

१	ग्राम	=	०.०३५ औस	(लगभग)
१	गैलन	=	४.५४६ लीटर	<i>p</i>
१	लीटर	=	०.२२ गैलन	ູນ
१	<b>ਧਿੰ</b> ਟ	=	०.५६७ लीटर	ņ
१	लीटर	=	१.७६ पाइंट	"
१	इंच	=	२.५४ सें० मी०	11 س
१	सें०मी०	=	०.३९४ इंच	, 12
१	फुट	=	०.३०५ मीटर	"
१	गज •	=	०.६१४ मीटर	<b>&gt;&gt;</b>
१	मीटर	=	३.२८ फुट	17
			या	
			१.०६४ गज	,,
શ	मील	=	१.६०६ कि० मी०	17
ሂ	मील	=	८ कि० मी०	"
१	कि० मी०	=	०.६२१ मील	"
१	एकड़	=	०.४०५ हेक्टर	11
			, या	
			४०५ वर्गमीटर	ır
\$	हेक्टर	=	२.४७१ एकड़	"
१	वर्ग से० मी०	=	०.०६१ वर्ग इंच	25
	(सी० सी०)			
8	हॉसं पावर	=	०.७४५ किलो वाट	13
१	किलो वाट	=	१.३४१ हॉर्स पावर	1 <i>5</i> -
		_		
	_	घरेलू		
	*		५ घन सेटीमीटर	17
			१ वड़ी चम्मच या टेवल स्पून	٦,,,
	६ वड़ी चम्म	व =		"
-	१ कप	=	१ पाइट	27

#### समय की माप

सभी देशों मे समय की माप की इकाई सेकेंट है। एक मध्यमान सौर दिवस के ८६,४०० भाग के एक भाग को एक सेकेंट कहा जाता है। एक दिम के मध्याह्न, अर्थात् सूरज जब आकाश के उच्चत्तम स्थान पर हो, एक से केकर दूसरे दिन के मध्याह्न के बीच के समय को 'एक सौर दिवस' कहते हैं। पूरे वर्ष के ३६५ सौर दिवसों के औसत समय को 'एक मध्यमान सौर दिवस' कहा जाता है।

इस प्रकार के ६० सेकेंड का एक मिनट, ६० मिनट का एक घंटा तथा २४ घंटों का एक सौर दिन होता है।

प्राचीन काल में हमारे देश में विपल, पल, दं ह तथा प्रहर से समय मापा जाता था। ६० विपल का एक पल, ६० पल का एक दंड और ६ई दंड का एक प्रहर माना जाता है। २४ सेकेंड में एक पल होता है। लेकिन अब समय की यह माप केवल हिन्दुओं की वार्मिक क्रियाओं के लिए सीमाबद्ध रह कई है।

नीचे बदाई, व्यास, क्षेत्रफल तथा आयतन मापने के कुछ साधारण वियम, जिन्हें सरलता से घर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिये जा रहे है। आये दिन हमे इन मापों की आवश्यकता होती रहती है।


#### लवाई मापना

लवाई मापने के लिए साधारणतः अंशांकित पैमाना या स्केल, मापक, फीता आदि व्यवहृत होते हैं। वड़ी-वड़ी वस्तुओं को फीते से और छोटी-छोटी वस्तुओं को स्केल से मापा जाता है। वाजार में आमतौर पर ५, २५ और ५० फुट लंबा मजबूत कपड़े से बना हुआ चिह्नित मापक फीता मिलता है। स्केल साधारणत. ६ इच अथवा एक फुट लंबा मिलता है। आजकल सभी स्केलों में, एक ओर डच-फुट और दूसरी ओर सेटीमीटर-मीटर के चिह्न लगे होते हैं।

रास्ता, जमीन आदि मापने के लिए अमीन या इंजीनियर जरीव की जजीर काम मे लाते है।

# लंबन अशुद्धि

स्केल से लंबाई को ठीक से मापने के लिए स्केल के अंकन को मापी जाने वाली रेखा या वस्तु से एकदम सटाकर रखना चाहिए। अगर स्केल के अंकव को सटाकर न रखा जाए और उसे पट करके रखा जाए तथा आंख को इघर- उघर रखकर माप का पठन लिया जाए तो आंख की भिन्न-भिन्न स्थितियों से लिये गए पठन भिन्न-भिन्न होगे: इसे लंबन (parallax) अशुद्धि कहते हैं। ऐसी अवस्था में आंख को चिह्न के ठीक सामने रखना चाहिए। ताकि हिष्ट-रेखा, मापी जानेवाली लंबाई और स्केल के निर्दिष्ट विंदु के साथ समकोण में हों।



[ चित्र ७-लंबन-अशुद्धि ]

स्केल को मापे जानेवाली लंबाई (या रेखा) से सटाकर पकड़ने से कहीं से भी देखने पर लंबन अशुद्धि नहीं होती है।

# शूत्य त्रुटि ( Zero error )

साधारणत. स्केल का सिरा थोड़ा-बहुत घिसा हुआ होता है। इसलिए सिरे से माप लेने पर माप में कुछ-न-कुछ तृटि रहने की संभावना रहती है। इस प्रकार की तृटि को 'शून्य तृटि' कहते हैं। शून्य तृटि से बचने के लिए हमेशा सिरे को छोड़कर, स्केन के अंदर के किसी बिंदु से मापना प्रारंभ करना चाहिए।


#### वक रेबा मापना

साधारण स्केत से नक रेखा की संबाई नहीं सापी जा सकती। वही-वहीं नक रेखा, उसपर फीझा जा जरीन की जंबीर रखकर, मापी जा सकती है। छोटी वक्र रेखा को सरलता से मापने के लिए उसपर एक सूत का टुकड़ा विछा दिया जाता है और फिर उस सूत के टुकड़े की लंबाई माप लेने से वक्र रेखा की लवाई मालुम हो जाती है।

#### गोले का व्यास मापना

स्केल या फीते के द्वारा साधारण तरीके से, गोले का व्यास नहीं मापा जा सकता। घर में इसे मापने का एक सरल उपाय है—

किसी समतल स्थान पर दो मोटी किताबों को आमने-सामने समातर खड़ी कर दीजिए। ख्याल रहे कि किताबें समतल स्थान के साथ समकोण में खड़ी हों। जिस गोले का व्यास मापना हो उसे दोनों किताबों के बीच में रखकर किताबों को खिसकाकर गोले से सटाइए। ख्याल रखना पड़ेगा कि किताबें समांतर और समकोण में खड़ी रहे। दोनों किताबों के बीच की दूरी माप सेने से गोले का ब्यास मालूम हो जाता है। किताब के बदले काठ या धातु का बना घन हो तो और भी अच्छा होता है।



# [ चित्र ५-गोले का व्यास मापना ]

वेलनाकार वस्तु का का व्यास भी इस प्रकार से मापा जा सकता है।


#### क्षेत्रफल

वर्ग-सेंटीमीटर तथा वर्गफुट क्षेत्रफल मात्रक हैं। एक वर्ग-सेंटीमीटर मा एक वर्गफुट उस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जिसकी प्रत्येक भुजा एक सेंटीमीटर या एक फुट लम्बी है। नियमित क्षेत्रों का क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्रों से निकाला जा सकता है— न्वर्गाकार या आयताकार चतुर्भुं ज = लंबाई  $\times$  चौड़ाई समांतर चतुर्भुं ज = आधार भुजा  $\times$  ऊँचाई विभुज = ई आधार भुंजा  $\times$  ऊँचाई वृत्त =  $\pi$   $\times$  व्यासार्द्ध  $^2$  गोले की सतह =  $\times$   $\pi$   $\times$  व्यासार्द्ध  $^2$  वेलन की वक्र सतह =  $\pi$  व्यास  $\times$  लंबाई  $(\pi = \frac{2}{5})$ 

अनियमित क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए उसे नियमित चतुर्भुं ज तथा विभुजो में बाँट दिया जाता है। फिर, उन नियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल निकालकर जोड़ लिया जाता है और इस प्रकार से उस अनियमित क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम हो जाता है।

छोटे अनियमित क्षेत्रों को वर्गाङ्कित कागज पर रखकर उसका खाका खीच लिया जाता है और खाके के अन्दर के वर्गों को गिनकर उसका क्षेत्रफल मालूम कर लिया जाता है।

कायतन (Volume)— जो द्रव्य जितना स्थान घेरता है, उसे उसका आयतन कहते हैं। आयतन-मान्नक घन-सेंटीमीटर तथा घनफुट है। एक घन-सेंटीमीटर या एक घनफुट उस घन का



[ चित्र ९—अनियमित वस्तु का क्षेत्रफल निकालना ]

आयतन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई एक-एक सेंटीमीटर या एक-एक फुट होती है। नियमित आकार की वस्तुओं का आयतन निम्नलिखित सूत्रों से निकाला जा सकता है—


आयताकार वस्तु या घन = लंबाई  $\times$  चौड़ाई  $\times$  ऊँचाई वेलन = आधार का क्षेत्रफल  $\times$  ऊँचाई शक्तु =  $\frac{1}{4}$  आधार का क्षेत्रफल  $\times$  ऊँचाई गोला =  $\frac{3}{4}\pi \times ($  व्यासाई  $)^{3}$ 

### अनियमित ठोस वस्तु का आयतन मापना

कपर दिए गए सूत्रो की सहायता से अनियमित वस्तुओ का आयतन नहीं निकाला जा सकता है। निम्नलिखित सरल उपाय से इसे मापा जा सकता है।

जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन है। इसलिए किसी वस्तु को पानी या अन्य किसी द्रव में संपूर्ण रूप से डूवा देने से वह अपने आयतन के समान पानी हटाएगी। इस प्रकार हटाए गए पानी को मापकर उस वस्तु का आयतन जाना जा सकता है।

एक मापक वेलन की सहायता से आसानी से इस काम को किया जा सकता है। मापक वेलन के किसी माप तक पानी या अन्य कोई द्रव डालिए। द्रव ऐसा होना चाहिए जिसमे वह वस्तु न घुले और द्रव इतना होना चाहिए कि वह वस्तु सपूर्ण रूप से उसमे डूव जाए। अब वस्तु को बेलन मे डालिए। द्रव की सतह जितना ऊपर चढेगी, उस वस्तु का आयतन



[ चित्र १०—अनियमित वस्तु का आयतन निकालना ]

उतना है। क्योंकि वस्तु ने द्रव में अपने आयतन के समान स्थान घेर लिया है और द्रव की सतह उस हिसाव से ऊपर चढ़ नई है। अनर द्रव की सतह १०० घ० सेठ मी० ऊपर चढ़ी है तो वस्तु का आयतन १०० वन सेटीमीटर है। घरेलू काम के लिए अगर मापक वेलन न मिले तो एक छोटे मापक ग्लास की सहायता से भी इस काम को निम्नलिखित उपाय से किया जा सकता है।

प्रयोग—एक पात को, जिसमे मापी जानेवाली वस्तु डूव सके, संपूर्ण रूप से द्रव से भर दीजिए और उसे एक वड़े पात के अंदर वैठा दीजिए। अब मापनेवाली वस्तु को द्रव मे डालिए। इससे द्रव छलककर वड़े पात में आ गिरेगा। इस गिरे हुए पानी को मापक ग्लास से मापकर वस्तु का आयतन मालूम किया जा सकता है। ठीक-ठीक मापने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे पात की वाहरी सतह और वड़े पात की भीतरी सतह, जहाँ पानी छलक कर गिरेगा, गीली हो। लेकिन उसमे द्रव न रहे। ऐसा न होने पर जितना द्रव इनको गीली करने मे लग जाएगा, मापते समय उतनी कमी हो जाएगी।

इस उपाय से न डूबने वाली वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसके साथ एक डुबीना लगा दिया जाता है। डुबीना के आयतन को अलग से निकालकर दोनों के संयुक्त आयतन से घटा देने से, वस्तु का आयतन निकल आता है अर्थात् अगर डुबीना का आयतन A हो और दोनो का सयुक्त आयतन B हो, तो B - A = a स्तु का आयतन होगा।

द्रव में डुवाकर नियमित तथा अनियमित सभी आकार की ठोस वस्तुओं का आयतन निकाला जा सकता है। जो वस्तु जिस द्रव मे नही घुलती, उसका आयतन उस द्रव मे ही डुवाकर निकाला जा सकता है।

#### द्रव का आयतन

द्रव का आयतन, मापक ग्लास आदि से मापकर निकाला जा सकता है। द्रव की सतह समतल नहीं होती है। पानी आदि द्रव की, जो वस्तुओं को गीली कर देता है, सतह अवतल (concave) अर्थात् बीच में धँसी हुई और पारा आदि द्रव की, जो वस्तुओं को गीली बही करता, सतह उत्तब (convex) अर्थात् बीच में उठी हुई होती है। द्रव की इस विभेषता के चलते माप का पठन लेने में लंबन द्रुटि होने की संभावना रहती है। इसनिष् शुद्ध माप जानने के लिए आंख को उत्तब या अवतन की सीध में बाकर ही पठन लेना चाहिए।

# द्रव्यमान (mass) और वजन (weight)

द्रव्यमान और वजन एक नहीं हैं। पदार्थ में वर्त्तमान द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। समान आयतन के काठ और लोहें के दुकड़ें को उठाने से, लोहें का दुकड़ा अधिक भारी मालूम पड़ेगा। काठ के टुकड़ें की तुलना में लोहें के टुकड़ें में द्रव्य की माला अधिक होती हैं और इमलिए समान आयतन के काठ के टुकड़ें की तुलना में लोहें का टुकड़ां अधिक भारी होता हैं। जब तक यांतिक या रासायनिक उपाय से वस्तू के अन्दर के द्रव्य का परिमाण घटाया-वढाया नहीं जाता हैं तब तक सभी स्थानो और सभी अवस्थाओं में वस्तु का द्रव्यमान समान रहता हैं, अर्थात् स्थान-परिवर्त्तन, का कोई प्रभाव द्रव्यमान पर नहीं पडता है।

पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केन्द्र की ओर आकर्षित करती हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण (gravitation) कहते हैं (इसके संबंध मे हम भौतिकी में विस्तार से अध्ययन करेगी)। किसी वस्तु पर लगाने वाले पृथ्वी के इस आकर्षण वल या गुरुत्वाकर्षण वल के परिमाण को उस वस्तु का वजन कहा जाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसपर लगनेवाला गुरुत्वाकर्षण वल भी उसी अनुपात में अधिक होगा। साथ ही, वस्तु पर लगनेवाला गुरुत्वाकर्षण वल भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-मिन्न हो सकता है; क्योंकि जो वस्तु पृथ्वी के केंद्र से जितनी नजदीक होगी, उसपर यह बल उसी अनुपात में अधिक और पृथ्वी के केंद्र से जितनी दूर होगी, वल उसी अनुपात में अधिक और पृथ्वी के केंद्र से जितनी दूर होगी, वल उसी अनुपात में कम होगा। दूसरे शब्दों में, समुद्र की सतह पर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जितना होगा, पहाड़ की ऊँची चोटी पर, जो समुद्र-तल की तुलना में पृथ्वी के केंद्र से दूर है, उसका परिमाण कम होगा। इस प्रकार एक वस्तु का वजन समुद्र-तल पर जितना होगा, पहाड़ की ऊँची चोटी पर उससे कम होगा। वतः वजन समस्त स्थानों में एक नहीं होता है।

किसी वस्तु का वजन अगर भूमध्यरेखा (Equator) पर १०० किलो--ग्राम है तो उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर उसका वजन लगभग १०० किलोग्राम दि इ ग्राम हो जायगा। अर्थात उसके वजन मे प्रति किलो लगभग २'२ ग्राम की वृद्धि होगी, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, भूमध्यरेखीय व्यास से लगभग ४४ किलोमीटर कम होने के कारण, अर्थात प्रत्येक ध्रुव पृथ्वी के केद्र से भूमध्यरेखा की तुलना मे लगभग २२ किलोमीटर निकट होने के कारण, ध्रुवों पर वस्तु का वजन वह जाता है। ४५ डिग्री अक्षांश में, समुद्र-सतह पर का वजन, वस्तु का मानक वजन माना जाता है।

इस प्रकार द्रव्यमान से वस्तु में मौजूद द्रव्य के परिमाण का ज्ञान तथा वजन से, उस स्थान पर, वस्तु पर लगनेवाला एक प्रकार का वल यानी गुरुत्वाकर्षण वल का ज्ञान होता है।

भिन्न-भिन्न स्थानो पर, भू-पृष्ठ की उच्चता के अनुपात में, वजम में भिन्नता होने पर भी, यह भिन्नता इतनी कम है कि साधारण माप-तौल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम देख चुके है—उच्चता में लगभग २२ कि० मी० अंतर होने पर, १०० कि० ग्रा० वजन में केवल नगभग ३२३ ग्राम का अंतर होता है; अर्थात्-समुद्र-सतह पर एक कि० ग्रा० की वजन की वस्तु के बंजन में धरती के सबसे उँचे स्थान, एवरेष्ट शिखर पर, केवल लगभग सवा ग्राम का अंतर होगा। साथ ही एक निश्चित स्थान पर वस्तु का वजन उसके द्रव्यमान का समानुपाती होता है। इसलिए उस स्थान पर समान वजन की वस्तुओं का द्रव्यमान भी समान होता है। इसलिए दैनदिन जीवन में द्रव्यमान और वजन को एक मान लिया जाता है।

वस्तु का वजन जानने के लिए साधारणत. तराजू व्यवहृत होता है। अधिकांश दूकानों में जो तराजू इस्तेमाल होता है, उसे साधारण तराजू कहते है। साधारण तराजू के अलावा किसी-किसी दूकान मे सौदा तौलने के लिए एक प्रकार का कमानीदार तराजू इस्तेमाल किया जाता है।

#### साघारण तराजू

साधारण तराजू में एक लकड़ी या लोहे की डंडी के सिरो से डोरी या यतली जंजीर से दो पलड़े लटके हुए होते हैं। आवश्यकता के अनुसार तराजू छोटे या वड़े होते है और उसी अनुपात मे उसकी डंडी और पलड़े भी छोटे या वड़े होते है। बहुत छोटी-छोटी चीजे या कम चीजें तौलने के लिए एक बहुत छोटा पीतल का तराजू इस्तेमाल किया जाता है। इसे 'निकती' कहते हैं।

वडी-बड़ी चीजें या अधिक सामान तौलने के लिए तकड़ी या लोहे के किंट इस्तेमाल होते हैं। साधाणरतः काँटे को मजबूत खंभे की सहायता से ऐसे लटकाया जाता है ताकि डंडी विना वाधा के डोल सके। वडी या भारी वस्तुओं को तौलने के लिए, रोमन काँटा, प्लैंटफार्म काँटा, कमानीदार चबूतरा तुला आदि भी काम में लाई जाती हैं।

तौली जानेवाली वस्तु का आकार, आयतन, वजन इत्यादि के अनुमार तराजू भी छोटे-बडे होते हैं। साधारण तराजू की ढंदी को ठीक बीच में से डोरी या जंजीर से लटकाया जाता है। पलड़े लोहे या अन्य धातु के बने हुए होते हैं। बड़े-बड़े तराजुओं में लकड़ी के पलड़े भी लगाए जाते हैं। बीच में लगी हुई डोरी पकड़कर उठाने से, अगर डंडी झैतिज रहे तो समझना होगा कि तराजू ठीक है। लेकिन पलड़े खाली रहने पर भी अगर डंडी एक ओर भुकी हुई रहे तो समझना होगा कि तराजू में कुछ दोप है। आमतौर पर इसे 'पासंग' कहते हैं।

अच्छी किस्म के तराजू की डंडी को डोरी या जंजीर से लटकाने के बजाए एक स्तंभ पर बने बहुत कड़े पत्थर के क्षुरघार पर रखा जाता है। लटकाने वाली डोरी (या क्षुरघार) डंडी के ठीक बीच में होनी चाहिए ताकि उसके दोनों बोर के अंश समान हो। ऐसा न होने पर भी तराजू मे दोप रह जाता है।

वजन करते वक्त वस्तु को एक पलड़े पर रखा जाता है और दूसरे पलड़े पर वाट रखकर डंडी को क्षेंतिज बनाया जाता है। वाट को देखकर वस्तु का वजन मालूम हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार मे मानक द्रव्यमान द्वारा वस्तु का वजन मालूम किया जाता है। साधारणत. दुकानों में सौदा तौलते समय इसी प्रकार से तीला जाता है। अगर तराजू मे पासंग हो तो सौदा या बाट रखने के पहले ऊँचे पलड़े पर परथर आदि के दुकड़े रखकर डंडी को क्षेतिज बनाया जाता है और तब सौदा तौला जाता है।


साधारण तराजू से मोटे तौर पर पदार्थ का द्रव्यमान मातूम हो जाता है। साधारण तराजू से जहाँ भी तौला जाएगा वस्तु के वजन में कोई अंतर न पड़ेगा। क्योंकि विभिन्न स्थानों में वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण वल में कमी-बेगी होने के साथ-साथ बाट पर भी उसी प्रकार की कमी-बेगी होगी। इस प्रकार स्थान-परिवर्तन से बस्तु के वजन में कोई अंतर वहीं होगा, जब उनका बजन साबारण तराज् से लिया जाय।

#### अशुद्ध तराजू

आमतौर पर साधारण तराजू में कुछ-न-कुछ दोष रहता है, जिसके चलते उससे ठीक-ठीक तौल नही निकलती है। साधारणतः ये दोष दो प्रकार के होते हैं—

- डंडी की भुजाओं की लंबाई समान न होना, यद्यपि पलडे खाली रहने पर भी डंडी झैतिज हो रहती है।
- दोनो पलडो का वजन समान न होना और पलड़े खाली रहने पर भी डंडी का क्षेतिज न रहना।

दूसरे दोप को ,पासंग कहते हैं और हलके पलड़े पर पत्थर आदि रखकर इस अणुद्धि को ठीक कर लिया जाता है। लेकिन, पहला इससे ठीक नही होगा। क्योंकि तराजू का सिद्धात इस स्वयंसिद्ध सिद्धात पर शाधारित है कि "समान दूरियो पर स्थित समान द्रव्यमान के वजन सतुलित होते है।"



[ चित्र ११—साधारण तराजू : क ख—डंडी, स्त्रा—मध्य विंदु ]

इस प्रकार चित्र में दिए गए तराजू का क स डंडी है और आ उसका मध्य विंदु है। उड़ी की दोनां भुजाओं कआ तथा खआ के वजन तथा लवाई समान हैं। साथ ही तराजू के दोनो पलड़ों का वजन भी समान है। इस अवस्था में क पलड़े पर व, वाट और ख पलड़े पर तौलने वाली वस्तु व, रख किर डडी को क्षैतिज बनाया जाय तो—

व, न आ = व र अ ख आ

- ∵ कथा = ख आ
- .. व, = व<sub>२</sub>

लेकिन अगर क आ तथा पा आ गरागर न हो तो य, और य भी वरागर नहीं होंगे।

इन बोनों प्रकार के दोषों को दूर करने का सबने सरन उपाय 'बोर्डा की विधि' है। इस विधि के अनुमार जिस वस्तु को बौलना हो उसे एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर बालू या पत्थर के दुकड़े या अन्य मोई वस्तु रख कर डड़ी को क्षीतज बनाया जाता है। किर तौलने वाली वस्तु को उतार कर उसी पलड़े पर बाट रखकर टंडी को फिर से धीतज बनाया जाता है। अब इन बाटो को देगकर वस्तु का ठीक तौन मानूम हो जाता है। प्रमोकि जितने बालू या पत्थर के दुकड़ों को वह वस्तु संतुतित करती है, उतने ही बालू या पत्थर को सतुनित करनेवाले बाटो का बजन वही होगा जो उस वस्तु का है।

डंडी की दोनो भुजाएँ समान न होने मे णुद्ध तील गीम की विधि में मालूम की जा सकती है। इसमें तीलनेवाली वस्तु को पहले एक पलडें पर रचकर तौला जाता है और फिर दूसरें पलडें पर रचकर। दोनों तौल के गुणनफल का वर्गमूल उस वस्तु की शुद्ध तौल होती है। वर्यात अगर एक पलड़ें पर रचकर तौलने से तौल २० गाम ही और दूसरे पलड़ें पर रखकर तौलने से वह २१ ग्राम हो तो शुद्ध तौल √२०×२१ = २०.४६४ ग्राम होगी।

साधारण तराजू से वाजार में दैनंदिन घरीद-विक्षी का काम तो चल जाता है लेकिन इससे न तो बहुत छोटी-छोटी चीजे ठीक से तौली जा सकती है और न प्रयोगशालाओं में, जहाँ ठीक-ठीक तौल अत्यावश्यक है, काम नहीं चल सकता है। इस प्रकार के काम के लिए जो तराजू व्यवहार में ताया जाता है उसे भौतिक तुला कहते हैं।

# भौतिक तुला (Physical balance)

इसकी डंडी साधारणतः पीतल की होती है। उंडी के बीच में एगेट (agate) नाम के बहुत कठोर पत्थर का एक निम्नमुखी क्रियार लगा होता है। इसे मध्य क्षुरधार कहते हैं। डंडी के बोनो सिरे 'L' के आकार के होते

हैं। प्रत्येक सिरे के ऊपर एगेट का एक ऊर्ध्वमुखी क्षुरवार लगा होता है। इन्हें सीमात क्षुरघार कहते हैं। मध्य क्षुरघार से दोनो सीमांत क्षुरघार की दूरियाँ वरावर होती है। सीमांत क्षुरघार से मध्य क्षुरघार तक की डंडी के अंश को डंडी की भुजा कहते हैं।

डंडी एक सीघे खड़े छड़ पर मध्य क्षुरद्यार के सहारे टिकी हुई होती है। इस छड़ को स्तंभ कहते हैं। डंडी के दोनों सिरों के सीमांत क्षुरद्यारों से दो रकावें लटकी हुई होती हैं। रकावों में लगे हुए हुक से दोनों ओर दो पलड़े लटके रहते हैं।


डंडी के ठीक वीच में एक निम्नमुखी सूचक सूई लगी हुई होती है। सूई स्तंभ के निचले भाग में लगे हुए एक पैमाने पर दाहिने-वाएँ घूमती है। अगर डंडी दाहिनी ओर झुके तो सूई पैमाने पर वाईं ओर जायगी। डंडी बाई ओर झुकने से सूई दाहिनी ओर चली जायगी। डंडी क्षेतिज होने से सूई पैमाने के 'O' चिह्न पर रहेगी। पैमाने पर सूचक सूई के स्थान को देखकर खंडी क्षेतिज है या दाहिने-वाएँ झुकी हुई है, मालूम हो. जाता है। डंडी के दोनो सिरों पर एक-एक पेंच लगे हुए होते हैं। इन्हें घुमाकर डंडी के सिरों का भार अल्प मात्रा में कम-वेशी किया जा सकता है और अल्प परिमाण में दाहिने वाएँ झुकी हुई डंडी को क्षेतिज वनाया जा सकता है।

तुला का वाहरी स्तभ खोखला होता है और इसके अंदर एक अंतर्स्तम्भ होता है। अंतर्स्तभ तुला के आधार तख्ते मे लगे हुए एक हत्थे से जुड़ा हुआ होता है। इस हत्थे को घुमाकर अतर्स्तंभ को ऊँचा-नीचा किया जा सकता है। हृत्थे को घुमाकर अतर्स्तंभ को ऊँचा कर देने से, डंडी अपने अन्य समस्त आधारो को छोड़कर केवल मध्य क्षुरधार के सहारे अंतर्स्तंभ पर आलंबित हो जाती है। अब छोटी-से-छोटी वस्तु को किसी पलड़े पर रख देने से डडी उस ओर झुक जाती है और सूचक सूई पैमाने पर दूसरी ओर खिसक जाती है। तुला की इस अवस्था को उसकी मुक्त (released) अवस्था कहते हैं। तौलते समय सबसे पहले तुला को मुक्त अवस्था मे लाना पड़ता है।

जब तुला का व्यवहार नहीं किया जाता है उस समय हत्थे को घुमाकर अंतर्सेतंभ को नीचा कर दिया जाता है। इस अवस्था में डंडी वाहरी स्तभ के दोनो ओर लगे हुए दो उपस्तंभो पर आधारित हो जाती है और डंडी का होलना बंद हो । इस अवस्था को तुला की विरामावस्था (arrested)
है कहा जाता है। तौलने के बाद हमेशा तुला को विरामावस्था में कर देना
चाहिए, ताकि विना कारण झुरधार घिसे नहीं।

तुना का स्तंभ एक लकडी के आधार तब्ते पर खड़ा रहता है। आधार तब्ते के चारों किनारो पर पेंच लगे हुए होते हैं, जो इसके पाए का कमा करते है। इसे आवश्यकतानुसार घुमाकर, पाए को छोटा-वड़ा करके, आधार तब्ते को क्षैतिज रखा जाता है। पटरी क्षैतिज है या नहीं, इसे देखने के लिए स्तभ के ऊपरी भाग से एक साहुल (plumbline) लटका रहता है। स्तभ के निचले भाग में ऊपर की ओर नोक वाली एक नोकदार घुंडी इस प्रकार से लगी हुई होती है कि अगर पटरी क्षैतिज हो तो साहुल की नोक चुण्डी के नोक के ठीक ऊपर रहती है। साहुल को देखकर यह मालूम हो जाता है कि आधार तब्ता क्षैतिज है या नहीं।

भौतिक तुला को घूल, हवा आदि के असर से वचाने के लिए इसे हमेगा



[ चित्र १२-भौतिक तुला ]

-काँच के वक्से मे वन्द रखा जाता है। व्यवहार करते समय वक्से की वगल मे लगा हुआ दरवाजा खोलकर काम लिया जाता है।

# भौतिक तुला ते तौलना

भौतिक तुला से तौलने के पहले जाँच कर लेना चाहिए कि तुला ठीक अवस्था में हैं या नहीं। इसके लिए तौलना शुरू करने से पहले निम्नलिखित कामों को किया जाता है—

- १. तुला का समतलन—सवसे पहले लटके हुए साहुल से देख लेना चाहिए कि तुला का आधार तख्ता क्षैतिज है या नहीं। अगर वह क्षैतिज न हो तो तख्ते के किनारों पर लगे हुए पेचों को धीरे-धीरे घुमाकर उसे क्षैतिज कर लिया जाता है।
- २. डंडी का क्षेतिजकरण—हत्ये की घुमाकर तुला की स्वतंत्र करके देख लिया जाता है कि डंडी क्षेतिज हैं या नहीं। अगर सूचक सूई पैमाने के ठीक मध्य में 'O' पर नहीं हो या अगर डोलने के समय पैमाने के दोनों ओर समान दूरी तक न जाती हो तो डंडी के सिरो पर लगे हुए पेचों को घुमाकर डंडी को क्षेतिज बनाया जाता है। सूचक सूई जिस ओर हटी हुई हो या डोलते समय जिस ओर अधिक दूर तक जाती हो उस ओर के पेच को बाहर की ओर या दूसरी ओर के पेच को अदर की ओर घुमाकर डंडी को क्षेतिज बनाया जाता है। अर्थात् यदि सूचक सूई दाहिनी ओर हटी हुई हो या डोलते समय दाहिनी ओर अधिक दूर तक जाती हो तो दाहिनी ओर के पेच को बाहर की ओर या वाईं ओर के पेंच को अन्दर की और घुमाकर डंडी कोर पेंच को बाहर की ओर या वाईं ओर के पेंच को अन्दर की और घुमाकर डंडी कैंतिज बनाई जाती है।

जाँच के बाद, तौलना शुरू करने के पहले हत्या घुमाकर तुला को विरामावस्था मे लाया जाता है।

तीली जानेवाली वस्तु को वाएँ पलडे पर रखकर दाहिने पलड़े पर अन्दाज से वाट रखा जाता है। सुविधा के लिए वाटवक्सा को दाहिनी ओर रखना चाहिए। अब हत्थे को घुमाकर तुला को स्वतंत्र किया जाता है। अगर डडी क्षैतिज न हुई हो अर्थात् सूचक सूई मध्य विन्दु 'O' पर स्थिर न हुई हो या वह अगर डोलती हो तो पैमाने के मध्य विन्दु 'O' से दोनो ओर समान दूरी तक न जाती हो, तो वाटों को घटा-वढाकर डडी क्षैतिज वनाई जाती है। लेकिन वाटों को घटाते-वढाते समय प्रत्येक वार


तुला को विरामावस्था मे ले आना अत्यावश्यक है। डंडी क्षेतिज हो जाने पर बाटों को देखकर वस्त् का वजन मालूम हो जाता है।

तौलने के समय निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना चाहिए-

- १. जब तुला स्वतत्व अवस्था में हो उस समय न तो उसके पलड़ो पर कोई बाट या अन्य वस्तु रखनी चाहिए और न हटानी ही चाहिए। बाट या अन्य कोई वस्तु पलड़े पर रखने या पलड़े से हटाने के पहले अवश्य ही तुला को विरामावस्था में ले आना चाहिए।
- २. तुला को स्वतत या विरामावस्था मे लाने के समय हत्ये को बाहिस्ते से घुमाना चाहिए। हत्ये को कभी भी झटके के साथ नहीं घुमाना चाहिए।
- ३. पलड़े पर ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे पलड़े पर दाग लग जाए या पलड़े को कोई नुकसान पहुँचे। ऐसी वस्तु को अगर तौलना हो तो उसे उचित पाल मे रखकर ही तौलना च।हिए। ऐसा करने के लिए पहले पाल को और फिर पाल में रखकर पाल-समेत वस्तु को तौला जाता है। पाल-समेत वस्तु के वजन से पाल का वजन घटा देने से यस्तु का वजन मिल जाता है।
- ४. तौलते समय वड़े वाट से शुरू करना चाहिए और आवश्यकतानुसार कमभाः छोटे वाटो को लेना चाहिए ।
- ५. वाटो को कभी हाय से नहीं छुना चाहिए। हमेशा उन्हें चिमटी से पकड़ना चाहिए। प्रत्येक वाट-वनसे के साथ चिमटी रहती है। हाथ से पकड़ने पर हाथ के मैल से वाट मे बृटि आ सकती है।
  - ६. गरम वस्तू को नही तौलना चाहिए।
- ७. तौलते समय सूचक सूई का डोलना देखने के लिए वक्से का दरवाजा वन्द कर देना चाहिए ताकि सूई पर हवा का असर न पढ़े।

### वाट-वरस—(Weight box)

भौतिक तुला के साथ मानक वाटों का एक वक्सा रहता है। वक्से में विभिन्न माप के वाटो के लिए अलग-अलग खाने होते हैं। वक्से मे वाटों को उठाने के लिए एक चिमटी होती है। वैज्ञानिक कामो के लिए वाट-वक्से में दशमलव पद्धित के बाट रहते हैं। साधारणतः वक्से मे १००, ५०, २०, १०, ५, २, १, ०.५, ०.२, ०.१ ग्राम



[ चित्र सं० १३ - वाट-वक्सा ]


के बाट होते हैं। अधिक सूक्ष्म कामो के लिए किसी-किसी बाट-बक्से में ०.०५, ०.०२ और ०.०९ ग्राम के भी वाट रहते हैं। ध्यवहार के वाद वाट-बक्से को हमेशा बंद करके रखना चाहिए।

# रोमन काँटा (Roman steelyard) या विषमभूज तुला

साधारण तराजू तथा भौतिक तुला समभुज तुला कहलाती है। इनकी डंडी का केन्द्र, जहाँ से लटकाकर तुला क्षैतिज वनाई जाती है, डंडी के ठीक बीच में होता है। इस प्रकार इन तुलाओं की दोनों भुजाएँ समान होती हैं। रोमन काँटा या विषमभुज तुला की दोनों भुजाएँ समान नहीं होती और इसे ठीक बीच से न लटकाकर एक किनारे की ओर हटाकर लटकाया जाता है। इस प्रकार इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी होती है।

विषमभुज तुला साधारणतः वड़ी और भारी चीजें तौलने में काम आती है। जहां जल्दी-जल्दी तौलने की आवश्यकता रहती है तथा मोटे तौर पर तौल से काम चल जाता है, वहां इस कांटे का व्यवहार किया जाता है।


इसमे एक लंबा समरूप अंशाकित छड़ होता है। यह छड़ एक किनारे के पास से हुक की सहायता से लटका रहता है। अंशांकित भुजा लंबी होती है और इसपर एक खिसकनेवाले छल्ले मे एक छोटा-सा वाट लगा होता है। तौलनेवाली वस्तु छड़ की छोटी भुजा मे लटका दी जाती है और छल्ले को खिसकाकर छड को क्षेतिज बनाया जाता है। अंगािकत भुजा पर छल्ले की स्थिति को देखकर वस्तु का वजन मालूम हो जाता है।



[ चित्र १४—विषमभुज तुला क ख—छड; ग—लटकाने वाला विदु; घ—तौलनेवाली वस्तु लटकाने का हुक; च—खिसकने वाला छल्ला; छ—तौलने वाली वस्तु; ज—छल्ले से लटका हुआ वजन]
फ्टैरफार्म तुला

रेलवे स्टेशन आदि स्थानो मे जहाँ भारी-भारी चीजे तौलनी पडती हैं,

वहाँ यह तुला साधारणत काम में लाई जाती है। इसमें माल रखने के चबूतरे के नीचे दो लीवर और ऊपर एक अशाकित लीवर लगे होते है। चबूतरे पर वोझ रखने से नीचे के लीवर दब जाते है और ऊपर के लीवर के सिरे को ऊपर उठा देते है। ऊपर के लीवर में लगे हुए वाट को खिसकाकर उसे झैंतिज बनाया जाता है और उसपर वने हुए चिह्न पर वाट की स्थिति को देखकर वजन मालूम हो जाता है।



[ चित्र १५-- (ल टफार्म तुला |

चौकी तुला

इसपर चढाकर गाडी, मोटर, ट्रक आदि तौले जाते है। पहले माल-नमेत गाडी और फिर खाली गाडी को तौलकर माल का वजन मालूम कर लिया जाता है। गाड़ी आदि चढाने की सुविधा के लिए इसका चवूतरा रास्ते की सतह पर लगाया जाता है। इसके लीवर आदि जमीन के नीचे पक्का कमरा बनाकर, उसमे बैठाए जाते है। ऊपर का अंशाकित लीवर वगल मे एक कमरे के अंदर लगा होता है। तौलते समय इस लीवर को अंतिज बनाकर, वाट की स्थिति देखकर वजन मालूम कर लिया जाता है।

# कमानीदार तुला (Spring balance)


साधारण तुला या भौतिक तुला से वस्तु का द्रव्यमान और कमानीदार तुला से उसका वजन मापा जाता है। हम पहले ही देख चुके है कि विभिन्न स्थानों में वजन की भिन्नता में इतना कम अंतर होता है कि साधारणत द्रव्य-मान माप करके ही वजन के परिमाण का निर्णय किया जाता है। इसलिए दैनंदिन जीवन में द्रव्यमान और वजन को समान मानकर साधारण तराजू या कमानीदार तराजू, दोनों ही मापने के काम में इस्तेमाल किए जाते है।

कमानीदार तुला वस्तु का वजन अर्थात् उसपर लगनेवाले गुरुत्वाकर्पण वल को दरशाती है। कमानीदार तुला की कमानी से लटकाई गई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण वल के अनुपात में कमानी फैल जाती है और उससे वस्तु पर लगनेवाला गुरुत्वाकर्पण वल का परिमाण या उस वस्तु का वजन मालूम हो जाता है। वस्तु पर लगनेवाले गुरुत्वाकर्षण वल में कमी-वेशी होने से कमानी के फैलाव में भी कमी-वेशी हो जाती है और उसके अनुसार वस्तु पर लगनेवाला गुरुत्वाकर्पण वल या वजन की कमी-वेशी का परिमाण मालूम हो जाता है। इसलिए कमानीदार तराजू से, एक ही वस्तु को, समुद्र-सतह पर तौलने से जो वजन मालूम पड़ेगा, ऊँचे पहाड़ की चोटी पर, जो समुद्र-सतह की तुलना में पृथ्वी के केन्द्र से दूर है, तौलने से कम वजन मालूम पड़ेगा।

लेकिन साधारण या भौतिक तुला में, जिनमें वस्तु को बाट के साथ संतुलित करके मापा जाता है, गुरुत्वाकर्षण वल में कमी-वेशी से माप में कोई अतर नहीं पड़ता है; क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वल में कमी-वेशी का असर बाट और वस्तु पर एक-सा होने के कारण दोनों के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सभी जगह माप एक समान वनी रहती है।

### साधारण फमानीबार तुला

साधारण कमानीदार तुला में एक इस्पात के मीटे तार से बनी कमानी रहती है। कमानी के निचले सिरे के साथ एक लवा छड़ लगा हुआ होता है। छड़ के नीचे एक हुक लगा दी जाती है। कमानी को एक लवे अर्ड-वेलनाकार खोल के अदर इस प्रकार से लगा दिया जाता है कि उसका ऊपरी सिरा खोल के ऊपरी सिरे के साथ मजबूती से जुड़ा रहे। कमानी के निचले सिरे पर एक सूचक सूई लगा दी जाती है। खोल के चिपटे भाग में एक लवी झिरी कटी हुई होती है और सूचक सूई इस झिरी के वाहर



[ चित्न १६—साधारण कमानीदार तुला ]

निकली हुई होती है। सूचक सूई के स्थान को शून्य और फिर विभिन्न वजन के वाट लटकाकर सूचक सूई द्वारा दरशाए हुए स्थानों पर उनके अंक चिह्नित करके यह पैमाना वनाया जाता है। वजन करते समय हुक से वस्तु को लटका दिया जाता है और पैमाने पर सूचक सूई को देखकर वजन मालूम कर लिया जाता है।

इस्तेमाल के समय आवश्यकता पड़ने पर हुक से एक पलड़ा लटका दिया जाता है। ऐसी अवस्था में किसी वस्तु को तांलते समय पहले पलड़े का वजन और फिर वस्तु-समेत पलड़े का वजन देख लिया जाता है और पलड़े-समेत वस्तु के वजन से पलड़े का वजन घटाकर वस्तु का वजन मालूम किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पलड़े का वजन १०० ग्राम कौर पलड़े-समेत वस्तु का वजन १०० ग्राम हो तो वस्तु का वजन ५०० ग्राम हो तो वस्तु का वजन ५०० न १०० = ४०० ग्राम होगा।

तौलते समय हमेशा देख लेना चाहिए कि सूचक सूई शून्य पर है या महीं। अगर नहीं है तो उसके अनुसार वस्तु के दरशाए हुए वजन मे सशोधन करना पड़ेगा।

### कमानीदार चयुतरा तुला

भारी वस्तु तौलने के लिए कमानीदार तुला मे एक चवूतरा होता है और उसके सामने घड़ी जैसी वजन-सूचक अंशाकित गोल पैमाना और सूचक सूई होती है। डाक्टर लोग रोगियो को तौलने के लिए साधारणतः इस प्रकार की तुला काम मे लाते है। इसमे चवूतरे के नीचे एक मजवूत कमानी लगी हुई होती है। तौली जानेवाली वस्तु पर लगनेवाले गुरुत्वा- कर्पण वल के अनुपात में कमानी नीचे दवती है और उसके साथ लगी हुई सूचक सूई उस वल के परिमाण या वजन को पैमाने पर टरशाती है।

दुकानों में सौदा तौलने के लिए इस प्रकार की तुला में चवूतरे के स्थान पर एक पलडा लगा हुआ होता है और उसके नीचे गोलाकार घड़ी जैसा पैमाना लगा हुआ होता है। पलड़े में सौदा रखकर पैमाने पर सूचक सूई को देखकर उसका वजन मालूम किया जाता है।

साधारण कमानीदार तुला और इन तुलाओ मे मुख्य अतर यह होता है कि साधारण कमानीदार तुला मे वजन करने के लिए, तौली जानेवाली वस्तु को कमानी के नीचे लटकाया जाता है और कमानी फैलकर वजन दरशाती है। लेकिन इनमे वस्तु को कमानी के ऊपर रखा जाता है और उसके वजन से कमानी दवकर वजन के परिमाण को दरशाती है।

कमानीदार तुलाओं की वजन करने की क्षमता निश्चित होती है। कभी भी किसी कमानीदार तुला से निश्चित क्षमता से अधिक वजनदार वस्तु को नहीं तौलना चाहिए। ऐसा करने से तुला टूटकर खराव हो जा सकती है।

घर में एक छोटी कमानीदार तुला रखने से छोटा-मोटा सौदा तौलने में -काफी सुविधा होती है।

### समय की माप

हम पहले ही देख चुके हैं कि आजकल समय की माप का सर्वमान्य मात्रक सेकेड, मिनट तथा घटा है और एक सेकेंड एक मध्यमान सीर दिवस का ८६, ४०० याँ भाग होता है।

#### लोलक का नियम


आजकल समय की माप घड़ी देखकर की जाती है। सन् १५८३ में गिलिलियो (Galileo) द्वारा लोलक के दोलन-काल-सबधी आविष्कार को आज की घड़ी का जनक कहा जा सकता है। लोलक के दोलन-काल के नियम के आधार पर हाइगिन्स ने सन् १६५८ में पहले-पहल घड़ी का निर्माण किया।

# লালদ ( Pendulum )

सरल लोलक (Simple pendulum)—सरल लोलक बनाने के लिए,


एक पतली लवी और मजबूत डोरी में एक छोटी परंतु भारी गोली वाँधकर, उसे किसी स्थिर विंदु से इस प्रकार लटका दिया जाता है कि गोली विना वाधा के झूल सके। लोलक के इस गोली को गोलक (bob) कहते हैं। स्थिर विंदु से गोलक के मध्य विंदु तक की लंबाई को कोकक की लवाई कहते है।

अगर गोलक को एक ओर कुछ दूर तक ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो गोलक अपने पहले के स्थान पर आकर इक नहीं जाएगा, विल्क विपरीत दिशा में कुछ दूर तक चला जाएगा और फिर लीटकर जहाँ से चला या उस ओर जाएगा। लोलक का इस प्रकार का दोलन- कम कुछ समय तक चलता रहेगा।



[चित्र १७— सरक नोलक]

चित्र में, स्थिर विंदु क से लोलक की डोरी को लटकाया गया है। ख स्थिर अवस्था में गोलक का स्थान है। गोलक को ग तक ले जाकर छोड़ दिया गया है। गोलक लौटकर ख विंदु तक आता है, लेकिन वहाँ न रुककर ग ख की विपरीत दिशा में ग घ तक चला जाता है। फिर वह ख से होते हुए



[ चित्र १८—दोलन ]

ग की ओर लौट जाता है। ख ग को दोलन आयाम (amplitude) या दोलन-विस्तार, ग से घ तक जाने के समय को कंपन-काल तथा ग से घ तक जाने और फिर लौट आने के समय को दोलन-काल कहते है अर्थात् ग से घ तक जाने तथा फिर ग तक लौट आने में लगनेवाले समय को दोलन-काल कहते है।

#### लोलक का नियस

# समकालच्च का नियम

 प्रत्येक लोलक का अपना दोलन-काल हमेशा समान होता है। आयाम या दोलन-विस्तार वेशी हो या कम, उसका कोई असर दोलन-काल पर नहीं पड़ता है।

प्रयोग—एक साधारण लोलक बनाइए। एक विराम घडी की सहायता से विभिन्न दोलन-विस्तार पर दोलन-काल की जाँच की खिए। ऐसा करने के लिए मोलक को एक बार १ इंच, एक बार २ इंच और एक बार ४ इच टूर ले जाकर छोडिए। देखिएगा कि प्रत्येक अवस्था में दोलन-काल एक समान है।

२. दोलन-काल गोलक के वजन या पदायं पर निर्भर नहीं करता अर्थात् लोलक के गोलक का वजन कम या वेशी होने से या विभिन्न पदायं से बने हुए होने से उसके दोलन-काल में कमी-वेशी नहीं होती है।

प्रयोग—विभिन्न पदार्थों से बने हुए विभिन्न वजनों के कई गोलक लीजिए। इनसे समान लंबाई के उतने लोलक बनाइए। अब प्रत्येक लोलक के दोलन-काल की जाँच, विराम घडी की सहायता से कीजिए। देखिएगा कि समी का दोलन-काल एक समान है।

# लंचाई का नियम

१. समान लवाई के लोलकों के दोलन-काल समान होते हैं।

प्रयोग—समान लवाई के कई लोलक बनाइए। वारी-वारी से प्रत्येक को विभिन्न दोलन-विस्तार में ढोलाइए। देखिएगा कि सभी-के-सभी का दोलन-विस्तार पर दोलन-काल एक ही है। अब गोलकों को बदनकर भिन्न बजनों तथा भिन्न पदार्थों से बने हुए नए गोलक लगाइए। तब भी देखिएगा कि दोलन-काल में कोई परिवर्त्तान नहीं हुआ है।

२. विभिन्न लंबाई के लोलक के दोलन-काल भिन्न-भिन्न होते हैं।

प्रयोग-विभिन्न लवाई के कई लोलक बनाइए। प्रत्येक को विभिन्न बोलन-विस्तारों में डोलाइए। देखिएगा कि प्रत्येक का दोलन-काल भिन्न-भिन्न है।

३. लोलक का दोलन-काल उसकी लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है।

प्रयोग—६ से० मी०, १६ से० मी०, २५ से० मी० और १०० से० मी० लवाई के चार लोलक बनाइए। बारी-बारी से प्रत्येक के दोलन-काल की जाँच कीजिए। देखिएगा कि इनके दोलन काल का अनुपात ३:४:५:१० है अर्थात् अगर ६ से० मी० लवाई का दोलन-काल ३ सेकेंड हो तो अन्य लोलकों का दोलन-काल कमग्र: चार सेकेंड, पाँच सेकेंड और दस सेकेंड होगा। ये क्रमग्र ६, १६, २५ और १०० के वर्गमूल है अर्थात इन लोलकों के दोलन-काल ४६, √१६, √२५ और √१०० के समानुपाती हैं।

४. लोलक की लवाई जितनी अधिक होगी उसका दोलन-काल भी उसी अनुपात में अधिक होगा। लोलक की लवाई में ४ गुना, ६ गुना और १६ गुना वृद्धि होने से उसके दोलन-काल में २ गुना, ३ गुना और ४ गुना वृद्धि होगी।

# लोलक घड़ी (Pendulum clock)

निश्चित लंबाई के लोलक का दोलन-काल निश्चित होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर लोलक घडी बनाई गई है। हम पहले ही देख चुके है कि सन् १५६२ मे गैलीलिओ ने लोलक का दोलन-काल-सबधी आविष्कार किया था। कहा जाता है कि प्रार्थना के समय, पीसा नगर के एक गिर्जे मे, झूलती हुई एक बत्ती को देखकर गैलीलिओ को लगा कि यद्यपि बत्तो के झ्लने का आयाम धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है, फिर भी उसके दोलन के समय में कोई परिवर्त्त न नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी नाडी की धड़कन के साथ मिलाकर इस बात की जॉच की और अपने अनुमान को सही पाया। गैलीलिओ ने ही बताया कि इस नियम के आधार पर समय मापने का यंव यानी घडी बनाई जा सकती है और इसी सिद्धांत के आधार पर सन १६५६ में डच वैज्ञानिक हार्डोग्स ने सर्वप्रथम लोलक घडी बनाई। लेकिन गैलीलिओ हसे देख नहीं सके। इसके १६ साल पहले हो, सन १६४२ में उनकी मृत्यु हो गई।

लोनक घडियाँ दीवाल से लटकाई जाती है। दीवाल-घड़ियाँ साधारणतः लोलक घड़ियाँ होती है।

लोलक घडियों के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की घड़ियाँ होती हैं। जैसे-टेन्ल-घडी, पाफिट-घडी और कलाई-घडी। इनमे बाल कमानी से नियम्नित
एक संतुलन चक्र (Balance wheel) के दोलन-काल से समय की माप
होती है।

घडियों में चाहे लोलक लगा हो या सतुलन चक्र, उसे लगातार चलाने के लिए उनमें एक या अधिक कमानी लगी हुई होती है। चाभी की सहायता से कमानी को लपट दिया जाता है। घड़ी में ऐसी यात्रिक व्यवस्था की जाती है कि कमानी एक निश्चित रफ्तार से खुलती रहे और इस किया में लोलक या सतुलन चक्र को चलाती रहे। साधारणत. छोटी घड़ी में यह कमानी

२४ घंटे मे पूरी खुल जाती है और फिर चाभी से इसे लपेट देना पड़ता है। दीवाल-घडियों में कमानी को पूरा खुलने में एक इपता समय लगता है। किसी-किसी घडी में कमानी खुलने में इससे भी अधिक समय नगता है।

विद्युत्-चालित घडियो मे कमानी के स्थान पर वैद्युतिक ऊर्जा की सहायता से लोलक या सतुलन चक्र को चलाया जाता है। स्वचालित (automatic) घडी मे चाभी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ देर तक हाथ मे पहने रहने पर ही उनके सतुलन चक्र मे इतनी गति पैदा हो जाती है कि वह एक निश्चित अवधि तक चलती रहती है।

दोलन घडियों में लगा हुआ लोलक या संतुल्जन चक्र का एक कपन-काज एक सेकेंड होता हे और दोलन-काल दो सेकेंड। इस प्रकार के लोनक को सेकेंड होलक कहते हैं। घडी के अदर, लोलक के ऊपरी मिरे पर एक घोटे के नाल जंसा लगर लगा हुआ होता है। लोलक के डोलने के माथ-माथ यह लंगर भी ऊपर-नीचे डोलता रहता है। लगर के ठीक नीचे एक दाँतदार चन्न इस प्रकार से लगा हुआ रहता है कि ऊपर-नीचे होते समय लगर का एक-एक सिरा वारी-वारी से चक्र के दांतों के खाँज में बैठ जाता है और वहां से उठते समय चक्र को ठेल देता है। इस प्रकार लोलक के प्रत्येक अद्धे दोलन या कपन-काल में इस चक्र का एक-एक दाँत पूमता रहता है। इस दांतदार चक्र के साथ अन्य कई दाँतदार चक्र लगे हुए होते हे और वे विभिन्न रफ्तारों से चलते रहते हैं और साथ-साथ घड़ी की सेकेंड, मिनिट तथा घटे की सुइयों को चलाते रहते हैं।

हाथ-घडी, जेव-घड़ी या अन्य छोटी घडियो मे यह लगर संतुलन चक्र के साथ जुडा हुआ होता है।

# विराम घड़ी (Stop watch)

किसी क्रिया का ठीक-ठीक समय जानने के लिए इस प्रकार की घड़ी का इस्तेमाल होता है। ऐसे तो विराम घडी साधारण घडी के ही सिद्धात पर बनती है और उसी तरह चलती है। फर्क इतना ही है कि यह घड़ी दिन-रात का समय दरशाने के काम मे नहीं आती है। इसलिए यह घड़ी चौबीसो घटे नहीं चलती रहती। किसी क्रिया के प्रारंभ मे बटब दवाकर इसे चला दिया जाता है। जब तक बटन को दवाकर रखा जाता है तब तक भा श्री श्रमती रहती हैं और बटन को छोड़ देने से बंद हो जाती है। इस प्रकार किया के अंत में बटन को छोड़कर घड़ी को बंद कर दिया जाता है और घड़ी की सूई की स्थित देखकर किया में लगनेवाले समय का ज्ञान हो जाता है।

किसी-किसी विराम घड़ी में एक वार वटन दवाकर चलाने तथा दोब।रा वटन दवाकर वद करने की व्यवस्था होती हैं। इस बड़ी की सहायता से एक सेकेंड के दसवे भाग तक का समय मालूम हो जाता है।

खेल-कूद आदि की प्रतियोगिता, वैज्ञानिक प्रयोग आदि मे इस घड़ी की आवश्यकता पड़ती है।

### पुरानी पद्धति

प्राचीन समय में साधारणतः आकाश में सूरज, चाँद तथा तारों का स्थान -देखकर समय का अदाज लगाया जाता था। साथ ही, निश्चित समय जानने के लिए वालू घडी, जल घडी, सूर्य घड़ी आदि भी काम में लाई जाती थी।

# वाल घड़ी और जल घड़ी

वालू घड़ी तथा जल घड़ी एक ही नियम से वनाई जाती थी। एक पाल में वालू या पानी रखा जाता था और उसकी पेदी में एक छोटा-सा खेद कर दिया जाता था। छेद से वालू या पानी एक निश्चित रफ्तार से गिरता रहता था। एक निश्चित समय में कितना वालू या पानी गिरा है, उसके अनुसार पाल में चिल्ल लगा दिया जाता था। अब गिरे हुए वाल्या पानी को देखकर समय जाना जाता था।


वालू या जल घडी वहुत ही आसानी से वनाई जा सकती है। दो समान आकार की वोतलें लीजिए और एक लंबा काग लीजिए जो वोतलों के मुँह मे ठीक से बैठ सके। काग मे एक छोटा-सा छेद कीजिए ताकि वोतल के मुँह पर लगा देने से छेद मे से वालू या पानी गिर सके। काग के दोने सिरों पर काटकर गहरा वना दीजिए। अब एक वोतल में पानी या वालू भर दीजिए और उने काग में बद कर टीजिए। फिर इस वोतल को जलट कर दूसरी वोतल के ऊपर रखकर उस वोतल को भी काग के दूसरे सिरे ने बद कर दीजिए। घड़ी से समय मिलाकर एक निश्चित समय में कितना वालू या पानी गिरता है उसे देखकर बोतल में चिह्न लगा दीजिए। अब वालू या

जल घडी वन गई। गिरे हुए जल या वालू को देगकर नमय मानूम हो जाता है। जल घड़ी में काग का छेद वालू घडी से पतला बनाना पडता है।

# सुर्य घड़ी (Sun dial)


प्राचीन काल मे, मान मन्दिरों में समय जानने के लिए सूर्य घडी या धप घडी वनाई जाती थी। प्रकट है कि सर्य घटी से केवल दिन में, जूप रहने पर ही समय जाना जा सकता है।

इसमे एक लक्डी या धातु-निर्मित [ चित्र १९-वानू घड़ी, जन डायल या घडी का मुँह होता है। डायल पर घड़ी: क-घड़ी, स-काग समय-मापक चिह्न वने हुए होते हैं। उायल



के बीच का छेद ]

के बीच मे उत्तर-दक्षिण दिशा मे लगी हुई एक ऊँची पतली समकीण विमुजा-कार पट्टिका होती है। इसे घड़ी की कील कहते है। जिस नमय कील की छाया सबसे छोटी होती है, डायल पर उस स्यान को मध्याह्न यानी दोपहर के समय के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब कील की छाया पश्चिम की ओर सबसे लम्बी होती है उस स्यान को नुबह और जब पुरव की और सबसे लम्बी होती है उस स्थान की संध्या के समय के रूप मे चिह्नित करके, समस्त डायल को समान भागों में बांटकर समय जानने



की व्यवस्था की जाती है। भारत के मान-मन्दिरों में साधारणतः सर्य घडी के डायल को प्रहर, दड, पल आदि मे बौटा जाता

[ चित्र २०—सूर्य घड़ी ]

वनी हुई है।

था। काशी के मानमंदिर, दिल्ली के जंतर-मंतर वादि स्थावीं में स्यंषड़ी

# रसायन-शास्त्र [ CHEMISTRY ]

# विषय-प्रवेश

रसायनशास्त्र मे पदार्थों के गुण, संघटन (composition), उनमें होनेवाले परिवर्त्तनो तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों की एक दूसरे पर क्रियाप्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

रसायनशास्त्र की चर्चा अति प्राचीन काल से होती आ रही है। आज से कम-से-कम तीन हजार साल पहले भारतीय ऋषियों ने पंचतत्त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार विश्व का प्रत्येक पदार्थ क्षिति (मिट्टी), आपस् (जल), तेज (आग), मरुत (वायु) तथा व्योम (आकाश या शून्य स्थान)—इन पाँच तत्त्वों से मिलकर बना है। ईसा से पूर्व पाँचवी सदी में कुछ ग्रीक-दार्शनिकों ने भी कहा था कि पृथ्वी के सभी पदार्थ मिट्टी, जल, वायु और आग—इन चार तत्त्वों से बने हैं।

हजारो साल पहले एक भारतीय ऋषि—कणाद ने आज के सर्वमान्य परमाणुवाद के सिद्धात का प्रतिपादन किया था। उन्होने वताया था कि दुनिया के प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य तथा अदर्शनीय, छोटे-छोटे कणो से वने हैं। बाद मे चलकर ग्रीक-दार्शनीक डेमोकीटास तथा एपीक्यूरास ने भी वताया कि प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणो से वनते है।

प्राचीन काल मे रसायनशास्त्र की प्रगति मुख्यत. दो प्रकार से हुई। प्रथमतः, कुछ लोग दूसरी वातुओं को सोने में वदलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते थे। उन्हें आलकेमिस्ट कहते थे। वे सोना तो न बना सके लेकिन उनके प्रयोगों से बहुत-सी रासायनिक विधियों, जैसे आसवन (distillation), ऊध्वपातन (sublimation) आदि का आविष्कार हुआ।

दूसरी तरफ, औपिध की खोज में भी बहुत-से लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करने लगे थे। भारत में रासायनशास्त्र की चर्चा मुख्यत. औपिध की ही खोज में की जाती थी। लगभग दो हजार साल पहले भारतीय रसायनशास्त्री नागार्जुन ने इस देश मे पहले-पहल आसवन, ऊर्ध्वपातन, निस्तापन (calcination) आदि का आविष्कार किया था।

काधुनिक रसायन-विज्ञान की नीव डालनेवाले अँग्रेज वैज्ञानिक राँवर्ट क्याँगेल (Robert Boyle) हैं। उनका जन्म सन् १६२७ मे हुआ था। उन्होंने तत्त्व-संबंधी आधुनिक विचारों की स्थापना की। उनके बाद रसायन-विज्ञान की प्रगति तेजी से होती गयी और वह प्रगति आज भी हो रही हैं और भविष्य में भी होती रहेगी।

रसायन-विज्ञान के अँग्रेजी नाम कैमिस्ट्री (chemistry) और अरवी नाम कीमिया है। यह अरवी शब्द यूरोप में आकर धीरे-धीरे कैमिस्ट्री में रूपातरित हो गया।

हमारे दैनिक जीवन में ऐसी वहुत-सी समस्याएँ आती है जिन्हें रसायन-विज्ञान का साधारण प्राथमिक ज्ञान रहने से हम आसानी से समझ सकतें और हल कर सकते हैं। किसी-किसी जगह के पानी से कपडा ठीक से साफ नहीं होता या दाल नहीं पकती है, यह तो हम आये दिन देखते हैं। क्यों ऐसा होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? रसायन-विज्ञान का साधारण ज्ञान हमें यह बता देता है। लोहें की चीजों में जग लगता है— क्यों? रसे हुए पीतल के वर्तनों की चमक जाती रहती हैं—क्यों? फूँकने से सुलगती हुई लकडी तेजी से जलने लगती हैं—क्यों?

हमारे रोज के जीवन में इस प्रकार के असख्य प्रश्न उठते हैं, जिनके विषय में जानकारी रहने से हमें तरह-तरह की सुविधाएँ होती है। साथ ही रसायन-विज्ञान का ज्ञान हमें अपने चारों और की चीजों की बनावट, उनमें होनेवाले परिवर्त्तन और एक दूसरे पर होनेवाली किया-प्रतिक्रिया के सबध में समझा देता हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफी लाभदायक सिद्ध होती हैं।

रासायनिक परिवर्तन के साथ-साथ भौतिक परिवर्त्तन भी अवश्य ही होता है। इसलिए रसायन और भौतिक-विज्ञान एक दूसरे से सबधित है। साथ हीं, ये दोनो जीव-विज्ञान के साथ भी घनिष्ठ रूप से सबधित है। अध्ययन की सुविधा के लिए रसायन-विज्ञान को छह मुख्य शाखाओं में विभक्त किया गया है। ये छह शाखाएँ है:—

- १. अकार्वनिक रसायन (Inorganic Chemistry)
- २. कार्वनिक रसायन (Organic Chemistry)
- ३. जीव रसायन (Bio-Chemistry)
- ४. भौतिक रसायन (Physical Chemistry)
- ५. वैश्लेषिक रसायन (Analytical Chemistry)
- ६. औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry)

प्रत्येक शाखा को भी कई उपशाखाओं में वाँटा गया है।

इस समय हम केवल अकार्वनिक तथा कार्वनिक रसायन का प्रारंभिक अध्ययन करेगे। अकार्वनिक रसायनों में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर विभिन्न तत्त्वों तथा उनके यौगिकों के गुण तथा रचना और खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के बहुत-से यौगिक, जीवों में अर्थात् प्राणियों तथा वनस्पतियों में पाये जाते है।

मानव-समाज की उन्नित में रसायन-विज्ञान तथा उसके उपयोग का वहुत बड़ा हाथ है। रसायन-विज्ञान के उपयोग ने मानव-समाज के रहन-सहन तथा जीवन-याता को विल्कुल वदल दिया है। उद्योग तथा कला-कीशल में रसायन-विज्ञान के नये-नये आविष्कार कितने ही कातिकारी परिवर्त्तन ले आये है। धातु-शिल्प में नये-नये आविष्कार से कितने ही उपयोगी मिश्र धातु (allor) वन चुके है, जिनकी सख्या पाँच हजार से भी अधिक है। इनमे से लगभग एक सो ऐसे है जो प्रतिदिन हमारे काम में आते है। कागज, रोशनाई, काँच, चीनी-मिट्टी, रग, प्लास्टिक, कृतिम रेशम, सीमेट, चीनी, सेकिन, पेट्रोल, स्पिरिट, दवा आदि हमारे जीवन में हमेशा काम आनेवाली अधिकाश चीजे रसायन-विज्ञान की ही देन है।

# तत्त्व, यौगिक, परमाणु, अणु

रसायन-विज्ञान में हमें द्रव्य के संबंध में अध्ययन करना पड़ता है। हम पहले ही देख चुके है कि द्रव्य के साथ हमारा परिचय ज्ञानेंद्रियो द्वारा होता है। साथ ही, हम यह भी देख चुके है कि किसी विशेष प्रकार के द्रव्य को पदार्थ कहते है।

दुनिया में लाखों प्रकार के पदार्थ है, इनमें से थोड़े-से पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम वुनियादी पदार्थ कह सकते है और वाकी सभी एकाधिक वुनियादी पदार्थों के संयोग से वने हैं। इस प्रकार रसायन-विज्ञान के हिष्टिकोण से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं:—

१. वृनियादी पदार्थ, जिन्हें तत्त्व (element) कहते हैं—ऐसे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के गुणवाले एक ही पदार्थ से वनते हैं। तत्त्व को रासायनिक या अन्य किसी उपायों से तोड़कर एकाधिक भिन्न गुणवाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहा एक तत्त्व है। लोहे को कितने ही क्षुद्र कणों में क्यों न विभाजित किया जाए उसका प्रत्येक कण लोहां ही रहता है और उसमें लोहे के सभी गुण मौजूद रहते है। अब तक कुल मिलाकर १०४ प्रकार के तत्त्वों का आविष्कार हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रत्येक तत्त्व का एक रासायनिक संकेत (symbol), साधारणत. उनके लैटिन नाम के प्रथम अक्षर, या प्रथम दो अक्षर, या दो मुख्य अक्षरों को लेकर, वनाए गए है।

प्रकृति मे ९२ प्रकार के तत्त्व मिलते हैं। अधिकाश क्षेत्र मे ये दूसरे तत्त्वों के साथ मिले हुए होते हैं। बाकी तत्त्व कृतिम उपायों से वनाए वए हैं।

२. एकाधिक तत्कों के संयोग से बने हुए पदार्थ या यौगिक पदा compounds)—दो या दो से अधिक तत्त्वों के एक विशेष परिमाण में मझने से जो पदार्थ बनते हैं और जिनके गुण इन तत्त्वों से भिन्न होते हैं;

उन्हें यौगिक पदार्थ कहते हैं। यौगिक पदार्थों को रासायनिक या अन्य उपायों से तोड़ने से अत में उस पदार्थ से भिन्न गुणवाने तत्त्वों के छोटे-छोटे कण निकल आते हैं और उस पदार्थ के अस्तित्व का ही अंत हो जाता है। उदा-हरण के लिए, लोहें को हवा में रख देने से उसमें जग लग जाता है। लोहा-तत्त्व के साथ ऑक्सीजन-तत्त्व के मिलने से जग बनता है। लेकिन जंग के गुण लोहा तथा ऑक्सीजन के गुण से भिन्न होते हैं। यद्यपि लोहा और ऑक्सीजन एक निश्चित परिमाण में मिलकर जग बनाते हैं, फिर भी जंग न लोहा है और न ऑक्सीजन। यह एक नया पदार्थ है। लेकिन, इसके अपघटन से अत में फिर से लोहा और ऑक्सीजन रह जाता है। इसलिए जग एक यौगिक है।

#### पदार्थ की बनावट

परमाणु—ईंट-पर-ईंट सजाकर मकान वनता है। उसी प्रकार असख्य छोटें-छोटे कणो से मिलकर पदार्थ वनते है। हजारो साल पहले भारतीय ऋषि कणाद ने कहा या कि दुनिया के प्रत्येक पदार्थ अदर्शनीय तथा अविभाज्य कणो से वने है। ईसा-पूर्व चतुर्थ शताब्दी में कुछ ग्रीक-दार्शनिकों ने भी इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इन कणो का नाम एटम (atom) अर्थात 'अविभाज्य' दिया था। आज यह सिद्धांत सर्वमान्य हो गया है और उन्ही के अनुसार आज भी इन कणो को एटम (atom) या परमाणु कहते है।

लोहे के एक टुकड़े को अगर तोड़ते चले जाय तो अंत में एक बहुत ही छोटा अदर्शनीय कण रह जायेगा, जिसे फिर तोड़ा नही जा सकता (यह सही है कि पदार्थ को इतने छोटे कणो मे तोड़ने के लिए प्रयोगशाला मे विशेष प्रकार के साधनो की आवश्यकता होती है तथा सुयोग्य वैज्ञानिक ही यह काम कर सकते हैं), यह कण लोहे का परमाणु है और लोहा इस प्रकार के असंख्य परमाणुओ से बनता है। इसलिए परमाणु को पदार्थ बनाने की ईंट कंहा जो सकता है। परमाणु कितना छोटा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है वि एक साधारण दियासलाई के बक्से में करोड़ो-करोड़ परमाणु अंटाए जा सकते हैं। कलम की नोक से बने हुए एक बिंदु में जितने परमाणु अंट सकते हैं उनकी संख्या दुनिया की जनसंख्या से अधिक होगी।

इस प्रकार दुनिया को वनानेवाले सभी वुनियादी पदार्थों के क्षुद्रतम कण को परमाणु कहते हैं। वुनियादी पदार्थ या तत्त्व का रासायनिक सकेत न केवल उस पदार्थ का नाम वताता है, विलक साथ ही वह उस पदार्थ की एक निष्चित माना अर्थात एक प्रमाणु भी वताता है। उदाहरण के लिए, लोहे का रासायनिक संकेत Fe है। इसलिए केवल Fe लिखने से लोहा तथा उसका एंक परमाणु समझा जाएगा। लोहा तथा उसके दो परमाणु समझने के लिए Fe2 लिखना पड़ेगा।

# परमाणु की वनावट

यह सही है कि परमाणु बुनियादी पदार्थ का क्षुद्रतम कण है। पर यह वात तब तक सत्य है जब तक वह पदार्थ, वही पदार्थ रहता है; क्योकि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन परमाणु को तोड़ने पर वह पदार्थ, वही पदार्थ नहीं रह जाता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परमाणु पदार्थ का क्षुद्रतम कण है; पर सभी सृष्टि का नहीं।

प्रत्येक परमाणु तीन प्रकार के क्षुद्रतम कणों से बनते है। इन्हें प्रोटॉन (Proton), न्यूट्रॉन (Neutron) तथा इलेक्ट्रॉन (Electron) कहते है। एक लोहे के परमाणु को तोड़ा जाए तो फिर वह लोहा न रहकर प्रोटॉनो, न्यूट्रॉनो और इलेक्ट्रॉनो में विभक्त हो जाएगा। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रासायनिक पदार्थ नहीं है अर्थात् रासायनिक किया में इनके गुण, बनावट आदि में परिवर्त्तन नहीं लाया जा सकता।

प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के परमाणुओं में विद्यमान रहते हैं और इनके विभिन्न प्रकार के संयोग से विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परमाणु वनते हैं। आक्सीजन का एक परमाणु द प्रोटॉन, द न्यूट्रान और द इलेक्ट्रॉन के संयोग से वनता है। सोडियम के एक परमाणु में ११ प्रोटॉन, १२ न्यूट्रॉन तथा ११ इलेक्ट्रॉन; कार्वन के एक परमाणु में ६ प्रोटॉन, ६ न्यूट्रॉन और ६ इलेक्ट्रॉन होते है।

इलेक्ट्रॉन मे एक ऋण-विद्युत्-आवेश होता है और तीनो में यह क्षूद्रतम और सबसे हलका होता है। प्रोटॉन में एक धन-विद्युत्-आवेश होता है और यह इलेक्ट्रॉन से १८४० गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन में कोई विद्युत्-आवेश मही होता और यह भी इलेक्ट्रॉन से १८४० गुना भारी होता है। [ विद्युत् आवेश तथा धन और ऋण-विद्युत् के संबंध में हम आगे चल कर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम इतना जान लें कि धन तथा ऋण-विद्युत् एक दूसरे से विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्प्रभाव बना देती हैं। ]

परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से वना हुआ एक नाभिक या न्यूविलयस (nucleus) होता है। इसमे धन-विद्युताविष्ट प्रोटॉन होने के कारण नाभिक धन विद्युताविष्ट होता है। नाभिक मे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और परमाणु का लगभग सपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में सकेन्द्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वहुत ही तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। एक सेकेड मे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लाखो-करोड़ों चक्कर लगाता है और इसके चलते इलेक्ट्रॉन परमाणु पर एक आवरण-सा बनाता है। जैसे तेजी से चलते हुए विजली के पंखे की पिखर्यां उसके नीचे एक चक्का-सा वना डालती है उसी प्रकार बहुत ही तेजी से चक्कर लगानेवाले इक्ट्रॉन परमाणु के ऊपर आवरण जैसा वन जाता है।

प्रत्येक परमाणु मे प्रोटाँनो तथा इलेक्ट्राँनो की संख्याएँ समान होती है। इसलिए सामान्य परमाणु मे कोई अतिरिक्त विद्युतावेश नही होता। क्यों कि समसख्यक प्रोटाँन और इलेक्ट्राँन के क्रमशः धन और ऋण-विद्युतावेश एक दूसरे को निष्प्रभाव बना देते है और परमाणु मे कोई अतिरिक्त विद्युतावेश रह नहीं जाता है।

प्रत्येक परमाणु की विशेषता उसके केंद्रक में प्रोटाँन की संख्या है । इस संख्या को परमाणु-क्रमांक (atomic number) कहते है । चूँ कि प्रत्येक प्रकार के परमाणु में प्रोटाँन और इलेक्ट्राँन की संख्या समान होती है इसलिए परमाणु के परमाणु-क्रमांक से उसमें प्रोटाँन और इलेक्ट्राँन की संख्या मालूम हो जाती है; लेकिन इससे न्यूट्राँन की संख्या मालूम नहीं होती । उदाहरण के लिए, सोडियम का परमाणु-क्रमांक ११ है और इसके परमाणु मे ११ प्रोटाँन और ११ इलेक्ट्राँन हैं; लेकिन इसमें न्यूट्राँन की संख्या १२ है। उसी प्रकार क्लोरिन मे, जिसका परमाणु-क्रमांक १७ है, यह संख्या क्रमशः १७,१७ और १८ है। साथ ही आक्सीजन में, जिसका परमाणु-क्रमांक ८ है, यह संख्या क्रमशः ८,८ थीर ८ है।

एक ही परेमाणु-क्रमांक के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है संख्या हमेशा एक रहती है; लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या में हेर-फेर हो

सकता है। एक ही परमाणु-क्रमांक वाले परमाणुओं में भिन्न-भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होने पर उन परमाणुओं को परस्पर के समस्थानिक (isotope) कहा जाता है।

प्रकृति में पाए जानेवाले तत्त्वों में युरेनियम में सबसे अधिक संख्या में प्रोटॉन होते है। इसमें प्रोटॉन की संख्या ६२ है। इसलिए परमाणु-क्रमांक भी ६२ है।

प्रकृति में ९२ प्रकार के तत्त्व मिलते है। लेकिन इनमें थोड़ें ही ऐसे हैं जो साधारणतः मिलते हैं और वे महत्वपूर्ण है। भू-पृष्ठ (earth crust) की वनावट मे वजन के हिसाब से विभिन्न तत्त्वों का परिमाण (फ्रेंसमैन के हिसाब के अनुसार) निम्नलिखित है—

ऑक्सीजन ·	४९.१३	प्रतिशत
सिलिकन	२६.००	77
अल्युमीनियम	७.४५	"
लोहा	४.२०	"
<b>कैलसियम</b>	३.२४	"
सोडियम	२.४०	11
पोर्टैसियम	२.३४	11
मैगनेसियम	२.३५	"
हाइड्रोजन	<b>१.</b> ००	;,
अन्यान्य	१.८७	1)

मनुष्य तथा अन्य जीवों के शरीर में आँक्सीजन, कार्वन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फॉसफोरस, पोटैसियम, कैलसियम, सोडियम, मैगनेसियम, लोहा, आयोडिन आदि तत्त्व मिलते हैं।

तत्त्व दो प्रकार के होते हैं—घातु तथा अधातु । प्रकृति में तत्त्व ठोस, द्रव तथा गैसीय, तीनो अवस्थाओं में मिलते हैं । कुछ साधारण तत्त्वो के नाम, उनके परमाणु-क्रमांक, रासायनिक सकेत तथा साधारण तापकम पर अवस्थाः की सूची इस प्रकार है—

# गृहोपयोगी विज्ञान

# घाषु

थरमाणु-	नाम	रासायनिक	साधारण सापमाम
क्रमांक		संकेत	पर अवस्था
११	सोडियम (Sodium)	Na	ठोस
१२	मैंगनेसियम (Magnesium)	Mg	**
१३	अल्युमीनियम (Aluminium	i) Al	27
१९	पोर्टेसियम (Potassium)	K	77
२४	क्रोमियम (Chromium)	$\mathbf{Cr}$	"
२५	मैगनीज (Maganese)	$\mathbf{M}\mathbf{n}$	27
२६	लोहा (Iron)	Fe	"
२७	फोवाल्ट (Cobalt)	Co	"
<b>২</b> দ	निकेल (Nickel)	Ni	77
२९	तौवा (Copper)	Cu	1)
३०	जस्ता (Zink)	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	"
३३	आरसेनिक (Arsenic)	As	"
४७	चाँदी (Silver)	Ag	23
५०	दिन (Tin)	Sn	11
५१	एंटीमॉनी (Antimony)	SЪ	11
७८	प्लैटिनम (Platinum)	$\mathbf{Pt}$	2)
७९	सोना (Gold)	Au	17
50	पारा (Mercury)	Hg	द्रव
57	सीसा (Lead)	Pb	ठोस
	अधा	<b>बु</b>	
१	हाइड्रोजन (Hydrogen)	H	गैसीय
ų	बोरन (Boron)	В	ठोस
Ę	कार्वन (Carbon)	G	77
.ن	नाइट्रोजन (Nitrogen)	N	गैसीय
দ	वाक्सीजन (Oxygen)	0	, <b>;</b> ;
3.	पलोरिन (Flourine)	F	11

<b>ং</b> ४	सिलिकन (Silicon)	٤i		ठोस
રુપ	फास्फोरस (Phosphorus)	P	1	27
१६	गधक (Sulphur)	S		11
१७	क्लोरीन (Chlorine)	CI		गैसीय
३५	ब्रोमीन (Bromine)	$\mathbf{Br}$		द्रव
५३	आयोडीन (Iodine)	I		ठोस

## अणु ( Molecule )

पानी के लाखो-करोड़ ( दें × ६ × १० २३ कण ) क्षुद्र कण मिलकर एक धन से० मी० पानी वा किसी भी माला के पानी के सभी गुण पानी के क्षुद्रतम कण में वर्त्तमान रहते हैं। लेकिन पानी के ये क्षुद्रतम कण दो प्रकार के भिन्न-भिन्न गुणवाले पदार्थों के परमाणुओं के एक निश्चित परिमाण में मिलने से बनते है। हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा आक्सीजन के एक परमाणु मिलकर पानी ( H2O) बनाते है। हाइड्रोजन में और आक्सीजन O दोनों के गुण पानी से भिन्न-भिन्न हैं। दोनों साधारण तापमान पर गैसीय अवस्था में मिलते है, जबिक पानी द्रव-अवस्था में। इस प्रकार पानी H2O एक यौगिक पदार्थ है। पानी के क्षुद्रतम कण को, जिसमें पानी के गुण मौजूद रहते है (अर्थात जो पानी ही बना रहता है), पानी का अणु ( molecule ) कहते हैं। इस प्रकार पानी का स्वतत्न अस्तित्व उसके अणु तक बना रहता है।

अणु पदार्थ का क्षुद्रतम कण है जो मुक्तावस्था में रह सकता है और पदार्थ के संपूर्ण रासायिनक गुणो को वनाये रखता है। तत्त्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते है लेकिन यौगिक पदार्थों के अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहते है। लोहे या ताँवे के एक अणु में वहुत-से, लेकिन एक ही प्रकार के, परमाणु एक साथ मिले हुए होते हैं। उसी प्रकार आवसीजन तथा हाइड्रोजन के एक अणु में दो-दो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। नीयन (neon) के एक अणु में उसका एक ही परमाण् होता है। ये सव तत्त्व हैं।

लेकिन पानी के एक अणु मे दो हाइड्रोजन के और एक आक्सीजन के परमाणु होते हैं। कार्बन-डाइ-आक्साइड के अणु मे एक कार्बन तथा दो आक्सीजन के

परमाणु और नमक (Sodium chloride) में सोडियम का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु होता है। अतः ये सब यौगिक पदार्थ हैं।

एकाधिक तत्त्वों के निश्चित परिमाण मे मिलने से ही कोई यौगिक बनता है और उस समय ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा या तो ग्रहण की जाती है या उत्पन्न होती है। अर्थात् यौगिक बनते समय या तो ऊप्मा का अवशोपण या उत्सर्जन होता है।

परमाणु उतने ही प्रकार के है जितने प्रकार के तत्त्व हैं। अर्थात् १०४ प्रकार के है। दुनिया के सभी पदार्थ इन १०४ प्रकार के परमाणुओं में से किसी एक से या एक से अधिक के संयोग से बने हुए है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तत्त्व १०४ प्रकार, परमाणु १०४ प्रकार तथा अणु और योगिक पदार्थ असख्य प्रकार के होते है।

#### रासायनिक सूत्र ( Chemical Formula )

जिन पदार्थों के अणु मे एक से अविक परमाणु होते है उन्हें बताने के लिए उन परमाणुओं का रासायनिक संकेत एक के बाद एक लिखा जाता है। अगर उस अणु में किसी एक ही प्रकार के परमाणु एक से अविक हो तो उस परमाणु के रासायनिक सकेत के बाद छोटे अक्षर में उसकी संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार रासायनिक सूत्र से पदार्थ के नाम के साथ-साथ उसके एक अणु में किस प्रकार के कितने-कितने परमाणु हैं, मालूम हो जाता है। उदाहरण के लिए, केवल O से आक्सीजन तत्त्व के एक अणु, केवल H से हाइड्रोजन तत्त्व और उसके एक अणु, Ne से नीयन तथा उसके एक अणु का बोध होता है। उसी प्रकार  $H_2O$  से पानी और उसके एक अणु, NaCl, से साधारण नमक और उसके एक अणु,  $CO_2$  से कार्बन-डाइ-आक्साइड और उसके एक अणु तथा  $H_2SO_4$  से गंधकाम्ल तथा उसके एक अणु का बोध होता है।

## मिश्रण

अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाए तो या तो कि प्रकार के गुणवाला नया पदार्थ बनेगा, जिसे रासायनिक यौगिक पदार्थ कहा जाएगा या मिलनेवाले पदार्थ साथ-साथ बने रहेगे और अपने-अपने गुणों को बनाए रखेंगे, इसे यादिक मिश्रण (physical or mechanical mixture) कहा जाएगा।

याद्रिक मिश्रण एकाविक पदार्थों को केवल मिला देने से ही दन जाता है। ये एकाधिक पदार्थ तत्त्व हो सकते हैं; यौगिक हो सकते हैं या एक तत्त्व और दूसरा यौगिक हो सकता है। इसमें सभी घटक पदार्थों के अस्तित्व वने रहते हैं और उनके गुणों की समष्टि ही बनी हुई वस्तु के गुण बन जाती है। इसलिए मिश्रण से आसानी से घटक पदार्थों को अलग किया जा सकता है।

मिश्रण मे घटक पदार्थों का कोई निश्चित परिमाण नहीं होता है। लौहचूर्ण के साथ गंधक-चूर्ण किसी भी परिमाण में मिलाया जा सकता है। यह
एक यांद्रिक मिश्रण है। दोनों को मिलाते समय न ऊष्मा ही उत्पन्न होती है
और न ऊष्मा का शोषण ही होता है। मिला देने के बाद लोहा और गधक
अपने-अपने गुणों को बनाये रखते हैं और उस मिश्रण में कोई भिन्न गुण नहीं
उत्पन्न होता है। अगर इस मिश्रण को एक कागज पर विछा दिया जाए और
उसपर एक चुम्बक को धीरे-धीरे आगे-पीछे किया जाए तो लौह-चूर्ण अलग
होकर चुम्बक में चिपक जाएगा और कागज पर केवल गधक बच जाएगा।

साथ ही, अगर इस मिश्रण को परखनली मे लेकर उसमे कार्वन-डाइ-सल्फाइड डालकर हिलाया जाए तो गधक कार्वन-डाइ-सल्फाइड मे घुल जाएगा और लोहा बचा रहेगा।

उसी प्रकार अगर इस मिश्रण को गंधकाम्ल मे डाला जाए तो अम्ल में लोहा घुल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन गधक ज्यो-का-त्यो बना रहेगा। इन सभी प्रयोगो मे मिश्रण से अलग की गई वस्तुओं के गुणो मे कीई परिवर्तन नहीं होगा।

लेकिन अगर वजन से पाँच भाग लौह-चूणं और तीन भाग गंघक-चूणं को एक परखनली मे डालकर खूव गर्म किया जाए तो दोनों मिलकर एक काले रंग का पिड वन जाएगा। यह एक नया पदार्थ होगा। यह एक यौगिक पदार्थ—आयरन सल्फाइड है। इसपर न तो चुम्चक का कोई असर होगा और न इसमे का गंधक कार्वन-डाइ-सल्फाइड मे घुलेगा और न लोहा ही गंधकाम्न में गलकर अलग हो जाएगा। आयरन सल्फाइड पर गंधकाम्ल की किया से एक वदबूदार गंस निकलेगी।

लौह-चूर्ण और गंधक-चूर्ण मिलाने से ऊप्मा न उत्सर्जित होती है और न गोपित होती है, लेकिन आयरन-सल्फाइट वनते समय ऊप्मा उत्सर्जित होती है।

मिश्रण विषमांग (heterogeneous) तथा कुछ क्षेत्र में समांग होतें है। लौह-चूर्ण और गधक-चूर्ण कितने ही वारीक वयो न हो, उन्हें कितने ही अच्छे तरीके से क्यो न मिलाया गया हो; मिश्रण को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर दोनो घटक अलग-अलग दिखाई पड़ेंगे और साथ ही इस मिश्रण के विभिन्न मागों में लौह-चूर्ण तथा गधक-चूर्ण का सापेक्ष परिमाण एक-सा न होगा। ऐसे मिश्रण को, जिसमें घटक पदार्थ एक दूसरे से घुलमिल नहीं जाते हैं अर्थात् अलग-अलग देखे जा सकते हैं और जिसके समस्त भाग में घटकों का सापेक्ष परिमाण एक-सा नहीं होता है, विषमांग कहते हैं।

लेकिन कुछ मिश्रण समाग भी होते हैं। अर्थात् इनमे घटक पदार्थ घूल-मिल जाते हैं और समस्त भाग में घटको के परिमाण समान होते हैं। पानी और चीनी का मिश्रण इस प्रकार का मिश्रण है। उसी प्रकार पानी और नमक का मिश्रण भी समाग मिश्रण है। एक ग्लास पानी और चीनी का मिश्रण या पानी और नमक के मिश्रण के सभी अण वरावर मीठे या नमकीन होते है। अर्थात् पूरे मिश्रण में पानी और चीनी या पानी और नमक का आपेक्षिक परिमाण समान होता है।

#### विलयन (Solution)

द्रव मे किसी पदार्थं को घुलाकर जो मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। पानी में चीनी या नमक घोल देने से चीनी या नमक घुलकर अदृश्य हो जाते हैं। पानी के साथ चीनी या नमक का यह घोल मिश्रण है। क्यों कि पानी के साथ चीनी या नमक घूल जाने के वाद भी पानी, चीनी या नमक के गुणों में कोई अंतर नहीं आया। मिश्रण का गुण—दोनों के, अर्थात् पानी और चीनी या पानी और नमक के, गुणों की समिष्टि, मीठा पानी या नमकीन पानी, हो गया। ऐसे मिश्रण में घुलने वाले पदार्थों को विलेय (solute) और घुलाने वाले पदार्थों को विलायक (solvent) कहते है। चीनी या नमक विलेय तथा पानी विलायक है। विलेय और विलायक का घोल विलयन है।

प्रत्येक विलेय एक ही प्रकार के विलायक मे नहीं घुलता है। पानी में नमक, चीनी आदि घुलते हैं; लेकिन इसमें रवड़, लोहा आदि नहीं घुलते। पानी में अल्कोहल घुल जाता है पर तेल नहीं। ईथर में रवड़, तेल, चर्बी; मोम, वेसलीन आदि घुल जाते हैं। ये सव चीजे वेजीन (benzene) में भी घुलती है। वेंजीन में रवड़ गलाकर रवड़ का विलयन बनाया जाता है; जिससे साइकिल के ट्यूव, फुटवॉल के ब्लाउर आदि के छेद मरम्मत किये जाते हैं। अलकोहल (alcohol) में आयडीन, कपूर, लाख अदि गलते हैं। एक औस अलकोहल में १० ग्रेन आयडीन और १० ग्रेन पोटेंशियम आयोडाइट मिलाकर टिचर आयडीन बनता है। शरीर के किसी भाग में कट जाने पर टिचर आयडीन लगाया जाता है। अलकोहल में लाख गलाकर लकड़ी पर लगाने वाला पालिश बनता है।

## सतृप्त विलयन (Saturated solution)

निर्दिष्ट परिमाण के विलायक मे एक निर्दिष्ट परिमाण का विलेय ही घुल सकता है। अगर विलायक मे विलेय का परिमाण अधिक हो जाय तो परिमाण से अधिक विलेय नहीं घुलकर पड़ा रह जाता है।

जिस विलयन के विलायक मे निर्दिष्ट परिमाण विलेय घुल चुका है और जिसमें और अधिक विलेय नहीं घुल सकता उसे संतृष्त विलयन कहते है।

विलायक का तापमान वढ़ाकर उसमे अधिकतर परिमाण मे विलायक घुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे विलयन के तापमान घटाने से निर्दिष्ट परिमाण से अधिक विलेय दाने के रूप मे फिर से दिखाई देने लगते है।

प्रयोग—एक ग्लास पानी में जितना नमक घुल सके, मिलाइए। इसमें अब और नमक डालने से नहीं घुलेगा। यह साधारण तापमान पर नमक-पानी का सतृप्त विलयन है। इसमें और थोड़ा नमक डालकर गरम कीजिए। देखियेगा कि अब यह नमक भी पानी में घुल गया है। यह अधिक तापमान पर संतृप्त विलयन है। विलयन को ठंढा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंढा होने पर देखियेगा कि विलयन के नीचे नमक के दाने जम गए हैं।

विभिन्न प्रकार के पदार्थों से विभिन्न मिश्रण वन सकते हैं-

- १. तत्त्व से तत्त्व का मिश्रण-जंसे लोहा Fc तथा गंधक S का मिश्रण।
- २. योगिक और योगिक का मिश्रण-जैसे पानी H2O तथा नमक NaCl का मिश्रण !
- ३. तत्त्व और यौिषक का मिश्रण—जेसे लोहा Fe और नमक NaCl का मिश्रण।

लेकिन मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है।

विभिन्न अवस्थाओं के पदार्थों से मिश्रण वन सकते हैं -

- ठोस और ठोस का मिश्रण जैसे चीनी और वालु का मिश्रण ।
- २. द्रव और द्रव का मिश्रण-र्जसे दूध और पानी का मिश्रग।
- गैस और गैस का मिश्रण—जैसे आवसीजन, नाइट्रोजन, कार्वन-डाइ-ऑक्साइड आदि का मिश्रण (वायु) ।
- ४ द्रव और ठोस का मिश्रण-पानी और नमक का मिश्रण।
- ५. द्रव और गैस का मिश्रण-जैसे पानी और कार्वन-डाइ-ऑक्साइड का मिश्रण (सोडावाटर)।

#### तत्त्व, यीगिक और मिश्रण में अंतर

पदार्थ मे बनता है। पदार्थों से बनता है। को मिलाने से बनता है	तत्त्व	यौगिक	<b>निश्चण</b>
	पदार्थ में बनता है। अगु में केवल एक ही, प्रकार के परमाणु	पदार्थों से वनता है। अणु में एक से अधिक प्रकार के पर-	एकाधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। एक से अधिक प्रकार के अणु अलग-

	াপপ্রথ	[
तत्त्व	यीगिक	मिश्रण
अणुओं को रासा- यिनक या अन्य उपायों से अलग-अलग करके एकाधिक भिन्न-भिन्न गुण वाले अंशो मे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एकाविक पदार्थों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है।	अणुओ को विघ- टित करके भिन्न-भिन्न गुणवाले एकाधिक अंशों मे अर्थात् परमाणुओ में विभाजित किया जा सकता है।  एकाधिक वुनियादी पदार्थों को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। समस्त घटक पदार्थ मिलकर एक हो जाते है और घटको के स्वतंत्र अस्तित्व का लोप हो जाता है। गुण, घटको के गुणो से भिन्न होते है। घटको को आसानी से अलग नही किया जा सकता है। घटको का सापेक्ष परिमाण निद्धि होता है। वनते समय या तो ऊष्मा का उत्मर्जन या अवशोपण होता है। सर्वदा समाग होता	एकाधिक पदार्थों को मिलाकर वनाया जा सकता है। समस्त घटक मिल-कर एक नहीं होते विल्क सभी घटक साथ-साथ बने रहते हैं। गुण, घटकों के गुणों की समिष्ट होता है। घटकों को अपेक्षा-कृत सरलता से अलग किया जा सकता है। घटकों का कोई निर्दिष्ट सापेक्ष परि-माण नहीं होता है। वनते समय ऊष्मा में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है। समाग तथा विषमांग,
	है।	दोनो हो सकते हैं।

## मिश्रित पदार्थी का पृथक्करण

साधारण प्रयोगशाला-विधि—यानिक मिश्रण में मिश्रित पदार्थों को कई विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रित पदार्थों के गुण, आकार, विलयशीलता आदि पर पृथक्करण की विधि निर्भर करती है। कुछ साधारण विधियाँ इस प्रकार हे—

यांतिक विधि - ठोस पदार्थों के मिश्रण से, उसके घटको को यदि उनके दुकड़े वड़े-वड़े हो तो हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है। साधारणतः घर मे चावल से पत्थर आदि के टुकड़े इसी विधि से अलग किये जाते हैं।

वडे और छोटे आकार के ठोस पदार्थों के मिश्रण से मिश्रित पदार्थों को चलनी से चालकर पृथक् किया जा सकता है। आटा, मैदा आदि में मिला हुआ भूसी-चोकर इसी विधि से अलग किया जाता है।

मिश्रित ठोस पदार्थ मे यदि एक दूसरे से हल्का हो तो हवा मे उड़ाकर उन्हे अलग किया जा सकता है। अनाज से भूसा अलग करने के लिए ऐसा किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ के साथ अगर लौह-चूर्ण मिल जाव तो चुम्बक की सहायता से लोहे को अलग किया जा सकता है।

#### प्रयोगशाला-विधि

इन यांत्रिक विधियों के अलावा कई और साधारण प्रक्रियाओ द्वारा मिश्रित पदार्थों को अलग किया जा सकता है। इनमें तलछटोकरण (Sedimentation), नियारना (Decantation), छानना (Filtration), आसवन (Distillation) ऊर्ध्वपातन (Sublimation), मणिभीकरण (Crystallisation) आदि प्रधान है। इनमें से कई प्रक्रियाओं का व्यवहार हम आये दिन घरेलू कामों में करते रहते है।

तलछटोकरण (Sedimentation) और नियारना (Decantation)

द्रव में मिले हुए अविलेय ठोस पदार्थ को, जो उस द्रव से भारी हो, पाष्स के पेंदे में वैठ जाने देने की विधि को तलछटीकरण कहते हैं। तलछटीकरण द्वारा द्रव से ठोस पदार्थ अलग होकर वैठ जाने के वाद द्रव को पसा कर अलग करने की किया को नियारना कहते हैं।

प्रयोग—वालू पानी से भारी होता है तथा पानी मे नहीं घुलता है। किसी पान मे पानी और वालू को मिला दीजिए। देखिएगा कि धीरे-धीरे वालू पान के पे दे पर नीचे जमा हो रहा है। समस्त वालू जमा हो जाने पर धीरे-धीरे सावधानी से पानी को दूसरे पान मे ढालिए। इस प्रकार वालू और पानी अलग किए जा सकते है। पान के नीचे, पेंदे पर वालू के जमा होने की क्रिया तलछटीकरण और पानी को ढालकर अलग करने की क्रिया नियारना है।

तलछटीकरण और निथारना प्रयोगशाला की सबसे सरल किया है। लेकिन मिश्रित ठोस और द्रव पदार्थों को अलग करने का बहुत अच्छा उपाय नहीं है। क्योंकि इस प्रक्रिया से अलग करने के बाद भी द्रव पदार्थ में ठोस के बहुत-से छोटे-छोटे कण रह जा सकते है। मिला हुआ ठोस पदार्थ अगर द्रव से हल्का हो तो ये उपाय काम में नहीं आ सकते है। साथ ही, तलछटीकरण में काफी समय की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर जल्दी से पृथक् करने की आवश्यकता हो तो इन प्रक्रियाओं से काम नहीं चलता। न घुलनेवाले ठोस पदार्थों को, चाहे वे द्रव से हल्के हो या भारी, द्रव से अलग करने की इससे अच्छी विधि छानना है।

## निस्यंदन या छानना (Filtration)


द्रव को किसी वहुत ही सूक्ष्म छिद्रवाली वस्तु के अंदर से पार कराने की प्रिक्रिया को निस्यंदन या छानना कहते हैं।

आये दिन हम घरों में दूध, पानी आदि कपड़े से छानकर साफ करते हैं। पकड़े के अंदर से पार करते समय इन द्रवों में पड़े हुए अधुलनशील ठोस पदार्थ कपड़े में अँटककर रह जाते हैं। लेकिन कपड़े से छानने पर भी द्रव में पड़े हुए इन ठोस पदार्थों के कुछ सूक्ष्मतर कण, जो कपड़े के छेद से भी छोटे हैं, द्रव के साथ मिले हुए रह जाते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में छानने के लिए बहुत ही सूक्ष्म छेदवाले एक प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है। छानने के लिए व्यवहृत इस कागज को निस्यदन पत्न या फिल्टर पत्न (Filter paper) कहते हैं। यह कागज, लिखने की स्याही

सुखाने के लिए जो सोस्ता कागज या व्लीटिंग पेपर (Blotting paper) इस्तेमाल किया जाता है, उससे मिलता-जुलता होता है। सोस्ता कागज से भी छानने का काम लिया जा सकता है। फिल्टर पत्न खाली आँखो से देखने से छिद्रयुक्त मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव मे इसमे असंस्य छोटे-छोटे छिद्र होते है जिनमे से होकर द्रव पदार्थ तो निकल जाता है पर ठोस पदार्थ निकल मही पाता।

प्रयोगशाला में आमतौर पर छानने के लिए फिल्टर पत्न को एक कीप (funnel) में वैठाया जाता है और कीप को किसी पान्न के मुँह पर या उपस्तम्भ (stand) में वैठाकर काँच के एक पतले छड़ की सहायता से मिश्रित द्रव को धीरे-धीरे कीप में डाला जाता है। कीप के नीचे रखे हुए पान में द्रव जमा हो जाता है और ठोस पदार्थ कीप में कागज पर रह जाता है।

कीप में बैठाने के लिए फिल्टर पत्न को शंकु के आकार में मोड़ना पड़ता है। इसके लिए गोल फिल्टर पत्न को पहले बीच से समान करके मोड़ा जाता है। पहले मोड़ के बाद फिल्टर पत्न देखने में चित्र संख्या-२१ के ख जैसा बन जाता है। अब इस मोड़े हुए फिल्टर पत्न को बीच से मोड़ कर चित्र में ग की तरह चार तह कर दिया जाता है। अब इसके नुकीले सिरे को नीचे करके कीप में बैठा दिया जाता है।



[ चित्र २१—फिल्टर पत्न मोड़ना ] क-फिल्टर पत्न, ख-पहला मोड, ग-दूसरा मोड़

प्रयोग—एक कीप को एक फलास्क के मुँह पर रिखए। कीप के अंदर एक फिल्टर पत्न को मोड़ कर बैठा दीजिए। एक ग्लास में थोड़ा पानी लेकर उसमें थोड़ा-सा बालू कीचड़ आदि मिला दीजिए। अब इस गदे पानी को एक पतले शीशे के छड़ के सहारे धीरे-धीरे कीप में डालिए। देखिएगा कि पानी साफ

होकर नीचे के फलास्क मे चू कर गिर रहा है और कीचड़, वालू आदि फिल्टर पत पर जमा हो रहा है।

अधिक द्रव को छानना हो तो आवश्यकतानुसार फिल्टर पत्न को बदल देना पड़ता है।


थोड़ा नमक और बालू लेकर मिला दीजिए। इस मिश्रण को एक पात मे रखे पानी मे घोलिए। अब इस घोल को फिल्टर पत्न की सहायता से छान डालिए। देखिएगा कि बालू फिल्टर पत्न पर रह गया है और नमक मिला पानी नीचे के पात्न में जमा हो गया है। अब इस पानी को आग पर गरम करके सुखा डालिए। देखिएगा कि पात्न के नीचे नमक बच गया है।

प्रायः चीनी से भरे हुए काँच का पात्र हाथ से गिरकर टूट जाता है और चीनी में काँच का चूर्ण मिल जाता है। ऐसी हालत मे इस विधि से चीनी और काँच को अलग किया जा सकता है और चीनी को फिर से व्यवहार-योग्य बनाया जा सकता है।

अलप परिमाण में द्रव पदार्थ छानने के लिए फिल्टर पन्न से काम चल जाता है। लेकिन अधिक परिमाण में द्रव पदार्थ, विशेषकर पीने का पानी, छानने के लिए इससे काम नहीं चलता। वैसे स्थानों में निस्यदक या फिल्टर से काम लिया जाता है। फिल्टर छोटे-बड़े तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं। साधारण फिल्टर बहुत आसानी से घर में बनाया जा सकता है। जिन स्थानों में साफ पानी नहीं मिलता है वहाँ इस प्रकार के फिल्टर से पानी को साफ करके काम में लाया जा सकता है।

## साधारण घरेलू फिल्टर

साधारण घरेलू फिल्टर वनाने के लिए लकड़ी या बाँस का एक ऐसा तीन-पाया फ्रेम बनाना पडता है जिसमें चार घड़े—एक के थोडा ऊपर एक के हिसाब से—अलग-अलग बैठाये जा सकें। चार मिट्टी या पीतल के घड़े लेकर तीन की पेदियों में एक-एक छोटा-सा छेद करना पड़ता है और इन छेदों में साफ कपड़े से बनी हुई बत्ती इस प्रकार डाल देनी पड़ती है कि बत्ती नीचे के घड़े के मुँह के अंदर तक चली जाए और पानी केवल उसमे से चू-चू कर नीचे के घड़े मे आ सके। बिना छेदवाले घड़े को फ्रेम के सबसे नीचे बैठाना पड़ता है। एक घड़े में साफ वालू भरकर उसे इसके ऊपर और एक घड़े में साफ लकडी का कोयला भरकर उसके ऊपर वैठाना पडता है। मबसे ऊपर वाला



[ चित्र २२—साधारण घरेलू फिल्टर, क— अग्रुद्ध पानी, ख— लकड़ी का कोयला, ग—वालू, घ—ग्रुद्ध पानी ] पड़ा खाली रहता है और उसमें साफ करने वाला पानी भरना पड़ता है। यहां से पानी चू कर कोयले वाले घड़े में और फिर वहां से वालू वाले घड़े में होकर नीचे के घड़े में जमा होता है। कोयला और वालू के अंदर से आते समय पानी छनकर साफ हो जाता है और नीचे के घड़े में घुद्ध जल जमा हो जाता है।

छानने की किया से पानी या अन्य द्रव में मिली हुई अघुलनशील ठोस यस्तु अलग हो जाती है, लेकिन इससे घुलनशील वस्तुएँ तथा वैक्टीरिया आदि अलग नहीं होते हैं। वैक्टीरिया आदि से फैलाये जानेवाले रोगों से वचने के लिए या तो पानी को जवालना पडता है या जसमें आवश्यक दवा मिलानी पड़ती है। साथ ही, छानने से द्रव में मिले हुए अन्य द्रव पदार्थों को भी अलग नहीं किया जा सकता।

#### आसवन (Distillation)

किसी भी विलयन से विलय तथा विलायक पदार्थों को शुद्ध रूप से पाने के लिए आसवन सर्वश्रेष्ठ विधि है। विलयन के विलायक द्रव पदार्थ को गरम करके, वाष्प बनाकर, दूसरे पात मे ले जाकर, फिर से ठंडा करके द्रव बनाने की किया को आसवन कहते है।

द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था मे परिणत करने की किया को वाष्पन (evaporation) तथा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था मे नाने की प्रक्रिया को द्रवण (liquelaction) या संघनन (condensation) कहा जाता है। जब किसी विलयन को गरम किया जाता है, तब विलायक द्रव पदार्थे वाष्प बनकर उड़ने लगता है और अंत में विलेय ठोस पदार्थ नीचे पड़ा रह जाता है।

प्रयोग—एक पात्न में थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें नमक मिलाइए। नमक अच्छी तरह मिल जाने के बाद पात्न को आग पर रखकर पानी को गरम कीजिए। थोड़ी ही देर मे पानी भाप वनकर उड़ जाएगा और पात्न के नीचे शुद्ध नमक पड़ा रह जाएगा।

अगर उस द्रव को फिर से पाना है तो हमें वाष्प को उड़ने नहीं देना चाहिए। विल्क उसे एक दूसरे पात्र में जमा करना पड़ेगा और ठंढा करके फिर से द्रव वनाना पड़ेगा। ऐसा करने पर पहले पात्र में शुद्ध विलेय और दूसरे में शुद्ध विलायक मिल जायगा।


अतः आसवन की किया मे पहले विलयन के विलायक का वाष्पन और फिर उस वाष्प का द्रवण या संघनन करना पड़ता है। इसलिए आसवन के लिए विशेष प्रकार के वंद पान की आवश्यकता होती है ताकि वाष्प उडकर बाहर न जा सके और साथ-साथ उसका द्रवण हो सके।

## लैबिग्स संघनक ( Leibig's condenser )

प्रयोगशाला में साधारणतः आसवन के लिए व्यवहृत उपकरण को लिंदिन संघनक (Leibig's condenser) कहते हैं। इसमें शीशे की एक भीतरी नली और उसके ऊपर एक शीशे की मोटी वाहरी आवरण-नली होती है। संघनक की वाहरी आवरण-नली के दोनों सिरों के पास दो टोटियाँ होती है।

आसवन के समय एक पलास्क में विलयन रखा जाता है और उसे एक स्टैंड में लगाकर गरम करने के लिए वैठा दिया जाता है। शीशे की मुड़ी हुई नली की सहायता से सघनक के ऊपरी सिरे को फलास्क से जोड़ दिया जाता है। संघनक के दूसरे सिरे को एक अन्य पलास्क मे रख दिया जाता है। निचले सिरे की पासवाली टोटी को रबड़ की नली की सहायता से पानी के नल के साथ जोड़ दिया जाता है और नल को खोलकर यानी चालू कर दिया जाता है। इस प्रकार पानी निचली टोटी से संघनक की आवरण-नली मे आ जाता है और ऊपर की टोंटी से वाहर निकल जाता है तथा संघनक की भीतरी नली के चारों ओर पानी का प्रवाह चालू हो जाता है।


अब विलयन से भरे प्लास्क को गरम किया जाता है। गरम होकर विलायक द्रव पदार्थ वाष्प बनकर सघनक की भीतरी नली में आने लगता है। यह नली पानी के प्रवाह से ठंढी रहने के कारण वाष्प इसमे ठंढा होकर फिर से द्रव बन जाता है और नीचे के सिरे से होकर दूसरे प्लास्क में जमा होता जाता है। अत में समस्त द्रव पदार्थ दूसरे प्लास्क में जमा हो जाता है और विलेय ठोस पदार्थ पहले फलास्क में जमा रह जाता है।



[ चित्र २३—लैं विग्स संघनक की सहायता से आसवन: क—विलयन से भरा पलास्क, ख—लैं विग्स संघनक, ग—पानी के नल से जुड़ी हुई टोंटी, घ—पानी निकलने की टोंटी, न—आसवित द्रव जमा होने का पलास्क।

काँच या धातु-निर्मित वकयंत्र—भभके—(Retort) की सहायता से भी आसवन किया जा सकता है। प्रयोगशाला मे साधारणत. काँच का वकयंत्र इस्तेमाल किया जाता है।

बड़े पैमाने पर आसवन के लिए बड़े आकार का धातु-निर्मित वकयंत्र काम मे लाया जाता है । आसवित पानी संपूर्ण रूप से शुद्ध होता है । इसलिए दंवा आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सभी द्रव पदार्थ एक ही तापमान पर गैसीय नहीं वनते हैं। इसलिए जब ऐसे कई द्रव पदार्थ मिले हुए होते हैं जो भिन्न-भिन्न तापमान पर गैसीय



[ चित्र २४-वकयंत्र की सहायता से आसवन ]

अवस्था प्राप्त करते है तव वैसे मिश्रण के घटको को आंशिक आसवन (Fractional distillation) द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसमे तापमान को नियंतित किया जा सकता है।

पानी का क्वथनांक १०० °C और अलकोहल का ७८ °C है इसलिए इन दोनों के मिश्रण को ७८ °C तक गरम करने से अलकोहल वाष्प वन कर पानी से अलग हो जाता है और संघनक में ठंढा हो-होकर द्रव के रूप में नीचे के फ्लास्क में जमा हो जाता है। इस प्रकार एकाधिक द्रवों के मिश्रण में से किसी एक को आसवन की सहायता से अलग करने की क्रिया को आंशिक आसवन कहते है।


## उर्घ्वपातन (Sublimation)

साधारणत. ठोस पदार्थों को गरम करने से वे पहले द्रव और फिर गैसीय अवस्था प्राप्त करते है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें गरम करने पर वे द्रव न वनकर सीवे गैस वन जाते हैं।

कपूर, नौसादर, नैपथिलन, आयडीन आदि इसी प्रकार के पदार्थ है। ['यही कारण है कि हवा में रखा हुआ कपूर घीरे-घीरे गायव हो जाता है या कपड़ो मे रखी हुई नैपथिलन की गोलियाँ घीरे-घीरे छोटी होती जाती हैं। ये साधारण तापमान पर ही घीरे-घीरे ठोस से सीघे वाष्प वनकर उड़ जाते हैं। ऐसा पदार्थ यदि वालू या ऐसे किसी अन्य पदार्थ से, जो साप से द्रवित हुए विना गैस नही वनता है, मिल जाए तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है।

मिश्रण को एक पाल में रखकर दूसरे पाल से उसे ऐसे ढक दिया जाता है कि उसमें से गैंस न निकल सके। पाल को श्राग पर रखकर मिश्रण को धीरे-धीरे गरम किया जाता है और ढक्कन को ठंढा रखने के निए उसपर मोटा कपड़ा गीला करके लपेट दिया जाता है। नीचे के पाल से गैंस बनकर उड़नेवाले पदार्थ ठंढे ढक्कन के संस्पर्श में आकर ठढे होकर उसमें जमने लगते हैं और पुन. ठोस पदार्थ बन जाते हैं। इस किया को उच्चेंपातन कहा जाता है। अर्थात ठोस पदार्थ को ताप द्वारा सीधा गैंसीय बनाकर, फिर से ठंढा करके सीधे ठोस बनाने की किया को उच्चेंपातन कहते हैं।

प्रयोग—एक छोटी कटोरी मे थोड़ा-सा नौसादर और वालू का मिश्रण लीजिए। ऊपर से एक और कटोरी से इस कटोरी को ढक दीजिए और किनारे को मिट्टी लेप कर अच्छी तरह बंद कर दीजिए। नीचे की कटोरी को बीमी आँच पर गरम कीजिए और ऊपर की कटोरी को गीले कपड़े से -लपेटकर ठंडा रिखए। थोड़ी देर के बाद आँच पर से हटाकर कटोरियों को



[ वित २४—प्रयोगशाला मे उर्घ्वपातन ]


ठंढा कीजिए। ठंढा होने पर खोलने से देखिएगा कि ऊपर की कटोरी में नौसादर जमकर लगा हुआ है।

प्रयोगशाला में उध्वंपातन के लिए मिश्रण युक्त पात को एक कीप से ढँक दिया जाता है और उसके ऊपर एक परखनली उलटकर वैठा दी जाती है। गैस वनकर उड़नेवाले पदार्थ इस परखनली में ठंढे होकर जम जाते हैं। मिश्रण को गरम करने के लिए पात को सीचे आग पर न रखकर उसे एक वालू भरे पात में वैठा दिया जाता है और उस वालू-भरे पात को आग पर रखकर वालू को गरम किया जाता है, जिससे मिश्रण भी धीरे-धीरे मरम होने लगता है।

## क्रिस्टलीकरण (crystallisation)

ं ठोस पदार्थों में कुछ पदार्थ दानेदार होते हैं ! इन दानो को क्रिस्टल (crystal) कहते हैं । कुछ ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय नहीं होते हैं । नमक, चौनी, नूतिया, फिटिकरी, गंधक आदि पदार्थ क्रिस्टलीय हैं । काँच, मैदा, प्लास्टिक, रवर आदि पदार्थ क्रिस्टलीय नहीं होते हैं ।

विभिन्न पदार्थों के किस्टलों की आकृति भिन्न-भिन्न होती है। किसी एक पदार्थ के किस्टल आकार मे छोटे-बड़े हो सकते हैं, पर उनकी आकृति हमेशा एक-सी होती है।



[ चित्र २६—कुछ पदार्थों के फिस्टल ]
क-तूतिया, ख—गंधक, ग—कपड़ा घोने का सोडा,
ध—फिटकिरी, च—साधारण नमक

अधिक तापमान पर किसी दानेदार पदार्थ का संतृप्त विलयन वनाने के बाद, उसे ठंढा करने पर विलयन मे मिला हुआ अतिरिक्त पदार्थ दाने के रूप में, अर्थात किस्टल वनकर, नीचे जम जाता है। धीरे-धीरे ठंढा करने पर क्रिस्टल वड़े और सुडौल वनते है।

अधिक तापमान पर सतृप्त विलयन वनाकर ठंढा करके क्रिस्टल बनाने की किया को क्रिस्टलीकरण कहते है।

प्रयोग—एक पात में थोड़ा-सा पानी लेकर उसमे कुछ अधिक परिमाण में तूर्तिया डाल दीजिए। कुछ तूर्तिया पानी में घुल जाएगा क्यों कि तूर्तिया पानी में विलेय है। लेकिन कुछ तूर्तिया वचा रह जाएगा। साधारण तापमान पर दूर्तिया का विनयन वन गया।

अव विलयन को गरम कीजिए। धीरे-धीरे सब त्तिया घुलकर पानी में मिल जाएगा। इस बार अधिक तापमान पर त्तिया का संतृप्त विलयन वन गया। इस संतृप्त विलयन को ठढा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने पर देखिएगा कि पाद के नीचे तृतिया के किस्टल जम गये हैं।

इस विधि से नमक, चीनी, शोरा, सोडा आदि पदार्थों का किस्टलीकरण किया जा सकता है।

वड़े आकार का किस्टल बनाना

ऊपर दी गई विधि से बनाये गए क्रिस्टल माधारणतः छोटे होते है। किसी पदार्थ का वडा क्रिस्टल निम्नलिखित विधि ने बनाया जा सकता है—

प्रयोग— एक काँच के ग्लास में आधा ग्लास तूतिया का सतृप्त विलयन वनाइए। तूतिया का एक छोटा-सा किस्टल लेकर उसे बहुत पतले धागे या सिर के लम्बे बाल से बाँधकर ग्लास के विलयन के अदर लटका दीनिए। धागे या बाल के दूसरे सिरे से एक पेसिल या कलम को बाँधकर उसे ग्लास पर रख दीजिए ताकि किस्टल ग्लास के विलयन के अंदर लटकता रहे। ग्लास को किसी सुरक्षित स्थान मे रख छोड़िए। दो-तीन दिन बाद किस्टल को निकाल लीजिए। देखिएगा कि तूतिया का काफी बड़ा किस्टल वन गया है।

अन्य पदार्थों के वड़े क्रिस्टल भी इसी विधि से वनाये जा सकते है।

#### क्रिस्टलीकरण द्वारा पदार्थों का पृथवकरण

जिन पदार्थों के किस्टल वनते हैं, उन्हे एक दूसरे से या किसी अफिस्ट-जीय पदार्थ से किस्टलीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है।

- प्रयोग (१)—तूतिया और फिटिकरी का मिश्रण लेकर पानी मे घोलिए और अधिक ताप पर सतृष्त विलयन बनाइए। ठंढा होने पर नीचे तूतिया और फिटिकरी के किस्टल अलग-अलग दिखाई पडेंगे। इन्हे चुन-चुनकर अलग कीजिए।
- (२)—बालू और तूतिये का मिश्रण लीजिए। मिश्रण को पानी में घोलिए। बालू पानी में विलेय पदार्थ न होने के कारण नहीं घुलेगा, लेकिन तूतिया पानी में घुलेगा। गरम करके समस्त तूतिये को घुलाकर अधिक ताप पर संतृप्त विलयन बनाइए। गरम अवस्था में ही छानकर

विलयन से वालू को अलग कर दीजिए। अब केवल तूर्तिया का विलयन रह जाएगा। ठंढा होने पर नीचे तूर्तिया के किस्टल जम जाएँगे। इस प्रकार किस्टलीकरण द्वारा वालू और तूर्तिये को अलग किया जा सकता है।

क्रिस्टलन जल (Water of crystallisation)—बहुत-से पदार्थों के किस्टल देखने से तो सूखे मालूम पड़ते हैं तथापि उनमे थोड़ा-सा जल होता है। इन पदार्थों के क्रिस्टल किस्टलन के समय थोड़ा-सा जल ग्रहण कर लेते हैं और इस जल पर ही उनका आकार तथा रंग निर्भर करता है। इस जल को किस्टलन जल कहते हैं।

प्रयोग—तूतिये के थोड़े-से किस्टल को एक परखनली में रखकर धीरे धीरे गरम कीजिए। गरम होने के साथ-साथ, तूतिये के नीले रंग के पारदर्शी किस्टल धीरे-धीरे सफेद रंग के चूण में बदल जाएँगे। घ्यान से देखिएगा तो परखनली के मुँह के पास पानी की बहुत छोटी-छोटी वू दे दिखाई पड़ेगी स्पष्ट है कि पानी की ये वूँदे तूतिये के किस्टल से ही निकली हैं। यही किस्टलन जल था। इसके न रहने से किस्टल टूट गए हैं और उनका रंग भी जाता रहा है।

अव परखनली मे दो-चार वूंद पानी डाल दीजिए—देखिएगा कि तूतिया फिर नीले रंग का वन गया है।


फिटिकरी, कपडा धोने का सोडा आदि के क्रिस्टलो मे क्रिस्टलन जल होता है। गरम करके यह जल निकाल देने से क्रिस्टल टूट जाते हैं और उनका रग भी वदल जाता है। नमक, जोरा आदि कुछ पदार्थों के क्रिस्टल मे क्रिस्टलन जल नहीं होता है।

## अवक्षेपण (Precipitation)

कुछ पदार्थों के विलयनों को मिला देने से रासायनिक किया से एक तीसरा पदार्थ वन जाता है जो उस विलायक में विलेय नहीं होता है। अतः उस तीसरे पदार्थ को छानकर अलग किया जा सकता है।

दो प्रकार के विलयन को मिलाने से एक अविलेय पदार्थ वनकर मिश्रण से अलग हो जाने की किया को अवक्षेपण कहते हैं। पृथक् होनेवाले पदार्थ को अवक्षेप (Precipitate) कहा जाता है। प्रयोग—दो परखनिलयां लीजिए। एक मे थोड़ा-सा साधारण नमक-का स्वच्छ विलयन और दूसरे मे थोड़ा-सा सिल्वरनाइट्रेट का स्वच्छ विलयन डालिए। दोनो परखनिलयों के स्वच्छ तथा पारदर्शी विलयन को एक साथ मिला दीजिए। देखिएगा कि एक साथ मिलते ही विलयन का रंग सफेद हो गया है और मिला हुआ विलयन अपारदर्शी वन गया है। मिले हुए विलयन को छानिए—देखिएगा कि छनना-कागज पर एक सफेद पदार्थ जम गया है।

पानी मे घुले हुए सोडियम-क्लोराइड या साधारण नमक तथा सिल्वर-नाइट्रेट मिलकर पानी मे अविलेय सिल्वर-क्लोराइड बनाते हैं। सिल्वर-क्लोराइड का रंग सफेद होने के कारण और उसके पानी मे न घुलने के कारण पानी अपारदर्शी और सफेद वन जाता है। सिल्वर-क्लोराइड बनने की क्रिया अवक्षेपण और सिल्वर-क्लोराइड अवक्षेप है। प्रयोग—एक वड़े-से काँच के पात मे पानी लेकर एक नली की सहायता से कुछ देर तक पानी फूँकते रिहए। इस प्रकार से पानी में अधिक परिमाण के कार्वन-डाइ-आक्साइड मिल जाएगा। जलज पौधों की थोड़ी-सी ताजी हरी पत्तियाँ लेकर इस पानी में डाल दीजिए। किर एक काँच का कीप उलटक्र



[ चित्र ३३—वनस्पति द्वारा आक्सीजन त्यागना ]

इन पत्तियों को ढँक दीजिए और एक काँच की परखनली मे जल भरकर कीप पर उलट कर बैठा दीजिए।


अव इन सवको पानसहित वाहर
धूप मे रख दीजिए। दो-तीन घंटे
वाद देखिएगा कि पत्ती पर बुलबुले
जम रहे है और ऊपर उठते जा रहे
हैं। साथ ही परखनली मे पानी
नीचे उतरता आ रहा है। इस प्रकार
जव परखनली मे कुछ गैस जमा हो
जाए, तब उसके मुँह को अंगुली से
दवाकर सावधानी से वाहर निकाल
लीजिए। एक सुलगती हुई पतली

लकडी लेकर परखनली मे डालिए ; देखिएगा कि उसमे आग जल उठेगी। इस प्रकार मालूम हो जाएगा कि परखनली में जो गैस जमा है, वह आक्सीजन है ; क्योंकि आक्सीजन सुलगती हुई आग को जला देती है।

ख्याल रखना होगा कि यह प्रयोग केवल धूप में ही हो सकता है, क्यों कि वनस्पति केवल सूरज की किरणों में ही कार्वन-डाइ-आक्साइड गैस से कार्वन तथा आक्सीजन को अलग कर सकती है। इस किया को प्रकाश-सश्लेपण (Photosynthesis) कहते हैं।

प्राणियो द्वारा आक्सीजन-ग्रहण और कार्बन-डाइ-आक्साइड-त्याग तथा वनस्पितयों द्वारा कार्बन-डाइ-आक्साइड ग्रहण-और आक्सीजन-त्याग की किया द्वारा वायु मे आक्सीजन और कार्बन की संतुलन-रक्षा को आक्सीजन-कार्बन-डाड-आक्साइड-चक्र कहते हैं।

सूरज की किरणो तथा ठ०मा से अधिकाश रोग के जिवाणु मर जाते हैं ११८ ] और इस प्रकार वायु इनसे मुक्त हो जाती है।



[ चित्र ३४—आक्सीजन कार्वन-डाइ-आक्साइड चक्र ]

वर्षा का पानी वायु में मिले हुए विषाक्त गैसी को घुलाकर वायु को साफ कर देता है। साथ ही, हवा में मिली हुई धूल तथा अन्य पदार्थी को धोकर नीचे ले आता है और इस प्रकार वायु शुद्ध हो जाती है।

वायु-प्रवाह एक स्थल पर जमी हुई अशुद्धियों को उड़ा ले जाता है और वहाँ की वायु भुद्ध हो जाती है।

दहन: इवास-क्रिया: जंग लगना

(Burning: Respiration: Rusting)

अधिकतर पदार्थ आग लगने से जलने लगते हैं। लकड़ी, कागज, कोयला, तेल आदि पदार्थ आसानी से जलते है—इन्हें दहनशील पदार्थ (combustible substance) कहते हैं। दहन-क्रिया या आग जलने का प्रधान सहायक वायुस्य आक्सीजन है। हम देख चुके हैं कि वायु न रहने से आग नहीं जल सकती। इसलिए जहाँ भी आग जलाने की आवश्यकता होती है, वहाँ वायु का पथ भी रखा जाता है। अगीठी या कोयले के चूल्हें के नीचे इसीलिए छेंद रखा जाता है। अगर कपड़ें में आग लग जाए तो इवर-उधर दीड़नें से आग अधिक तेज हो जाती है और समस्त शरीर जल जाने का खतरा पदा हो जाता है। ऐसी हालत में कम्बल, टाट आदि ओड़ लेने से या मिट्टी में लोट-पोट करने से आग बुझ जाती है। आग बुझाने का सर्वप्रधान जपाय है, हवा बद करना। क्योंकि हवा से आक्सीजन न मिलने पर आग नहीं जल सकती है।

#### दहन

दहन-किया में दहनशील पदार्थ तथा वायुस्य आक्सीजन मिलकर एक -मये यौगिक पदार्थ का निर्माण करते है।

निम्नलिखित प्रयोगों से हम इसे देख सकते हैं-

१—एक तार लेकर उसके एक सिरे को मोड़कर उसपर एक मोमवत्ती बैठा दीजिए। एक दफ्ती के गोलाकार टुकड़े के बीच मे छेद करके, दूसरे सिरे से तार में घुसा दीजिए। मोमबत्ती को जलाकर एक लंबे गैसजार के अंदर ले जाइए और दफ्ती से उसका मुँह ऐसे बंद कीजिए कि अंदर वायु न जा सके। थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाएगी और जार के अंदर पानी की बूँद दिखाई पड़ेंगी।

अब मोमवत्ती को वाहर निकाल लीजिए और जल्दी से जार को एक -कौच के डनकन से डक दीजिए। मोमबत्ती को फिर से जलाकर अंदर कर देने से वह फौरन बुझ जाएगी। थोड़ा-सा चूने का पानी लेकर जार में डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह हिलाइए; देखिएगा कि अब पानी साफ ने रहकर दुिघया हो गया है। ख्याल रखना पढ़ेगा कि णुरू से जार का मुह ठीक से बंद रहे।

चूने के साफ पानी को किसी भी साफ पात्र में रखकर हिलाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि जार में बत्ती जलने से ऐसा कोई पदार्थ बना है जो चूने के पानी में परिवर्तन ला सकता है। मोम एक यीगिक पदार्थ है जिसमें कार्वन तथा हाडड्रोजन होते हैं। आग जलने से मोम वायुस्य बाक्सीजन के साथ मिलकर पानी तथा कार्वन-डाइ-आक्साट गैंस की सृष्टि करती है। जार में जो पानी की दूँ दें दिखाई देती हैं वे इसी किया से बनी है। चूने के पानी के साथ मिलकर फार्वन-डाइ-आक्साइड खड़िया मिट्टी बनाती है और इसलिए जार में चूने का पानी दुधिया हो जाता है। साथ ही, इन्हें बनाने में पात्र के अदर के सभी आक्सीजन शेप हो जाने के कारण इसमें फिर से मोमवत्ती नहीं जल सकी।

वायु का मुख्य सिक्तय अंश आक्सीजन है। किसी बंद जगह आग जलने से यह नष्ट हो जाता है। इसिलए लालटेन आदि को ठीक से जलाने के लिए उनमें उचित माता मे वायु के यातायात का प्रवध करना पड़ता है। वायु-यातायात (संवातन) ठीक से न होने पर आक्सीजन की कमी हो जाती है और उनमे अधिक धुआँ होने लगता है। दहन से वस्तु का वजन भी वढ़ जाता है।

२—एक वरतन मे पानी भरकर उसमें एक छोटी अल्युमिनियम की कटोरी तैरा दीजिए। कटोरी में थोड़ा-सा मैंगनेशियम का तार, जिसे पहले ही तौल लिया गया हो, रखकर उसमे आग लगा दीजिए और एक गैंसजार उत्तटकर कटोरी को ढक दीजिए। थोड़ी देर तक तेज रोशनी के साथ मैंगनेशियम का फीता जलता रहेगा। उसके बुझ जाने के बाद देखिएगा कि गैंसजार के अंदर पानी की सतह अपर चढ़ गई है और पानी जार के अंदर बंद वायु के लगभग दूं भाग तक भर गया है। अब मैंगनेशियम के एक दूसरे तार को जनाकर सावधानी से उसके अंदर रखिए। देखिएगा कि वह फौरन बुझ जाएगा। मोमवत्ती या अन्य कोई-

दहन: श्वास-ऋिया: जग लगना

भी वस्तु मे आग जलाकर उसमे डालिए। देखिएगा कि वह भी फौरन क्ष जाएगी। कटोरी के अंदर मैंगनेशियम जलकर सफेद रंग की राख बन गई हैं। आप मैंगनेशियम के तार को पहले ही तौल चुके थे, अब इस राख को तौल कर देखेंगे कि राख का वजन तार के वजन से अधिक हैं अर्थात् उसमें हवा का आक्सीजन मिल जाने से राख का वजन वढ़ गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि आक्सीजन और मंगनेशियम, दोनों के मिलने से एक नया यौगिक पदार्थ मैंगनेशियम आक्साइड बना है और जार की वायु मे केवल उसका अकिय अश रह गया ह। इस प्रयोग से यह भी मालूम हो जाता है कि वायु का सिक्रय अवयव अर्थात् आक्सीजन उसका है अश है।

इस प्रयोग से यह भी सिद्ध हो जाता है कि दहन-किया मे दहनशील वस्तु वायुस्य आक्सीजन के साथ मिलकर एक नया यौगिक पदार्थ बनाती हैं और साथ-ही-साथ ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती हैं। वस्तु का वजन भी दहन के बाद बढ़ जाता हैं। इसका कारण यह है कि दहन-किया मे उस वस्तु के साथ आक्सीजन का सयोग होता है।

#### इवास-क्रिया

हम देख चुके है कि मोमबत्ती मे आग लगने पर द्रुतगित से रासायिनक किया होकर कार्बन-डाइ-आक्साइड गैस उत्पन्न होता है। साथ ही, प्रकाश तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होते है। श्वास-किया भी एक प्रकार की दहन-क्रिया है। अतर केवल यह है कि यह क्रिया, जो जीवों के शरीर के भीतर होती है, बहुत ही मद गित से होती है। इस क्रिया में ऊष्मा को उत्पत्ति कम होती है और प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। प्रत्येक जीव को, चाहे वह प्राणी हो या वनस्पित, जीवित रहने के लिए साँस लेने की आवश्यकता होती है। हमलोग प्रति मिनट में साधारणत १६ से १७ वार साँस लेते है।

साँस लेते समय वायु के साथ आक्सीजन फेफड़े मे प्रवेक करता है और श्रिरोर के अंदर का कार्वन वायुस्थ आक्सीजन के साथ मिलने से, मंद दहन्- किया से कार्वन-डाइ-आक्साइड गैस उत्पन्न होता है। प्रश्वास के साथ यहः

कार्वन-डाइ-आक्साइड गैस शरीर से बाहर निकल जाता है। एक सरन त्रयोग मे यह देखा जा सकता है।

आप देख चुके हैं कि चूने के साफ पानी में कार्बन-टाइ-आन्साइट गैस मिलने से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। अगर प्रश्वास में कार्बन-टाइ-आक्याइट गैम हो तो उससे चूने का साफ पानी सफेद हो जाना चाहिए।


प्रथोग—एक ग्लान में चूने का साफ पानी लीजिए। एक नर्नी की सहायता ने उसमें सांस छोड़िए। थोड़ी ही देर में चूने का पानी दुधिया हो जाएगा। सांस छोड़ते समय फेफड़े ने प्रश्वास के नाथ निकलने वाने कावंन-डाइ-आक्साइउ चूने के पानी के साथ मिलकर उसका रग दुधिया बना दिया है।

इस प्रकार श्वास-किया के ममय शरीर के अदर आक्तीजन तया कार्वन के मिलने ने रासायनिक क्रिया द्वारा एक नया यौगिक पदार्य—कार्वन-डाइ-आवसाइड गैम-उत्पन्न होता है।

#### जंग लगना

वायु का सिक्रिय अवयव आवसीजन केवल दहन-फ्रिया या श्वाम-ित्रया के समय ही दूसरे पदार्थों में सिम्मिलित नहीं होता है, विल्क साधारण अवस्था में भी वह वहुत-में पदार्थों के साथ मिल जाता है। लोहा, पीतल, ताँदा आदि में वनी हुई वस्तुओं को खूब साफ करके खुली हवा में कुछ दिनों तक रख देने के वाद उनकी चमक जाती रहती हैं और उनपर एक प्रकार का मैल जम जाता हैं। इन धातुओं के साथ आवसीजन के मिलने से ही यह मैल पैदा होता है। लोहे पर मैल सबसे अधिक जमता है। इसीको 'जंग लगना' भी कहा जाता है। वद जगह में लोहा आदि में जंग लगने पर वहाँ ठीक दहन-फ्रिया जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। निम्निलिखित प्रयोगों से इसे देखा जा सकता है—

प्रयोग—थोड़ा-सा लौह-चूर्ण वजन कर लीजिए और एक टुकड़ा पतला कपड़ा गीला करके उसमें वाँध दीजिए। इस पोटली को एक छोटी-सी काँच -की छड़ मे लटका दीजिए। एक पाल में पानी भर लीजिए और एक गैसजार में पोटली समेत कांच की छड़ को रखकर उसे पात के पानी में उलटकर ऐसे बैठा दीजिए कि लौह-चूर्ण की पोटली पानी के ऊपर रहे।



[ चित्र ३५—जग लगना : क—जंग लगने के लिए लौह-चूर्ण रखना, ख—जंग लगने के बाद पानी का ऊपर चढना ]

कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि गैसजार में पानी की सतह पान के पानी की सतह से ऊपर उठ गई है। नाप कर देखिएगा तो मालूम हो जाएगा कि पानी जार के अंदर के वायुपूर्ण स्थान के दुं अश ऊपर चढ़ गया है।

अव एक ढक्कन से जार का मुँह बद करके उसे सीधा कीजिए और एक मोमवत्ती जना कर उसके अंदर ले जाइए ; देखिएगा कि मोमवत्ती तुरत वुझ जाएगी।

फिर चौइ-चूर्ण की पोटली निकालकर खोलिए, देखिएगा कि उसमें लाल रंग का मेल पैदा हो गया है। वजन करने पर देखिएगा कि उसका वजन वढ गया है। हाथ से दवाने पर अव वह पहले की तरह कठिन नहीं लगेगा वित्क वह आसानी से चूर हो जाएगा। एक चुम्वक लेकर उसमें डालिए। फिर चुम्वक उठाकर देखिएगा तो मालूम होगा कि अव यह चूर्ण चुम्वक से नहीं चिपकता। इस प्रकार मालूम हो जाता है कि लीह-चूर्ण अब लोहा नहीं रह गया है। वह वायुस्थ आक्सीजन से मिलकर एक दूसरा पदार्थ आयरन-आक्साइड या जग वन गया है। साथ ही, यह भी प्रमाणित हो जाता है कि दहन-किया में जिस प्रकार दहनशील पदार्थों के साथ आक्सीजन का संयोग होता है, उसी प्रकार लौह-चूर्ण के साथ आक्सीजन का संयोग होने से जंग वन गया है तथा इससे लौह-चूर्ण का वजन वढ़ गया है। जार के अंदर

का आवसीजन इस प्रकार में शेष हो जाने के कारण पानी जार में ऊपर चढ़ें गया है और उसका रिक्त स्थान पूर्ण कर दिया है।

अत., पदार्थं मे जंग लगने से या उसे आग मे जलाने से उसका आवसीजन के साथ संयोग होता है और एक नया यीगिक पदार्थ वनता है। जंग लगने में नमी की आवश्यकना

जग लगने के लिए वायु मे नमी की भी आवश्यकता होती है अर्थात् वायुस्थ आक्सीजन लोहे मे मिलकर तभी जंग वना सकता है, जब वायु में जलवाष्प मौजूद हो। किन्तु, जंग लगने की किया में वायुस्थ दूसरे तत्त्वों की तरह जलवाष्प का भी लोहे या आक्सीजन से किसी प्रकार संयोग नहीं होता है। फिर भी इसकी उपस्थिति के विना आक्सीजन और लोहे में सयोग नहीं हो सकता।

प्रयोग—एक परखनली मे पानी लेकर उसमे आग पर सुखाया हुआ थोडा-सा लोह-चूर्ण डाल दीजिए। परखनली को आग पर गरम कीजिए और पानी को काफी देर तक उवलने दीजिए। इस प्रकार पानी, लौह-चूर्ण तथा नली के अदर का समस्त वायु वाहर हो जाएगा। अब काग लगाकर परखनली के मुँह को अच्छी तरह वंद कर दीजिए और मोम गलाकर काग पर इस प्रकार लगाइए कि वायु किसी भी प्रकार से अदर न जा सके। परखनली पर '१' लिखकर उसे स्टैड मे रख दीजिए।

'२' चिह्नित एक परखनली लेकर उसे आग पर सुखाइए और उसमें आग पर अच्छी तरह सुखाया हुआ लौह-चूर्ण डाल दीजिए। परखनली के मुँह को काग लगाकर मोम की सहायता से वंद कर दीजिए कि उसमें वाहर की आई वायु नहीं जा सके। इसको भी स्टैंड में रख दीजिए।

एक और परखनली लेकर उसमें '३' का चिह्न लगा दीजिए। इसमें बहुत थोड़ा-सा पानी लेकर उसमे कुछ लौह-चूणें डाल दीजिए और इसे खुला ही स्टैंड मे रख दीजिए।

कुछ दिनो तक तीनो परखनिलयों को वही छोड़ दीजिए। फिर तीनों को निकालकर देखिए। '१' और '२' चिह्नित परखनिलयों में रखे हुए लौह-चूर्ण में कोई परिवर्त्तन नहीं दिखाई पड़ेगा; लेकिन '३' चिह्नित परखनिली में रखें हुए लौह-चूर्ण पर लाल रंग की काई दिखाई देगी। यह जंग है।

जंग लगना

पहली परखनली वायु-शून्य थी इसलिए उसमें आक्सीजन न रहने के कारण -जंग नहीं लग सका। दूसरी परखनली में यद्यपि वायु तो थी, लेकिन वह जल-शून्य थी। अतः उसमें रखे हुए लौह-चूर्ण पर इस कारण से जंग न लग सका कि उसके अदर की वायु में जलवाष्प नहीं था; किन्तु तीसरी में नमी तथा वायु, दोनों ही मिलने से लौह-चूर्ण में जंग लग गया।

दहन, श्वास-िकया और जग लगने मे मूलत. कोई अंतर नहीं है। तीनों कियाओं में वायु के सिकय अवयव आक्सीजन के साथ पदार्थिवशेष के संयोग से नये यौगिक पदार्थ की सृष्टि होती है। दहन-कार्य मे आक्सीजन का संयोग द्रुतगित से होता रहता है और पदार्थ अत्यंत उत्तत हो जाने के कारण जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। िकन्तु इवास-िक्रया तथा जग लगने की किया में आक्सीजन का सयोग बहुत धीरे- चीरे होता है तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। श्वास-िक्रया मे अल्प ऊष्मा उत्पन्न होती है। सक्षेप में कहा जा सकता है कि दहन, जग लगना और श्वास-िक्रया तीनों एक ही प्रकार की बटनाएँ है।

श्वास ऋिया

दह्न

(१) दह्रन के समय	(१) श्वास-क्रिया मे	(१) पदार्थ के साथ
दहनशील बस्तुको के	शरीर के अं <b>द</b> र के	आक्सीजन का सयोग
साथ आन्स्रीजन का	कार्वन के साथ आक्सी-	बहुत धीरे-धीरे होता
सयोग बहुत द्रुत गति	जन का संयोग मद	है।
से होता है।	गति से होता है।	
(२) दहन-क्रिया में	(२) श्वास-किया मे	(२) वहुत ही कम
प्रकाश और ऊष्मा की	शरीर के अदर के कार्वन	ऊष्मा की सृष्टि होती
सृष्टि होती है `और	के साथ आक्सीजन का	है। जिस पदार्थ मे
नाना प्रकार के गैस	मद गति से संयोग	जंग लगता है, उसका
न्तथा आक्साइड वनते	होता है और कार्वन-	आक्साइड वनता है।
है ।	<b>टा</b> इ-आक्साइड नैस	
	बनता है। अल्प ऊष्मा	
ı	भी सृष्टि होती है।	

दहन	्रवास-किया	जंग लगना				
(३) दहन-किया के लिए साधारणतः आग लगाने की आवश्यकता होती है। सोडियम, फास्फोरस, पोटाशियम आदि कुछ पदार्थों मे दहन-किया के लिए साग लगाने की आव- श्यकता नहीं होती है।	(३) घ्वास-क्रिया में आग लगाने की आव- घ्यकता नहीं होती हैं।	(३) आग लगाने की आवण्यकता नहीं होती है, विल्क वायु मे नमी रहने से जंग लगने की क्रिया तेज हो जाती है।				

#### जल

जीवन घारण के लिए वायु जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक जल है। जल के बिना न तो प्राणी वच सकता है और न पेड़-पौवे ही वच सकते हैं। गरमी के दिनों में पेड़ पौवे सूख जाते हैं, किन्तु वरसात में पानी पाते ही सब फिर हरे-भरे नजर आने लगते हैं। हमारे शरीर की रचना के लिए पानी एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है। साथ ही सभी प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर की रचना में वजन के हिसाब से बड़ी माता में जल रहता है।

जल एक यौगिक पदार्थ है, जो हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के सम्मिश्रण में वनता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है।

#### जल का उद्गम

पृथ्वी पर जल का सबसे बडा भडार समुद्र है। सही माने में कहा जा सकता है कि समुद्र ही समस्त जल का उद्गम स्थान है। समुद्र का पानी सूर्य की क्रष्मा से वाष्प वन जाता है। वाष्प वायु के साथ वादल वनकर चारों और फैल जाता है। उन्हीं वादलों से देशदेशांतर में पानी वरसता है। वहीं पानी पर्वतों पर वरफ के रूप में जमा होता है तथा नदी वनकर निकल आता है। झील, तालाव आदि में भर जाता है और मिट्टी के नीचे जाकर पानी का सोता वनता है।

#### समुद्र

पृथ्वी का तीन चौथाई अश समुद्र है। समुद्र का विशाल जल-भंडार खारा होने के कारण मनुष्य के पीने योग्य नहीं है। स्थल-भाग के खंदर से प्रवाहित होकर असंख्य निदयां आकर समुद्र में गिरती है। एक ओर ये निदयां भू-पृष्ठ से कितने ही पदार्थ अपने पानी में घुलाकर ले आती है तथा समुद्र में मिलाती जा रही है और दूसरी ओर समुद्र का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्प बनकर उड़ता जाता है। वाष्प बनते समय विशुद्ध पानी ही केबल वाष्प बनता है और सभी घुले और अनघुले पदार्थ समुद्र में ही रह जाते है। इस प्रकार दिनप्रतिदिन समुद्र के पानी में इन अशुद्धियों की

माता बढती जा रही है। किन्तु समुद्र इतना विशाल है कि अशुद्धियों के बढ़ने की दर अपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं और करोड़ो साल बीतने के बाद आज भी समुद्र के पानी में औसत अशुद्धि की माता ३ ई प्रतिशत से अधिक नहीं है। अशुद्धियों में लगभग पौने तीन प्रतिशत केवल नमक हं इसलिए समुद्र का पानी खारा लगता है और इने सुखाकर नमक बनाया जाता है। ठोस अशुद्धियाँ घुली हुई रहने के कारण समुद्र के पानी का घनत्व शुद्ध पानी से ०.०३ अधिक है।

#### वर्षा

पृथ्वी के स्थल-भाग पर जहां-जहां हमे जो भी पानी मिलता है, वह सभी मुख्यत वर्षा का ही पानी है। सूर्यं की ऊष्मा से समुद्र का पानी वाष्प वनता है। मौसमी वायु इस जलवाष्प को उड़ाकर स्थल-भाग पर ले आती है। यहां जलवाष्प ठंढा होकर फिर से पानी वनकर वर्षा के रूप में स्थल-भाग पर वरसता है। इस पानी से नदी-नाले पुष्ट होते हैं; झील, तालाब आदि भरते हैं और यही पानी मिट्टी के नीचे जाकर कुएँ, नलकूप आदि मे जल पहुँकाता है। वर्षा नहीं होने से न केवल इनका पानी सूख जाता है बिलक साथ ही खेती आदि भी नहीं हो पाती है। पेड़-पौधे मर जाते हैं और देण में अकाल तथा भुखमरी का बतरा पैदा हो जाता है।

जिस समय जलवाष्प किर से पानी ननकर बरसता है, उस समय वह स्रवित होने के कारण विश्व होता है। किन्तु गिरते समय वायुस्य कुछ अशुद्धियां इसमें घुल जाती है। घूलि-कण आदि ठोस अशुद्धियों के अलावा आवसीजन, अमोनिया, कार्वन-डाइ-आनसाइड आदि गंस इसमे मिल जाते है। साधारण पानी पीते समय जो स्वाद मालूम होता है, वह पानी में भिले हुए आवसीजन के कारण होता है। पानी को उवालने मे उसमे घुला हुआ आवसीजन निकल जाता है। इसलिए उवाला हुआ पानी पीने मे अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर तक पानी वरस जाने के बाद वायुस्थ अशुद्धियाँ घुलकर साफ हो जाती है और वाद मे जो पानी वरसता है, वह लगभग स्रवित जैता विशुद्ध होता है। इस पानी को जमा करके स्रवित जल के रूप में काम में जाया जा सकता है। कुछ स्थानो मे, जैमे शिमला के तारादेवी पहाड़ मे, वर्षा का पानी सावधानी के साथ जमा करके रखा जाता है और पीने के काम में लाया जाता है।

#### नदी

स्थल-भाग में नदी पानी का मुख्य भडार है। वड़ी-वड़ी निदयों से वारहो महीने हमें पानी मिलता रहता है। नदी का पानी पीने, नहाने, खेती आदि के काम में आता है। नदी जिन स्थानों से होकर वहती है, उन स्थानों की मिट्टी या पत्थरों में जो घुलनगील पदार्थ रहते है, नदी के पानी में वह सब मिल जाते हैं। इनके अलावा वहुत-से ठोस पदार्थों के कण भी इस पानी में मिले हुए होते है। इसलिए नदी का पानी प्राय गंदा और मैला रहता है। इसे थिराकर तथा छानकर साफ करके काम में लाया जाता है। वड़े-वड़े शहरों में नदी के पानी को ही साफ करके नल की सहायता से व्यवहार के लिए घरों में पहुँचाया जाता है। ऐसा करने के पहरे पानी को साफ कर लिया जाता है।

नदी को वॉधकर जगह-जगह पानी जमा करके, साल भर उससे खेती आदि की जाती है। इस प्रकार जमा किया हुआ पानी, नहर काटकर, दूर-दूर तक पहुँचाया जाता है।

### झील और तालाव

वरसात का पानी झील और तालाव आदि में जमा होता है। झील, तालाव आदि में पानी वद रहने के कारण इसमें अधिक अशुद्धियाँ रहने की संमावना रहती है। कुछ वड़ी-वड़ी झीलों से नदियाँ निकली हैं। इससे पानी निकलते रहने के कारण उसमें कम अशुद्धियाँ जमा हो पाती है और पानी पीने के योग्य मीठा होता है। मानसरोवर इसी प्रकार की एक झील है।

कुछ झीलो से निदयाँ तो नहीं निकलती है, किन्तु उनमें निदयाँ आकर गिरती है। इनमें भी निदयाँ स्थल-भाग से तरह-तरह की अणुद्धियाँ लाकर वैमें ही मिलाती रहती है जैसे सागर में। उन अणुद्धियों के लिए निकल जाने का कोई पथ न रहने के कारण वे वहीं रह जाती है। इसके चलते उन झीलों के पानी में अणुद्धियों की माला बहुत अधिक होती है और उनमें नमक बहुत अधिक होने के कारण पानी खारा तथा पीने के योग्य नहीं रहता। मृतक सागर (dead sea) इसी प्रकार की एक झील है। इसमें अणुद्धियाँ इतनी अधिक हे कि इसके पानी में मछनी आदि जलचर प्राणी भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

छोटे होने के कारण नाठाव आदि में केवल बरमान का पानी, या हो सीचे तौर पर या निटटी के अंदर ने मोने के रूप में आकर, जमा होता है। इसिल्ए तालाव के पानी का रवाद उस स्थान की मिट्टी में मिले हुए पुलनगील पदार्थों के अनुसार हाता है।

तालाय के पानी ने जीवानु बादि के अधिक रहने की संगादना होती है। इसलिए उसे नाफ नया विश्वद विये विना नहीं पीना चाहिए। नहाने, पीने बादि में काम आने के अनावा उसके पानी में भेती आदि भी की जाती है।

# पुले, नलकूप (Tube well)

मिट्टी के नीने जमे हुए दरनात के पानी को हुम कुर्जा खंदकर या ट्यूववेल (नलरूप) बैठाफर निकानते हैं। कुएँ नया ट्यूववेल का पानी प्राष्ट्रतिक कप ने फिलटर किया हुआ होने के कारण जममें अज्दियाँ कम होती है। किन्तु इसमे जम न्यान की मिट्टी मे मिला हुआ धुलनजील पदार्थ मीज्द रहता है। उसी कारण किमी-किसी कुएँ या ट्यूववेल का पानी खारा होता है। गहरे कुएँ का पानी साधारणतः स्वाटिप्ट तया शुद्ध होता है। वाहर ने दूषित पदार्थ मिल जाने के कारण कुएँ का पानी भी कभी-कभी अशुद्ध हो जाता है। ऐसी हातत मे उसे शुद्ध करके ही काम में लाना चाहिए।

पम्प, रहट, लट्ठा-हुजी, पिषयन ह्वीन आदि की सहायता से कुएँ ने पानी निकालकर खेती की जाती है। आजकल विद्युत्-चालित या डिजन-चालित पप की सहायता ने, ट्यूववेल से खेती में पानी देने का प्रबंध किया जाता है। डमे निपट डिरोशन (lift irrigation) कहते हैं।

### घरना और सोता

वहुत जगहों में, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में झरने, सोते आदि निकलते हैं। यह भी वरसात का ही पानी है जो जमीन के अंदर से चट्टानों में से होकर इस रूप में निकल आता है। निकलते समय इनका पानी भी प्रायः इब होता है। किन्तु इनमें भी उन स्थानों में मौजूद घुलनशील पदार्थ मुले इप होते हैं। कही-कही ऐसे झरनों, सोतों आदि से गरम पानी निकलता है। राजगीर के गरम पानी के सोते तथा मुंगर के सीताकुंड इसी प्रकार के सोते हैं।

झरनो, सोतो आदि के पानी को वाँधकर कृतिम झील की सृष्टि की जाती है और इससे खेती आदि की सिंचाई की जांती है।

### तुषार

पर्वतो की ऊँची चोटियो पर पानी जमकर तुपार के रूप मे रहता है।
यह भी वरसात का पानी है जो जमकर तुपार वन जाता है। गरभी से
तुषार गलकर नीचे की ओर आता है और नदी, सोते आदि का रूप ले लेता
है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों मे तुषार गलकर पानी आने के
कारण वारहो महीने काफी पानी रहता है।

#### खनिज पानी तथा भीठा पानी

पानी मे घुले हुए खनिज लवण की माला के अनुसार प्राकृतिक पानी दो तरह के होते है—खनिज पानी तथा स्वच्छ या मीठा पानी।

कही-कही खिनज पानी नमकीन, क्षारीय अथवा गंधकीय तथा गरम भी होता है। मीठे पानी मे घुला हुआ लवण नहीं होता है या उसकी माला बहुत कम होती है।

### पानी शुद्ध करना

पानी मे मिली हुइ अशुद्धियाँ कई उपायो से दूर की जाती है। पानी मे दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है— घुलनशील तथा अघुलनशील। अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करना अपेक्षाकृत सहज होता है।


#### छानना

अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करने का सबसे सहज उपाय छानना है। फिल्टर पत्न, कपड़े आदि से छानने का काम किया जाता है। घरेलू फिल्टर से पानी छानने की विधि के संबंध में हम 'मिश्रित पदार्थ का पृथवकरण' नामक अध्याय में पढ चुके है। बड़े पैमाने पर पानी छानने के लिए दूसरा प्रबंध करना पड़ता है।

# वड़े पैमाने पर पानी साफ करना तथा जल संभरण तंत्र

वडे पैमाने पर पानी साफ करने के लिए पानी को वडे-वड़े तालावनुमा हौजो मे जमा किया जाता है। जमा किए हुए पानी को थिराकर उसमे

मिले हुए भारी ठोस पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। वाद में वालू, पत्थर के दुकड़े आदि के अदर से ले जाकर पानी को संपूर्ण रूप से साफ कर लिया जाता है। फिर क्लोरिन आदि जीवाणु-नागक दवाएँ मिलाकर उसे जीवाणुरहित किया जाता है और पप की सहायता से ऊँची-ऊँची टंकियों में चढ़ा दिया जाता है। वहाँ से नल की सहायता से इच्छानुसार स्थानों मे पानी पहुँचाया जाता है। वहें ग्रहरों में इस प्रकार से पानी साफ करके घरों में पहुँचाया जाता है। 'इसे जल संभरण तल' कहते है।



[ चित्र ३६-वड़े पैमाने पर जल-शोधन ]

### रासायनिक विधि

छानकर साफ करने के वाद भी पानी में कई प्रकार की अगुद्धियाँ रह जा सकती है। विशेषकर छानने के वाद भी पानी में रोगों के जीवाणु आदि रह जा सकते हैं। इन्हें दूर करने के लिए पानी में दवा मिलाई जाती है। अगर किसी इलाके में हैजा आदि संकामक रोग फेले हुए हो तो वहाँ कुएँ, तालाव आदि के पानी को मुद्ध करने के लिए उनमें क्लोरिन, पोटें जियम परमैंगनेट, चूना आदि मिलाया जाता है। कुएँ के पानी को भुद्ध करने के लिए बीच-बीच में कुएँ में पोटें शियम परमैंगनेट देना चाहिए।

#### स्रवण

पानी मे मिली हुई घुलनगील अगुद्धियाँ दूर करने के लिए तथा संपूर्ण रूप से गुद्ध जल पाने के लिए स्रवण सर्वोत्तम उपाय है। स्रवण करने की विधियों के संवध में हम पहले ही पढ चुके है।

#### उवालना

पानी को उवालकर उसमें से घुले हुए गैसो को अलग किया जाता है। साथ ही पानी उवालने पर उसमें मिले हुए रोगों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

#### जल के उपादान

जल तत्त्व नहीं है। यह हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के संयोग से बनता है। पानी के अंदर विद्युत-धारा प्रवाहित करके दोनों गैसो को अलग किया जा सकता है। जिसे 'पानी का वैद्युत्-अपघटन' कहते है। जल के वैद्युत्-अपघटन की क्रिया से उत्पन्न गैसो में एक का आयतन सदा दूसरे का आधा होता है। परीक्षा करके देखने से पता लगेगा कि कम आयतन वाला गैस खाक्सीजन और दूना आयतन वाला गैस हाइड्रोजन है। अर्थात् पानी दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग आक्सीजन से बनता है। शुद्ध जल का रासायनिक सून्न  $H_2O$  है अर्थात् इसके एक अणु में हाइड्रोजन के दो और आक्सीजन के एक परमाणु होते हैं।

अगर एक ग्लास पानी में सोडियम का एक दुकड़ा डाला जाए तो पानी अपघटित हो जाएगा और उससे गैस निकलने लगेगा। इस गैंस को जमा करने पर यह हाइड्रोजन गैस सावित होगा। सोडियम में हाइड्रोजन गैस नहीं होता इसलिए यह गैस पानी के अपघटन से ही प्राप्त हुआ है।

खूब गरम लोहे के ऊपर से भाप-रूप में जल को प्रवाहित करने से भी जल अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन-मुक्त होकर बाहर निकल जाता है और आक्सीजन लोहे में मिल जाता है।

हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के सयोग से पानी तभी वन सकता है जव उसको मिश्रित करके इस मिश्रण मे आग लगाई जाए। केवल मिश्रित करके रख देने पर पानी नही वनेगा। पानी वनाने के लिए इन गैंसो का मिश्रण एक विशेष माला मे होता है। दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग आक्सीजन के सयोग से पानी वनता है। अगर दोनों मे से कोई परिमाण मे अधिक हो जाए तो पानी बनने के बाद वह वचा रह जाएगा।

सोडावाटर की बोतल में हाइड्रोजन तथा आक्सीजन भरकर उसके मुँह को आग के सामने रखने पर उसमें एक धमाका होगा और गैसो का रासायनिक सयोग होगा तथा बोतल के अंदर पानी की वूँदे दिखाई देगी। इस प्रयोग को यदि १००<sup>0</sup> C तापमान पर किया जाए तो बोतन में पानी के बजाए भाष मिलेगी, क्योंकि पानी १००<sup>0</sup>C पर माप वन जाता है। यह प्रयोग साववानी से करना चाहिए।

# हाइट्रोजन

प्रकृति में हाइड्रोजन गैंस कभी-कभी मुनत तत्त्व के रूप में मिलता है।
सूरज के चारों ओर यह गैंस है तथा ज्यानामुखी पहाड़ों के विस्फोट के समय
यह गैंस मुक्त तत्त्व के रूप में निकलता है। हम डमें पानी, अम्ल, क्षार,
मास, चर्ची तथा तेल आदि में यौगिक अवस्था में पाने है। पृथ्वी का तीन
चौथाई भाग पानी है और वजन के हिमाब में पानी का एक नर्वां भाग
हाइड्रोजन है। इसका रासायनिक सकेत H है।

### हाइड्रोजन गैस वनाने की विधि

- (१) पानो से—गधकाम्ल (sulphuric acid) मिथित पानी के अंदर से विद्युत्-प्रवाह चलाकर वैद्युत्-अपघटन करने पर उनसे आवसीजन तथा हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। आवसीजन बनाने की विधियों में हम इसने संवध में जान चुके है।
- (२) सोडियम या पोटेशियम घातु पर पानी की किया से—इस प्रयोग को वहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो भयानक दुर्घटना होने की मंभावना रहती है। सोडियम घातु के पानी के सपकं में आने में इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैंस तुरत ही जलने लगता है और इससे विस्फोट हो सकता है। इस कारण प्रयोग में सोडियम की मान्ना बहुत ही कम होनी चाहिए। गुद्ध मोडियम के स्थान पर पारे में घुला हुआ सोडियम व्यवहार किया जाता है ताकि उससे घीरे-धीरे हाइड्रोजन गैंस निकलता रहे।


### प्रयोगशाला में हाइड्रोजन वनाने की विधि '

प्रयोगणाला में दानेदार जस्ते पर तनु गंधकाम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस वनाई जाती है। प्रयोग—दो मुँहवाली एक उल्फ बोतल लीजिए और उसमे थोड़े-से दानेदार जस्ते के दुकड़े डाल दीजिए। बोतल के दोनो मुँह पर छिद्रयुक्त काग लगाइए। काग के एक छेद मे एक थिस्लकीप इस भाँति लगाइए कि वह बोतल के तल तक चला जाए। दूसरे काग के छिद्र मे एक मुडी हुई काँच की निकासनली लगा दीजिए।

थिस्लकीप की सहायता से उल्फ बोतल में इतना पानी भरिए कि कीप का निचला भाग पानी में डूब जाए। अब एक गैंसजार को नानी से भर कर, एक जलपूर्ण पान्न में उलट कर, बी-हाइव शेल्फ पर रिखए और निकास-नली का दूसरा सिरा इस गैंसजार में डालिए।

अव कीप की सहायता से उल्फ बोतल मे तनु गधकाम्ल धीरे-धीरे डालिए। 'ज्यो ही गंधकाम्ल जस्ते के दुकड़े पर गिरेगा, त्यो ही हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा और मुडी हुई निकासनली मे से होकर गैसजार में भरने लगेगा।

हाइड्रोजन गैस पानी मे नहीं घुलता है। इसलिए वह जार के पानी को



[ चित्र ३७—प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाना ]

हटाकर उसमे जमा होने लगेगा और थोड़ी ही देर मे गैसजार जल-शून्य हो जाएगा। अब गैसजार के मुँह को काँच के ढक्कन से बंद करके उसे सावधानी से निकाल लीजिए और उत्तके स्थान पर दूपरा जार रव वीजिए। इस प्रकार से कई जारों में हाइड्रोजन गैन भर लीजिए।

सायधानियां—इस प्रयोग से हाइट्रोजन गैस बनाने के समय निम्नितिखत बातों को अवस्य ध्यान में रचना चाहिए:

- (१) प्रयोग के समय सभी उपकरण—जैसे उल्फ बोतन, निकासननी तथा गैसजार वायुरोधी हो, क्योंकि हाउड्डोजन गैम वायु में उपस्थित आक्सीजन से मिलने पर विस्फोटक मिश्रण बनाता है। इसलिए, प्रयोग में पहले जांच कर लेना आवश्यक है कि उपकरण वायुरोधी है या नहीं, और फिर ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग के समय वायु उपकरण के अंदर न जा सके। पहले जार में बोतल से जुछ वायु आ जाती है। अतः इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- (२) प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए कि उपकरण के पास किसी प्रकार की आग न हो, नहीं तो विस्फोट होने का उर है।
- (३) थिस्लकीप का निम्न भाग प्रयोग के समय उल्फ वोतल के पानी मे डूवा रहना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन गैस वनने के वाद विस्लकीप -से होकर निकल जा सकता है।

### हाइड्रोजन के गुण

भोतिक गुण-देखकर, चखकर, सूँघकर, रंग, स्वाद तथा गंव की जाँच करने से मालूम हो जाएगा कि हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंघहीन और स्वाद-हीन गैस है।

हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। इस गैस से वायु ४६ गुना भारी है। वैजून में यह गैस भर देने से वह ऊपर उठ जाता है। इसी कारण हाइड्रोजन-गैसपूर्ण पान का मुँह नीने की ओर रखा जाता है और एक पान से दूसरे पान में हाइड्रोजन गैस भरते समय गैसपूर्ण पान के ऊपर दूसरा पान उलट कर पकड़ा जाता है। प्रयोग—एक वायुपूर्ण गैसजार को उलट कर पकड़िए और उसके मुँह के नीचे हाइड्रोजनपूर्ण एक जार को थोडा टेढा करके पकड़िए। हाइड्रोज़न नींचे के जार में में निकल कर, ऊपर के जार से वायु को हटाकर उसमें भर जायगी। इससे प्रमाणित हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्का है। वायुपूर्ण जार के बजाय एक-एक, करके आक्सीजन तथा कार्बन डाइ-आक्साइडपूर्ण जार लेकर परीक्षा कीजिए। देखिएगा कि इन्हें भी हटाकर हाइड्रोजन जार में भर जाता है। कोई भी गैस लेकर परीक्षा करने पर यही दिखाई पड़ेगा। इससे मालूम हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। असल में हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तर्त्व है।

रवड़ का एक मामूली गुन्वारा लेकर नली की सहायता से उसमे हाइ-ड्रोजन गैस भर दीजिए। हाइड्रोजन भर जाने के वाद गुन्वारे का मुँह डोरी से कसकर वाँध दीजिए और उसे हवा मे छोड़ दीजिए। देखिएगा कि गुन्वारा ऊपर उठता जा रहा है। हाइड्रोजन के वायु से हल्का होने के कारण ही ऐसा होता है।

हाइड्रोजन पानी में घुलनशील नहीं है। इसिलए हाइड्रोजन बनाने के समय गैसजार में से पानी को हटाकर उसमें गैस जमा किया जाता है।


# रासायनिक गुण

हाइड्रोजन गैंस स्वयं दहनशील है, किंतु वह दहन-किया में सहायता नहीं करता है। अर्थात् इस गैंस में आग लगा देने से यह खुद तो जलने लगता है, किन्तु आग लगी हुई वस्तु इसके अदर डाल देने से वह बुझ जाती है।

प्रयोग-एक मोमवत्ती जलाकर उसे एक हाइड्रोजनपूर्ण गैसजार के अदर ले जाइए। देखिएगा कि जार के मुँह पर हल्की नीली रोशनी से

काग जलने ध्यो है, किन्तु जार के अंदर जलती हुई मोमवत्ती युझ गई है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि हाड ट्रोजन स्वय जलता है, किन्तु उसमें दूनरी कस्तृ नही जल सकती। हाड ट्रोजन जलते समय आवजीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है।

प्रयोग—प्रयोगणाला में जिस विधि में हाउड़ोजन बनता है, उम विधि
से उल्फ की बोतल में हाउड़ोजन बनाइए। एक U जैसी मुड़ी हुई यू-नली
में कैलिशियम क्लोराइड रखकर उसके दोनों गुँहों पर छेद बाता कान लगा
दीजिए। उल्फ की बोतल में निकामनली कैनिशियम क्लोराइड भरी हुई
नली के एक मुँह के काग के अंदर प्रविश करा दीजिए और उसके दूसरे मुँह
के काग में एक अन्य मुडी हुई नली लगा दीजिए। अब उल्फ की बोतल
से हाइड़ोजन गैस निकलकर, यू-नली में आकर, कैलिसियम क्लोराइड के
अंदर होकर दूसरे मुँह पर लगी हुई नली में बाहर निकलने लगेगा। कैलसियम क्लोराइड के अदर से आते समय हाइड्रोजन गैस पूर्णरूप से मूख



[ चित्र ३८—वायु में हाइड्रोजन के जलने से पानी बनना ]

नाता है और नली से सूखा हाइड्रोजन गैंस निकलने लगता है। स्टैंड मे एक रिटॉर्ट लगाकर उसे इस नली के सामने रिखए और पानी के नल से एक नली लगाकर रिटॉर्ट के अंदर कर दीजिए, ताकि रिटॉर्ट के अंदर पानी गिरता रहे। रिटॉर्ट के नीचे एक कॉच का पात रख दीजिए और हाइड्रोजन में आग लगा दीजिए। हलकी नीली रोशनी के साथ हाइड्रोजन जलने लगेगा। इस लौ को पानी से ठंढे किए हुए रिटॉर्ट के नीचे खगने दीजिए। देखिएगा कि रिटॉर्ट पर पानी की बूँद जम रही है और टपक-टपक कर नीचे के पात में जमा हो रही है। इससे मालूम हो जाता है कि हाइड्रोजन जलकर अर्थात् आवसीजन से सम्मिलित होकर पानी बनाता है।

हाइड्रोजन गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नही होता है अर्थात् यह जदासीन है, न अम्लीय है और न क्षारीय।

# हाइड्रोजन का उपयोग

- १. इस गैस को घातुओं के काटने, पिघलाने या जोड़ने के लिए आक्सी-जन के साथ व्यवहार किया जाता है। आक्सी-हाइड्रोजन-लो का ताप बहुत अधिक होता है। आक्सी-हाइड्रोजन की लो को चूने के टुकड़ो पर टकरा कर लाइम लाइट उत्पन्न की जाती है।
- २. वैलून को उडाने या हवाई जहाज को हल्का करने के लिए वैलून में तथा हवाई जहाजों में यह गैंस भरा जाता है।
- ३ अनावसीकरण अपचयन के लिए व्यवहार किया जाता है। अर्थात् किसी वस्तु मे आवसीजन अधिक हो जाने से उसे घटाने के लिए इसका व्यवहार होता है।
- ४. वानस्पतिक तेल को ठोस चर्ची या वनस्पति घी (डालडा आदि) में परिवर्तित करने के काम मे लाया जाता है। उदाहरण के लिए। मूँगफली के तेल मे अधिक दाव पर हाइड्रोजन प्रवाहित करने से, तेल का रंग तथा मंध नष्ट हो जाती है और तेल जमकर वनस्पति घी वन जाता है। इसे हाइड्रोजनेशन कहते है।

अस्मीजन, नाइट्रोजन, कार्बन-डाइ-आयसाइड तथा हाइड्रोजन के गुणां का तुलेग।	हाइड्रोजन	व गक तत्व है।	्र स्वादहीम है।		अ मध्यतीत है।	י, ומטון כי	्र महिनाम है।	ं माम से सहस्त है।	भू, बायु त चहुत है।	THE TENT OF THE TE	. ज पाना म पहा चुरारा द	निया में महायता	७. दहन-१मवा । १८ गा	महा कर्ता है	स्वय दहनगाल है।			
	कार्वन-डाइ-आक्साइड	41	१. एक योगिक है।	२. बहुत हल्का अम्लीय	स्वाद होता है।	३ बहुत हल्की अप्रिय	मंघ होती है।	४. वर्णहीन है।			UF		मे । ७. दहन-किया में सही-	ļr.			स्वयं दहनगील	नहीं है।
	וופקומות, יוות בייו	41851917	१. एक तरव है।	२ स्वाबहीन है।	,	३ गंधहीन है।	· •	४. वर्णहीन है।	५, वायु से कुछ हल्का	) - -tu	६ पानी में बहुत कम	घलता है।	७ न दहन-किया	मनग्रह है और	महामान म	५वय दहायात ह		
	अस्सिर्वात, न	आक्सीजन	० गास मन्त्र है।	्रभागनीय के।	٠ ١٠١٥٥ ١٠ ١٠ ٢	मधानीय प	. y	र माधिन के	, नाम में सह भारी है।	7 ::: ) 9 :: 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 ·	द मानी में बहुत कम	के पिरा	क सहस्र किया में सहायता	THUR HEH - TO LEAD TO	करता है। त्वन पहुः।	माल नहा है।		

		जल		[
हाइड्रोजन	८. यवास-क्रिया मे सहायक नहीं हैं।	९ साफ चूने के पानी पर कोई प्रभाव नही होता है।	१० उदासीन है। लिटमस पर कोई असर नही पडता है।	
कार्वन-डाइ-आक्साइड	८ थवास-किया मे सहा- यक नही है।	९ साफ चूने के पानी को दुधिया बना देता है।	१० पानी में घुलकर अम्त बनाता है, नीले लिटमस को लाल बनाता है।	
नाइट्रोजन	<ol> <li>ध्वास-क्रिया मे सहा- यक नहीं है—लेकिन आक्सीजन के साथ मिलकर उसे घवास- ग्रहण-योग्य बनाता है।</li> </ol>	९ साफ चूने के पानी पर कोई प्रमाव नहीं होता है।	१० उदासीन है। लिट- मस पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।	
आक्सीजन	८. यनास-िक्या में सहायक है।	९. साफ चूने के पानी पर कोई प्रभाव नहीं होता है।	१०. उदासीन हे। लिटमस पर कोई असर नही पडता है।	-

### कठोर तथा कोमल जल

### ( Hard and soft water )

अधिकाश वस्तुएँ पानी मे घुलती है। इसिए पानी जहाँ भी होता है या जहाँ-जहाँ से वहकर निकलता है उन जगहो की वहुत-सी वस्तुएँ घुल कर पानी मे मिल जाती है। विभिन्न स्थानो के जल के स्वाद, गुण आदि मे जो अतर पाये जाते है, उनका कारण यह है कि उन जगहों की मिट्टी से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ पानी में मिल जाती है।

किसी-किसी कुएँ, तालाव या नदी के पानी में साबुन का झाग आसानी से नहीं निकलता। ऐसे पानी में कपड़ा साफ करने के लिए ज्यादा साबुन खर्च करना पड़ता है। आमतौर पर ऐसे पानी में दाल भी आसानी से नहीं गलती है। जिस पानी में आसानी से साबुन का झाग नहीं निकलता उसे कठोर जल (hard water) कहते हैं। ऐसा पानी पीने में साधारणत खारा लगता है।

जिस पानी में आसानी से साबुन का झाग निकलता है और अल्प प्रयास से कपड़े साफ हो जाते हैं उसे कोमल जल (soft water) कहते हैं। साधारणत. यह पानी पीने में स्वादिष्ट होता है और इसलिए इसे 'मीठा जल' भी कहा जाता है।

### कठोर जल

कठोर जल मे कैलिशियम वाइकार्वोनेट, मैगनेशियम वाइकार्वोनेट, कैलिशियम क्लोराइड, कैलिशियम सल्फेट, मैगनेशियम क्लोराइड, मैगनेशियम सल्फेट खादि मिले हुए होते हैं। जल मे मैगनेशियम तथा कैलिशियम के तथा अन्य लवण मिल जाने से कठोरता आ जाती है और उसमे सावुन का झाग नही बनता।

कठोर जल में सावुन का झाग न वनने का कारण यह है कि सावुन असल में कार्बनिक अम्ल का सोडियम लवण है जो जल में घुल जाता है। सावुन और पानी के इस घोल के अंदर हवा रहने के कारण झाग वनता है। सावुन का झाग कपड़े के मैल को घुलाकर अपने में मिला लेता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन जल में कैलिशियम या मंगनेशियम के लवण मिले हुए रहने पर, सावुन पानी में घुल जाने के वजाए कैलिशियम या मंगनेशियम के लवण के साथ प्रतित्रिया करके कार्वनिक अम्ल का कैलिशियम या मैगनेशियम लवण वन जाता है, जो पानी में अघुलनशील होने के कारण पानी के साथ मिलकर घोल नहीं वना पाता। इसलिए ऐसे पानी में साबुन रगड़ने पर न तो झाग ही निकलता है और न कपड़े का मैल ही घुलकर निकल पाता है। काफी साबुन रगड़ने पर जब इस्तेमाल में लाए गए पानी में मिला हुआ कंलिशियम या मैगनेशियम के समस्त लवण कार्वनिक अम्ल का कैलिशियम या मैगनेशियम लवण वन जाते है, तभी उस पानी में साबुन का झाग बनता है और उसमें कपड़े साफ होते हैं। इसलिए कठोर जल में किसी उपाय से इन लवणों को निकाल देने से पानी फिर में कोमल वन जाता है।

जल की कठोरता दो प्रकार की होती है-

- (१) अस्थायी कठोरता और
- (२) स्थायी कठोरता

#### अस्थायी कठोरता

कुछ कठोर जल ऐसे होते है जिन्हें उवाल कर ठंढा करने से नीचे एक प्रकार का सफेद पदार्थ जम जाता हैं। इस पानी को छान लेने के वाद इसमें साबुन का झाग आसानी से निकल आता है अर्थात् उवाल लेने से ऐसे पानी की कठोरता दूर हो जाती है और वह कोमल जल वन जाता है। ऐसे पानी में कैलिशियम या मैंगनेशियम के वाइकार्वोनेट घुले हुए होते हैं। गरम करने पर घुलनशील कैलिशियम वाइकार्वोनेट या मैंगनेशियम वाइकार्वोनेट से कार्वन-डाइ-आक्साइड गैंस निकल जाता है और वे अघुलनशील कैलिशियम कार्वोनेट या मैंगनेशियम कार्वोनेट या मैंगनेशियम कार्वोनेट मे परिवित्तित हो जाते है, जो सफेद ठोस कणो के रूप में पानी के नीचे बैठ जाते हैं।

जिस कठोर जल की कठोरता उवालने से दूर हो जाती है, उसकी कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं अर्थात् पानी में कैलिशियम बाइ-कार्वोनेट या मैंगनेशियम बाइकार्वोनेट की उपस्थित से जो कठोरता आ जाती है, उसे अस्थायी कठोरता कहा जाता है।

जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित उपायो से भी दूर की जा सकती हैं—

चूने के पानी में मिलाकर—निश्वित मात्रा में चूने का पानी मिलाने से अस्थायी कठोर जल में मिले हुए कैलिशियम बाइका बोनेट या मैंगनेशियम बाइका बोनेट या मैंगनेशियम बाइका बोनेट अधुलनशील कंलिशियम कार्बोनेट या मैंगनेशियम कार्बोनेट में परिवित्तत हो जाते हैं। छानकर अधुलनशील ठोस पदार्थों को अलग कर देने में जल की कठोरता दूर हो जाती हैं।

सावधानी-आवश्यकता ने अधिक चूना मिल जाने से पानी में स्थायी कठोरता आ ज'ती हैं। इसलिए चूना नियत माला में ही मिलाना चाहिए।

सोडा या कास्टिक सोटा द्वारा—अस्थायी कठोर पानी में सोडा या कास्टिक सोडा (सोडियम कार्वोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड) मिला देनें से घुलनशील वाइकार्वोनेट अघुलनशील कार्वोनेट में बदल जाता है और उसे छानकर अलग करके पानी को कोमल बनाया जा एकता है।

### स्थायी कठोरता

जल में कैलिशियम क्लोराइड, मेगनेशियम सल्फेट, मैगनेशियम क्लोराइड, कैलिशियम सल्फेट या कैलिशियम तथा मैगनेशियम के अन्य लवण मिले हुए होने से उसमे जो कठोरता आ जाती है वह उवालने से दूर नहीं होती। उवालने से पानी की जो कठोरता दूर नहीं होती, उसे पानी की स्थायी फठोरता कहा जाता है। केवल रासायनिक विधि से ही इसे दूर किया जा सकता है।

सोडियम कार्वोनेट या कपड़ा घोने के सोडा द्वारा—स्थायी वठोरता वाले जल में कपडा धोने का सोडा मिला देने से जल की स्थायी तथा अस्थायी, दोनो कठोरताएँ दूर हो सकती है। नयोकि सोडा पानी में घुलकर उसमें मिश्रित क्लोराइड या सल्फेट से मिलकर सोडियम क्लोराइड तथा कैलिशियम कार्वोनेट या सोडियम सल्केट तथा कैलिशियम कार्वोनेट वनता है। कार्वोनेट जल में नहीं घुलता और पानी के नीचे जमने लगता है। इसे छानकर निकाल देने से जल कोमल बन जाता है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट पानी में घुल्नशील होने के कारण उसीमें रह जाता है; लेकिन इससे पानी की कोमलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पानी में सावुन से कपडा साफ किया जा सकता है; लेकिन यह पानी पीने योग्य नहीं होता।

साबुन द्वारा—हम पहले ही देख चुके हे कि साबुन के साथ प्रतिक्रिया से कैलिशियम तथा मंगनेशियम के घुलनशील लवण, जिनके चलते पानी में कठोरता आ जाती हे, कैलिशियम या मंगनेशियम कार्वोनेट वन जाता है, जो पानी में अघुलनशील होने के कारण अलग कर दिए जा सकते हैं और पानी की कठोरता दूर हो जाती है। साबुन या कपड़ा घोने के सोडा की सहायता से दोनों प्रकार की कठोरताएँ दूर की जा सकती हैं। लेकिन यह पानी भी पीने योग्य नहीं होता हे।

परम्यूटिट permutit, विधि द्वारा—परम्यूटिट कृतिम जिसोलाइट है। ऐसे तो जिओलाइट एक प्रकार का खिनज पदार्थ है, लेकिन परम्यूटिट के रूप में इस्तेमाल के लिए सोडियम कार्वोनेट, सिलिका और अल्यूमिना के मिश्रण को एक साथ गलाकर कृतिम जिओलाइट बनाया जाता है।

एक वेलनाकार पात में नीचे मोटा वालू और ऊपर कृतिम जिओलाइट या परम्यूटिंट भर दिया जाता है। ऊपर से कठोर जल डालने से वह जिओलाइट के अंदर से आते समय परम्यूटिट के सोडियम के साथ प्रतिक्रिया से अधुलनशील कैलशियम या मैंगनेशियम परम्यूटिट वन जाता है और छन-कर निकलने वाला पानी कोमल हो जाता है। क्योंकि पानी में कैलशियम या मैंगनेशियम के लवण रहने के कारण ही उसमें कठोरता होती है। इस प्रक्रिया में कैलशियम तथा मैंगनेशियम अलग हो जाने के कारण जल कोमल वन जाता है। जल में सोडियम के लवण घुले रहा से जल की कोमलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

एक गैलन पानी में ५ ग्रेन तक कैलशियम या मैंगनेशियम के लवण रहने पर पानी कोमल बना रहता है। लवण की माला इससे अधिक हो जाने से पानी कठोर हो जाता है। एक गैलन में २० ग्रेन तक लवण रहने से साधारण कठोर और उससे अधिक होने पर पानी को अति कठोर कहा जाता है।

### कठोर जल से नुकसान

पानी गरम करने की केतली के नीचे अक्सर एक सहेद रंग की पपड़ी-सी जम जाती है। अगर उसे समय पर साफ न किया गया तो थोड़े ही दिन में केतली के नीचे और दीवारों मे इसकी मोटी परत जम जाती है। ऐसी

गृ० वि०--१०

हालत में उस केतली मे पानी गरम करने मे अधिक समय लगता है और अधिक जलावन खर्च करना पड़ता है। कठोर जल मे ठोम पदापं मिले रहने के कारण ही ऐसा होता है। क्योंकि हम देख चुके है कि कुछ पुलनणीन लवण उवालने से अधुलनणीन लवण में परिवित्तत हो जाते हैं और पान के नीचे जमने लगते है। साथ ही, नीचे लवण जम जाने में पान भी जल्द ही खराब हो जाता है।

भाप के इंजन से चलनेवाले कल-कारणानों में, वायलरों में पानी गरम करके भाप बनाया जाता है। कठोर जल से भाप बनाने में, केतली की तरह वायलर में भी लबणों की परत जमा हो जाती है। ऐसी हानत में यह परत गरमी को पानी तक पहुँचने में रुकावट डालती है और पानी गरम करने के लिए बहुत अधिक इंधन धर्च करना पडता है। साथ हो, नवण की किया में वायलर की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और वायलर फटकर दुर्घटना हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है।

कठोर जल में कपढें साफ करने के लिए अधिक साबुन खर्च करना पड़ता है।

इसमें दाल देर से गलती है। इसलिए दाल पकाने में अधिक जलावन खर्च हो जाता है।

लेनिक, कई प्रकार के कठोर जल, जिनमें कैलिशियम के लवण घुने हुए होते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।

# घातु और अघातु

हमारी दैनिक जीवन-याद्वा के लिए धातु अत्यावश्यक है। सूई से लेकर खाने-पकाने के वर्त्तन आदि लगभग सभी चीजे किसी-न-किसी धातु से ही बनती हैं। जूते के नीचे लगनेवाली कील से लेकर सुन्दर-सुन्दर गहने, रेल, मोटर, हवाई जहाज, वड़े-वडे कल-कारखाने आदि धातुओं से ही बनाये जाते हैं। सही माने मे कहा जा सकता है कि मानव-समाज की सभ्यता का इतिहास धातुओं के साथ संपूर्ण रूप से जुडा हुआ है।

अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारे देश मे नाना प्रकार की धातुओं का प्रचलन था। धातु-विद्या मे प्राचीन भारत कितना अग्रसर था—दिल्ली के कुतुवमीनार के पास का लौह-स्तंभ आज भी उसका साक्षी वनकर खड़ा है।

लोहा, सोना, चाँदी, ताँवा, अल्युमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम आदि कितनी ही साधारण तथा विरल धातुएँ किसी-न-किसी रूप में सर्वदा हमारे काम में आ रही है। प्रत्यक्ष रूप से धातुओं से न बनने पर भी लकड़ी की चीजें, कपड़े-लत्ते, कागज आदि सभी का बनना धातु-निर्मित बौजार या कल-पुर्जों पर निर्भर है। रंग, इन्न, फिल्म, दवाई आदि भी नाना प्रकार के कल-पुर्जों की ही देन है। अतः धातु को, सभ्य मनुष्य का, जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रति मुहूर्त्तं का सहचर कहा जा सकता है।

# घातुओं तथा अघातुओं में अंतर

हम पहले पढ चुके हैं कि तत्त्व दो प्रकार के होते हैं—धातु तथा अधातु । धातुओ तथा अवातुओ का उनके भौतिक गुणो और रासायनिक गुणो के आधार पर भेद किया जाता है। किन्तु इस प्रकार के भेद में भी हुद्ध-न-कुछ अपवाद पाया जाता है।

# (क) भौतिक गुणों के आधार पर अंतर

#### धातु

धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था मे पायी जाती है। अपनाद —पारा, जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था मे पायी जाती है।

धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है जिसे धातव-चमक ( victa · llic lusture) कहा जाता है। साफ करके धानुओं को बहुत चमकदार बनाया जा सकता है।

आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। अपवाद—मोडियम, पोटाणियम आदि।

धातु प्रकाश का प्रवल परावर्त्त न करती है।

घातु कप्मा तथा विद्युत् का सुचानक है। अपवाद—सीसा।

### वधातु

अधिकतर अधातु साधारण ताप पर गंसीय तथा ठोम अवस्था मे पाई जाती है। आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय अवस्था मे तथा कार्वन, गंधक, सिलिकन, आयोडिन, फास्फोरस आदि—ठोस अवस्था मे होते हैं। अपवाद—ब्रोमीन, जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था मे पाया जाता है।

अधातुओं मे इस प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। अपवाद— ग्रेफाइट और आयोडीन।

आपेक्षिक घनत्व कम होता है।

अधातु प्रकाश का दुर्वेल परावर्त्तन करती है।

अधातु उप्मा तथा विद्युत् का कुचालक है। अपवाद—ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है। हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी ऊप्मा का सुचालक है।

#### धात्

धातु हढ होती है और इसे पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। अपवाद—एन्टीमनी, आरसेनिक, विसमय।

धातु को हथीडा आदि से पीटने से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, जो धातव-ध्वनि (Metallic sound) कहलाती है।

# (ख) रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर

धातु के आक्साइड क्षारीय होते हैं। अर्थात् अगर धातु के आक्साइड को पानी में घोलकर लिटमस पर घोल का प्रभाव देखा जाए तो वह घोल लाल लिटमस को नीला वना देता है। अपवाद—कोमियम और मैंग-नीज के क्षारीय आक्साइड के अति-रिक्त अम्लीय आक्साइड भी होते है।

धातु साधारणतः अम्लो मे घुलती है और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलता है।

धातु हाइड्रोजन के साथ साधा-रणत. यौगिक नही बनाती है और जो भी धातु के हाइड्राइड होते है वह अस्थायी होते है।

वैद्युत्-अपघटन में धातु ऋणाग्र (cathode) पर ही जमा होती है, अर्थात् धातु धन-विद्युतीय (electropositive) तत्त्व है।

#### अधात्

अधातु दृढ़ नहीं होता है और इसे पीट कर चादर का रूप नहीं दिया जा सकता।

अधातु को पीटने पर धातव-ध्यनि नही निकलती है ।

अधातु के आक्साइड अम्लीय होते हैं। इनके आक्साइड को पानी मे घालने से अम्ल बनता है, जो नीले लिटमस को लाल बना देता है।

अधातु प्रायः अम्लो मे नही घुलती है और न अम्ल के प्रभाव से इनसे हाइड्रोजन गैस ही निकलता है।

अधातु आसानी से हाइड्रोजन के साथ स्थायी हाइड्राइड वनाती है।

वेद्युत् अपघटन मे ये प्रायः धनाप्र (anode) पर इकट्ठी होती है। अर्थात् ये ऋण-विद्युतीय (Electro-negative) तत्त्व है।

#### खनिज

प्रकृति में धातु तस्य के रूप में मुक्त तथा संयुक्त, दोनों अवस्थाओं में पायी जाती है। उदाहरण के निए मोना, चाँदी, प्लेटिनम, पारा आदि मुक्त अवस्था में और प्रायः बाकी सभी—जैसे सोटियम, मैलिंगियम, मीमा, लोहा आदि—यौगिक रूप में पाए जाते हैं। धानुओं के यौगिक, जिनके साथ अणुद्धियाँ मिली रहती हैं और जो पृथ्वी के भीनर धान में पाए जाते हैं, खनिज (Minerals) कहनाते हैं। प्रात्य केवल धानुओं के यौगिक ही नहीं होते हैं। बहुत-में धानिज अधानुओं के यौगिक भी होते है। साधारणतः खान में अर्थात् भू-पृष्ठ के नीचे में जो भी धुद्ध या अणुद्ध यौगिक या तत्त्व निकाले जाते हैं वे धानिज के नाम में पुकारे जाते हैं।

आदि काल से ही भारतवर्ष नाना प्रकार के पानिजों के लिए प्रमिद्ध है। अब देश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ नई-नई प्रानों का पता लग रहा है और उससे देश समृद्धशाली वनना जा रहा है। खनिज के अध्ययन के लिए इन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है। वे हैं—

- (१) धातु खनिज,
- (२) अधातु प्रनिज,
- (३) ईंधन खनिज।

### धातु खनिज

धातुओं के वे यौगिक, जो अगुद्धियों के साथ मिली हुई अवस्था में प्रकृति में पाए जाते है—उन्हें धातु खिनज कहते हैं। जिन खिनज पदाओं से धातु का निकालना आसान तथा व्यापारिक हिंद्य से लाभदायक होता है, उन्हें अयस्क (Occ) कहते हैं। नाना प्रकार के अयस्कों में विभिन्न धातुएँ कई रूपों में पायी जाती है। जेसे—

- १. आक्साइड के रूप मे—चाँदी, ताँवा, ऐल्युमिनियम, टीन, मेगनीज आदि।
  - २ सल्फाइड के रूप मे—चॉदी, तांवा, शीशा, जस्ता, पारा आदि।
  - ३ कार्बोनेट के रू। मे-केलशियम, मैगनेशियम आदि।
  - ४. नाइट्रेट के रूप मे-सोडियम और पोर्टेशियम।

### अधातु खनिज

भारत मे कई तरह के अधातु खनिज भी पाए जाते है जैसे—अश्रक (Mica), मोनाजाइट वालू (Monazite sand), ग्रेनाइट, एसवेस्टस, जिंप्सम (Gypsum), पाइराइटिज (Pyrites) आदि।

### अभ्रक (Mica, अवरख)

ससार-भर का सर्वोत्तम अभ्रक विहार मे मिलता है। अभ्रक-उत्पादन मे भारत का स्थान ससार मे सर्वेप्रथम है। विहार के अलावा ट्रावनकोर, मैसूर और राजस्थान मे भी अभ्रक पाया जाता है।

## मोनाजाइट वालू (Monazite sand)

यह ट्रावनकोर मे पाया जाता है और इससे थोरियम नामक तत्त्व मिलता है। थोरियम एक बहुमूल्य तत्त्व है, जिससे अणुशक्ति का उत्पादन होता है।

# पाइराइटिज (Pyrites)

इस अयस्क से गधक प्राप्त होता है। विहार मे भी गंधक का खिनज मिलता है।

# ईंधन खनिज

कुछ ऐसे खनिज है जिनसे जलाने की वस्तु या ईंधन प्राप्त होती है। भारत मे दो प्रमुख ईंधन खनिज पाए जाते है—(१) कोयला तथा (२) पेट्रोलियम।

#### कोयला

भारत के ई धन-खनिजों में कोयला का महत्त्व सबसे अधिक है। विहार में भारत का ८० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। केवल झरिया-क्षेत्र में ही ५८ प्रतिशत कोयला निकलता है। झरिया-क्षेत्र के अलावा बिहार में रामगढ, चन्द्रपुरा, बोकारो, गिरीडीह आदि और कई प्रमुख कोयला-उत्पादन के क्षेत्र है। बंगाल में भी कई कोयला-उत्पादन-क्षेत्र है जिनमें रानीगंज, आसनसोल-क्षेत्र प्रमुख है। उड़ीसा, हैदराबाद और मध्यप्रदेश में भी कोयला पाया जाता है।

### पेट्रोलियम

इस खनिज को भू-तैल (Mineral oil) कहा जाता है। भारत के असम राज्य के डिगवोई-क्षेत्र मे बहुत दिनों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। हाल में ज्वालामुखी, काम्बे आदि स्थानों में पेट्रोलियम मिलने लगा है। वंबई के निकटस्थ समुद्र के तल में भी पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए है। पेट्रोलियम गुद्ध करके किरासन तेल, डिजल, पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को गुद्ध करने की क्रिया में पेराफिन, नैपथा आदि भी प्राप्त होते है। विहार-राज्य के वरौनी में पेट्रोलियम गुद्ध करने का एक बड़ा कारखाना बनाया गया है।

# धातु-विज्ञान (Metallurgy)

धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की किया को धातु निष्कर्षण या धातुकर्म कहते है। इसकी कई प्रक्रियाएँ हैं। खनिज के साथ प्राय मिट्टी या पत्थर मिला रहता है जिसे गांग (Gangur) या मैट्रिक्स (Matrix) कहते हे। इस मैट्रिक्स से अयस्क को पहले अलग करना होता है। इस किया को साद्रण (Conc atration) कहते हैं।

#### सांद्रण

साद्रण से अयस्क शुद्ध हो जाता है। साद्रण कई प्रकार से किया जाता है—
(१) भारात्मक (२) झाग द्वारा पृथक्करण (३) चुम्वकीय पृथक्करण। इन
विधियों में शुद्ध या साद्र अयस्क प्राप्त होता है। सांद्र अयस्क से विभिन्न
विधिओं से धातु निकाली जाती ह।

# मिश्र धातु (Alloys)

मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं के या एक धातु और दूसरे अधातु के मिश्रण से वनती है। साधारण भाषा में इसे अशुद्ध धातु कहा जाता है। पीतल, कौंसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु है।

मिश्र धातु के गुण अवयवी धातुओं के माध्यमिक गुण नहीं है बल्कि उनसे भिन्न होते है।

मिश्र धातु अपने अवयवी धातुओं से कठोर होती है जेसे—चाँदी और सोना में ताँवा मिलाने से मिश्रण की कठोरता बढ़ जाती है। मिश्र धातु की हडता भी अधिक होती है। इत्यात में निकल मिलाने से मिश्रण अधिक हढ़ तथा शन्तिशाली बा जाता है। मिश्र धातु का द्रवणांक उसमें मिश्रित धातुओं के द्रवणांक से कम ही रहता है। इसलिए धातुओं का द्रवणांक कम करने के लिए भी मिश्र धातु वनाई जाती है। मिश्र धातुओं के रासायनिक गुण भी अवयवी धातुओं के रासायनिक गुणों से भिन्न होते है। मिश्र धातु की घुलनशीलता भी कम हो जाती है।

संसार में जितनी शुद्ध घातुएँ पाई जाती है— उससे कई गुना अधिक मिश्र घातुएँ तैयार की जाती है।

# मिश्र घातु वनाने की विधियाँ

- (१) गलाकर—इस किया मे दो या अधिक धातुओं को निश्चित अनु-पात में साथ-साथ गलाया जाता है और गलित अवस्था में कोयले के टुकड़ों के साथ हिलाकर आवरण द्वारा ढक दिया जाता है जिससे आक्सीकरण न होने पाए और ठंढा होने पर उचित पदार्थ प्राप्त हो सके। पीतल, कौंसा आदि मिश्र धातुएँ इसी विधि से बनाई जाती है।
- (२) उच्च दाव के प्रभाव से—निश्चित माता मे शीशा, टीन, विस्मथ तया कैडिमियम मिलाकर उच्च दाव से दवाकर एक मिश्र धातु वनती है जिसे ऊड्स मेटल (Woods metal) कहा जाता है।
- (३) विद्युत् द्वारा विर्साजित करके—ताँवे और जस्ते को विद्युत द्वारा साथ-साथ विर्साजित करने से पीतल वनता है।

**@** 

# घातु

# तांवा (Copper)

तौवा, चांदी और सोने को मुद्रा धातु भी कहा जाता है। वयोकि प्राचीन काल से ही इन धातुओं का व्यवहार मुद्रा (सिक्के) वनाने के लिए होता क्षा रहा हैं। इसके अतिरिक्त तांवा और कुछ हद तक चादी भी हमारे दैनिक उपयोग के नाना प्रकार वरतनो आदि के निर्माण मे प्राचीन काल से प्रयुक्त होती आ रही है। अति प्राचीन काल से ही भारत मे तावे का व्यवहार प्रचलित है। उन दिनों की ताम्त्र-निर्मित मूर्तियाँ तथा नाना प्रकार के पाव आदि प्राचीन भारत की उच्च सभ्यता के परिचययक के रूप में हमारे सामने वर्त्तमान हैं। प्रागितिहासिक युग में भी मनुष्य तांवे के अस्तित्व का पता लगा चुका था और इसका उपयोग करने लगा था।

ताँवा एक तत्त्व है। इस धातु का रासायनिक सकेत Cu है। इसका रासायनिक नाम क्यूप्रम (Cupram) है। कहा जाता है कि साइप्रस के एक टापू में इस धातु के अधिक परिमाण में पाये जाने के कारण ग्रीकों ने उस टापू के नाम पर इस धातु का नाम क्यूप्रम रखा था।

### उपस्थिति

तांवा मुक्त तथा अमुक्त, दोनो अवस्थाओं में मिलता है। मुक्त अवस्थ में तांवा, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील के पास, साइवेरिया के यूराल पर्वत में आस्ट्रेलिया, मैं विसको, चीन तथा असम में पाया जाता है।

तौंवा अधिकतर युक्त अवस्था मे पाया जाता है श्रीर पृथ्वी के अनेका स्थानों में इसका निष्कर्षण (Extraction) होता है। विहार में घाटणिला के पास ताँवे की खानें है तथा वहाँ भारतीय काँपर कारपोरेशन के कारखाने में आधुनिक विधि से इसका निष्कर्षण होता है। राजस्थान में भी इसकी खानें हैं।

### ताँवें के गुण

# मौतिक गुख

शुद्ध ताँबे का रंग विशेष प्रकार का चमकदार लाल (ताम्र वर्ण) होता है। यह धातु ऊष्मा तथा विद्युत् का सुचालक होती है। विद्युत् के सुचालक होने में इसका स्थान चाँदी के नीचे ही है। यह आघातवर्द्ध नणील या तन्य (ductile) होती है तथा इससे आसानी से तार खीचा जा सकता है। ताँव का आपेक्षिक घनत्व ८.६३ है। यह १०८३ °C पर पिघलता है।

# रासायनिक गुण

तांवा निष्क्रिय धातु है। अतः शुष्क वायु तथा साधारण पानी, साधारण ताप पर, इसपर कोई असर नहीं डालते हैं। लेकिन वायु में नमी होने से उसमें उपस्थित कार्बन-डाइआक्साइड तांवे पर असर डालकर उस पर एक हरे रंग का भास्मिक कार्बोनेट की पर्त जमा देता है। पर इस पर्त के नीचे तांवा संपूर्ण रूप से सुरक्षित रह जाता है। साधारण ताप पर तनु सल्पयूरिक या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लो की इसपर किया नहीं होती है। लेकिन तनु नाइट्रिक अम्ल में तांवा घुलता है। अधिक गरम अवस्था में आवसीजन, क्लोरिन आदि के साथ प्रतिक्रिया से आवसाइड, क्लोराइड आदि बनते हैं।

#### ताँवे का उपयोग

वर्तमान युग मे ताँवे का सर्वप्रधान उपयोग विद्युत्-संबंधी यंतादि तथा वैद्युतिक तार बनाने मे होता है। विद्युत् का सुचालक होने के कारण पृथ्वी में उत्पादित ताँवे का लगभग आधा भाग विद्युत्-उद्योग मे खर्च होता है। पुराने समय से लेकर आज तक सिक्के और वरतन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में भी यह काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating), इलेक्ट्रोटाइपिंग (Electrotyping) में ताँवे का व्यवहार होता है। इनके अलावा बहुत-सी अत्यावश्यक मिश्र-धातुओं के लिए यह प्रधान अवयवी धातु है। नीचे ताँवे की कुछ मिश्र-धातुओं का वर्णन दिया जा रहा है।

(१) पीतल (Brass)—पीतल चमकदार पीले रंग का होता है। वरतन आदि वनाने में काम आता है। ६० से ५० प्रतिशत ताँवा और ४० से

२० प्रतिशत जस्ता मिलाकर पीतल वनाया जाता है। जस्ते की याता अधिक होने से पीतल कड़ा हो जाता है और कम रहने से मुलायम होता है।

- (२) कांसा (Bronze)—चमकदार होता है तथा आसानी से पालिश हो जाता है। वरतन और मूर्तियाँ बनाने मे इसका इस्तेमाल होता है। इसमे ७५ से ९० प्रतिशत तक तांबा और २५ से १० प्रतिशत टिन होता है।
- (३) गन मेटल (Gun metal)—अत्यंत कड़ा होता है। तोप आदि बनाने में काम आता है। इसमे ५७ प्रतिशत ताँचा, १० प्रतिशत टिन और ३ प्रतिशत जस्ता होता है।
- (४) बेल सेटल (Bell metal)—८० प्रतिशत ताँवा और २० प्रतिशत टिन मिलाकर बनता है। इसकी ध्वनि मधुर होने के कारण इससे घंटा आदि बनाया जाता है।
- (५) जमन सिक्वर (German silver)—चमकदार, सफोद और कड़ा होता है। बरतन आदि बनाने में प्रधानतः काम आता है। ५० प्रतिशत तांबा, २५ प्रतिशत जस्ता और २५ प्रतिशत निकल मिलाकर बनाया जाता है।

इसके अलावा और कई प्रकार की मिश्र धातुएँ तथा नाना प्रकार के ब्रांज—जैसे फास्फोरस-न्नांज, मैगनीज-न्नांज, अल्युमीनियम-न्नांज आदि बनाने में ९५.७५ प्रतिशत से लेकर ८८ प्रतिशत तांवे की आवश्यकता होती है। मशीन आदि बनाने के लिए न्नांज अत्यावश्यक मिश्र धातु है। तांवे के यौगिकों में क्यूपरिक सल्फेट या काँपर सल्फेट (Coppersulphate) सबसे महत्त्वपूर्ण है। साधारण भाषा में इसे तुतिया या नीला थोथा कहते है।

अलप गरम तनु गंधकाम्ल को नयूपरिक आनसाइड या नयूपरिक कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया से तूर्तिया प्राप्त होता है। सांद्रित गंधकाम्ल के साथ तांवे की कतरन गरम करने से सल्फर डाइआक्साइड गैस और क्यूपरिक सल्फेट का घोल तैयार होता है। किस्टलन द्वारा इस घोल से तूर्तिया मिलता है। ज्यापार के लिए बड़े पैमाने पर तूर्तिया इस प्रक्रिया से बनता है।

तूतिया एक व्यापारिक वस्तु है । इसका उपयोग प्रधानत. दवा बनाने में, कीड़े-मकोड़े मारनेवाली औषधियाँ वनाने में, कपड़ों की रंगाई-आपई

आदि में, ताँवा शुद्ध करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि मे, विद्युत्-सेल वनाने मे तथा अन्य बहुत-से कामो मे होता है।

### लोहा

मनुष्य ने लोहे का व्यवहार कव से सीखा यह तो कहना किठन है, किन्तु यह सही है कि प्रागैतिहासिक काल में ही मनुष्य ने लोहे का आवि- ष्कार कर लिया था और अयस्क से लोहा प्राप्त करने लगा था। शुरू में लोहे का प्रयोग प्रधानतः शिकार तथा युद्ध के अस्त्रादि बनाने के लिए होता था। किन्तु वर्त्तमान युग में मनुष्य-जीवन के हर पहलू के साथ लोहे का कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य ही रहता है। आज किसी भी देश की समृद्धि उस देश में उत्पादित लोहे के परिमाण पर बहुत हद तक निर्भर करती है। यह एक तत्त्व है और इसका रासायनिक सकेत Fe है।

### लोहे का अयस्क

प्रकृति में लोहा काफी माला में मौजूद है। भू-पृष्ठ का लगभग ४.५ भाग लोहा है। समस्त जीवित पदार्थों में लोहा पाया जाता है। लाल रक्त-कणों में तथा हरी पित्तयों मे भी लोहा होता है। किन्तु प्रकृति मे लोहा मुक्तावस्था में बहुत ही कम मिलता है। कही-कही उल्कापातिक लोहा (Meteoritic iron) पाया जाता है और ग्रीनलैंड मे बहुत अल्प माला मे मुक्त लोहा भी पाया जाता है।

लोहा साधारणतः यौगिक रूप मे मिलता है जिसे लौह अयस्क (Iron ore) कहते हैं। विहार-राज्य के सिंहभूम जिले मे लोहे की कई वड़ी-वड़ी खानें हैं। विहार-राज्य के जमशेदपुर और वोकारों में अयस्क से लोहा वनाने के वड़े-वड़े कारखाने है।

अयस्क से साधारणतः पहले ढलवाँ लोहा वनाया जाता है और फिर उससे पिटवाँ लोहा तथा इस्पात वनाए जाते हैं।

### लोहे का गुण

(१) ढलवाँ लोहा या बूँदा (Cast iron or pig iron)—इस लो मे सबसे अधिक अशुद्धियाँ मिली रहती है और कार्वन की माना २ सेहे४ प्रतिशत होती है। यह कड़ा होता है पर साथ ही भंगुर भी होता है। इस कारण इसे पीट कर कोई वस्तु नहीं वनाई जा सकती है। इसके द्रवणाक कम होने के कारण इसको ढाल कर विभिन्न वस्तुएँ वनाई जाती हैं। इनमें जल्दी जंग नहीं लगता और इसलिए पानी निकालने की निलयाँ आदि वूँदा लोहे से बनती हैं। इससे स्थायी चुंवक नहीं बनता।

- (२) पिटवां लोहा या नरम लोहा (Wrought iron)—उसमे कार्यन की माला केवल ०.१२ से ०.२५ तक होती है। दलवां लोहे को शुढ करके इसे वनाया जाता है। यह लोहा नरम होता है तथा इसे पीट कर इससे नाना प्रकार की वस्तुएँ वन सकती हैं। इससे भी स्थायी घुंवक नहीं वनता है। लेकिन विद्युत् चुम्वक (Electro magnet) वनाने में नरम लोहे का ही इस्तेमाल होता है।
- (३) इस्पात (Steel)—इसमे ०.२ से लेकर १.५ प्रतिशत कार्वन होता है। इसका गुण कार्वन की माल्रा पर निर्भर करता है। कार्वन जितना कम होगा, इस्पात उतना ही पीटने योग्य नरम होगा। कार्वन की माल्रा जितनी अधिक होगी इस्पात उतना ही कठोर और भगुर होगा।

लाल गरम इस्पात को एकाएक पानी या तेल मे हुवा कर ठंढा करने से उसकी कठोरता वढ़ जाती है और साथ ही उसकी भंगुरता भी वढ जाती है। वस प्रिक्रिया को पानी चढ़ाना (Tempering or heat treatment) कहते है। पानी चढाए हुए इस्पात को विभिन्न समय तक विभिन्न ताप पर गरम करके और धीरे-धीरे ठंढा करके उसकी भंगुरता दूर की जाती है। इस्पात लोहे का सबसे उपयोगी रूप है। इससे स्थायी चुम्वक बनाया जा सकता है।

# लोहे की मिश्र घातु

इस्पात में क्रोमियम, निकेल, मैंनगेनीज आदि अल्प मान्ना में मिला देने से उसमे नाना प्रकार के विशेष गुण उत्पन्न हो जाते है। लोहे की कुछ मुख्य मिश्र धातुएँ इस प्रकार हे:—

कोमियम इस्पात या स्टेनलेस स्टील (Stainless steel)—इसमें साधा-रणत ११.५ से १२ प्रतिशत कोमियम मिलाया जाता है। यह धातु चमक-दार उजली होती है। इसमे न जग लगता हैं और न अम्ल की ही किया होती है। साथ ही यह बहुत कड़ी होती है। इससे बॉल-बियरिंग, ब्लेड, डाक्टरी औजार, नाना प्रकार के वरतन आदि बनते है। निकल इस्पात:—इसमें ३.४ प्रतिशत निकल होता है। इससे धातु में अविक लचीलापन हो जाता है। इसमें जंग भी कम लगता है। विजली के तार, धुरे, हवाई जहाज आदि के कई अश, कवच प्लेट (Armour plate) आदि इससे बनाये जाते है।

मैनगेनीज इस्पात—१२ से १५ प्रतिशत तक मैनगनीज के सिम्मश्रण से यह मिश्र धातु वनती है। यह बहुत कड़ी और कम घिसनेवाली घातु है। इसका मुख्य उपयोग रेल की पटरी, मजबूत तिजोरी, पत्थर तोड़ने के यंद्वादि वनाने के लिए होता है।

टंगस्टन इस्पात .—इसमें १४ से २० प्रतिशत टगस्टन मिलाया जाता है। यह मिश्र धातु अत्यत कडी और मजवूत होती है। इससे अधिक तेजी से चलनेवाले औजार, काटनेवाले औजार, स्प्रिंग आदि वनते हैं।

इनवार इस्पात — इस्पात मे ३ से ६ प्रतिशत निकल मिलाकर इस धातु को बनाया जाता है। ऊष्मा से इसका प्रसारण बहुत ही कम होता है। इससे घड़ी के दोलक (Pendulum) की छड़े, लम्बाई नापने के स्केल आदि बनाए जाते है।

लोहे के यौगिक (Iron compounds)—व्यापारिक दृष्टि से लोहे के यौगिको मे फरेस सल्फेट (Ferrous sulphate) या हरा योथा प्रधान है।

# ऐत्युमिनियम (Alluminium)

ऐल्युमिनियम एक नित्य प्रयोजनीय धातु है। आजकल प्रायः प्रत्येक घर मे वरतन आदि के रूप मे ऐल्युमिनियम का व्यवहार होता है। इसके चूणं को अलसी के तेल मे मिलाकर जो रग वनता है उसका लेप लगा देने से धातु पर जंग नहीं लगता और वह सक्षारित नहीं होती है। इसका रासायनिक सकेत Al है। यह भी एक तत्त्व है।

प्रकृति से ऐल्यमिनियम युक्त अवस्था मे काफी माला मे है। भू-पृष्ठ का लगभग ७.३ भाग इस घातु से बना है। किन्तु ऐल्युमिनियम कही भी मुक्त अवस्था मे नही पाया जाता। प्रकृति में निम्नलिखित यौगिकों के रूप मे यह पाया जाता है—

(१) ऑक्साइड—लाल, नीलम, कुरड पत्थर (Carundum stone) (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) आदि।

- (२) हाइड्रेटेड ऑक्साइड—डायसपोर (diaspore) (AlgOsHgO) वीक्साइट (Bauxite) (AlgOs, 3HgO)।
  - (३) फ्लोराइड-ऋायोलाइट (Cryolite) (AlF 3, 3NaF) ।
- (४) सिलिकेट-फेल्स्पार (Felspar), काओलिन (Kaolin', चीनी मिट्टी (China clay), टूरमेलीन (Tourmaline), अवरख (Mica) आदि।
  - (५) सल्फेट-एल्युनाइट या एल्मस्टोन ।

साधारणेतः वीवसाइट से ऐल्युमिनियम निकाला जाता है। विहार राज्य के राँची जिले मे प्रचुर परिमाण मे वीवसाइट मिलता है और मूरी में ऐल्युमिनियम बनाने का वडा कारखाना है। इसके अलावा हमारे देश के मध्यप्रदेश, ववई, मद्रास, कश्मीर आदि राज्यों में भी बीवसाइट मिलता है। सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, फास तथा आयरलैंड में प्रचुर परिमाण में वीवसाइट मिलता है। मिलता है।

# ऐल्युमिनियम के गुण

यह हल्की धातु है। इसका रंग हल्का नीलापन लिए हुए सफेद होता है। ऐल्युमिनियम ऊष्मा तथा विद्युत् का सुचालक है। यह ६४८° С पर पिघलता है।

ऐल्युमिनियम पर शुष्क वायु की कोई प्रतिकिया नहीं होती है किन्तु आर्द्रवायु से इसपर आक्साइड की हलकी तह जम जाने से इसकी चमक मलीन हो जाती है। शुद्ध पानी का सुद्ध ऐल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नमक मिले हुए पानी में च्यावसायिक ऐल्युमिनियम क्षारित होता है।

ऐल्युमिनियम पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। काँस्टिक सोडा के गरम घोल में इस धातु को घुलाने से सोडियम अलूमिनेट बनता है तथा हाइड्रोज निकलता है। आक्सीजन में ऐल्युमिनियम जलाने से तीय प्रकाश तथा ताप उत्पन्न होता है।

जपयोग--(१) हलका होने के कारण हवाई जहाज बनाने का ऐत्यु-मिनियम एक प्रधान उपकरण है।

- (२) यह ऊष्मा और विद्युत् का सुचालक होने के कारण जहाँज, मोटर आदि के इंजन बनाने में तथा बिजली के तार बनाने में काम आता है।
- (३) ऐल्युमिनियम पर वायु का असर वहुत कम होता है। इसलिए ऐल्युमिनियम के चदरों से मकान की छते, दरवाजे तथा खिड़ कियाँ आदि वनाई जाती है।
  - (४) यह वरतन आदि वनाने के काम मे लाया जाता है।
- (५) इसके चूर्ण को तीसी के तेल मे मिलाकर चमकीला, सफेंद रंग वनाया जाता है, जो साधारणत ऐल्युमिनियम पेंट के नाम से वाजार में पाया जाता है। इस पेंट का लेप लोहे पर लगा देने से उसमें जंग नहीं लगता तथा संक्षारित नहीं होता है।
- (६) ऐल्युमिनियम से नाना प्रकार की मिश्र धातुएँ बनती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
- (৬) प्रकृति में पाए जानेवाले अधिकतर बहुमूल्य रत्न इस धातु के यौगिक है।

# ऐल्युमिनियम का मिश्र धातु

ऐत्यूमिनियम से कई अत्यंत उपयोगी मिश्र धातुएँ बनती है। उनमें कुछ मुख्य मिश्र धातुओं का वर्णन नीचे दिया जा रहा है:—

## ऐत्यमिनियम त्रांज (Alluminium bronze)

इस मिश्र घातु में तांवा ५७ ६ प्रतिशत और ऐल्युमिनियम १२.१ प्रतिशत होता है। इसका रंग सुनहरा होता है तथा यह संक्षारित नही होती है। इससे कई देशों में सिक्के वनाए जाते है। वरतन तथा सस्ते गहने आदि भी इससे वनते है।

# ड्यूरेलुमिन (Duralumin)

यह मिश्र धातु हलकी तथा मजबूत होती है तथा संक्षारित नहीं होती है। हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग होता है। इसमें ९५ प्रतिशत अल्युमिनियम, ०५५ प्रतिशत मैंगनेशियम, ४ प्रतिशत ताँबा और ०५५ प्रतिशत मैंगनीज होता है। यह अल्युमिनियम की सबसे महत्त्वपूर्ण मिश्र धातु है।

#### मैगनेलियम (Magnalium)

बहु मिश्र धातु भी काफी मजबूत होती है तथा इसे खरादा जा सकता है। इससे मशीन के पुरजे बनते हैं। इसमें १२ प्रतिशत तक मैंगनेशियम रहता है।

## निकालाँय (Nickeloy)

ऐल्युमिनियम ६५ प्रतिशत, ताँबा ४ प्रतिशत थीर निकल १ प्रतिशत पिश्रण से यह मिश्र धातु बनती है। यह बहुत हल्की तथा मजबूत होने के कारण हवाई अहाज बनाने में अधिक व्यवहृत होती है।

#### भिश्र धातु

इसमें ६२ ५ प्रतिशत ऐल्युमिनियम, ४ प्रतिशत ताँवा, २ प्रतिशत निकल और १.५' प्रतिशत मैंगनेशियम होता है। यह मिश्र धातु संक्षारण-विरोवी, मजबूत तथा हलकी होती है। इसे पिघलाकर साँचे में ढाली जा सकती है। इंजन के पिस्टन आदि बनाने के काम में आती है।

## ऐल्युमिनियम के यौगिक

## ऐल्युमिनियम श्रॉक्साइड

पुखराज (Topaz), लाल (Ruby), नीलम (Sapphire), एमरी (Emery) आदि प्रकृति में पाए जानेवाले बहुत से बहुमूल्य रत्न असल में ऐल्युमिनियम ऑक्साइड के ही विभिन्न रूप हैं। इसलिए ऐल्युमिनियम ऑक्साइड या अल्युमिना से ऐल्युमिनियम लवण आदि बनाने के अलावा कृतिम रत्नादि भी बनाये जाते है।

## ऐल्युमिनियम सल्फेट

अत्युमिना या ऐत्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड को गरम गंधकाम्ल में घोल-कर किस्टलन द्वारा यह प्राप्त होता है। व्यापारिक रूप से इसे बनाने के लिए चीनी मिट्टी के बारीक चूर्ण को गंधकाम्ल के साथ नरम करके फिर पानी में योना जाता है और उस घोल से किस्टलन द्वारा ऐत्युमिनियम सत्फेट प्राप्त किया जाता है। कपडें रॅंगने तथा छापने के लिए पनका रंग बनाने में, अमडा पकाने में, पानी साफ करने मे, आग बुझाने के यंत्रों में, कागज बनाने की प्रक्रिया आदि में इसका प्रयोन होता है।

## किटिकरी (Alum)

पोटैशियम तथा ऐल्युमिनियम का मुग्म सल्फेट होने के कारण इसे मिश्र लवण (Double salt) कहते हैं। व्यापारिक तौर पर साधारण फिटिकिरी बनाने के लिए फिटिकिरी पत्थर (Alum stone) या अल्युनाइट (Alunite) को बारीक पीसकर तनुगंधकाम्ल के साथ उवाला जाता है। फिर इसे खान-कर पोटाशियम सल्फेट मिला दिया जाता है इस घोल से क्रिस्टलब द्वारा फिटिकिरी प्राप्त होती है।

कटे हुए स्थान से खून निकलना बन्द करने के जिए फिटकिरी का इस्तेमाल होता है। ऐल्युमिनियम सल्फेट जिन कार्मों मे आता है— फिटकिरी भी जगभग उन सभी कामों मे व्यवहृत होती है।

## अघातु

#### कार्वन

प्रकृति में जितनी चीजें मिलती हैं उनमें लगभग सभी में कुछ-न-कुछ मात्रा में कार्वन है। समस्त सजीव पदार्थों मे कार्वन एक मुख्य तत्त्व है। पृथ्वी में बसंख्य वस्तुएँ हैं, जो सजीव पदार्थों के सड़ने-गलने तथा जलने से पैदा होती हैं—इसलिए उनमे भी कार्वन होता है। कार्वन के यगिको की संख्या भी बहुत ही अधिक है। कार्वन का रासायनिक संकेत C है।

प्रकृति में कार्बन मुक्तावस्था में तथा यौगिक अवस्था में मिलता है। मुक्तावस्था में कार्बन प्रधानत. दो तरह के होते हैं—क्रिस्टलीय (Crystalline) और अक्रिस्टलीय (Aamorphous)।

#### हीरा

हीरा संसार मे सबसे कठोर पदार्थ है। यह पृथ्वी की सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। प्राचीन काल से आभूषण के रूप मे हीरे का उपयोग होता आ रहा है। कोहिनूर होरा, होप होरा आदि कई हीरे अपने विचित्र इतिहास के लिए ससार-भर में प्रसिद्ध है।

#### उपस्थिति

इन दिनों सबसे अधिक मान्ना में हीरा दक्षिण तथा पूर्व अफ़ीका में प्राप्त होता है। इन स्थानों के अलावा आस्ट्रेलिया, ब्राजील सोवियत सघ तथा भारत में भी हीरा पाया जाता है। कहा जाता है कि मुगल बादशाहों के समय राँची के पहाड़ों में भी हीरा मिलता था।

#### गुण

हीरा कार्वन का जुद्ध रूप है। इसमे ६६ ५ प्रतिशत कार्वन होता है।
शुद्ध हीरा रगहीन पारदर्शी होता है। लेकिन कुछ हीरे लाल, नीले, गुलाबी,
हरे बादि रंगो के भी होते हैं। हीरे मे रंग, उसमें उपस्थित विभिन्न

अगुद्धियों के कारण ही होता है। वोर्ट (Bort) तथा कार्वोनाडो (Carbc-nado) नाम के काले और भूरे रंग के हीरे भी मिलते है। हीरा जितना ही रंगहीन होगा, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। अधिकतर हीरे के रंग में थोड़ा-सा पीलापन होता है।

हीरे का किस्टल घनाकार (Cubical) तथा अष्टफलक (Octohedral) होता है। प्राकृतिक हीरे को काटकर इसे इच्छानुसार रूप दिया जाता है।

हीरा विद्युत् तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। नमी, हवा, पानी आदि का न तो इसपर कोई प्रभाव ही होता है और न किसी द्रव में यह घुल ही जाता है। ऑक्सीजन में या हवा मे इसे गरम करने से कार्वन-डाइऑक्साइड गैस वनता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट तथा गधकाम्ल के मिश्रण के साथ २००0 पर गरम करने से भी कार्वन-डाइऑक्साइड गैस वनता है।

प्राकृतिक हीरा एक्स-किरण (X-12y) के लिए पारदर्शी होता है। काँच एक्स-किरण के लिए पारदर्शी नहीं होता है। इसलिए असली तथा नकली हीरे को एक्स-किरण की सहायता से बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है।

## कृत्रिम हीरा

वैज्ञानिको ने प्रयोगशाला मे भी हीरा बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया है। लेकिन यह हीरा बहुत छोटा होता है और इसे बनाने में इतना खर्च होता है कि व्यापारिक दृष्टि से इसका कोई महत्त्व नहीं है।

वैज्ञानिक मोयसों (Moission) के द्वारा किये गए प्रयोग के अनुसार कृतिम हीरा बनाने के लिए एक पात में शुद्ध लोहें और कोयले को मिलाकर गरम किया जाता है। तापमान ३५००° द से ४०००° द हो जाने पर लोहा गल जाता है और उस द्रव के अदर कोयला मिल जाता है। इसके बाद ३२७° द तापमान पर पिघले हुए सीसे (lead) के अंदर पात को डालकर एकाएक ठंढा किया जाता है। एकाएक ठढा होने की क्रिया में लोहे का ऊपरी हिस्सा ठढा होकर ठोस हो जाता है और भीतर के द्रव पर दाव बढ़ता जाता है। इस ऊष्मा और दाव से अंदर मिले हुए कोयले का कुछ अंश हीरा तथा कुछ अंश ग्री पाइट वन जाता है। लोहे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा

भवाकर अलग कर लिया जाता है और पान में हीरा तथा ग्रेफाइट बचा रहता है जो अंत में निकाल लिया जाता है।

उपयोग—आभूषण आदि बनाने के अलावे हीरे का अन्य व्यापारिक उपयोग भी होता है। हीरे से कांच काटने तथा उनमें छेद करने के भीजार बनते हैं। कुछ यंत्र बनाने के लिए विशेषकर पत्थरों की चट्टान में छेद करने के यंत्र—ड्रिल—बनाने के लिए हीरे का व्यवहार होता है।

#### प्रेफाइट (Graphite)

श्रेफाइट साधारणतः काले रग का होता है। यह चिकना, मुलायम तथा नमकदार होता है। इसके क्रिस्टल पट्कोणीय (Hexagonal) होते हैं। इसको घिसने से काला दाग पड़ जाता है और यह बहुत ही आसानी से घिस भी जाता है। इस गुण के कारण पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का व्यव-हार होता है। नमी, वायु आदि का इसपर प्रभाव नही पड़ता है। अधिक तापमान पर आक्सीजन के संस्पर्ण मे आने से इससे कार्बन-डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन गरम करने पर ग्रेफाइट पिघलता नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है।

#### **चपस्थिति**

प्राकृतिक ग्रेफाइट लंका, दक्षिण भारत, इटली, रूस के साइवेरिया प्रात, अमेरिका बादि देशों मे अधिक मान्ना मे मिलता है।

ग्रें फाइट से लिखने की पेंसिल बनाने के अलावा, विद्युत् के सुचालक होने के कारण, इससे इलेक्ट्रोड्स (Electrodes) बनते हैं। टार्च की बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दुर्गलनीय (ताप से न गलनेवाला) होने के कारण इससे घड़िए (क्रुसिबल्स—Clucibles) बनाये जाते है। यंत्रो के चलायमान अंशों को घिसने से बचाने के लिए यह स्तेहक (Lubricant) का काम करता है तथा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए भी ग्रें फाइट का प्रयोग होता है।

#### कृत्रिम ग्रेफाइट

ग्रेफाइट कृतिम उपाय से भी बनाया जाता है। इन दिनों साधारणतः ग्रेफाइट बनाने के लिए एचीसन प्रक्रिया (Acheson process) काम में लाई जाती है। वालू और कोयले के चूर्ण को विद्युत् भट्टी मे, उच्च तापमान पर तीस घटे तक गरम करके कृतिम ग्रेफाइट वनाया जाता है।

#### अक्रिस्टलीय कार्वन

अफ़्रिस्टलीय कार्वन के प्रधान तीन रूप होते हैं-कोयला (Charcoal), कजली (Lamp black) और पत्थर कोयला (Coal)।

#### कोयला

कोयला कई प्रकार का होता है—(१) लकड़ी का कोयला, (२) चीनी कोयला, (३) अस्थि कोयला तथा (४) रक्त कोयला।

#### लकड़ी का कोयला

लकड़ी का कोयला या काष्ठ-कोयला लकडी का सीमित हवा मे जला-कर वनाया जाता है। वड़े पैमाने पर लकड़ी का कोयला वनाने के लिए हवा आने-जाने का रास्ता रखकर लकड़ी का ढेर लगाया जाता है और उसे ऊपर से मिट्टी, घास आदि से ढँक दिया जाता है। लकड़ी जलकर जब अंगारे का रूप ले लेती है और उससे नीली शिखाएँ निकलने लगती हैं, उस समय हवा आने-जाने के रास्ते को वन्द करके उसे बुझा दिया जाता है। इस प्रकार, समय पर बुझा देने से अंगारे राख होने के वजाए कोयला वन जाते हैं।

काष्ठ-कोयला वनाने की यह रीति वहुत पुराने समय से प्रचलित है। आजकल लकडी के शुष्क आसवन या विच्छेदक आसवन (Dry or destructive distillation) से भी काष्ठ-कोयला वनाया जाता है। इस प्रक्रिया में काष्ठ-कोयले के साथ-साथ काष्ठ-राल (Woodtar), काष्ठ-गैस तथा अन्य कई पदार्थ मिलते है। वस्तु को वायु की अनुपस्थिति में बंद पान के अंदर उत्तष्त करके विभिन्न पदार्थों में विभाजित करने की क्रिया को शुष्क या विच्छेदक आसवन कहते है।

मुद्क आसवन के लिए लोहे के वड़े-बड़े रिटॉर्टो या वक यंत्रो मे लकड़ी को रखकर उसे काफी देर तक (लगभग ४०० <sup>0</sup>C तापमान पर) गरम किया जाता है। इस प्रकार से वंद जगह मे जलने से लकड़ी मे से कोई भी पदार्थ हवा में

#### अस्थि-कोयला

अस्थि-कोयला पाने के लिए हिंडुयो को ठीक से साफ करके शुष्क आस-वन किया जाता है। आसवन से मिले हुए कोयले को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (Hydrochloric acid) से साफ करके शुद्ध कार्वन प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल कारखाने मे चीनी साफ करने के लिए किया जाता है।

#### रक्त-कोयला

रक्त-कोयला रक्त के शुब्क आसवन द्वारा प्राप्त होता है।
कजली (Lamp black or soot)

जिन वस्तुओं में कार्वन की माला अधिक होती है उन्हें जलाते समय उनसे काला-काला धुआँ निकलता है। जलते समय जितनी कम हवा लगेगी, धुआँ उतना ही अधिक निकलता है। इस धुएँ पर कोई वस्तु रखने से उसमें कालिख लग जाती है। इस प्रकार की कालिख को जमा करके कजली बनाई जाती है। आँखों में लगानेवाला काजल, सरसों के तेल के जलते हुए दीप पर, काजलदान रखकर बनाया जाता है। कजली स्याही बनाने के काम में आती है।

## पत्यर-कोयला (Coal)

पत्थर-कोयले को खनिज कोयला भी कहा जाता है। इसे खानों से काट कर वाहर निकाला जाता है। भगरतवर्ष के विहार-राज्य में सबसे अधिकं पत्थर-कोयला मिलता है।

सही माने मे पत्थर-कोयले को कार्वन का एक रूप नही कहा जा सकता है, क्यों कि इसमें मुक्त कार्वन की मान्ना कम होती है। अधिक मान्ना में कार्वन इसमें सयुक्त रूप में ही रहता है। फिर भी इसमें सब मिलाकर ६०% से ६५% तक कार्वन रहता है और इसलिए इसे कार्वन ही माना जाता है।

पत्थर-कोयला भी लकड़ी के कोयले जैसी वनस्पति से ही वनता है। लाखो-लाख साल पहले जो पेड़-पौबे किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण मिट्टी के नीचे दव गये थे, वे भूगर्भ के अंदर उच्च ऊष्मा और उच्च दाव के कारण धीरे-धीरे अपघटित होकर कोयला वन गए है। पेड़-पौधे जितने अधिक दिन तक मिट्टी के नीचे दवे रहेगे उनका अपघटन उतना ही अधिक होगा और उसमें कार्वन की माला बढ़ती जाएगी। कार्वन की माला के हिसाब से पत्थर-कोयले को निम्नलिखित चार प्रधान भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

- पीट (Peat) :—इसमें कार्वन की मान्ना लगभग ५७% से ६०%
   होती है। इसे साधारणतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
- २ भूरा कोयला (Brown coal or lignite): इसमें लगभग ६०% से ६७% तक कार्वन होता है। इसे जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको जलाने से ऊप्मा कम निकलती है और राख अधिक।
- ३. विदुनितस कोयला (Bituminous coal):—यह साधारण कोयला है। इसमें लगभग ५५% कार्बन रहता है। इस कोयले से कोक (Cok-) और कोल गैस (Coal gas) बनाए जाते हैं।
- ४. एन्य्रासाइट कोयला (Anthracite coal) .— उसमे कार्यन की माला सबसे अधिक होती है— लगभग ६४ प्रतिशत। यह चमकदार, काला और कडी होता है और इसे जलाने से राख तथा धुआँ बहुत कम निकलता है।

पत्यर-कोयला सम्य समाज की एक नित्य प्रयोजनीय वस्तु है। ईंधन के रूप मे घरों मे खाना पकाने से लेकर रेल, जहाज, कल-कारखाने आदि चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके उपीत्पादों (Byproducts) से बहुत तरह की चीजें बनती हैं।

विच्छेदक आसवन द्वारा, वडे पैमाने पर कोक और कोल गैस वनाते समय वक्यंत्रों के ऊपरी भाग में कालिख-सी जम जाती है। इसे गैस कार्वन (Gas carbon) कहते हैं। यह लगभग गुद्ध कार्वन होता है तथा विद्युत् और ऊष्मा का सुचालक होने के कारण इसे टार्च आदि की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

#### पत्थर-कोयले का शुष्क या विच्छेदक आसवन

बंद पात्र मे, १००० °C से १४०० °C तापमान पर कीयले का शुष्क या विच्छेदक आसवन करने पर निम्नलिखित वस्तुएँ मिलती हैं :—

कोल गैसं—मुख्यतः यह ई धन के रूप मे जलाने के काम मे लाया
 गाता है। यह कार्वन-मनोक्षानसाइड, हाइड्रोजन, मिथेन इत्यादि कई गैसों

का सम्मिश्रण है। यह गैंस रंगहीन है। बहुत-से स्थानो में इससे बत्ती भी जलाई जाती है।

२ कोलतार या अलकतरा (Coaltar)—इससे कई प्रकार के रंग, दवाएँ, सुगंधियाँ तथा वेजिन आदि वनते हैं। इससे सड़क वनानेवाला पिच (Pitch) भी वनता है। यह काले रंग का गाढा द्रव होता है। लकड़ी, बाँस, लोहा, पीतल आदि को पानी, नमी आदि के प्रभाव से वचाने के लिए उनपर इसका लेप लगाया जाता है। कोलतार लकडी आदि को दीमक लगने से भी वचाता है।

- ३. अमोनियम द्रव (Ammonical liquor)—इस रंगहीन द्रव से मुख्यत अमोनिया गैस बनाया जाता है। साथ ही, इससे अमोनियम सल्फेट नाम का रासायनिक खाद तथा नौसादर भी बनता है।
- ४. कोक-यह कई प्रकार के धातुओं के अयस्क से धातु-निष्कर्षण के लिए काम आता है। साथ ही इसे ईंधन के रूप मे भी व्यवहार किया जाता है।

कोलतार का आशिक आसवन (Fractional distilation) करने से निम्नलिखित चीजे मिलती है:—

- १.  $50^{\circ}$ C से १७० $^{\circ}$ C के बीच हल्का तेल (Light Oil) मिलता है। इससे मुख्यत बेजिन बनाया जाता है।
- २. और अधिक तापमान पर अर्थात् १७०<sup>0</sup>C से २३०<sup>0</sup>C के बीच मध्य तेल या कार्बोलिक अम्ल (Middle Oil or Carbolic acid) मिलता है। यह फिनाइल तथा नैंप्यलीन बनाने मे काम आता है।
- ३. तापमान और वढाने पर यानी २३०<sup>0</sup> दि से २७०<sup>0</sup> दि के बीच भारी तेल या कियोजोट तेल (Heavy oil or Creosote oil) मिलता है। इससे किसोल (Cresole) मिलता है।

४ अंत मे २७०<sup>0</sup>C से ३६०<sup>0</sup>C तापमान के वीच एंथासीन या हरा तेल (Anthracne oil or Green oil) मिलता है।

प्. अवक्षेप के रूप में पीच (Pitch) मिलता है। इससे मुख्यतः सड़कें बनाई जाती हैं।

हम देखते हैं कि प्रकृति में कार्यन एकाधिक रूप में मिलता है। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में बहुत अंतर रहने के वावजूद ये सब कार्यन तत्त्व के ही विभिन्न रूप है। तत्त्वों के इस प्रकार के एकाधिक रूप को उनके अपररूप (Allotrope) कहते है। इस प्रकार हीरा, ग्रैं फाइट, कोयला तथा पत्थर-कोयला कार्यन के अपररूप हैं। कार्यन के सभी अपररूपों में कार्यन के गुण पाए जाते है। ये सब कम तापमान पर अकिय और हवा में जलने से कार्यन-डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अधिक तापमान पर ये सभी धातुओं के साथ कार्याइड और गंधक के साथ कार्यन-डाइसल्फाइड बनाते हैं। इन बातों से प्रमाणित होता है कि ये सब कार्यन के ही विभिन्न रूप है।

## गंघक (Sulphar)

गंधक एक बहुप्रचित्त अवातु तत्त्व है। गंधक का इस्तेमाल पुराने जमाने से होता आ रहा है। प्राचीन भारत, रोम तथा ग्रीक-साहित्य में गंधक का वर्णन पाया जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए होता था। बाद में बारूद का आविष्कार होने पर इसका मुख्य प्रयोग बारूद बनाने में होने लगा। इसका रासायनिक संकेत S है।


प्रकृति में गंधक मुक्त तथा योगिक, दोनों अवस्थाओं में मिलता है। वलूचिस्तान के सामरी नामक स्थान में जमीन के नीचे से गंधक निकाला जाता है। इटली, जापान, सिसली आदि देशों में भी ज्वालामुखी पहाड़ों के आस-पास गधक मुक्तावस्था में मिलता है। इनके अलावा वहुत-से खनिजों के अयस्कों में यौगिक अवस्था में गंधक मिलता है। अडा, सरसों के तेल, प्याज, लहुसुन आदि में भी गंधक यौगिक अवस्था में मौजूद रहता है।

#### गंघक-उत्पादन

सिसली, जापान आदि स्थानों में गंघक निकालने के लिए ढलवा स्थान पर इसको जमा करके आग लगा दी जाती है। आग से ऊपर का गंधक जल जाता है और नीचे का गंधक पिघलकर एक गढ़े में जमा होता है। इसमे ३ से ५ प्रतिशत अगुद्धियाँ रहती हैं और इसे कच्चा गंधक (Crude sulphur) कहते है।

मिट्टी के नीचे से गंधक निकालने के लिए फास प्रक्रिया (Frasch process) नाम की विधि से काम लिया जाता है। इसमे पाँच संकेंद्रीय नल (Concentric Pipes) युक्त एक यंत्र का जमीन के भीतर घँसाकर गंधक की तह तक पहुँचा दिया जोता है। इस यत्र के बाहरी नलों से अति तप्त

(१८०°С) पानी को अन्यधिक दाव से नीचे भेजा जाता है। फिर वीच के नल से गरम हवा के झोके अदर भेजे जाते है और हवा के दाव से गर्म पानी से पिघला हुआ गंधक मध्य नल के दोनो वगल के नलो से होकर वाहर निकल आता है। इस विधि से निकाला। गया गंधक ९९.५ प्रतिशत गुद्ध होता है। अमेरिका के लूसियाना मे इस विधि से गंधक निकाला जाता है।



[ चित्र ४०—फास विधि से गवक निकालने का यंत्र ]

#### वेलनाकार गंधक

कच्चे गंधक को आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। आसवित गंधक को द्रव अवस्था में ही वेलनाकार साँचो में डालकर ठंढा किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त गंधक को वेलनाकार गंधक (Roll Sulphur) कहते है।

## गंधक का गुण और उपयोग

गंधक एक ठोस पदार्थ है। इसका रंग साधारणत. पीला होता है। यह विद्युत् तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। गधक पानी में नहीं घुलता है, लेकिन कार्वन-डाइसल्फाइड, अलकोहल, ईथर, वेजिन तथा तारपीन में घुल जाता है। शुष्क हवा का इसपर कोई प्रभाव नहीं पडता है; लेकिन आर्द्र हवा में गधक-चूर्ण रखा रहने से धीरे-धीरे वह गंधकाम्ल में परिवर्त्तित होता रहता है।

वारूद, दियासलाई, नाना प्रकार की औषधियाँ, कीटाणुनाशक दवाएँ, विरंजक तथा नाना प्रकार के औद्योगिक रासायनिक पदार्थ बनाने में गधक काम आता है।

गंधक पर ऊष्मा का विचित्न प्रभाव पड़ता है। गरम करने पर पहले १३० ि ताप पर गंधक पिघलकर पीले रग का वहनेवाला द्रव वन जाता है। लेकिन अधिक तप्त होने पर धीरे-धीरे यह काला होता जाता है और

गाढा होने लगता है। २३०°C तापमान पर पहुँचकर यह लगभग ठोस और काला वन जाता है। २३०°C तापमान से अधिक तप्त होने पर गंधक फिर से पिघलने लगता है। ४४०°C तापमान पर यह उवलने लगता है और इससे बादामी लाल रंग का वाष्प निकलने लगता है।

गंधक के अपररूप (Allotropic modifications of sulphar)

गधक के दो क्रिस्टलीय तथा दो अक्रिस्टलीय—ये चार प्रधान अपररूप होते है।

क्रिस्टलीय—(१) रॉम्बिक या अध्द फलकीय गंधक (Rhombic or octahedral sulphur) तथा (२) प्रिज्मीय या एकनताक गंधक Prismatic or monoclinic Sulphar)।

अक्रिस्टलीय (१) लचीला गंचक (Plastic Sulphar) तथा (२) दुधिया गंधक (Milk Sulphir)।

गधक के इन चारो अपररूपों को सम परिमाण में लेकर हवा में जलाने से सम परिमाण में सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस मिलता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ये चारो एक ही गंधक के अपररूप है।

#### सल्फर-डाइऑक्साइड (sulphur dioxide)

गंधक से बने पदार्थों में सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस एक प्रमुख पदार्थ है। यह एक व्यापारिक महत्त्व का पदार्थ है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रीस्टले ने पारे के साथ सांद्रित गंधकाम्ल गरम करके इसे प्राप्त किया था। उन्होंने इसका नाम विद्रियोलिक अम्ल वायु (Vitriolic acid air) दिया। इसके कई साल बाद विख्यात फ्रांसीसी वैज्ञानिक लावोसिये ने इसे बनाने वाले तत्त्वों का पता लगाया और तब से इसका नाम सल्फर-डाइऑक्साइड पड़ा। इसका रासायनिक सूत्र SO है।

प्रकृति में सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस ज्वालामुखी से निकले हुए गैंसो में मिलता है। गंधक-युक्त कोयला जलाने से जो धुआँ निकलता है उसमे यह गैंस मिलता है। इस कारण से कल-कारखाने से पूर्ण शहरो की वायु में यह गैंस मिलता है। ज्वालामुखी पहाड़ी के इलाकों के झरनों के पानी में भी कही-कही यह गैंस घुला हुआ रहता है।

#### सल्फर-डाइऑक्साइड गैस वनाना

गंधक को हवा या ऑक्सीजन में जलाने से सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस मिलता है। सांद्रित गंधकाम्ल को ताँवे, चाँदी, गधक, कोयले तथा पारे के साथ गरम करने से भी सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस निकलता है। व्यवसायिक उद्योग के लिए वड़े पैमाने पर सल्फर-डाइआक्साइड गैंस बनाने के लिए गधक या लौह-अयस्क को विशेष प्रकार के पात में जलाया जाता है।

प्रयोगशालाओं में सल्फर-डाइऑक्साइड गैंस निम्नलिखित उपाय से वनाया जाता है—

प्रयोग—एक पलास्क मे थोड़ी-सी ताँवे की कतरन डाल दीजिए और उसके मुँह पर दो छिद्रयुक्त एक काग लगाकर एक छिद्र मे एक थिस्लकीप और दूसरे छिद्र मे एक मुडी हुई निकासनली लगा दीजिए। निकासनली का दूसरा सिरा एक गैसजार मे डाल दीजिए। अब थिस्लकीप की सहायता से पलास्क मे सादित गधकाम्ल डालिए। ख्याल रखना पड़ेगा कि सादित

गधकाम्ल से ताँवे की कतरन ढँक जाए और थिस्लकीप का निचला भाग उसमें डूबा हुआ रहे। अब पलास्क को गरम कीजिए। थोड़ी देर में अंदर का द्रव काला हो जाएगा और गंस निकलने लगेगा। इस समय आग को पलास्क के नीचे से हटा लीजिए। सल्फर-डाइआक्साइड गंस वायु से भारी होने के कारण निकासनली से निकल कर गंसजार के अंदर की वायु को हटाकर उसमें भर जाएगा। जार गंस से भरा है या नहीं यह जानने के लिए उसके मुँह के पास एक जलती हुई सीक ले जाइए। अगर वह बुझ जाती है तो समझना



[ चित्र ४१—प्रयोगशाला मे सल्फर-डाइऑक्साइड वनाना ]

चाहिए कि जार गैंस से भर गया है। कई जारों में गैंस भरकर इसके गुणों की परीक्षा की जिए।

#### सल्फर-डाइऑक्साइड के गुण

सल्फर-डाइऑक्साइड गैस का कोई रंग नहीं होता है। यह एक जह-रीला गैस है। इसकी गध से खाँसी आने लगती है तथा दम घुटने लगता है। इसके असर से आंख को भी तकलीक पहुँचती है। इस पर दबाव डाल-कर या वरफ तथा नमक के मिश्रण में ठंडा करके इसको द्रव अवस्था में लाया जा सकता है।

यह पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। पानी के साथ इसका घोल अम्लीय होता है। जलपूर्ण पात में गैंस भरें हुए एक गैंसजार को उलटकर रिखए। पहले उसमें पानी नहीं चढेगा। लेकिन बाद में धीरे-धीरे गैंसजार में पानी चढ जाएगा। इससे पता चल जाता है कि यह गैंस पानी में घुलन-शील है; अब इस पानी में नीला लिटमस डालने पर वह लाल हो जाएगा। इससे प्रमाणित होता है कि पानी और सल्फर-डाइ-आक्साइड का घोल अम्लीय है।

यह गैस न तो खुद जलता है और न दहन-कार्य में सहायता ही करता है। जलती हुई लकड़ी को गैसजार में डालिए। देखिएगा कि वह बुझ जाएगी और गैस में भी आग नहीं लगेगी। किंतु इसके अदर मैगनेशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि जलते है।

यह गैस पोटैशियम परमैगनेट तथा फेरिक-डाइक्लोराईड के घोल को रंगहीन बना देता है और पोटैशियम-डाइक्रोमेट के घोल को हरा बना देता है।

यह गैस कार्विनिक पदार्थों को विरंजित कर देता है। फूलों को भिगाकर इस गैस मे डालने से उनका रंग उड जाता है। लेकिन फूलों को निकालकर हवा में रख देने से, आक्सीजन मिल जाने के कारण, फिर उनका रंग लौट आता है।

सल्फर-डाइऑक्साइड का जलीय घोल गंवकाम्ल है। यह एक प्रमुख व्यापारिक पदार्थ है।

उपयोग—सल्फर-डाइ-ऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रधानतः गंधकाम्ल वनाने के लिए, ऊन, रेशम आदि के विरंजन (Bleaching) के लिए, चीनी-शोधन तथा विरंजन के लिए, प्रशीतन (Refrigeration) के लिए, कीटाणुनाश के लिए तथा चमड़ा नरम करने और पकाने के लिए होता है। द्रव सल्फर-डाइ-ऑक्साइड मिट्टी के तेल के शोधन के काम मे आता है।

# कुछ यौगिक

#### सोडियम क्लोराइड

सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते है, समुद्र तथा कुछ वडी-वड़ी झीलो के पानी मे घुला हुआ मिलता है और साधारणत समुद्र या इन झीलो के पानी को सुखाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से मिलनेवाले नमक मे अन्य अगुद्धियाँ मिली हुई होती है; जिन्हे साफ करके इसे खाने लायक वनाया जाता है। खनिज लवण या सेंघा नमक के रूप में भी यह पाया जाता है।

सोडियम क्लोराइड एक रंगहीन, किस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसमें कोई गंध नहीं होती है। इसका स्वाद नमकीन होता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है तथा अति आर्द्र ताग्राही है। ऊष्मा से इसके रंग, स्वाद आदि में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है। जलने से इससे सुनहरी ली निकलती है।

इसका मुख्य उपयोग खाद्य के रूप मे होता है। काँस्टिक सोडा, हाइ-ड्रोक्लोरिक अम्ल आदि वनाने मे इसका प्रयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। अर्थात् इसके एक अणु में सोडियम के एक और क्लोरिन का एक परमाणु होता है।

#### हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण काफी माता में प्रकृति में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड (साधारण नमक), मैगनेशियम क्लोराइड, पोटाशियभ क्लोराइड आदि यौगिको के रूप में यह अम्ल मिलता है।

सर्वप्रथम ग्लौवर (Glaubar) नाम के एक वैज्ञानिक ने साधारण नमक के साथ गंधकाम्ल मिलाकर गरम करके स्रवण द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त किया था। इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के अंदर आमाशय के पाचनरस मे ० २ से ० ४ प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित रहता है। इससे भोजन पचने में सहायता मिलती है।

## हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के गुण

हाइड्रोक्लोरिक अम्य हाइड्रोजन क्लोराइड केंग्स और पानी का घोल है। इसलिए दोनो का गुण एक ही है।

हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाय् मे भारी, रगहीन तथा तीक्षण गंधवाली गैस है। यह गैस न तेतो जलती है और न जलने में सहायता ही करती है। आई वायु के सपकें से यह सफेद धुजां देती है। पानी में यह अत्यंत घुलन-शील है; इसलिए इससे भी अमीनिया जैसा फीक्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इसका जलीय घोल अम्लीय (हाइड्रोन्डोरिक अम्ल) होने के कारण नीले लिटमस को लाल कर देता है।

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बोनेट का विभाजन कर देता है तथा कार्बन-हाइ-ऑक्साइड वनाता है। धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रो-ऑक्साइडों के साथ फिया करके लवण और पानी चनाता है। मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड, पोटैशियम परमैंगनेट तथा लेड-डाइ-ऑक्साइड आदि के साथ इसकी क्रिया से क्लोरीन चनता है।

#### शम्लराज (Aquaregia)

सादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्रित नाइट्रिक अम्ल ३:१ के सनुपात से मिला देने से अम्लराज बनता है। अम्लराज में सोना, प्लैटिनम आदि लगभग सभी धातु घुल जाती है।

#### हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग

यह एक व्यापारिक वस्तु है। कपडा रँगने, छापने तथा चमड़ा पकाने और रँगने में इसका इस्तेमाल होता है। कई प्रकार की दवा वनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। प्रयोगणालाओं में इसे एक प्रधान प्रतिकारक (Reagent) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अम्लराज वनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

# भोरा (Saltpetre or potassium initrate)

भारतवर्ष में कई स्थानों की मिट्टी में शोरा मिला हुआ पाया जाता है। चीली देश में, सोडियम नाइट्रेट या चीली शोरा के रूप में बहुत अधिक परिमाण में मिनता है। चीली शोरे के साथ पोर्टेशियम क्लोराइड मिलाकर शोरा (potasium nitrate) वनाया जाता है। इस किया से साधारण नमक (Sodium chloride) भी वनता है।

शोरा, सफेद रँग का गंधहीन, क्रिस्टलीय तथा तेज नमकीन स्वाद का पदार्थ है। यह आर्द्र ताग्राही तथा पानी मे आसानी से घुलनशील पदार्थ है। इसका घोल रगहीन होता है और घुलने की क्रिया मे घोल का तापमान घट जाता है। गरम करने से शोरा पिघल जाता है और अधिक गरम करने से इससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है।

शोरा का प्रधान उपयोग वारूद तथा खाद वनाने में होता है। रेफ़ीजरेशन (प्रशीतन) और दवा आदि वनाने के काम में भी शोरा इस्तेमाल होता है। इसका रासायनिक सूत्र  $KNO_3$  है।

कपड़ा धोने का सोडा (Washing soda or sodium carbonate)

यह सोडा सोडियम क्लोराइड से बनता है। इससे कपड़ा आदि धोया जाता है। इसलिए इसे कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं।

सोडा सफेद रग का अपारदर्शक, क्रिस्टलीय, गद्यहीन तथा नमकीन स्वादयुक्त पदार्थ है। यह आर्नेताग्राही तथा आसानी से पानी में घुलनशील है। इसका घोल क्षारीय होता है जिसमे लाल लिटमस डालने से नीला हो जाता है। इसके क्रिस्टल में क्रिस्टलीय जल होता है, जो गरम करने पर निकलने लगता है और यह पिघलकर उवलने जगता है। सोडें को जलाने से पीली रोशनी निकलती है। इसपर कई अम्लो की क्रिया में कार्वन डाइ-ऑक्साइड गैस निकलता है।

इसका सर्वप्रधान उपयोग कपड़ा धोने मे तथा सावुन वनाने मे होता है। कपड़े और कागज बनाने मे भी इसकी आवश्यकता होती है। सोडा मिलाने से जल की कठोरता दूर हो जाती है। कॉस्टिक सोडा आदि बनाने के लिए भी सोडे का इस्तेमाल होता है। इसका रासायनिक सूत्र NagCO3'है।

नौसादर (Sal-ammoniac or ammonium chloride)

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया के सयोग से नौसादर वनता है। व्यापारिक तौर पर साधारण नमक और अमोनियम सल्फेट को गरम करके नौसादर बनाया जाता है।

नौसादर सकेद रंग का अपारदर्शक, प्रिन्टलीय, गंध्हींन तथा तेज नम्बीन स्वादयुक्त ठोस पदार्थ है। यह सन्वता रे पानी में घुन जाता है। घुनते समय हत्मा का जोपण करता है; इसिनए घोन ठंटा हो जाता है। इसके घोन में लाल लिटमस नीना हो जाता है अर्थात् इनका घोन कानीय होता है। गरम करने पर नौसादर ठोस से सीधा गैमीय बन जाता है तथा ठंटा होने पर गैसीय से सीधा ठोस बनता है। हौसादर के साथ छार मिनाकर गन्म करने से अमोनिया गैस निकलता है और गंधकारन के साथ इसे गन्म वरने पर हाइड्रोजन बनोराउड गैस निकलता है।

वहुत-सी दवाएँ बनाने के लिए नीगादर का उन्तेमात होता है। घुष्क सेल बनाने में, कपड़े की रैंगार्र तथा छपार्र के कामों में, और बरतनो पर कलई चढाने में इसकी आदश्यकता होती है।

## चूना (Lime)

चूना-पत्यर (Calcium carbonate) को गरम करने से उसमें से कार्बन-डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और पत्थर कनी चूना (Cuick Lime) वन जाता है। चूना का रंग सफेद होता है तथा कली चूना देखने में पत्थर के दुकड़े जैसा होता है। यह एक अधिस्टनीय पदायं है। पानी में डालने से यह गरम हो जाता है तथा फूल जाता है। पानी डाला हुआ चूना चूर हो जाता है और उसे बुझा चूना (Slaked Lime) कहते हैं। यह पानी में कम घुलता है। इसके घोल में लाल लिटमस डालने से नीला हो जाता है, अर्थात् इसका घोल क्षारीय होता है। चूने के साफ पानी में कार्वन-डाई-ऑक्साइड गैस मिलाने से पानी दुधिया हो जाता है।

चूने का इस्तेमात मकान आदि वनाने तथा सफेदी पोतने में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कई प्रकार की दवाइयाँ तथा रासायनिक पदार्थ वनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फलो के मुरव्ये वनाने के लिए भी चूने के पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश मे पान खाने के लिए चूने का बहुत उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र Ca(OH), है।

# वृतिया (Copper sulphate or blue vitriol)

तूतिया को चलती भाषा में 'नीला थोथा' भी कहते हैं। यह एक व्यापारिक वस्तु है।

प्रयोगशाला मे समाहृत गंधकाम्ल के साथ ताँवे के छीलन को गरम करके तृतिया वनाया जाता है।

इसका रंग साधारणत नीला होता है। यह किस्टलीय ठोस पदार्थ है और आसानी से पानी में घुल जाता है। इसके किस्टली में क्रिस्टलीय जल होता है। तूतिया को गरम करके क्रिस्टलीय जल सुखा देने से वह सफेंद रंग का चूर्ण वन जाता है, जिसमें दो वूँद पानी मिला देने से वह फिर से पहले का रूप प्राप्त कर लेता है। इसके घोल में जस्ता डालने से उस पर ताँवा जमा हो जाता है। इस पर नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक तथा तनु गंधकाम्ल का कोई प्रभाव नही पड़ता है; लेकिन साद्रित गंधकाम्ल इसके क्रिस्टलीय जल को सुखा देता है। जलाने से इससे हरे रंग की ली निकलती है, जिसका मध्य भाग नीला होता है।

तूतिया से कई प्रकार की दवाएँ तथा कीटाणुनाशक औपिधयाँ वनाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा डलेक्ट्रोटाइपिंग मे, विजली की वैटरी वनाने मे, कपड़े की रँगाई-छपाई मे तथा ताँवे के जोधन के काम मे इसका प्रयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र  $NH_4CL$  है।

## हरा कसीस (Ferrous sulphate or green vitriol)

हरा कसीस हरे रग का ठोस पदार्थ है। लोहे को गंधकाम्ल मे घुलाकर क्रिस्टलन द्वारा हरा कसीस बनाया जाता है। इसमे क्रिस्टलीय जल होता है तथा इसे गरम करने पर क्रिस्टलीय जल निकल जाता है और भूरे रग का अवशेष, फेरिक ऑक्साइड (Ferric oxide) बचा रहता है। यह पानी मे घुल जाता है। घोल का रग पीला हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस पर कोई असर नहीं होता है। हर्रे के पानी के साथ इसका घोल मिलाने से मिश्रण का रंग नील-कृष्ण (Blueblack) बन जाता है, जिससे लिखने की रोशनाई तैयार होती है।

लिखने की रोशनाई बनाने के अलावा हरा कसीस रँगाई के काम, चमड़ा पकाने तथा कई दवाएँ और रासायनिक पदार्थ आदि बनाने मे इस्तेमाल होता है।

#### कार्वनिक रसायन

रसायनशास्त्र की जिस शाखा में कार्वन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जसे कार्वनिक रसायन (Organic chemistry) कहते हैं।

कार्वन के अधिकाश यौगिक, प्रकृति में, केवल प्राणियों तथा वनस्पितयों के शरीर में पाए जाते हैं। कार्वन के ये यौगिक प्राणियों तथा वनस्पितयों के शरीर को वनाने के मुख्य उपादान होते हैं। यही कारण है कि वहुत पहले से ही कार्वन के इन यौगिकों को जैव यौगिक (Organic compound) अर्थात 'जैव शरीर में पाये जानेवाले यौगिक' कहते हैं। इसके विपरीत पानी, वालू, विभिन्न प्रकार की धातु, कार्वन डाइ-ऑक्साइड गंस आदि को अर्जव यौगिक (inorganic compound) कहा जाता है।

प्राचीन काल में यह विश्वास किया जाता था कि कार्वन के ये यौगिक केवल जैव शरीर के अंदर अर्थात प्राणियों तथा वनस्पतियों के शरीर के अंदर ही, जैव-शक्त (vital force) नाम की एक रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से निमित हो सकते हैं। जैव शरीर के वाहर ये यौगिक वन नहीं सकते हैं।

वाद मे चलकर वैज्ञानिको ने इनमे से बहुत-से यौगिको को कृतिम उपाय से बनाने मे सफलता प्राप्त की । इसके चलते कार्बन के इन यौगिको के सबंध मे इस अंधिवश्वास का अत हो गया । लेकिन, इन यौगिको का साधारण नाम जैव यौगिक ही रह गया । साथ ही, रसायनशास्त्र की उस शाखा का नाम, जिसमे इन यौगिको का अध्ययन किया जाता है, अग्रेजी मे जैव रसायन या ऑरगैनिक केमिस्ट्री ही रह गया ।

प्रत्येक जैव योगिक मे कार्वन अवश्य ही मोजूद होता है, इसलिए अब इन योगिको को कार्वनिक यौगिक तथा रसायनशास्त्र की जिस शाखा में इन योगिको का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्वनिक रसायन कहते हैं। अब तक आविष्कृत कार्वनिक योगिको मे अधिकांश ऐसे हैं जो जीव शरीर में होते ही नहीं है और केवल कृदिम उपाय से ही वनाये जाते हैं। कार्वनिक यौगिको का एक विशेष गुण यह है कि गरम करने से उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन आ जाता है और पूर्णत. भिन्न गुणवाले एक या अधिक दूसरे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी को वायुशून्य स्थान मे गरम करने पर कई नई वस्तुएँ मिलती है। साथ ही लकड़ी को वायु मे जलाने से, उसके अदर के कार्वन और हाइड्रोजन, कार्वन-डाइ-ऑक्साइड तथा पानी वन जाते है और लकड़ी के अंदर का नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है।

कार्वनिक यौगिक, मुख्यत, कार्वन के साथ हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, प्लोरीन, गधक, आयोडीन तथा फासफोरस; इन नौ तत्त्वों में से एक या एकाधिक के संयोग से वनते हैं।

कार्वनिक यौगिको की रचना अकार्वनिक यौगिको की रचना से काफी भिन्न होती है और दोनो के गुणो मे भी काफी अतर होता है। साथ ही, कार्व- विक यौगिको की सख्या, अकार्वनिक यौगिको से वहुत ही अधिक है। इसलिए कार्वनिक यौगिको का ठीक से अध्ययन करने के लिए रसायनशास्त्र की एक विशेष शाखा का होना लाभदायक है। साथ ही, अध्ययन की सुविधा के लिए, कार्वन के कुछ यौगिक—जैसे धातुओ के कार्वनिट, कार्वन-डाइ-ऑक्साइड, कार्वन-मनोक्साइड आदि—का अध्ययन अकार्वनिक रसायन के साथ ही किया जाता है।

दैनदिन जीवन में काम आनेवाते कुछ कार्वनिक यौगिक मिथेन (Methene)

मिथेन कार्बन के उन यौगिको मे से है जिन्हे हाडड्रोकार्बन (Hydrocarbon) कहा जाता है; क्यों कि हाइड्रोकार्बन-श्रेणी के यौगिको के अणु में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन के परमाणु होते है। मिथेन का रासायनिक सूत्र  $CH_4$  है, अर्थात् इसके प्रत्येक अणु मे एक कार्बन और चार हाइड्रोजन के परमाणु होते है।

मिथेन वायु से हल्का गैंस है। इसका न कोई रंग होता है और न गध।
यह जलनेवाला गैंस है, और प्रकृति में काफी मात्रा में मिलता है। घरती से
निकलने वाले प्राकृतिक गैंस का अधिकतर भाग मिथेन गैंस है। दुनिया में
वहुत-से स्थानों में, जहाँ घरती के अदर यह गैंस मिलता है, इसे नल की
सहायता से घरों में पहुँचाया जाता है और वहाँ इसे ईंधन के रूप में
जलाया जाता है।

दलदल, बंद पानी आदि के नीचे दवे हुए पेड़-पीधों के सड़ने से भी मियेन गैस पैदा होता है, जिसे साधारण तीर पर मार्श गैम (Marsh gas) कहते है। जंगन आदि जनशून्य स्थानों में, इस प्रकार से पैदा हुए मियेन गैस को जलते-बुझते देखकर नासमझ लोग डर जाते हैं और भूत-प्रेत आदि की कल्पना करने लगते हैं।

खानो के अंदर भी कभी कभी यह गैस जमा हो जाता है। वायु के साथ मिलकर यह गैस विस्फोटक मिश्रण बनाता है और खानो के अदर खतरा पैदा करता है। बहुत-सी खान-दुर्घटनाएँ इस गैस के कारण घटी है।

इथेन  $C_9H_6$  प्रोपेन  $C_3H_8$ , ब्युरेन  $C_4H_{10}$  आदि भी मिथेन जैसे गुणवाले हाइड्रोकार्वन है।

## एसिटोलिन (Acetylene)

एसिटीलिन भी एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका रासायिन सूत्र  $\mathbf{C_2H_2}$  है; अर्थात् एसिटीलिन के प्रत्येक अगु मे दो कार्बन और दो हाईड्रोजन के परमाणु होते है। एसिटीलिन एक रगहीन गैस है।

कैलसियम कारवाइड (Calciam carbide) के ऊपर पानी की किया से यह गैस बनाया जाता है। एसिटीलिन भी एक जलनेवाला गैस है और इसके जलते समय वहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह गैस लोहे आदि की गैस-जुड़ाई (Gas welding, के लिए बहुत उपयोगी है। ऑक्सीजन और एसिटीलिन को मिलाकर जलाने से लगभग ३२०० °C तापमान प्राप्त होता है। इस प्रकार से उत्पन्न लो को 'ऑक्सी-एसिटीजिन लो' कहते है। इस लो की सहायता से लोहे की चादर आदि को बहुत ही सफाई के साथ और जल्दी से काटा जा सकता है। कारखानो में, लोहा आदि काटने तथा पिघलाकर जोडने के लिए इस जो का काफी इस्तेमाल होता है।

कृतिम रवर, नाना प्रकार के प्लैस्टिक, एसेटिक अम्ल (Acetic acid) बादि बहुत-से नित्य प्रयोजनीय तथा औद्योगिक पदार्थों का मुख्य उपादान एसिटीलिन है।

## अलकोहल (Alcohol)

अलकोहल-वर्ग में कार्वन के बहुत-से यौगिक होते हैं। इनमें मिथाइल अलकोहल, इथाइल अलकोहल तथा ग्लिसरीन (glycerine) हमेशा हमारे काम आते हैं।

#### मियाइल अलकोहल (Methyl alcohol)

यह एक रंगहीन द्रवंपदार्थ है। इसकी तेज गंध से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमे शराव जैसी गंध होती है। मिथाइल अलकोहल का रासायनिक मूत्र  $\mathrm{CH_3OH}$  है।

मियाइल अलकोहल जहरोला पदार्थ है। इसे पी लेने से मनुष्य में अंघापन आदि कई प्रकार की वीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि इसमें मृत्यु तक हो सकती है। असाधु व्यापारी कभी-कभी पानी में मियाइल अलकोहल मिलाकर जराव के नाम से वेचते है। इससे अक्सर दुर्घटनाएँ घटती हैं।

मिथाइल अलकोहल का क्वथनाक ६५°C है। काष्ठ के गुष्क आसवन द्वारा वड़े पैमाने पर इसे वनाया जाता है। इसलिए मिथाइल अलकोहल को काष्ठ अलकोहल (Wood alcohol) भी कहते है।

नाना प्रकार की दवाइयाँ, वार्निस, पालिश, कई प्रकार के सुगंधित पदार्थ, मेथिलेटेड स्पिरिट, पावर अलकोहल आदि वनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।

#### इयाइल अलकोहल (Ethyl alcohol)

इयाइल अलकोहल एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थ है। यह एक रगहीन द्रव पदार्थ है, जिसका रासायिनक सूव  $G_2H_5OH$  है। इसमे एक विशेष प्रकार की गध होती है जो काफी देर तक बनी रहती है। इथाइल अलकोहल एक मादक द्रव्य है जिसके पीने से गले मे जलन मालूम पड़ती है और नशा उत्पन्न होता है। शराबो मे इथाइल अलकोहल की उपस्थित के कारण ही वे नशीली होती है। साधारणतः इसे केवल अलकोहल कहा जाता है। बहुत प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की शर्करा तथा स्टार्चयुक्त पदार्थों से यह बनता आ रहा है। आजकल हमारे देश में, वहे पैमाने पर

इथाइल अलकोहल, चीनी के कारखानों के उपोत्पाद (byproduct) छोए से वनाया जाता है। शर्करा या स्टाचंयुक्त पदार्थों का पहले किण्वन (fermentation) और फिर आसवन द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इस तरह से बनाये हुए अलकोहल में ५ से १० प्रतिशत पानी रहता है। ऐसे अलकोहल को 'रेक्टीफायड स्पिरिट' (rectefied spirit) कहते है। विशेष प्रक्रिया द्वारा इसे जलशून्य करके इससे विशुद्ध अलकोहल (absolute alcohol) वनाया जाता है।

गर्करा या स्टार्चयुक्त पदार्थों के किण्वन से उनमें अलकोहल उत्पन्न होता है। अलकोहल रहने के कारण ही इन्हें तथा अन्य गरावों को पीने से नगा उत्पन्न होता है। छोटानागपुर तथा संथानपरगना के गाँवों में वननेवाली हेंडिया, डियांग आदि जैसी नगीली पंय वन्तु स्टार्चयुक्त पदार्थों के किण्वन से उत्पन्न अलकोहल के कारण ही नगीली होती है। ज्यादातर ये चावल से बनती है और इनमें अलकोहल की माला १० से १५ प्रतिगत तक होती है। इसी प्रकार ताड़, खजूर आदि के गर्करायुक्त रस के किण्वन से ताड़ी नाम की नगीली वस्तु वनती है। इसमें भी लगभग १० प्रतिगत अलकोहल होता है। ये सब अस्नावित गराब है।

स्रावित शरावों में वीयर, व्हिस्की, वदका आदि स्टार्च (जी) से तथा ब्राडी, किनयाक, शेरी, शैंपेन आदि शकरायुक्त पदार्थ (अगूर) से वनते हैं। शकरायुक्त छोए से रम नामक शराव बनाई जाती है। इन सबमें अलकोहल का परिमाण एक-सा नहीं होता। वीयर में ३ से ५ प्रतिशत, व्हिस्की, ब्राडी और किनयाक में ४० से ५० प्रतिशत, वदका में ४० से ५० प्रतिशत, रम में ४५ से ५० प्रतिशत, शेरी में १८ से २४ प्रतिशत तथा शैंपेन में ८ से १० प्रतिशत अलकोहल होता है। महुआ, गुड़, छोए आदि से बनाई गई देशी आसिवत शराब में ३० से ५० प्रतिशत अलकोहल होता है।

बाजार में मिलनेवाले मेथिलेटेड स्पिरिट को पीने के अयोग्य बनाने के लिए इयाइल अलकोहल के साथ जहरीला मिथाइल अलकोहल मिला दिया जाता है।

इयाइल अलकोहल दवा, टॉनिक, शराव आदि तथा वार्निश, पालिश, ईथर आदि बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के कार्वनिक यौगिक तैयार करने के लिए काम आता है। यह जीवाणुनाशक है तथा इसमें डुवोकर मरे हुए जीवो का संरक्षण किया जा सकता है। यह अत्यधिक दहनशील तथा वाष्पशील होता है।

## ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल (glycerine or glycerol)

ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक रंगहीन तथा गंधहीन गाढ़ा द्रव पदार्थ है। इसका स्वाद मीठा होता है तथा यह आसानी से जल मे घुल जाता है। इसका रासायिनक सूद्र  $\mathbf{C_8H_8O_8}$  है। ग्लिसरीन सभी वनस्पित तेलो तथा वसा मे मौजूद रहता है।

श्रुंगार-सामग्री, अच्छा साबुन, मीठा पेय, दवा, विस्फोटक आदि वनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जाड़े में मुँह, हाथ, पैर आदि फट जाने पर ग्लिसरीन लगाने से फायटा होता है।

## ईथर (ether)

ईथर अत्यधिक दहनशील पदार्थ है। इस वर्ग में सबसे महत्त्वपूर्ण यौगिक को डाइथाइल ईथर (diethyl ether) कहते है। यह अत्यधिक वाष्पनशील द्रव है। खुला रख देने से कुछ ही देर मे यह वाष्प वनकर उड़ जाता है। इसका रासायनिक सूत्र (C2H5)2O है। कई प्रकार की दवाएँ वनाने के लिए तथा विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में इसकी आवश्यकता होती है। यह एक अच्छी सवेदनाहारी (Anaesthetic) वस्तु हैं तथा कुछ देर तक श्वास के साथ इसके वाष्प को ग्रहण करने से मनुष्य वेहोश हो जाता है। इसलिए शल्य-किया (operation) आदि करते समय चिकित्सक रोगी को वेहोश करने के लिए इसका प्रयोग करते है। साथ ही, यह जीवाणु-नाशक भी है।

#### एसेटिक अम्ल (acetic acid)

संभवत. मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम वनाया गया अम्ल एसेटिक अम्ल है। शराव वनाने के लिए किण्वन के समय यह अम्ल बनता है। एसेटिक अम्ल का रासायनिक सूव  $\mathrm{CH_3COOH}$  है। खाने के लिए इस्तेमाल होनेवाले सिरके (Vinegar) में एसेटिक अम्ल होता है। गन्ने आदि के रस को घूप में पकाने से उसमें एसेटिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है और रस मीठा से खट्टा हो जाता है। सिरके से अचार आदि भी बनाए जाते हैं। नाना प्रकार के

रंग, दवाएँ, कृत्निम सूत, कई प्रकार के प्लैस्टिक आदि वनाने के लिए एसेटिक अम्ल की आवश्यकता होती है।

## फॉर्मिक अम्ल (Formic acid)

फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> है। चीटियों के शरीर में यह अम्ल मिलता हैं। पहले-पहल लाल रंग की एक प्रकार की चीटियों को पानी में उवालकर, उस पानी के आसवन से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया गया था। मधुमक्खी, वर्र आदि के डक में भी यह अम्ल होता हैं। इसी कारण से चीटी काट लेने से या मधुमक्खी वर्र आदि के डंक मार देने से जलन पैदा होती हैं।

फॉर्मिक अम्ल कीटाणुनाशक होता है। फलो के रस के संरक्षण के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए, चमड़ा पकाने के लिए तथा कपड़े रँगने के लिए इस अम्ल की आवश्यकता होती है।

#### लैक्टिक अम्ल (Lactic acid)

लैक्टिक अम्ल पानी में घुलनशील, रंगहीन गाढा द्रव पदार्थ है। इसका रासायिनक सूद्र  $C_3H_6O_5$  है। लैक्टिक अम्ल की विशेषता यह है कि इसमें अम्ल तथा अलकोहल, दोनों के गुण होते है। यह अम्ल खट्टे दूध, दही तथा रक्त में मिलता है। वायु में एक प्रकार का जीवाणु होता है, जिसे वेसिलस लैक्टिस एसिडी (bacillus lactis acidi) कहते है। यह जीवाणु दूध के लैक्टोज या दुःधशकरा (lactoes or milksugar) के साथ मिलकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। इसी जीवाणु के प्रभाव से दही जमता है।

## कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate)

हमारे भोजन का एक मुख्य भाग कार्वोहाइड्रेट होता है। भात, रोटी, बालू, चीनी, फल आदि से हमे कार्वोहाइड्रेट मिलता है। खेत और बगीचे मे उगनेवाले लगभग सभी खाद्य-पदार्थों मे कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर में ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न करना कार्बोहाहाड्रेट का मुख्य काम है। शरीर की वृद्धि मे भी इससे अल्प सहायता मिलती है। कार्बन के इस यौगिक की कमी होने से मनुष्य सुस्त हो जाता है और उसमे पिश्वम करने

की शक्ति की कमी हो जाती है। हल्का काम करनेवाले आदमी को प्रतिदिन ३७० ग्राम, साधारण काम करनेवाले को ५०० ग्राम तथा कठोर श्रम करनेवाले को ५७० ग्राम कार्वोहाइड्रेट मिलने चाहिए। एक ग्राम कार्वो-हाइड्रेट से शरीर को ४१ कैलोरी ऊष्मा मिलती है।

विभिन्न प्रकार की शर्कराओं तथा ऐसे पदार्थों को, जो जल के अपघटन से शर्करा-जातीय पदार्थ में बदल जाते हैं, कार्वीहाइड्रेट या शर्करा-वर्गीय पदार्थ कहते है। भौतिक गुण के आधार पर कार्वीहाइड्रेट को दो भागों में बाँटा जा सकता है .—

- (१) मीठे स्वादवाले, जल मे घुलनशील तथा क्रिस्टलीय। चीनी, ग्लूकोज फूक्टोज आदि इस श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट है।
- (२) स्वादहीन, जल में अघुलनशील तथा अक्रिस्टलीय । स्टार्च, सेल्यूलोज आदि इस श्रेणी के कार्वोहाइड्रेट है।

#### गल्कोज (glucose)

ग्लूकोज अंगूर में काफी मान्ना में मौजूद होता है। इसलिए इसे द्राक्षाणकरा (grape sugar) भी कहते है। पके हुए अंगूर में ३० प्रतिणत तक ग्लूकोज होता है। शहद में ४० प्रतिशत तक ग्लूकोज पाया जाता है। अन्य कई मीठे फलो में भी काफी मान्ना में ग्लूकोज होता है। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के रक्त में ग्लूकोज होता है। प्राणि-शरीर की पेशियाँ मुख्यतः ग्लूकोज के ही ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की सहायता से कार्य करती है। ग्लूकोज बहुत आसानी से शरीर में स्वागीकृत (Assimilated) होकर रक्त में मिल जाता है।

ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र  $C_6H_{19}O_6$  है। यह कार्बोहा ट्रेंट के मोनोसैंकेराइड (mono-sachcharide) वर्ग मे आता है।

## चीनी या इक्षु-शर्करा (sucrose or cane suger)

चीनी या इक्षु-शर्करा कार्वोहाइड्रेट के डाइसैंकेराइड-वर्ग मे आता है। पृथ्वी मे उत्पन्न चीनी का वहुत वड़ा अंश इक्षु या गन्ने से वनता है। यूरोप के कुछ देशों में चुकंदर से भी चीनी वनती है। गन्ने के रस में लगभग २० प्रतिशत तथा चुकंदर में १० से १५ प्रतिशत चीनी रहती है। खजूर तथा

ताड़ के रस में भी यह शकरा मिलती है। कई प्रकार के फलों के रस में भी यह शकरा होती है। इसका रासायनिक सूत्र  $C_{12}H_{22}O_{11}$  है।

भारत में वननेवाली सभी चीनी गन्ने के रस में वनती है। चीनीमिलों में गन्ने के रस को निकाल लेते हैं। इस रस में गर्करा के अलावा
फॉसफेट, प्रोटीन, साइट्रिक अम्ल आदि होते हैं। इसकों गर्म करके, उसमें
आवश्यकतानुसार, दो या तीन प्रतिणत चूना मिला दिया जाता है और फिर
छान लेने से ये अणुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस णुद्ध रस के अंदर से कार्वनडाइ-ऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका कार्यनीकरण किया जाता है।
कार्वनीकृत रस के अंदर से सल्फर-डाइ-ऑक्साइट प्रवाहित करने से रस रंगहीन
और स्वच्छ वन जाता है। इस स्वच्छ रस को गर्म करके साद्रित किया जाता
है। साद्रित रस ठढा होने पर उसमें चीनी के रवे जमने लगते हैं। अपकेन्द्री
(centairfugal) यत्र में घुमाकर इस रस मे रो चीनी के रवे अलग किए
जाते हैं। बचे हुए रस को 'छोआ' कहते है। छोआ अलकोहल, गराव
आदि वनाने में काम आता है। हुक्के में पीने के तंवाक में भी छोआ मिलाया
जाता है।

## स्टार्च या मंड (starch)

स्टार्च कार्वोहाइड्रेट के पाँली सैंकेराइड-वर्ग मे आता है। पींघो की हरी पित्तयों में, सूर्य-िकरण की सहायता से, प्रकाश-संश्लेपण से स्टार्च वनता है। पित्तयों में वना हुआ स्टार्च पींघों की जड़, कंद, दाने आदि में जमा होता है और उनमें से हमें खाने के लिए यह मिल जाता है। आलू, गेहूँ, चावल, मक्का आदि में काफी माला में स्टार्च होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे शरीर के लिए कार्वोहाइड्रेट कितनी आवस्यक वस्तु है। हम अधिकाश कार्वोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में ही ग्रहण करते हैं।

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के पाचक-तत्न के अंदर स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है और गरीर में स्वागीकृत (assimilated) हो जाता है। मुँह के अंदर ही यह क्रिया गुरू हो जाती है; इसीलिए रोटी को, जो मुख्यतः स्टार्च है, अधिक देर तक चवाते रहने से वह मीठी लगने लगती है। संकूलोज (cellulose)

स्टार्च की तरह सैनूनोज भी कार्वोहाईड्रेट के पाँनी सैकेराइड-वर्ग में आता है। पौद्यों के शरीर की कोशिकाओं की दीवार, जिसे कोशिका भित्ति (cell wall) कहते है, मुख्यतः सैलूलोज से वनती है। कपास की रूई के रेशे (cotton fibre) प्रकृति में मिलनेवाला सबसे शुद्ध सैलूलोज है। इसमें प्रस से ९० प्रतिशत सेलूलोज होता है।

सैनूनोज हमारे लिए एक अत्यावश्यक वस्तु है। हमारे पहनने के कपड़े, ओढना, विछीना आदि मुख्यतः सैनूनोज की ही देन है। केवल सूती कपड़े ही नहीं, सैनूनोज से विभिन्न रासायिनक प्रक्रिया से कृतिम धागे, कागज, कार्डवोर्ड, प्लैस्टिक, वार्निस, अनकोहल आदि भी वनाये जाते है। औद्योगिक कामों के लिए नकड़ी से सैनूनोज बनाया जाता है।

# प्रोटीन (protein)

प्रोटीन एक अत्यंत जिंटल कार्वनिक यौगिक है। जीवन का यह मुख्य उपादान हैं और इसके विना जीवन संभव नहीं है। प्रोटीन की संरचना (structure) तथा सण्लेपण के संबंध में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है। संभव हैं कि इसकी संपूर्ण जानकारी हो जाने के वाद प्रयोगणालाओं में ही कृतिम उपाय से जीवन की सृष्टि की जा सकेगी।

प्राणि-शरीर के समस्त अंग-प्रत्यगों मे—रक्त, हड्डी, चमड़े, वाल, ऊन, पंख, सीग, खुर, नाखून आदि सभी मे—प्रोटीन होता है। वनस्पतियों के शरीर में भी प्रोटीन होता है।

प्रोटीन हमारे खाद्य का एक मुख्य तथा अत्यावश्यक अंग है। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की वृद्धि में सहायता देना तथा शरीर की क्षय-क्षित की पूर्ति करना है। शरीर की मांसपेशियां मुख्यत प्रोटीन से वनती है। इसलिए पूर्ण वयस्कों की तुलना में वच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है; क्योंकि वच्चों के शरीर की तेजी से वृद्धि होती है। प्रोटीन से शरीर को अल्प मावा में ऊर्जा भी मिलती है। साथ ही, शरीर के अदर रोग-प्रतिरोधक पदार्थ प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि हक जाती है और मनुष्य कमजोर हो जाता है तथा आसानी से वीमार पड़ जाता है। राष्ट्रसंघ की स्वास्थ्य उपसिति की राय में साधारण पूर्ण वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने वजन के प्रति किलोग्राम पर एक ग्राम प्रोटीन अवश्य मिलना चाहिए अर्थात् एक व्यक्ति का वजन अगर ४० कि० ग्रा० हो तो उसे प्रतिदिव ४० ग्राम प्रोटीन

मिलना चाहिए। वच्चो को उससे लगभग चार गुना तथा होनेवाली और स्तन पिलानेवाली माताओं को उससे दो गुना प्रोटीन की आवण्यकता होती है।

प्राणियों से मिलनेवाले प्रोटीन, बनस्पतियों से मिलनेवाले प्रोटीन ने उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। क्योंकि ये आमानी से पच जाते हैं और शरीर में स्वांगीकृत (assimilated) हो जाते हैं। उसलिए मास, मछली, अटे, दूध आदि से मिलनेवाले प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन तथा चना, मटर, गेहूँ, चावल, फरासबीन आदि से मिलनेवाले प्रोटीन को द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं। संतुलित भोजन में वानस्पतिक तथा प्राणिजात प्रोटीन का अनुपात ३:१ होना चाहिए अर्थात् भोजन में प्रति ४ ग्राम प्रोटीन में कम-मे-कम एक ग्राम प्राणिजात प्रोटीन होना चाहिए। वानस्पतिक प्रोटीन में केवल सोयाबीन में मिलनेवाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है।

हाइड्रोजन, आंक्सीजन, नाउट्रोजन तथा कार्वन के रासायनिक सयोग में प्रोटीन बनता है। इन तन्त्रों के अलाव। इसमें अति अल्प मान्ना में गंधक तथा फाँसफोरस भी मिलते है।

प्रोटीन के जल-विण्लेपण से एमिनो अम्ल (amino acid) प्राप्त होता है।

# भौतिकी PHYSICS

## यंत्र (Machine)

### कुछ नित्य प्रयोजनीय साधारण यंत्र


मनुष्य को 'यंत्र वनानेवाला प्राणी' कहा जाता है। हम रोज कितने ही यंत्रों का व्यवहार करते हैं। शायद हम कभी सोचते ही नही कि ये भी यंत्र हैं। साधारण डड़े से लेकर रोटी वेलने का चकला-वेलना भी तो यंत्र ही है! कम परिश्रम और आसानी से अधिकाधिक काम हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य ने यंत्रों का आविष्कार किया था और आज भी वें इस क्षेत्र में नये-नये आविष्कार करते ही जा रहे हैं। यंत्र का दूसरा उद्देश्य है अपने सुविधानुसार एक स्थान पर वल लगाकर दूसरे स्थान पर काम लेना। जिन सावनों या औजारों की सहायता से एक विदु पर किसी दिशा में वल लगाकर उसके प्रभाव से दूसरे विन्दु तथा दूसरी दिशा में कुछ काम किया जा सके, उन्हें यंत्र कहा जाता है।

लाठी एक यत्न है। इसके एक सिरे पर हाथ से वल लगाकर दूसरे सिरे से चोट करने का काम लिया जाता है। काम करने के लिए यंत्र पर जो वल लगाया जाता है, उसे आयास (effort) कहते है। यंत्र पर आयास लगाकर जिस प्रतिरोध का संतुलन किया जाता है उसे बोझ (load) या प्रतिरोध (resistance) कहते हैं।

#### उत्तोलक (Lever)

उत्तोलक एक वहुत ही पुराना तथा साधारण यंत्र है। शायद यह मनुष्य के यंत्र-आविष्कार के प्रयास का पहला फल है। रोज-रोज हम, विना इसके सिद्धात को समझते हुए, इसका व्यवहार करते हैं। साधारण उत्तोलक एक मजवूत लकड़ी या वाँस या लोहा या अन्य किसी धातु का दड होता है।

एक भारी पत्थर को उठाना है। हाथ से ठेलने से वह हिलता ही नही है। ऐसी हालत मे उसे उठाने के लिए उत्तोलक की सहायता ली जाती है। एक मजबूत दंड लेकर उसका एक सिरा पत्थर के नीचे लगा दिया जाता है। फिर एक लकड़ी का दुकड़ा या ईंट या पत्थर को उसी सिरे के पास दंड के



[ चित्र ४२--उत्तोलक (लीवर) की सहायता से भारी पत्यर उठाना ]

नीचे रख दिया जाता है। अब दूसरे सिरे को दवाकर आसानी से पत्थर को उठाया जा सकता है।

यहाँ दंड उत्तोलक (lever) का काम करता है। हाथ से नीचे की ओर दवाकर उसके ऊपर आयास लगाया जाता है। पत्थर वोझ है, उसके प्रतिरोध को असफल करके उसे ऊपर उठाया जाता है।

उत्तोलक दंड प्रयोजनानुसार सीधा या मुडा हुआ होता है। इसके एक सिरे पर बल लगाने से उसके दूसरे सिरे पर बल आरोपित होता है। दंड एक निश्चित बिंदु पर इस प्रकार से आधारित होता है कि संपूर्ण दंड उसपर घूम सके। इस बिंदु को आलंब (fulcrum) कहते हैं। चित्र में क ख एक उत्तोलक है। ग आलब है, जिसके ऊपर आधारित रहकर क ख उत्तोलक घूम सकता है। क ग और ख ग उत्तोलक की दो भुजाएँ हैं। घ बोझ है। ख बिंदु के पास ख ग बाहु पर आयास लगाया जाता है। यहाँ आयास की दिशा ख च नीचे की ओर है। यह आयास क ग भुजा पर ऊपर की दिशा क में काम करके, बोझ घ को ऊपर उठाता है। क ज बोझ के प्रतिरोध की दिशा है।

ें उत्तीलक की जिस भुजा पर आयास लगता है, उसे आयास भुजा (चित्र में ख ग) और जिस भुजा से बोझ उठाया जाता है या प्रतिरोध को असफल किया जाता है, उसे प्रतिरोध भुजा या भार भुजा (चित्र में क ग) कहते हैं।

· आयास, आलंब तथा बोझ के अवस्थान के हिसाव से तीन श्रेणी के उत्तोलक होते हैं।

#### प्रथम श्रेणी के उत्तोलक

इसमे आयास तथा वोझ उत्तोलक के दो सिरो पर होते है और आलंब इन दोनो के बीच किसी एक स्थान पर होता है। चित्र-संख्या ४२ मे इस श्रेणी का उत्तोलक दिखाया गया है। किसान बोझा ले जाने के लिए जिस बहेंगी या वजनी चीज उठाने के लिए जिस डंडे का व्यवहार करते है वे इस श्रेणी के उत्तोलक के बहुत सरल उदाहरण हैं। ढेकी, तराजू की बड़ी, कुएँ से पानी निकालने की लट्टा-कूँड़, पानी-पंप की मूठ, कुदाल, बेलचा आदि नित्य प्रयोजनीय हमारे बहुत-से उपकरण इस श्रेणी के उत्तोलक यंत्र हैं। कैची, सँड़सी आदि इस श्रेणी के दोहरे उत्तोलक यंत्र है।

इस श्रेणी के उत्तोलक मे यानिक लाभ एक से अधिक या एक से कम हो सकता है। आयास भुजा, प्रतिरोध भुजा से जितनी अधिक बड़ी होगी, यानिक लाभ उनना ही अधिक होगा। आयास भुजा छोटी होने से यांनिक लाभ १ से कम अथवा यानिक हानि होती है।

#### यात्रिक लाभ

प्रतिरोध और आयास के अनुपात को यंत्र का यात्रिक लाभ कहते हैं। अर्थात्—

प्रतिरोध या वोझ = यांत्रिक लाभ आयास

इस प्रकार उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार—

आयास भुजा = यांत्रिक लाभ ( + या - )

इस श्रेणी के उत्तोलक की भुजाओं की लंबाई के अनुसार यांत्रिक लाभ एक, एक से अधिक या एक से कम हो सकता है।

#### द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक

इस श्रेणी के उत्तोलक मे आयास तथा आलंब के बीच किसी स्थान पर बोझ रहता है। किसी भारी वस्तु को लुढ़काने के लिए जिस डंडे से काम लिया जाता है वह इस श्रेणी का सबसे साधारण उत्तोलक यंत्र है। लकड़ी का लट्टा लुढकाते समय इंडे का एक सिरा उसके नीचे डालकर मजबूती से जमीन पर जमाया जाता है। इंडे का यह बिंदु आलंब का काम करता है। दूसरे सिरे पर ऊपर की ओर आयास लगाकर लट्टी को सामने की ओर लुढकाया जाता है।

एक सिरे पर चक्का लगी हुई सामान ढोनेवाली गाड़ी, पर्विग मशीन, नाव के डांड (खेने के समय) आदि इस प्रकार के उत्तोलक हैं। सरीता, नीवू निचोड़नेवाला यंत्र आदि इस श्रेणी के दोहरें उत्तोलक है।

नाव खेते समय डाँड का जो सिरा हाथ मे रहता है, वहाँ पर आयास लगता है। डाँड का दूसरा सिरा पानी के अंदर आलंव का काम करता है तथा डाँड जहाँ पर नाव से जुडा रहना हे, वहाँ बोझ रहता है। इस स्थान पर प्रतिरोध का अतिक्रमण करके डाँड नाव को आगे बढ़ाता है।

इस श्रेणी के उत्तोलको मे हमेशा यात्रिक लाभ अधिक होता है अर्थात् अपेक्षाकृत कम वल लगाकर अधिक परिमाण के प्रतिरोध का संतुलन किया जा सकता है।

## तृतीय श्रेणी के उत्तोलक

इस श्रेणी के उत्तोलक में भी आलंव उत्तोलक के एक सिरे पर होता है। वोझ उत्तोलक के दूसरे सिरे पर रहता है और आयास दोनो के बीच में किसी स्थान पर लगता है। इस प्रकार के उत्तोलक यव का उदाहरण, हमारी भुजाएँ हैं। जब हथेली पर रखी हुई किसी वस्तु को हम उठाते है, उस समय केहुनी आलंब का काम करनी हैं तथा हथेली और केहुनी के बीच की मांसपेशियाँ आयास लगाती हैं। पाँव से चलनेवाली सीने की मशीन का पा दान भी इसी प्रकार का एक उत्तोलक यंव है। चिमटा, चिमटी आदि इस श्रेणी के दोहरे उत्तोलक यंव है।

इस श्रेणी के उत्तोलकों मे बोझ से अधिक आयास लगता है तथा यात्रिक लाभ एक से कम होता है यानी इसमे यान्त्रिक लाभ के वजाए हानि होती है। लेकिन काम की सुविधा के लिए इनका व्यवहार किया जाता है।


# घिरनी (Pulley)

े उत्तोलक जैसा घिरनी भी एक वहुत साधारण यंत्र है। हमारे दैनंदिन जीवन मे इसका भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर कुएँ से पानी खीचने के लिए हम प्रतिदिन घिरनी से काम लेते हैं। लक्ष्ड़ी या धातु के वने हुए चक्के या चक्की की परिधि की चौड़ाई में खाँच वनाकर घिरनी तैयार की जाती है। चक्के के ठीक वीच में एक छेद होता है। इस छेद में धुरी डाल दी जाती है, जिसपर घिरनी स्वतंवता से घूमती रहती है। धुरी एक चौखटे में जड़ दी जाती है। घिरनी की परिधि में वनी हुई खाँच में से रस्सी या जंजीर डाल दी जाती है। रस्सी या जंजीर के एक सिरे पर बोझ लटकाया जाता है और दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है। घिरनी यंव कई प्रकार के होते है।

(१) स्थिर एक घिरनी का यंत्र—इस घिरनी का यंत्र साधारणत. स्थिर (fixed) होता है। चौखटे में जड़ी हुई घिरनी या तो हुक (hook) के सहारे किसी स्थिर स्थान पर लटकायी जाती है या चौखटे को ही स्थिर स्थान में जड़ दिया जाता है। साधारणत कुएँ से पानी खीचने के लिए या नीचे से भारी चीज ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार की घिरनी काम में लाई जाती है। घिरनी में रस्सी डालकर उसके एक सिरे में बालटी या वोझ लटका दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर बल लगाकर बालटी से पानी खीचा जाता है या वोझ ऊपर उठाया जाता है।


सैद्धातिक तौर पर इसमे वोझ के समान आयास (वल) लगता है। यानी इसका यातिक लाभ समान है। लेकिन वास्तव मे घर्षण आदि के कारण वोझ से कुछ अधिक वल लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस प्रकार की घिरनी से यह लाभ होता है कि आयास अपनी सुविधा से इच्छित दिशा में लगाया जा सकता है।

(२) एकांधिक घिरनिओं का यंत्र (Combination of pulleys)—साधारणत. चलायमान घिरनीयुक्त यंत्र मे एक धिरनी के वजाए एकाधिक घिरनियाँ रहती हैं। इस प्रकार दो घिरनीयुक्त यंत्र मे एक घिरनी चलायमान तथा दसरी घिरनी स्थिर होती है।



[ चित्र ४३—स्थिर एक घिरनीवाला यंत्र ]


चलायमान तथा दूसरी घिरनी स्थिर होती है। रस्सी का एक सिरा स्थिर



िविष ४४—से दिश्मी देश एवं । (क्ष) क्षिप विषयी , (क्ष) स्थायण्य विषयी , (ष्र) सोता ; (ष्र) सारणा है 在城市的 (1967)的公司 5 在城市的 (1967)的公司 (19

अंदर देन हैं स्ट्रीड दिस तह है है क्सड है, भेदर संस्कृत कर है कर ने प्रत्यूत कर के कर सहयू के हैं कर नाम झाल कर बहेद सर्वा स्ट्रीड ताम कर बूट वह पूर्व सर्वा स्ट्रीड ताम कर बूट वह पूर्व सर्वा स्ट्रीड ताम कर बूट वह पूर्व

स्थिता प्राप्ति स्थापुर्वे को प्राप्त राग्य है । तम् वाधानय का हात् गृह्ण स्थाप कार्याक्ष्म प्राप्तकारण है ।



[ बिन ४४—गत गगता - गाडी पर भागी बीत बडाना ]

शितिक तम में किमी भी कोण पर शुके हुए तम का गण तम कर्ते हैं। भीम को भीमा समय उठाने के निष्टमने बजत के बगावर कम समाना पड़ता है। लेकिन नत समतल के सहारे उसे अपेक्षाकृत कम आयास से ऊपर उठाया जा सकता है। नत समतल के सहारे वस्तुओं को ऊपर उठाते समय तल के ढाल के अनुसार वल में कमी-वेशी होती है। क्षितिज तल और नत तल के बीच का कोण जितना छोटा होगा यानी नत तल का ढाल जितना कम होगा—वल उतना ही कम लगेगा। इसी कारण से पहाड़ आदि पर चढ़ने के लिए रास्ता नत समतलीय बनाया जाता है। ऐसा करने के लिए उसे सिंपल बनाया जाता है और घुमा-घुमाकर चोटी तक ले जाया जाता है।

# गति तथा न्यूटन की गति के नियम

विराम तथा गति ( Rest and motion )

पृथ्वी अपने कक्ष पर लगातार घूम रही है। साथ-साथ वह सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। इस प्रकार पृथ्वी गतिशील है। सच कहा जाए, तो भू-मडल मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गतिशील न हो।

समय के साथ-साथ, किसी स्थिर निर्देश-विंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थान-परिवर्त्तन होने से कहा जाएगा कि वस्तु गतिणील है। अर्थात् समय के साथ-साथ स्थान-परिवर्त्तन की किया को 'गति' कहते है।

अगर समय के साथ-साथ, किसी स्थिर विदु के सापेक्ष वस्तू स्थान-परि-वर्त्तन न करे, तो उसे विरामावस्था मे समझा जाएगा । लेकिन, विश्व में न तो कोई वस्तु परम विरामावस्था (absolute rest) में ही हो सकती है और न कोई परम स्थिर विदु 'absolutely fixed point) ही मिल सकता है। परम स्थिर विंदू न होने के कारण परम गति (1bsolute motion) का होना भी सभव नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वस्तु की गति या स्थिरता केवल आपेक्षिक (relative) ही हो सकती है। जव एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा अपना स्थान-परिवर्त्तन करती है, तो पहली दूसरी के सापेक्ष गति (relative motion) मे है। अगर स्थान न वदलती हो, तो वह आपेक्षिक विरामावस्था (relative rest) मे है। साइकिल चलाते समय साइकिल के हैडल या सीट के सापेक्ष चालक कोई-स्थान परिवर्तन नहीं करता है अर्थात् हैडल या सीट को अगर स्थिर विंदु माना जाए, तो चालक विरामावस्था मे है। साथ ही, अगर सडक पर की किसी वस्तु को स्थिर विंदु मान ले, तो उसकी तुलना में चालक स्थान-परिवर्त्तन करता जा रहा है। अत चालक गति मे है। इस प्रकार साइकिल चलाते समय एक ही समय चालक आपेक्षिक विरामावस्था तथा आपेक्षिक गति की अवस्था में होता है।

# चाल (Speed)

गितशील वस्तु एक इकाई समय मे जितनी दूरी तन करती है, वह उस इकाई समय मे उसकी चाल कही जाती है। अगर एक मोटरगाडी एक मिनट मे सौ मीटर चलती है तो कहा जाएगा कि उस मोटरगाड़ी की चाल मिनट मे सौ मीटर है। चाल से किसी वस्तु की दूरी तय करने की दर तो मालूम हो जाती है लेकिन इसमे उसके चलने की दिशा नही मालूम होती। चलने की दिशा में परिवर्त्तन होते रहने पर भी अगर उसकी दूरी तय करने की दर अपरिवर्त्तत रहे तो चाल भी अपरिवर्त्तत रहेगी। जब कोई वस्तु एक ही चाल से चलती जाए, तो उस चाल को समरूप चाल (miform speed) कहा जायगा। अगर एक मोटरगाड़ी प्रथम मिनट मे १०० मीटर, दूसरे मिनट मे १२५ मीटर, तीसरे मिनट मे १७५ मीटर और इसी प्रकार वदलती हुई दर से चले, तो कहा जाएगा कि वह परिवर्त्तनशील चाल से चल रही है।

### वेग (Velocity)

अगर वस्तु एक निश्चित दिशा मे चल रही हो, तो उस समय उसके स्थान-परिवर्त्तन की दर को वेग (velocity) कहा जाता है अर्थात् निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते है। दिशा-परिवर्त्तन होने से चाल अपरिवर्त्तित रहने पर भी, माना जाएगा कि वेग मे परिवर्त्तन हुआ है। अगर एक लड़का एक गोलाकार पथ पर मिनट मे ५० गज के हिसाव से दौड़ता रहे तो उसकी चाल तो समरूप रहेगी, पर दिशा वदलते रहने के कारण उसका वेग हमेशा परिवर्त्तित होता रहेगा। अँग्रेजी प्रणाली मे वेग का मालक एक फुट प्रति सेकेंड तथा फ्रांसीसी प्रणाली मे एक सेंटीमीटर प्रति सेकेड माना जाता है।

# सापेक्ष वेग (Relative velocity)

वेग दो तरह का होता है—तापेक्ष वेग (relative velocity) और निरपेक्ष वेग (absolute velocity)। दो गतिशील वस्तुओं के वेग की तुलनात्मक दर को सापेक्ष वेग कहते हैं।

अगर एक आदमी साइकिल पर १० किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते समय एक मोटरगाडी को, जो २० किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में चल रही है—देखे, तो उसको लगेगा कि वह मोटरगाड़ी घटे मे केवल १० किलो मीटर की रफ्तार से चल रही है। अगर वह उसी रफ्तार से विपरीत दिशा में चलनेवाली एक मोटरगाड़ी को जाते देखे, तो उसे लगेगा कि वह गाड़ी घटे मे ३० किलो मीटर की रफ्तार से जा रही है। लेकिन, रास्ते के किनारे खडे आदमी को दोनो गाडियाँ २० किलो मीटर प्र० घ० की रफ्तार से चलती हुई मालूम पड़ेगी। साइकिल के वेग के साथ मोटरगाडी के वेग की तुलनात्मक दर एक अवस्था में १० किलो मीटर प्रति घंटा तथा दूसरी अवस्था मे ३० किलो मीटर की प्रति घटा होती है। अर्थात् साइकिल के वेग की अपेक्षा पहली और दूसरी मोटरगाडी के सापेक्ष वेग कमश. १० और ३० कि० मी० प्रति घंटा है। भिन्न-भिन्न वेग से एक ही दिशा मे चलनेवाली वस्तुओ का सापेक्ष वेग उनके वेगो का अंतर होगा और विपरीत दिशाओं में चलनेवाली वस्तुओं का सापेक्ष वेग उनके वेगों का योग-फल होगा। अर्थात् एक ही दिशा मे २० कि० मी० प्र० घं० और १० कि० मी० प्र० घ० के वेग से दो गाडियों का सापेक्ष वेग २० - १० = १० कि० मी॰ प्र॰ घं॰ होगा। इन्ही वेगो से विपरीत दिशाओं में चलनेवाली गाड़ियों का सापेक्ष वेग २० + १० = ३० कि० मी० प्र० घं० होगा। रास्ते मे खड़े स्थिर बादमी के लिए २० और १० कि० मी० प्र० घं० के वेग से चलनेवाली दोनों गाडियो के निरपेक्ष वेग क्रमश २० और १० कि० मी० प्र० घं० होगे।

सही माने में विश्व में कोई भी वेग निरपेक्ष नहीं हो सकता है। पृथ्वी स्वयं गितशील है। सूरज, चंद्रमा, तारे आदि सभी गितशील हैं। इसिलए निरपेक्ष वेग का होना संभव नहीं है। हम जिन वेगों को निरपेक्ष समझते हैं, वास्तव में वे भी निरपेक्ष नहीं है। वास्तविक जीवन में कुछ वस्तुओं को स्थिर मानकर हम निरपेक्ष वेग की कल्पना कर लेते हैं।

# त्वरण (acceleration)

पृथ्वी में कोई भी वस्तु हमेशा समरूप चाल से नहीं चल सकती है। प्रत्येक गितशील वस्तु के वेग में हास या वृद्धि होती रहती है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्त्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेलवे-स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी हुई रहती है, उस समय वह विराम की अवस्था में रहती है। विराम की अवस्था में उति गितशील अवस्था में आ जाती है, तब क्रमझ: उसके वेग में वृद्धि

होने लगती है। इस प्रकार कुछ देर तक वेग-वृद्धि के बाद वह पूर्ण वेग को प्राप्त कर लेती है और समरूप वेग से चलने लगती है। स्टेणन पास आने पर उसके वेग का मंदन होने लगता है और स्टेशन पर आकर वह फिर विरामावस्था में आ जाती है। अगर गाड़ी का वेग प्रति सेकेंड १० मीटर के हिसाब से बढ़ता जाए, तो कहा जाएगा कि गाड़ी के त्वरण की दर १० मीटर प्रति सेकेंड-प्रति सेकेंड है। जब प्रति इकाई समय मे वेग-वृद्धि की दर समान होती है, तो उस त्वरण को समरूप त्वरण और अगर उस में कमी-वेशी होती रहे तो असमरूप त्वरण कहते है।

## वेग-मंदन (Retardation)

जब गितशील वस्तु की चाल धीमी होती जाती है तब वस्तु का वेग घटता जाता है और वेग के घटने की दर को वेग-मंदन कहते है। वेग-मदन की दर को ऋणात्मक त्वरण भी कहते है। इसे दिखाने के लिए त्वरण के सामने ऋणात्मक चिह्न (-) लगाया जाता है।

संवेग (Momentum)

वस्तु के गितशील हो जाने से उसमे कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण विरामावस्था मे उसमे नही रहता है। एक लाठी को अगर यो ही कंघे पर रख लिया जाय तो कोई चोट नहीं लगती; परंतु अगर उसी लाठी को कथे पर जोर से मारा जाए तो काफी चोट लगेगी। एक पत्थर के दुकड़े को यो ही हाथ मे रख छेने से चोट नहीं लगेगी; लेकिन फेंक कर मारा हुआ पत्थर हाथ मे लग जाने से चोट लगेगी। इन वातो से मालूम हो जाता है कि लाठी या पत्थर जव गितशील हो जाते है, तो उनमे एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे चोट लगती है। वस्तु की गितशील अवस्था मे उत्पन्न इस गुण को सवेग कहते हे। सवेग का परिमाण उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के समान होता है। अर्थात् सवेग = द्रव्यमान प्र क्या (Momentum = mass × velocity)। एक ग्राम मावा वाली वस्तु का एक सेंटीमीटर प्रति सेर्केंड वेग होने पर उसका सवेग एक मावक होगा।

# न्यूटन के गति के नियम

गति के सबंध मे मुव्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम सुविख्यात अँग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने किया। इन्होंने गति-संबंधी तीन नियमों का प्रतिपादन किया। वस्तुओं की गतिशील अवस्था तथा नियमों का अध्ययन, कल-कारखाने वनाने तथा चलाने मे सहायता पहुँचाता है।

गति-संवधी न्यूटन के तीन सिद्धात वास्तव मे स्वयं सिद्ध हैं। कहा जा सकता है कि उन्होंने निरीक्षण तथा अनुभव के आधार पर इन्हें सूत्राकार में वर्णन किया है, ताकि इन्हें गति और वल के अध्ययन का आधार वन।या जा सके। न्यूटन के गति-संबंधी तीन सिद्धांत ये हैं—

- (१) वस्तु तव तक विराम की अवस्था में रहेगी या समरूप वेग से एक सरन रेखा में चलती रहेगी, जब तक उसपर वल लगाकर उसकी अवस्था या वेग में परिवर्तान कर दिया जाए।
- (२) सवेग में परिवर्त्त न की दर (rate of change of momentul) वस्तु पर लगते हुए वल की अनुक्रमानुपाती (directly proportional) होती है। वल जिस दिशा में क्रिया करता है, सवेग में परिवर्त्त न की दिशा भी वही होती है।
- (३) प्रत्येक क्रिया (action) की समान किंतु प्रतिकूल प्रतिक्रिया (reaction) होती है।

न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता का नियम (law of inertia), द्वितीय नियम को वल का नियम (law of force) और तृतीय नियम को प्रतिकिया का नियम (law of reaction) कहते हैं।

#### जड़ता (Inertia)

मेज पर एक किताव रखी हुई है। अपने आप उसमें गित नहीं आ सकती और न वह उस स्थान से हट ही सकती है। वस्तु को अपनी स्थित में छोड देने से वह उसी अवस्था में पड़ी रहती है। इसी प्रकार गितिशील वस्तु तव तक एकरूप वेग से गितिशील रहती है और एक ही दिशा में एक सरल रेखा में चलती रहती है, जब तक उसके वेग को बदलने के लिए या गित की दिशा परिवर्त्तित करने के लिए कोई वाह्य बल न लगाया जाए। किसी भी वस्तू के इस गुण को जड़ता कहते हैं।

पदार्थ स्वतः अपनी स्थिति मे परिवर्त्तं न नही ला सकता—उसकी स्थिति मे परिवर्त्तन लाने के लिए बाहरी वल (external force) की आवश्यकता होती हैं। इस प्रकार विराम की अवस्था में स्थित वस्तु में विराम की ही अवस्था में रहने की और गतिशील वस्तु में एकरूप वेग की अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। इन्हें क्रमश. विराम-जड़ता (inertia of rest) तथा गति-जड़ता (inertia of motion) कहते है।

#### विराम-जड़ता

प्रयोग—एक कांच का ग्लास लेकर उसके ऊपर एक पतली चिकनी देपती रिखए। दपती के बीच में एक मुद्रा रिखए। एक पेसिल या कलम के हैंडल से दपती को जोर से ऐसे मारिए ताकि दपती छिटककर दूर जा गिरे। देखिएगा कि मुद्रा दपती के साथ न जाकर ग्लास के अंदर गिर गई है। मुद्रा में विराम-जड़ता के कारण ऐसा हुआ है।

इसी प्रकार रुकी हुई गाड़ी जब एकाएक चल देती है तब उसमे खड़ा शिदमी पीछे की ओर फेंका जाता है। यह भी विराम जड़ता के कारण ही होता है। आदमी जब गाड़ी में खड़ा रहता है तब उसके शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क मे रहता है। इसी कारण गाड़ी में गित बाने पर शरीर के निचले भाग में गित आ जाती है, किंतु ऊपरी भाग अपने विराम की अवस्था मे रहना चाहता है और इसी कारण से शरीर का ऊपरी भाग गाड़ी चलने की दिशा की विपरीत दिशा में फेंका जाता है।

#### गति-जड़ता

चलती गाड़ी से सीधे नीचे उतरने पर आदमी -सामने की ओर गिर पूडना है। यह गति-जड़ता के कारण होता है; क्योंकि गाड़ी पर सवार आदमी में गाड़ी के साथ-साथ गति आ जाती है और एकाएक उतर जाने पर शरीर का निचला भाग जमीन पर आ जाने से स्थिर हो जाता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग गति-जड़ता के कारण आगे वढना चाहता है और आदमी आगे फेका जाता है। चलती हुई गाड़ी के एकाएक रुक जाने पर उसमें खड़ा आदमी गाड़ी की गति की दिशा की ओर फेंका जाता है। यह भी गति-जड़ता के कारण ही होता है।

#### वल का सिद्धांत

## बल (Force)

न्यूटन के दूसरे सिद्धात के अनुसार किसी वस्तु के सवेग-परिवर्त्तन की हर, उस पर लगनेवाले वल की अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्त्तन वल की दिशा में होता है। हमें पहले ही मालूम हो गया है कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है।

किसी वस्तु में, जिसका द्रव्यमान स्थिर है, वेग का परिवर्त्तन होने से इसके संवेग में भी परिवर्त्तन होता है। न्यूटन के गित के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के सवेग मे परिवर्त्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल का अनुक्रमानुपाती होती है। इस नियम से वल की जो परिभाषा प्राप्त होती है, वह इस प्रकार है—

"वल वह कारण है जो वस्तु के संवेग मे परिवर्त्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है।" जब आरोपित बल विरामावस्था में पड़ी हुई वस्तु में गित उत्पन्न करता है तब उसके संवेग मे भी परिवर्त्तन होता है। अथवा वह बल जब एक रूप वेग से गितशील वस्तु के वेग मे परिवर्त्तन लाता है तो भी उसके संवेग में परिवर्त्तन लाता है। दोनो अवस्थाओं में संवेग में परिवर्त्तन वाहा बल के कारण ही होता है।

यदि किसी वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशाओं मे लग रहे हों तो परिणामी बल शून्य होगा और संवेग मे परिवर्त्त न नहीं होगा। यद्यपि इस अवस्था मे प्रत्येक बल उस वस्तु मे संवेग का परिवर्त्त न उत्पन्न करने की चेष्टा करता है।

मेज पर रखी हुई किताब को हाथ से ठेल देने पर उसमें गित आ जाती है यानी उस पर हाथ से वल लगाया गया और उसमे गित पैदा हो गई। ठेली हुई किताब को अगर दूसरे हाथ से रोक दिया जाए या दूसरी दिशा मे ठेल दिया जाए तो किताब की गित को हाथ से बल लगाकर रोका गया या उसकी गित की दिशा मे परिवर्त्त कर दिया गया।

किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं से समपरिमाण के बल लगाने से वह वस्तु विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि मेज पर रखी हुई किताब को दो हाथों से दो विपरीन दिशाओं में समपरिमाण बल लगाकर ठेला जाए तो किताब में गित नहीं आएगी, विलक वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। किसी वस्तु में गित आना उस पर लगे हुए बलों के परिमाण तथा दिशा पर निर्मर करता है।

# घर्षण वल (Friction)


हाथ से न रोकने पर भी थोड़ी दूर जाकर ठेली हुई किताब रक जाती
है; क्योंकि किताब "पर हवा तथा मेज की सतह का घर्षण वल लग
रहा था और इसके चलते कुछ दूर जाकर उसे रक जाना पड़ता है। हवा
जितनी तेज होगी या गितशील वस्तु या जिस तल पर वह चलती है, जितना
अधिक खुरदरा होगा, घर्षण वल उतना ही अधिक होगा और चलने वाली
वस्तु उतनी ही जल्द रक जाएगी। हवा का वेग जितना ही कम होगा तथा
फिसलने का तल जितना चिकना होगा, घर्षण वल उतना ही कम लगेगा और
वस्तु अधिक देर तक गितशील रहेगी। इसीलिए यंव के चलने वाले अंशों मे
घर्षण वल कम करने के लिए स्नेहक तेल डाला जाता है।

जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती हुई गतिशील होने का प्रयत्न करती है तो दूसरी वस्तु इस प्रयत्न में प्रतिरोव उत्पन्न करती है। दोनों के स्पर्श तल पर उत्पन्न इस प्रतिरोध वल को घर्षण वल कहते हैं।

घर्षण वल प्रतिरोध उत्पन्न करके हमे केवल नुकसान ही नही पहुँचाता है, विल्क हमारे जीवन में वहुत-से लाभ भी पहुँचाता है। इसके कारण ही हम किसी वस्तु पर खड़े हो सकते है तथा चल सकते है। वस्तु की सतह जितनी चिकनी होती है, उसपर घर्षण वल उतना ही कम उत्पन्न होता है और उसपर चलने या खड़ा होने में उतनी ही दिक्कत होती है। सतह अधिक चिकनी होने से उसपर गाडी के चक्के फिसलते है। अतः घर्षण वल के अभाव से गाडियाँ आदि भी नहीं चल सकती है। घर्षण वल न रहने पर न तो हम कागज पर लिख ही सकते हैं और न पेड़ पर चढ सकते हैं—न कील ठोक सकते है और न रस्सी में गाँठ ही वाँध सकते हैं। इस प्रकार हमारे नित्य की जीवन-यावा में घर्षण वल काफी सहायक होता है।

# अप्केद्री (Centrifugal) तथा अभिकेंद्री (Centripetal) वल

धागे में एक ढेला वाँधकर एक केंद्र के चारों ओर वृत्तीय पथ पर, घुमाने से मालूम होगा कि ढेला धागे को इस प्रकार खीच रहा है कि मानो वह वृत्तीय पथ को छोडकर वाहर भाग जाना चाहता है। वृत्तीय पथ छोड़कर भाग जाने से रोकने के लिए धागे के सहारे उसे खीचकर रखना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ढेला जब वृत्ताकार गित से घूमता है तब उसपर दो प्रकार के वल परस्पर विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। एक वल उसे वृत्ताकार पथ से हटाकर केंद्र से दूर ले जाने का प्रयत्न करता है तो दूसरा



[ चित्र ४६—(क) अपकेंद्री वल, (ख) अभिकेद्री वल ]

वल उसे केंद्र की ओर खीचता है और वृत्ता-कार पथ पर कायम रखता है।

जो वल केंद्र से दूर हटाने का प्रयत्न करता है, उसे अपकेंद्री वल और जो वल केंद्र की ओर खीचता है, उसे अभिकेंद्री वल कहते हैं।

अगर घुमाते समय वागा हट जाए, तो ढेले पर लगनेवाले दोनो प्रकार

के बलों का अंत हो जाता है और गित-जडता के कारण उस समय जिस दिशा में उसका रुख था, उसी दिशा में ढेला भाग जाता है। सान पर चाकू तेज करते समय जो आग की चिनगारियाँ निकलती है, वे अपकेंद्री वल के कारण ही बाहर की ओर फेंकी जाती है।

इसी प्रकार चिक्कियों में अनाज पीसते समय वीच में डाला हुआ अनाज अपर्केंद्री वल के कारण ही पिसकर बाहर निकल आता है।

# प्रतिक्रिया का सिद्धांत

न्यूटन के गित के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक किया की, उसके बराबर किन्तु विपरीत दिशा में, प्रतिकिया होती है। इस किया को 'प्रतिकिया का सिद्धांत' कहा जाता है।

गेंद को जितने जोर (वल) से दीवार पर पटका जाता है, उतने ही जोर (वल) से वह विपरीत दिशा में लौट आता है। अगर हाथ पर एक किलो वजन का एक पदार्थ रखा जाए तो वह वजन हाथ को नीचे की ओर दावेगा। किंतु हाथ भी उस पदार्थ पर समान वल लगाता है, जिसके विपरीत दिशा में

होने के कारण, वह पदार्थ हाथ से नीचे नही गिरने पाता है। नाव खेते समय लग्गी से जमीन पर वल लगाया जाता है और साथ ही जमीन भी विपरीत दिशा में उतना ही वल लगाती है जिसके कारण नाव आगे वढ़ जाती है। इसी प्रकार पैर द्वारा पृथ्वी पर लगाये गये वल की पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हम चलते है। वंदूक दागने पर कुन्दे का धक्का भी सामने फेंकी गई गोली की विपरीत दिशा मे प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगता है।

प्रतिक्रिया का यह नियम सभी अवस्थाओं मे—चाहे दोनों वस्तुएँ स्थिर हों या गतिशील, एक गतिशील हो तथा दूसरी स्थिर या दोनों एक दूसरे से सटी हुई हो या दूर हों, हमेशा लागू होता है।

## गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

ऊपर की ओर एक ढेला फेकने पर कुछ दूर तक जाकर वह क्षण भर रुक जाता है और फिर नीचे की ओर गिरने लगता है तथा अत मे जमीन पर आ गिरता है। लेकिन न्यूटन के प्रथम सिद्धांत के अनुसार अगर उस ढेले पर कोई वल नही लगता, तो उसे ऊपर की ओर ही चलते रहना चाहिए था। पर हम जानते है कि ऐसा नहीं होता अर्थात् ऊपर की ओर फेंकी जाने वाली वस्तुओं पर कोई वल अवश्य ही लगता है और उसकी गित की दिशा को परिवर्तित कर देता है।

पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और इसी आकर्षण-वल की किया के कारण ऊपर फेंकी गई वस्तु फिर से जमीन पर आ गिरती है। इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते है।

केवल पृथ्वी ही नही विल्क प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आर्कापत करती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा, उसकी आकर्षण शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी।

सर्वत्रव्यापी गुरुत्वाकर्षण-नियम के अनुसार दो वस्तुओ के वीच लगता हुआ पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमा-नुपाती तथा उन वस्तुओं के वीच की दूरी के वर्ग का व्युतक्रमानुपाती होता है।

पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना मे पृथ्वी पर की बड़ी से बड़ी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही कम है। इसी कारण पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के सामने अन्यान्य वस्तुओं की आकर्षण-शक्ति बहुत ही नगण्य होती है।

प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु के द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात् जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा,
उसपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वल उतना ही अधिक होगा। इस कारण
सभी वस्तुओं के गिरते समय उनके गिरने की गित में त्वरण समान होता है।
समान ऊँचाई से दस मन वजन का लोहा तथा आधा सेर वजन का पत्थर
एक साथ गिराने से दोनों एक ही साथ जमीन पर आ गिरेगे। गिरती हुई
वस्तुओं के त्वरण को अँग्रेजी अक्षर g द्वारा प्रकट किया जाता है। द्रव्यमान को अँग्रेजी अक्षर m द्वारा प्रकट किया जाता है। किसी वस्तु पर लगे
हुए गुरुत्वाकर्षण वल को m × g द्वारा प्रकट किया जाता है।

सतहवी सदी में सर आइजक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहा जाता है कि अपने वगीचे में पेड से एक सेव को गिरते देखकर उनके मन में प्रश्न उठा कि सेव ऊपर न जाकर जमीन पर ही क्यों आ गिरता है। इस क्यों के उत्तर में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

लेकिन उनसे पाँच सौ साल पहले वारहवी सदी मे भारतीय ज्योतिप-शास्त्री महापंडित भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ 'सिद्धात शिरोमणि' मे लिखा था—

> "आकृष्टि शक्तिश्च महीयत । स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वाशकत्या ॥ आकृष्यते तन पततीवभाती । समे समन्तात नव पतित्वयं सखे ॥"

'जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी उसे केंद्र की ओर आकिपत करती है। आकाशस्थ वस्तुओं में परस्पर आकर्षण के कारण ही वे अपने-अपने स्थान को नहीं छोडते है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय ज्योतिपियों ने भी न्यूटन से लगभग ५०० साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धात का आविष्कार किया था। फिर भी यह सही है कि सर्वप्रथम सुव्यवस्थित तथा व्यापक रूप से इस सिद्धात का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था।

# घनत्व तथा आर्किमिदिस का सिद्धांत

घनत्व (Density)

समान आयतन के एक काठ और एक लोहे के टुकड़े को उठा लेने पर एक कम और दूसरा अधिक वजनदार मालूम पड़ेगा। एक वोरा रूई और उसी आकार के एक वोरा चीनी के वजन मे काफी अतर होता है। इसी प्रकार सामान आकार का एक पान्न पानी और एक पान्न पारा तीनने पर बहुत वड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यो ? ऐसा इसलिए होता है कि विभिन्न वस्तुओं का घनत्व भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक वस्तु के इकाई-आयतन में पदार्थ के द्रव्यमान (mass) को उस वस्तु का घनत्व कहते है। इसी प्रकार किसी वस्तु का घनत्व मालूम करने के लिए पहले उसका आयतन और द्रव्यमान निकालना पड़ता है। फिर द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर उसका घनत्व अर्थात् द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन निकल आएगा। अर्थात्

#### धनत्व = द्रव्यमान आयतन

से॰ मी॰ ग्रा॰ सेक॰ (C. G. S.) पद्धित में एक घन सेटीमीटर लोहे का द्रव्यमान ७'७ ग्राम है अर्थात् लोहे का घनत्व ७'७ प्रित घन सेटीमीटर है। एक घन से॰ मी॰ जल का द्रव्यमान १ ग्राम होता है और १ घन से॰ मी॰ सोने का द्रव्यमान १९३ ग्राम होता है। अत इनके घनत्व क्रमश. १ ग्राम प्रित घन से॰ मी॰ तथा १६३ ग्राम प्रित घन से॰ मी॰ है। घनत्व का मान हमेशा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के मात्रक से लिखना चाहिए—जैसे ग्राम प्रति घन से॰ मी॰ या पाउण्ड प्रति घनफुट आदि।

इस प्रकार किसी वस्तु के घंनत्व द्रव्यमान तथा आयतन मे कोई दो मालूम होने से आसानो से तीसरे को मालूम किया जा सकता है। जैसे—

> द्रव्यमान ÷ आयतन = घनत्व द्रव्यमान ÷ घनत्व = आयतन घनत्व × आयतन = द्रव्यमान ।

आपेक्षिक घनत्व (Relative density)

समान आयतन के काग और लोहे के दुकड़े का वजन करने से काग के दुकड़े का वजन लोहे के दुकड़े के वजन से वहुत कम पाया जाएगा। इसका

अयं यह हुआ कि काग का घनत्व लोहे के चनत्व से बहुत कम है। काग तया लोहे के घनत्व का अनुपात इन दोनों पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व है। दो पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व उन दोनों पदार्थों के घनत्व का अनुपात है अर्थात् पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व उन पदार्थों के सम आयतन के द्रव्यमानों की तुलना से प्राप्त होता है।

जैसे—एक घन से० मी० लोहे का द्रव्यमान ७'७ ग्राम तथा एक घन से० मी० काग का द्रव्यमान ०'२ ग्राम है। इसलिए काग के सापेक्ष लोहे का आपेक्षिक घनत्व = लोहे का घनत्व = ७'७ प्रति घन से० मी० = ३८'५

दो घनत्वों के अनुपात होने के कारण आपेक्षिक घनत्व केवल एक संख्या द्वारा सूचित किया जाता है जो मालक की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। लोहे और काग के घनत्व यदि पौंड प्रति घनफुट में मापे जाएँ तथा एक को दूसरे से भाग दिया जाय तो फिर भी वहीं संख्या—३८'५ प्राप्त होगी।

एक घन से० मी० शुद्ध जल का द्रव्यमान, ४° С पर एक ग्राम होता है। इस कारण जल के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व के बराबर होता है। नीचे कई पदार्थों का एक घन से० मी० आयतन के द्रव्यमान तथा घनत्व की तालिका दी जा रही है।

प्र	रा <b>यं</b> का नाम	द्रव्यमान		Г	घनत्व		
एक	घन से० मी०	आयतन					
		पानी	१ ग्रा	म १	ग्राम प्रति	घन से०	मी०
17	27	वरफ	63.0	"	0.87	23	"
11	22	काग	0,7	"	٥.٦	22	17
"	"	सोना	१९.३	"	१९.३	23	11
11	"	तांवा	3.5	"	3.5	"	"
33	"	पीतल	5,3	"	८.३	17	"
22	11	अल्युमिनियम	२.६	"	२.६	11	22
77	11	सीसा	११.३	"	१ <b>१.</b> ३	11	33
33	17	पारा	१३.६	• •	₹₹.€	"	**
11	, ,	लोहा	9.9	17	७.७	n	"

### विशिष्ट गुरुत्व (Specific gravity)

किसी वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व उस वस्तु का द्रव्यमान तथा सम आयतन के जल के द्रव्यमान का अनुपात है। अर्थात् ४° С पर शुद्ध जल के सापेक्ष उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व हैं।

प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित विशिष्ट गुरुत्व होता है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के घनत्व के साथ ४<sup>0</sup> C तापमान पर जल के घनत्व का अनुपात मालूम हो जाता है।

- .. वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व =  $\frac{4 + 3}{\sqrt{6}} = \frac{4 + 3$
- ः घनत्व = द्रव्यमान आयतन
- :. वस्तु का वि० गु० = वस्तु का द्रव्यमान सामान आयतन के जल का द्रव्यमान (४<sup>0</sup>C पर)

मीटरी प्रणाली मे १ घन से० मी० जल का वजन १ ग्राम होने के कारण इस प्रणाली मे वस्तु के घनत्व का सख्यात्मक मान उसके वि० गु० के समान होता है। अँग्रेजी प्रणाली मे एक घन फुट पानी का वजन ७२.५ पींड होने के कारण इसमे ऐसा नहीं होता है। लेकिन, मानक चाहे जिस प्रणाली का हो, वि० गु० का मान, सख्या मान्न होने के कारण, उसमें कोई अंतर न होगा।

पीतल, ताँवा, लोहा, सीसा, अल्युमिनियम आदि धातुओं के बने हुए छोटे-छोटे घनो (Cubes) को नापकर और तौलकर उन वस्तुओं का घनत्व आसानी से निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, ताँवे का घनत्व निकालना है तो ताँवे का एक घन लीजिए। अगर घन का एक किनारा मापने पर २ सें० मी० निकले तो उस घन का आयतन २ × २ × २ = ८ घन सें० मी० होगा। तौलने से मालूम पड़ेगा कि इस घन का वजन अर्थात् द्रव्यमान ७१.२ ग्राम है। अव ताँवे का घनत्व निम्नलिखित विधि से निकाला जाएगा:—

इस विधि से किसी भी वस्तु का, जिसका आकार नियमित हो, घनत्व निकाला जा सकता है।

किसी भी टेढी-मेढी (irregular) ठोस वस्तु का विणिष्ट गुम्त्व निकालने के लिए उसे पहले कमानीदार •तुला की सहायता से तौलकर मीटरी मावक में उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। मान लीजिए यह  $M_1$  ग्राम है। मीटरी प्रणाली से चिह्नित एक मापक वेलन में उतना पानी या अन्य कोई द्रव पदार्थ भर दीजिए कि वस्तु उसमें पूर्णतः दृव जा सके। खयाल रखना पढ़ेगा कि वस्तु उसमें डालने से पानी छलककर गिर न जाए और वह द्रव पदार्थ ऐसा नहीं हो कि उसमें वह ठोस वस्तु घुल जाए। जहाँ तक द्रव भरा गया है, उसे सावधानी से देखकर नोट कर लीजिए। अब वस्तु को द्रव में डुवो दीजिए और काँच की एक पतली छुट से हिला-हिलाकर उसमें लगे हुए बुलबुलों को तोड दीजिए। अब द्रव जहाँ तक ऊपर चह आया है, उसे देखकर नोट कर लीजिए। दोनों पठनों का अतर वस्तु का आयतन है। मान लीजिए यह  $M_2$  घ० सें० मी० है। साथ ही मीटरी प्रणाली में होने के कारण, अगर वेलन का द्रव जल हो तो, इस अतर के संख्यात्मक मान से उस आयतन के जल का द्रव्यमान भी मालूम हो जायगा अर्थात् पानी का द्रव्यमान के जल का द्रव्यमान भी मालूम हो जायगा अर्थात् पानी का द्रव्यमान के जल का द्रव्यमान भी मालूम हो जायगा अर्थात् पानी का द्रव्यमान के जल का द्रव्यमान भी मालूम हो जायगा अर्थात् पानी का

ै. वस्तु का घनत्व = 
$$\frac{M_1}{M_2}$$
 प्रति घ० से० मी० है।

अगर वस्तु को जल में ड्वाया गया हो तो वस्तु का वि॰ गु॰ =  $\frac{M_1}{M_2}$  प्रति घ॰ से॰ मी॰ है।

मिट्टी का तेल या अन्य किसी द्रव पदार्थ का वि० गु० निकालने के लिए एक मापक वेलन लेकर उसे पहले तौल लीजिए। मान लीजिए कि वेलन का द्रव्यमान  $M_1$  है। वेलन में एक निर्दिष्ट माप तक जल डालिए और फिर उसे तौलिए। मान लीजिए यह  $M_2$  है। अब पानी को फेक दीजिए और वेलन को अच्छी तरह सुखा लीजिए। अब उसमे जिस द्रव का वि० गु० निकालना हो, उसे उस निर्दिष्ट माप तक भर दीजिए और वेलन को फिर से वर्जन कीजिए। मान लीजिए यह द्रव्यमान  $M_3$  है—

- .. निर्दिष्ट आयतन के जल का द्रव्यमान =  $M_g M_1^-$  और समान आयतन के द्रव का द्रव्यमान =  $M_3 M_1$
- .. द्रव का वि॰ गु॰  $= \frac{M_3 M_1}{M_2 M_1}$  होगा।


#### आकिनिदित का सिद्धांत

जब किसी वस्तु को, पानी या किसी दूसरे द्रव मे अशत या पूर्णत ह्वाया जाता है, तब उस वस्तु का वजन कम मालूम पंडने लगता है। वस्तु के वजन मे यह आमासी (apparent) कमी, उस वस्तु द्वारा हटाये गए पानी या द्रव के वजन के समान होता है। इसे आर्किमिदिस का सिद्धांत कहते हैं; क्योंकि इस सिद्धान के आविष्कारक थे विख्यात ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिदिस।

#### आिकिमिदिस के सिद्धांत को सिद्ध करना

इस सिद्धांत को आसानी से एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जिसे 'डोल' और 'वेलन-प्रयोग' कहते है।

प्रयोग—सम आयतन का एक डोल और वेलन लीजिए। वेलन का आयतन ऐसा होना चाहिए कि वह उस डोल मे ठीक से बैठ जाए। अव डोल को एक तुला के वाएँ पलडे मे लगे हुए हुक के साथ लटका दीजिए और वेलन को डोल की पेदी पर लगे हुए हुक से लटका दीजिए। दाएँ पलड़े पर वाट रखकर तुला की डंडी को संतुलित कीजिए। अव एक खाली वीकर इस प्रकार एक तख्ते पर रिखए कि वेलन वीकर के अंदर रहे, लेकिन वीकर की दीवारों का स्पर्ध कर न करे। अव सावधानी से उस वीकर में इतना पानी डालिए कि वेलन हुव जाए। वेलन के पानी में हुवते ही तुला की डंडी हिलने लगेगी और दाई ओर भुक जाएगी। अव धीरे-धीरे डोल में पानी डालिए,



[ चित्र ४७—डोल और वेलन-प्रयोग ]

ताकि डोल पानी से भर जाए। डोल के पानी से भर जाते ही तुना की डंडी फिर से संतुलित हो जाएगी, क्योंकि डोल का भीतरी आयतन वेलन के आयतन के बरावर है। अत यह सिद्ध हो जाता है कि बेलन को पानी में डुवाने से भार में आभासी कमी, उसके द्वारा हटाये गये पानी के आयतन के भार के बरावर है।

आर्किमिदिम के सिद्धात से यह भी मानूम हो जाता है कि जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है तो उस समय उमका वजन आ नासी तौर पर यून्य हो जाता है, क्योंकि उस वस्तु द्वारा हटाये गए पानी का ऊर्घ्व दाव उसके वजन के समान होता है। किसी द्रव्य में पूर्णत. या अंशतः द्ववी हुई वस्तु पर उस द्रव के ऊर्घ्व दाव को उस द्रव का उत्प्लावन (buoyancy) कहते हैं।

श्रार्किमिदिस के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग ठोस वस्तु का वि० गु० निकालना

व्यक्तिमिदिस के मिद्धात की सहायता से वस्तुओं का वि० गु० निकाला जा सकता है।

मान लिजिए कि लोहे का वि० गु० निकालना है। लोहे के एक दुकडें को धागे में वांधकर उसे कमानीदार तराजू में तौल लीजिए। फिर एक जार में पानी भरकर तराजू में लटका कर ही उसे पानी में डालिए। देखिएगा कि वस्तु का वजन काफी कम हो गया है। लोहे के टुकड़े के वजन में यह आभासी कमी, उसके आयतन के समान पानी के वजन के समान होगी।


मान लिया जाए कि हवा में तोलते समय लोहे के दुकड़े का द्रव्यमान  $M_1$  या और पानी में  $M_2$ ; अर्थात् पानी में इसके वजन की आभासी कमी  $M_1-M_2$  है। यानी उस आयतन के पानी का द्रव्यमान  $M_1-M_2$  है।

आर्किमिदिस के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के वि० गु० को निम्नलिखित उपाय से जान सकते है .--

- : वस्तु का वि॰ गु॰ = वस्तु के किसी भी आयतन का द्रव्यमान समान आयतन के जल का द्रव्यमान
- ं. लोहे के दुकड़े का वि० गु० = लोहे के दुकड़े का द्रव्यमान समान आयतन के जल का द्रव्यमान

$$= \frac{M_1}{M_1 - M_2}$$

/ पलडेदार तराजू से भी इस विधि द्वारा वि० गु० निकाला जा सकता है। इस प्रयोग के लिए वस्तु को धागे में वाँधकर वाई ओर की डंडी के पलडे के साथ लटका दिया जाता है और दाहिने पलडे पर वाट रखकर उसे



[ चित्र ४८—पलडेदार तराजू से पानी मे डूवी वस्तु के वजन मे आभासी कमी का ज्ञान ]

तौल लिया जाता है। फिर वाएँ पलड़े के ऊपर से एक तख्ती इस तरह रख दी जाती है कि वह पलड़े को छूए नही। इस तख्ती पर एक वीकर मे पानी रख कर दुकड़े को उसमे डुवाने से वजन मे आभासी कमी मालूम हो जाती है।

## द्रव पदार्थ का वि॰ गु॰ निकालना

किसी द्रव पदार्थ का वि॰ गु॰ निकालने के लिए पहले समान आयतन के उस द्रव पदार्थ तथा जल का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। इसके लिए जल तथा उस द्रव मे इ्रवने वाले किसी पदार्थ का दुकडा लेकर पहले उसे हवा मे तौला जाता है। मान लिया जाए कि उसका द्रव्यमान हवा मे  $M_1$  है। अब पहले उसे द्रव मे डुवो कर तौला जाता है। मान लिया जाए कि अव उसका आभासी द्रव्यमान  $M_2$  है, अर्थात् उस आयतन के द्रव का द्रव्यमान  $(M_1-M_2)$  है। फिर उस ठोस पदार्थ को अच्छी तरह सुखाकर पानी मे

डासकर तीला जाता है। मान लिया जाए कि इस बार उसका आभासी द्रव्यमान  $M_3$  है अर्थात् सम आयतन के जल का द्रव्यमान  $(M_1-M_3)$  है। ... उस द्रव का वि० गु० =  $\frac{M_1-M_2}{M_1-M_3}$  (समान आयतन के जल का द्रव्यमान)

मिट्टी का तेल, दूध आदि सभी द्रव पदार्थ का वि० गु० एस रीति से निकाला जा सकता है।

पानी में तैरने वाली वस्तु का वि० गु० निकालना

ऐसी वस्तु का वि० गु० निकालने के लिए एक डुवीना (sinker) का उस्तेमाल करना पडता है। पहले वस्तु को हवा में तौल लिया जाता है। मान लिया जाए कि हवा में उसका द्रव्यमान  $M_1$  है। फिर डुवीना को जल में लटका कर तीला जाता है। मान लिया जाए कि उसका आभासी द्रव्यमान  $M_2$  होता है। अब डुवीना के साथ वस्तु को जोडकर दोनो को जल में डुवाया जाता है और दोनो को एक गाथ नीला जाता है। मान लिया जाए कि इस बार तील  $M_3$  है।

हवा में वस्तु का द्रव्यमान =  $M_1$ जल में ड्रवीना का आभासी द्रव्यमान =  $M_3$ जल में दोनो का सयुक्त आभासी द्रव्यमान =  $M_3$ ... जल में वस्तु का आभासी द्रव्यमान =  $M_3$  -  $M_3$ अर्थात् जल में वस्तु के द्रव्यमान में आभासी कमी =  $M_1 - (M_3 - M_9) = M_1 - M_3 + M_2 = M_1 + M_3 - M_3$ इस प्रकार वस्तु के आयतन समान आयतन के जल का द्रव्यमान =  $M_1 + M_3 - M_3$ 

ं. वस्तु का वि० गु० =  $\frac{M_1}{M_1 + M_2 - M_3}$ 

वहुत बड़ी वस्तु क' वजन निकालना

अगर एक साधारण तराजू देकर एक हाथी का वजन निकालने को कहा जाए, तो आर्किमिदिस के इस विख्यात सिद्धांत की सहायता से उसे भी तौला जा सकता है। पहले हाथी को एक नाव पर चढाया जाय और उसके चढ जाने पर नाव जहाँ तक पानी में डूवा हो वहाँ पर चिह्न लगाया जाय। फिर हाथी को उतारकर नाव को वालू या पत्थरों के टुकड़ों से तब तक भरा जाए, जब तक नाव उस चिह्न तक फिर पानी में डूब न जाए। अब थोड़ा-थोड़ा करके इस वालू या पत्थर के टुकड़ों को तौला जाए। हाथी और इस वालू या पत्थर के टुकड़ों का वजन समान होगा; क्योंकि दोनों के द्वारा सम परिमाण में पानी को हटाया गया है।

इस युक्ति से किसी भी बड़ी वस्तु का वजन छोटे-से तराजू की सहायता से माल्म किया जा सकता है।

## जहाज, नाव आदि का तैरना

वस्तु पर पानी का ऊर्ध्वं दाव या उत्प्लावकता डूवनेवाली वस्तुओ द्वारा हटाये गए पानी के समान होता है। वस्तु पानी के अंदर का जितना स्थान घेरेगी अर्थात् उसका आयतन जितना अधिक होगा, उसपर पानी का उत्प्लावन उतना ही अधिक होगा। वयोकि, आयतन अधिक होने से डूवने पर वह अधिक परिमाण में पानी को विस्थापित करेगी और उसे पानी के अधिकतर उत्प्लावन का मुकावला करना पड़ेगा। यदि पूर्णत डुवाये जाने पर वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का वजन, वस्तु के वजन से अधिक हो तो पानी का उत्प्लावन उस वस्तु को ऊनर फेक देगा और वस्तु पानी की सतह पर आकर तैरती रहेगी और फिर इस साम्यावस्था में उसके डूवे हुए अश द्वारा विस्थापित पानी का वजन (पानी का उत्प्लावन) उस वस्तु के वजन के वरावर होगा। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वह पानी में डूव जायगी, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापित पानी का वजन उस वस्तु के वजन से कम होगा। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, उस वस्तु को पानी में डूवाने से विस्थापित पानी का वजन उस वस्तु के वजन से अधिक होगा और वह वस्तु का घनत्व पानी का वजन उस वस्तु के वजन से अधिक होगा और वह वस्तु पानी पर तैरती रहेगी।

समान वजन के लोहे के दो चदरे लेकर एक को पानी मे डाल दिया जाय तो वह डूव जायगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक है। किन्तु यदि दूसरे चदरे को मोड़कर कटोरी या नाव का रूप दे दिया जाय, तो वह पानी में तैरता रहेगा; क्योंकि अपनी विशेष आकृति के कारण यह चदरा अपने वास्तविक आयतन से बहुत ही अधिक आयतन का पानी विस्थापित करता है और इस विस्थापित पानी का वजन (पानी का उत्प्लावन) उस चदरे के वजन से बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण कटोरी या नाव की आकृति का लोहे का वह चदरा पानी की सतह पर ही तैरता रह जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर नाव, जहाज आदि वनते हैं। अतः अगर वस्तु पर पानी का उत्प्लावन उसके वजन से कम हो तो वस्तु पानी मे डूबेगी। अगर उत्प्लावन वस्तु के वजन से अधिक हो तो वस्तु पानी के ऊपर तैरती रहेगी।

# पनडुब्बी (Submarine)

यह एक ऐसा जहाज होता है, जो पानी के अंदर तथा पानी के ऊपर— दोनो जगह चल सकता है। साधारण जहाज की तरह, उसी सिद्धांत के अनुसार, यह पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन इसके अंदर कई होज बने हुए होते है, जिहे इच्छानुसार पानी से भर दिया जा सकता है या खाली किया जा सकता है। जहाज को पानी के नीचे ले जाने के लिए इन होजो को पानी से भर दिया जाता है, ताकि जहाज का वजन हटाये गए पानी के वजन से अधिक हो जाए और वह पानी के उत्प्लावन का अतिक्रमण कर पानी में डूव सके।

पानी के ऊपर आने के लिए, फिर से पंप की सहायता से होजो में से पानी निकाल दिया जाता है और वजन कम हो जाने के कारण पानी के उत्प्लावन के कारण जहाज ऊपर आ जाता है।

# जीवन-बेल्ट (Life belt)

यह रवर के खोखले चक्के जैसा बना हुआ होता है। जहाज, नाव आदि मे ये इसलिए रखे जाते हैं कि अगर जहाज आदि डूबने लगे, तो इसके सहारे से आदमी पानी में तैर सके। जीवन-वेल्ट में हवा भरकर फुला देने से जसका आयतन उसके वजन की तुलना में बहुत वडा हो जाता है। अतः पानी के उत्प्लावन से वह पानी पर तैरता रहता है और आदमी का बोझ पडने पर भी नहीं डूबता है बल्कि तैरता ही रहता है।

## गुस्वारा (Baloon)

वायु तथा अन्य गैसो के साथ भी आर्किमिदिस का सिद्धात लागू होता है। हटाई गई वायु के वजन से अर्थात् वस्तु वायु में जितना स्थान घरती है, उतने आयतन की वायु के वजन से वस्तु का वजन कम होने से वह वायु में तैरने लगती है। गुब्बारे पतले रवर आदि से वनते हैं। इसमें वायु से कम घनत्व वाला कोई गैस—जैसे हाइड्रोजन गैस—भर दिया जाता है। इस अवस्था में हटाई गई वायु से गुब्बारे का वजन कम होता है और वह वायु में तैरने लगना है अर्थात् वायु में प्लवमान हो जाता है।

### द्रव-घनत्वमापी (Hydrometer)


द्रव पदार्थ का घनत्व मापने के लिए एक प्रकार का यंत्र व्यवहार किया

जाता है। इसे द्रवधनत्वमापी कहते हैं। इससे वस्तुओं का विशिष्ट गुरुत्व मालूम हो जाता है। द्रवधनत्वमापी दो प्रकार के होते हैं:—साधारण द्रवधनत्वमापी तथा निकलसन द्रव-धनत्वमापी।

#### साधारण द्रव-घनत्वमापी (Common hydrometer)

साधारण द्रव-घनत्वमापी को सीचे लव रूप में, द्रव में द्रुवाया जाता है। जिस द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा, द्रवघनत्वमापी उसमें उतना ही कम ह्रवेगा। द्रव-घनत्वमापी पर वि० गु० का मान चिह्नित रहता है और उसे देखकर द्रव का वि० गु० मालूम किया जाता है।

साधारण द्रव-धनत्वमापी की लवाई लगभग २५ से० मी० होती है। यह एक काँच की खोखली नली से वनता है। नली का ऊपरी भाग पतला होता है और निचले भाग में एक छोटी घुंडी वनी हुई होती है। दोनों के बीच में एक वेलनाकार वड़ी घुंडी रहती है। छोटी घुंडी में इतना पारा भर दिया जाता है कि द्रव-घनत्वमापी द्रव में सीधा तैर सके। वड़ी घुंडी के ऊपर



[चित्र ४६—साधा-रण द्रव-घनत्वमापी]

की पतली नली अंशांकित होती है। इस प्रकार से बने हुए द्रव-घनत्वमापी को ज्ञात वि० गु० वाले द्रव्यों मे दुवाकर अंशों पर उनका मान लिख दिया जाता है।

जव किसी द्रव का वि० गु० जानना हो तो उमे एक जार में भरकर उसमें द्रव-घनत्वमापी को तरा दिया जाता है। द्रव-घनत्वमापी के स्थिर हो जाने पर उसमे लिखे हुए स्केल मे द्रव की सतह पर के मान को पढ लिया जाता है। यही उस द्रव का वि० गु० है।

एक ही साधारण द्रव-घनत्वमापी ने सभी प्रकार के द्रव का वि० गु० मालूम नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रत्येक द्रव-घनत्वमापी की एक निश्चित निम्नतम और उच्चतम सीमा होती है। उससे कम या अधिक वि० गु० वाले द्रवों का वि० गु० इसमें नहीं मापा जा सकता है। इसलिए विभिन्न द्रवों के वि० गु० मापने के लिए विभिन्न परास (Range) वाले द्रव-घनत्वमापी काम में लाए जाते हैं।

## दुग्ध-धनत्वमाषी (Lactometer)

दूध की गुद्धता जानने के लिए उस यत का व्यवहार किया जाता है।

,सकी बनावट साधारण द्रव-घनत्वमापी जैसी होती है। गुद्ध दूध का घनत्व

१.०१६ से १०३३ तक होता है। पानी से दूध का घनत्व अधिक होने के

कारण दूध मे पानी मिला देने पर उसका घनत्व घट जाता है और उसमें

दुग्व-घनत्वमापी को तैरा देने से उसके घनत्व की कमी मालूम हो जाती है।

लेकिन पानी मिले हुए दूध मे उचित माना मे चीनी, मैदा, अराख्ट आदि

मिला देने से उसका घनत्व ठीक हो जाता है। इसलिए दुग्ध-घनत्वमापी से

दूध की गुद्धता की जाँच करते समय उसे चखकर देख लेना चाहिए कि उसमे

ऐसी कोई वस्तु मिली हुई है या नहीं।

दूध से मनखन निकाल लेने से उसका घनत्व अधिक हो जाता है। ऐसी हालत मे उसमे दुग्ध-घनत्वमापी डालने से उसके घनत्व में इस बढती का पता चल जाता है और मालूम हो जाता है कि दूध से मनखन निकाल लिया गया है। साधारणत. दुग्ध-घनत्वमापी का परास १.०१५ से १.०४५ होता है।

#### निकलसन द्रव-घनत्वमापी

or mich of all to the

इस द्रव-घनत्वमापी की सहायता से द्रव तथा ठोस, दोनो प्रकार की वस्तुओं का वि० गु॰ निकाला जा सकता है। 📆 👸 भेगा का 🚾 🕏

निकल्सन द्रव-घनस्वमापी मे एक धातु-निर्मित खोखला वेलन-सा होता है। वेलन के दोनो सिरे गंकुनुमा होते है। ऊपर के सिरे में घातु-निर्मित एक डठल लगा होता है और नीचे के सीरे से एक छोटी धातु-निर्मित गंकुनुमा प्याली लटकती रहती है। ऊपर के डंठल पर एक थाली जैसी चुकती लगी रहती है। इंठल में एक चिह्न लगा , पर रहता है। द्रव-घनत्वमापी को द्रव में सीधा खड़ा 💥 💥 रखने के लिए नीचे की शकुनुमा प्याली मे शोडा-सा पारा या सीसे के दुकड़े डार्ल दिए जाते हैं निकलतन द्रव-घनत्दमापी की सहायता से द्रव का वि० गु० गिकालना

निकलसन द्रव-घनत्वमापी को पहले हवा भी भी तीनकर उसका वजन मालूमें कर लिया जाता है। [चित्र ५०—निकलसन मान लीजिए, यह वजन M, है। अब द्रव-चनत्वमापी द्रवधनत्वमापी ] को पानी में डालकर डंठल पर लगे हुए थाल में बाट रखकर उसे डंठल मे लगे हुए निर्दिष्ट चिह्न तक ड्रवाया जाता है। मान लिया जाए कि इस बाट का वजन  $M_2$  है अर्थात् इस अवस्था मे द्रव-घनत्वमापी द्वारा हटाये गए पानी का द्रव्यमान  $M_1^{\tau} + M_2$  है। फिर द्रव-घनत्वमापी को ठीक से सुखा-कर, जिस द्रव का वि० गु० जानना हो, उसमे डाला जाता है और थाल पर वाट रखकर फिर से उसे उस चिह्न तक डुवाया जाता है। अगर इस वाट का वजन  $M_s$  है तो अब द्रव-घनत्मामी द्वारा हटाये गए द्रव का द्रव्यमान  $M_1 + M_s$  होगी।

∴ द्रव का वि० गु० = गृ० वि०--१५

## ठोस का वि० गु० निकालना

निकलसन द्रव-घनत्वमापी द्वारा ठोम का वि० गु० मानुम करने के निए पहले द्रव-घनत्वमापी को पानी में तैराया जाता है और थान पर बाट रखकर उसे डंठल में नगे हुए चिह्न तक दुवाया जाता है। इन बाटो का बजन  $M_1$  माना जाए। अब जिस वस्तु का वि० ग्० मानूम करना है, उसके एक टुकड़े को थाल पर रखकर बाटो को घटा कर उंठल में नगे हुए चिह्न को पानी की सतह तक लाया जाता है। मान निया जाए कि अब थान पर के बाटों का बजन  $M_2$  है। इस प्रकार ठोस का वागु में भार  $M_1-M_2$  होता है। फिर ठोस को द्रव-घनत्वमापी के नीचे लगी हुई प्याली में रखकर तैराया जाता है और थाल पर बाट रखकर द्रव-घनत्वमापी को उस चिह्न तक द्रवाया जाता है। मान लिया जाए कि बाटों का द्रव्यमान  $M_3$  है। अर्थात पानी में ठोस का आभामी द्रव्यमान  $M_4-M_3$  होता है।

- 🗘 ठोस द्वारा हटाये गये पानी का द्रव्यमान
- $= (M_1 M_2) (M_1 M_3)$
- $= M_1 M_2 M_1 + M_3 = M_3' M_2$
- .. ठोस का वि० ग्० =  $\frac{M_1 M_2}{M_3 M_2}$

# वायु का दाब

# वायुमंडल

वायु हमारा जीवन है। इसके विना किसी भी जीव का जीवित रहना असभव है। पृथ्वी चारो ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु के इस आवरण (धेरे) को वायुमंडन ( tmosphere) कहते है।

वायु का न तो कोइ गध ही होता है और न कोई रंग या स्वाद। इसलिए वायु को न तो हम आँखों से ही देख सकते है और न इसका कोई स्वाद या गंध ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वायु के स्पर्श से तथा वायु द्वारा पेड-पोंधों की पत्तियों आदि को हिलते देखकर ही हम उसका अस्तित्व जान पाते हैं। ऑधी-तूफान के समय इसकी भयंकर शक्ति का परिचय भी हमें मिल जाता है।

हम हमेशा वायु-समुद्र में डूवे रहते है। अगर विशेष यांत्रिक उपाय से किसी स्थान को वायुशून्य न किया जाए, तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो सकता है, जहाँ वायु न हो। खुले स्थान की तरह वंद वक्से के अंदर भी वायु भरी हुई रहती है। निम्नलिखित साधारण प्रयोग से मालूम हो जाएगा कि देखने पर शून्य लगने पर भी सभी स्थानों में वायु भरी रहती है।

प्रयोग—एक खाली ग्लास लीजिए और उसे उलट कर पकडिए। ख्याल रहे, ग्लास विल्कुल सीधा हो। अब एक वरतन मे पानी भरकर उल्टाए हुए ग्लास को सीधा पानी मे डुवाइए। देखिएगा कि ग्लास को पानी में डुवाने की काशिश करने मे काफी ताकत लगानी पड़ रही है। साथ ही, यह भी दिखाई देगा की पानी ग्लास मे चढ नही रहा है और चढ़ता भी है तो बहुत गहराई तक डुवाने पर—कुछ ही दूर तक।

अव हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि ग्लास को पानी मे जाने से कौन रोकता है और पानी ग्लास के अंदर क्यो नही जा पाता है ? इन प्रश्नो का उत्तर यही है कि देखने से खाली मालूम पड़ने पर भी ग्लास के अंदर वायु है और उसी के कारण ग्लास को पानी में डुवाने में कठिनाई हो रही है। साथ ही, ग्लास के अदर के समस्त भाग में वायु भरी हुई है। अत जिसके अंदर पानी नहीं जा पाता है।

अव ग्लास को थोडा टेढाँ कर दीजिए। देखिएगा कि उसमे से वायु बुलबुले के रूप मे बाहर निकल रही है और ग्लास दूवता जा रहा है तथा उसमे पानी भी भरता जा रहा है।

इस प्रयोग से खाली स्थानों में वाय की उपस्थिति के अलावा यह भी "प्रमाणित हो जाता है कि वायु दाव भी डालती है।

वायुमडल पृथ्वी के चारो ओर लगभग २०० मील तक फैला हुआ है। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हम जैसे-जैसे ऊपर जाते है वैसे-वैसे वायुक्त घनत्व कम होता जाता है और नीचे जाने से अपेक्षाकृत अधिक होता जाता है और नीचे जाने से अपेक्षाकृत अधिक होता जाता है। हिमाव करके देखा गया है कि कुल वायु का दसवा अग पृथ्वी कि ऊपर केवल तीन मील के घरे मे मौजूद है।

#### वायुका वजन

ेशोटो वान गैरिक ने निम्नलिखित प्रयोग से दिखाया था।

किन्होंने स्टाप-कॉक लगा हुआ काँच का एक गोला लेकर उसे वायु किनकालने वाले पंप दारा निर्वातित किया और उसका वजन लिया । फिर उन्होंने स्टाप कॉक को खोल दिया और वायु सी-सी णब्द करके अदर प्रमून गई। गोले को फिर से वजन किया गया और देखा गया कि उसका वजन है। प्रकृतिटर आयतन की वायु का वजन एक ग्राम से थोड़ा अजिक (१.२१ ग्राम) है अर्थात् पानी का घनत्व वायु के घनत्व से लगभग आठ सो गुना व्यक्त है।

नली के एक सिरे पर रवर की एक छोटी-सी पतली नली लगा दीजिए और उसमे एक क्लिप लगाइए। काँच की नली का दूसरा सिरान्रवर के काग के छेदः मे डालिए। अव फ्लास्क मे थोड़ा-सा पानी डाल्-दीजिए और रवर की नली से क्लिप खोल दीजिए तथा प्लास्क को गरम करके पानी की खौलाइए। जब कुल पानी भाप होकुर विकल-जाय तो क्लिप लगाकर -रबर-की, नली को बंद, कर दीजिए। इस प्रकार प्लास्क निवातित-हो-जाएगा। क्योकि, पानी उवलकर, भाप-वनकर, वायु को हटाकर प्लास्कु मे अर्इगया. है। किर फ्लास्क को ठढा होने के लिए आग पर से हटाकर रख दीजिए ! प्लास्क मे भरी हुई भाष सघितत होकर दो-चार वूँद पानी बन- जायुगी और पलास्क लगभग संपूर्णतः रिक्त हो जायगा। ठंढा हो जाने के बाद सावधानी से फ्लास्क को भौतिक तुला पर वजन की जिए और वजन को लिख ली जिए। अब रबर की नली से क्लिप को खोल दीजिए और प्लास्क में हुवा जाने दीजिए। फिर सावधानी से पलास्क को तीलिए और वुजन को लिख लीजिए। देखिएगा कि अब पलास्क का वजन वढ़ गया है। पलास्क को वढ़ा हुआ वजन उसके अदर की वायु का वजन है। अब पलास्क में काग के नीचे तक पानी भर दीजिए और फिर उस पानी को नाप लीजिए । यह प्लास्क में भरी हुई वायु के आयतन का समान होगा। वजन करते समय प्लास्क में वायु का आयतन वही था। इस प्रकार हम वायु के वजन (या द्रव्यमानः) को उसके आयतन से भाग देकर वायु का घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। हिसाव करने से मालूम होगा कि एक क्यूबिक सेटीमीटर वार्यु को वजन 0.009२९ ग्राम है। इस भार के कारण समुद्र-सतह पर वायु का दाव प्रति सिटीमीटर पर लगभग १०३३ ग्राम-भार होता है।

वायुका दाव

अपको अश्वियं होगा कि इतने अधिक दाव के बदर रहते हुए भी हम इसका अनुभव क्यो नहीं करते हैं ? कारण यह है कि वार्यु चारो ओर से दाव डालती है और इसीसे हम दाव का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक ओर से दाव हट जाए, तो हम पर अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ेगा । साथ ही, जन्मकाल से इस दाव के अंदर रहने के कारण हम इससे अश्यस्त हो गए है। हमारे शरीर की बनावट भी इस दाव में रहने लायक है। इसलिए अगर किसी कारण से वायु का दाव घट जाए, तो हमारे निए उसके अदर जीवित रहना असभव हो जायगा।

वायु के आयतन तथा घनत्व के साथ उसके दाब का भी सबंध है। अगर छोटी-सी जगह में अधिक वायु दाब कर भर दी जाए तो उसका घनत्व वढ जाता है और साथ ही उसका दाब भी वह जाता है। अगर थोड़ी-सी वायु को अधिक जगह फैलने दिया जाए, तो उसका घनत्व और साथ-ही-साथ दाब भी घट जाता है। इस प्रकार सपीटित वायु (compressed air) का घनत्व भी विरानित (rarefied) वायु से अधिक होता है।

निम्नलिखित प्रयोगों से वायु का दाव का होना दिखाया जा सकता है:—

प्रयोग (१)—एक साधारण कीप नेकर उसके मुँह पर पतले रवर के एक दुकड़े को कसकर बाँध दीजिए। अब कीप की नली के नीच मुँह नगा-कर उसके अंदर की वायु को चूसना शुरू कीजिए। देखिएगा कि कीप के अंदर की वायु ज्यो-ज्यो चूसने से कम होती जाती है, त्यो-त्यो मुँह पर बाँधा हुआ रवर अंदर की ओर धँसता जाता है। इससे मिद्ध होता है कि जब तक कीप के अंदर और बाहर वायु का दाव समान था, तब तक रवर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड रहा था और ज्यो ही अंदर की वायु घट गई, त्यों ही ऊपर के अधिक दाव में रवर दवने लगा।

प्रयोग (२)—काँच के एक लंबे ग्लास को ऊपर तक लवालव पानी से भरकर उसपर एक दपती का दुकड़ा रख दीजिए। यहाँ इस वात का ध्याल रखना है कि ग्लास मे पानी की सतह और दपती के बीच वायु न रहने पाए। अब ग्लास को उलटकर पकड़ने पर पानी या दफ्ती में से कोई भी नीचे नहीं गिरता है।

दणती पर नीचे से वायु का, ऊपर की ओर दाव या उत्क्षेप (upthurst) खास के अंदर के पानी के दाव का संतुलन कर दफ्ती और पानी को गिरने नहीं देता है।

#### मैगडेबर्ग अर्द्ध गोलक

इसमें धातु-निर्मित दो ऐसे अर्द्ध गोलक होते हैं, जिन्हे जोड़ देने पर एक खोखना गोलक वन जाता है। पकड़कर खीचने के लिए दोनो अर्द्ध गोलको मे छल्ले लगे होते है। एक अर्द्ध गोलक मे एक छोटा-सा छेद होता है और इसमे नली लगाकर वायु-निष्कासन-पप द्वारा अदर की सभी वायु खीच ली जा सकती है। अगर इस प्रकार से वायु निकालकर छेद को स्टाप कॉक द्वारा वद कर दिया जाए, तो दोनो अर्द्ध गोलको को अलग करने के लिए वहुत अधिक शक्ति की आ । श्यकता होगी। अंदर से वायु का दाव न रहने के कारण वाहर से वायु का दाव अर्द्ध गोलकों को चारो ओर से दवाकर उन्हें अलग होने से रोकता है। इस हालत में दोनो अर्द्ध गोलकों को अलग करने के लिए वहुत अधिक वल लगता है। स्टाप कॉक को खोलकर अंदर वायु भर देने के वाद आसानी से अर्द्ध गोलकों को खीचकर अलग किया जा सकता है, क्योंकि अव अंदर की वायु का दाव वाहरी वायु के दाव को संतुलित करता है।

इस प्रयोग को सर्वप्रथम मैंगडेवर्ग नामक स्थान में ओटोवान गैरिक नामक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने अर्ध-गोलको को अलग करने के लिए घोड़ों की सहायता ली थी। इसलिए इन अर्द्ध गोलकों को मैंगडेवर्ग अर्द्ध-गोलक कहते है।

#### वायु का दाव नापने वाला यंत्र

एक गैंस-जार को पानी से लवालव भर कर उस पर ढक्कन इस प्रकार रिखए कि पानी और ढक्कन के वीच हवा का एक भी बुलबुला न रह जाय। ढक्कन को हाथ से दवाए रखकर जार को पानी से भरे हौंज में उलट दीजिए ताकि जार का मुँह हौज के पानी की सतह के कुछ नीचे रहे। अब गैंस-जार का ढक्कन हटा लीजिए। ऐसा करने पर भी जार का संपूर्ण पानी गिरकर हौंज में नहीं जाता है विल्क जार के अंदर ही टैंगा रह जाता है। पानी की सतह पर वायु का जो दाव पड़ता है, उसी दाव के कारण गैंस-जार में पानी चढा रहता है।

जार के वदले में काँच की एक लंबी और पतली नली ले लेने पर देखा जाएगा कि समुद्र-सतह पर वायुमंडल का दाव, साधारण अवस्था में, प्रायः ३४ फुट ऊँचा पानी के स्तम को खडा रख सकता है। इस प्रकार पानी के स्तम की ऊंचाई नाप कर वायु का दाव नापा जा सकता है।

'लेकिन इतनी बडी नली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने मे तथा हमेशा प्रयोग के लिए व्यवहार करने में वडी कठिनाई होती है। इसलिए इस काम के लिए पानी के बदले पारा काम में लाया जाता है। साधारण अवस्था मे; समुद्र-सतह पर, वायु का दाव पारे के ७६० मिलीमीटर या ३० इंच स्तभ को खड़ा रखं सकता है। पारे के स्तभ की सहायता से वायुमडल<sup>ा</sup>का दाव नापने वाले यत्न को वैरोमीटर या वा<mark>यु-दावमापी</mark> (barometer) कहते।है । वैरोमीटर का निर्माण

े एक मुहबंद तथा दूसरा मुहसुला, एक ३५ इच लंबी, पतली काँच की नली लेकर उसे संपूर्ण रूप से पारे से भर दीजिए। नली को हिलांकर उसके

, · · · j. क : TEC 3777 ेर प्राप्त पर की [ चित्र ५१ ह साधारण वैरोमीटर . (क) पारा से भरी कॉच की नली, (ख) पारी से भरा।

पॉर्च?; ं(ग) टोरिसेली 🗥 ं कां≀निवति' ]⊨ः

अदर की हवा के बुलबुलो को वाहर निकाल 🧺 दीजिए, ताकि नली पूर्णतया वायुगून्य हो जाए। नली के खुले हुए मुँह को अगुली से बद करके े उसे पारे से भरे हुए एक इसरे पातः मे उलट कर-रखकर अगुली हटा लीजिए। अव दिखाई पड़ेगा कि नली के अंदर का पारा लगभग ५ इच नीचे िंउतेर आयो है और लंगभंग ३० इंच ऊँचा रह गया है। साथ ही, नली के ऊपर<sub>ा</sub>का-५ इच ं अंश रिक्त हो गया है। नली के अंदर के इस ावायुश्नय स्थान को, इस प्रयोग के आविष्कारक, ः टोरीसेली के नाम पर 'टोरिसेली का निवृति, (ToriceIlian vacum) कहा जाता है। अव ाइस ं शून्य । स्थान में कोई-ऐसी वस्तु नहीं हैं। जो पारे को अपराखीच-सकती है या (उसे नीचे की) ओर दवा सकती है। इसमे हमे यह मालूम हो जाता है कि नली मे पारे के स्तंभ का दाव पान के पारे की सतह पर, उस समय उसे स्थान में, वायु के दाव के समान है अथित अगर काँच की नली के छिद्र का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक वर्ग से० मी० है तो प्रति वर्ग से व भी व के क्षेत्र पर बायु की दावें ७६ से व मी व के बीर


१ वर्ग से ० मी ० अनुप्रस्थ परिछेद वाले पारे के स्तंभ के वजन के समान है।

अतः उस समय उसं स्थान पर वायु का दाव प्रति वर्ग से० मी० १०३३ ग्राम भार है। इस प्रकार नली मे पारे की ऊँचाई को नाप कर वायु के दाव का ज्ञान हो सकता है। वायु का दाव घटने या वढ़ने से नली में पारा का स्तभ नीचा या ऊँचा हो जाता है; क्योंकि दाव घटने या वढ़ने से, उसी अनुपात मे, पात के पारे की नली मे, पारे के स्तंभ को खड़ा रखने की शक्ति भी घटेगी या बढ़ेगी और पारे का स्तभ छोटा-बड़ा होगा। इसके साथ ही स्तंभ में पारे का वजन भी घटेगा या बढ़ेगा।


इस प्रकार से वने हुए वैरोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। इसलिए इसे एक खोली में रखकर काठ के साथ जड़ दिया जाता है ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। फोटिन वैरोमीटर इसी प्रकार का एक वैरोमीटर है। फिर भी द्रव पदार्थ से बना हुआ वैरोमीटर लेकर चलने-फिरने में कठिनाई होती है। इसलिए वायु का दाव नापने के लिए निर्द्रव (Aneroid) वैरोमीटर भी बनाये गए है। एनिरायड वैरोमीटर या निर्द्रव वायु-दावमापी

एनिरायड वैरोमीटर छोटा तथा हलका होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने मे आसानी होती है। इसपर हिलने-डुलने का कोई प्रभाव नही पड़ता। इसमे वायु का दाव दिखाने वाले स्केल के साथ-साथ ऊँचाई-सूचक स्केल भी लगा रहता है। आजकल हवाई जहाज आदि मे इसी वैरोमीटर को काम मे लाया जाता है।

धातु की बहुत पतली चादर से बने हुए बक्से को लेकर उसे अगत निर्वातित करके अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। अब वायु-दाब में प्रत्येक परिवर्त्तन बंबसे के ढक्कन पर असर डालने लगता है। अगर वायु-दाब



मे वृद्धि हुई तो ढवकन नीचे की ओर दवेगा ओर दाव मे कमी होने पर ऊपर चढेगा। इसके साथ एक सूई इस प्रकार गे तगा दी जाती है कि वह



[ चित्र ५३—निर्द्र व वैरोमीटर : (क) वनसा, (ख) स्प्रिंग, (ग) सूचक सूई, (घ) स्केल ]

ढक्कन की स्थिति में होनेवाले प्रत्येक परिवर्त्तन की यंत्र में लगे हुए स्केल पर प्रदर्शित कर सके। स्केल पर सूई द्वारा निर्देशित अको को देखकर वायु का दाव तथा समुद्र-तल से उस स्थान की ऊँचाई का ज्ञान होता है।

## वायु-दाव और मौसम

वायु का दाव हमेशा एक-सा नहीं बना रहता। कई कारणों से इसमें परिवर्त्तन होता रहता है। जलवाष्प वायु से हलका होता है। इसलिए वायु में जलवाष्प जितना अधिक होगा, वायु उतनी ही अधिक हलकी होगी और उसका दाव उतना ही कम होगा। इसी कारण से वर्षा के दिनों में जव समुद्र से जलवाष्प से भरी मौसमी वायु आती है, तब वायु हलकी हो जाती है और उसका दाव घट जाता है। वायु का दाव घट जाने के साथ-साथ वैरोमीटर का पारा भी नीचे गिर जाता है। वैरोमीटर में पारे के अधिक नीचे आ जाने से यह मालूम हो जाता है कि वायु में जलवाष्प की माला अधिक हो गई है और अब पानी वरसने में देर नहीं है।

सूरज की ऊष्मा से गरम हो जाने पर वायु फैल जाती है। फैली हुई वायु का घनत्व कम होने के कारण वायुका दाव कम हो जाता है और

वैरोमीटर का पारा नीचे उतर आता है। हलकी वायु ऊपर उठने लगती है और चारों ओर से ठढी हवा उस स्थान को भरने के लिए उस दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार किसी स्थान पर वायु का दाव जितना ही कम हो जाता है, वहाँ उतनी ही तेजी से ठढी हवा आने लगती है और आँधी-पानी, तूफान आदि आने की संभावना हो जाती है। गरमी के दिनों में इसी कारण में जोर की आँधी आती है। अत. एकाएक वैरोमीटर का पारा उतरना आंधी के आगमन का सूचक है।

वायु मे जलवाष्प कम रहने से वायु जुष्क कहलाती है। जुष्क वायु आई वायु से अधिक भारी होती है और इसलिए उसका दाव अधिक हो जाने से वैरोमीटर का भी पारा ऊपर चढ़ जाता है। शीतकाल मे वैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ा रहता है, क्योंकि उन दिनो वायु मे जलवाष्प कम रहता है।

इस प्रकार बैरोमीटर के पारे का उतार-चढ़ाव देखकर मौसम-विशेषज्ञ मौसम का हाल वता देते है।

### वैरोमीटर से ऊँचाई का ज्ञान

जैसे-जैसे पृथ्वी-तल से ऊपर जाया जाएगा, वैसे-वैसे वायु का घनत्व घटता जाएगा और साथ ही वायु का दाव भी घटता जाएगा। इस प्रकार पर्वत की ऊँची चोटियो पर वायु का घनत्व समुद्र-सतह पर वायु के घनत्व से कम और गहरी खान के अंदर अधिक होता है। इसलिए समुद्र-सतह से पर्वत की चोटी पर वायु का दाव कम और खान के अंदर अधिक होता है। वैरोमीटर को देखकर वायु के दाव की कमी-वेशी होने की जानकारी हो जाती है और उस स्थान की ऊँचाई या गहराई का पता आसानी से लग जाता है। लगभग ६०० फुट या लगभग २७५ मीटर की ऊँचाई पर पारा २.५४ से० मी० या एक इच गिर जाता है।

# वायु के दाव का व्यावहारिक प्रयोग

वायु चारो ओर दाव डालती है, इस सिद्धात के आधार पर तरह-तरह के पंप बनाए जाते है। रेलगाड़ी का निर्वात क्रोक (vacum brake), साइफन (siphon), ड्रॉपर, स्व-पूरक (selft filling) फाउण्टेनपेन आर्दि भी इसी सिद्धात के आधार पर बनाये जाते हैं।

# पंप (Pump)

पप मुख्यत दो प्रकार के होते है: (१) पानी या अन्य द्रव पदार्थ खींचने या फेंकने वाले पंप और (२) वायु भरने या निकालने वाले पंप।

पिचकारी एक वहुत साधारण पप है। धातु या काँच-निर्मित एक खोखली नली, जिसका एक मुँह खुला तथा दूसरा वद होता है, को लेकर उसके बंद मुँह पर एक छोटा-सा छेद कर दिया जाता है। एक छड के सिरे पर चमडे या रवर की एक गोल चनकी लगा दी जाती हे। चक्की का व्याप ठीक नली के व्यास के समान होता है। उसे पिस्टन (piston) कहा जाता है। पिचकारी के मुँह को द्रव में डालकर छड़ को वाहर की ओर खीचने गे पिचकारी में आशिक निर्वात की मृष्टि हो जाती है और द्रव पर वायु के दाव से द्रव ऊपर चढ जाता है तथा पिचकारी को भर देना है। फिर छड़ को द्रवाकर उसे बाहर फेंका जाता है।

# डाक्ट्री सीरींज

डाक्टर सूई देने के लिए जिस सीरींज (syringe) का प्रयोग करते हैं वह भी एक प्रकार की पिचकारी है। इसमे कॉच की नली के अंदर छड़ और पिस्टन के वजाए एक कॉच की मोटी छड़ लगा दी जाती है, जिसका व्यास नली के व्यास के समान होता है। इस छड़ को वाहर की ओर खीचने से नली में निर्वात की सृष्टि होती है और द्रव (दवा) उसमें चढ़ जाती है। सीरीज के मुँह पर एक खोखली पतली सूई लगा दी जाती है और उसको जरीर में गड़ाकर छड़ को नली के भीतर दवाकर जरीर के अंदर दवा प्रवेश कराई जाती है।

स्वपूरक फाउण्टेनपेन भी इसी सिद्धात पर बनता है। अंदर लगी हुई रवर की नली पर दवाव डालकर उसे निर्वातित कर दिया जाता है। स्याही के अंदर डालकर दवाव हटा लेने से रिक्त स्थान में स्याही चढ़ जाती है। ड्रॉपर भी इसी तरह कार्म करता है।

#### क्यानी का साधारण पंप

पानी की सतह पर वायुमंडल का दाव पड़ने के कारण पानी ३२ से ४० फीट तक ऊपर चढ़ जाता है। इस नियम के आधार पर साधारण पानी का पंप वनाया जाता है। पिचकारी और इसकी वनावट में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल इसका पिस्टन कुछ भिन्न प्रकार का होता है। इसमें एक कपाट (valve) लगा रहता है, जिसमें से होकर पानी ऊपर तो जा सकता

है, पर नीचे की ओर नहीं। वेलन या वैरल के नीचे लगे हुए एक पतले नल को जमीन में गाड़ कर पानी तक पहुँ चा दिया जाता है। कुएँ में भी इस प्रकार का पप वैठाया जाता है। कुएँ में भी इस प्रकार का पप वैठाया जाता है। हत्थे को दवाने से पिस्टन ऊपर उठ जाता है और उसके नीचे वैरल में आधिक निर्वात की सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार वेलन के अंदर वायु का दाव घट जाने के कारण वाहरी वायु के दाव से पानी नल के अंदर चढ़ जाता है तथा एक ओर खुलने वाले कपाट में में होकर वेलन (वैरल) में भर जाता है। फिर हत्थे को ऊपर जराकर पिस्टन को नीचे दवाया जाता है। दाव

(वैरल) मे भर जाता है। फिर हत्ये को ऊपर

उठाकर पिस्टन को नीचे दवाया जाता है। दाव [ चित्र ४४— साधारण
लगते ही वेलन के नीचे लगा हुआ कपाट, वद पानी-पंप (क) वेलन या
होकर उसके अदर भरे हुए पानी को नीचे जाने विरल, (ख) कपाट, (ग)
से रोक देता है और पिस्टन में लगे हुए एक पिस्टन ]
ओर खुलने वाले कपाटों से होकर पानी वाहर निकल आता है। इस प्रकार
हत्ये को चलाते रहने से लगातार पानी निकलता रहता है।

वायु-पंप

(🖘) वायु-पंप दो तरह के होते हैं.:—

म्याप्त (१) किसी पात्र मे हवा भरने के लिए पंप—जैसे फुटवॉल पंप, साइकिल पंप आदि । इसे संपीडन पंप (compression pump) कहते हैं। कि

ि (२) किसी पान्न से हवा निकालने के लिए पंप । इसे रेचक या निर्वातक पंप (exhaust pump) कहा जाता है।

दोनों पंप एक ही सिद्धांत पर काम करते है। लेकिन दोनों के पिस्टन

मे तथा अदर लगे हुए कपाटो (valve) के खुलने की दिशा मे भिन्नता होती है।




एक धातु-निर्मित नली का एक छोर खुला रहता है तथा दूसरे छोर पर एक पतली छोटी टोंटी लगी हुई होती है। पिचकारी जैसी इसमे भी एक छड़ लगी रहती है। उसके एक छोर पर काठ का हत्था लगा रहता है और दूसरे छोर पर चमड़े का कटोरीनुमा एक वाशर। वाशर का किनारा नीचे की ओर मुड़ा हुआ रहता है और वह पिस्टन तथा कपाट-दोनो का काम करता है। टोटी के अंदर एक लोहे की गोली होती है, जो वहाँ पर कपाट जैसा काम करती है और हवा को ऊपर से नीचे फुटवॉल मे जाने तो देती है, पर नीचे से ऊपर आनें से रोकती है।

[ चित्र ५५— संपीडन पंप (क) नली,

(ख) छड़, छड़ को ऊपर खींचते समय (ग) वाशर] . वायु, वाशर के किनारों पर, ऊपर

से दाव डालकर, उसे भीतर की ओर मोड कर, सरलता से नीचे चली जाती है। किंतु छड़ को दबाने पर वाशर का किनारा, नीचे की वायु का दाव पाकर, फैल जाता है और नली की दीवारों से सटकर वायु को ऊपर नहीं जाने देता है। इस प्रकार दाव पाकर वायु फुटबॉल के अंदर चली जाती है। फिर छड़ को ऊपर उठाने पर



[ चित्र ५६ —
फुटबॉल पंप :
(क) नली, (ख)
टोटी, (ग) वाशर,
(घ) कपाट का
काम करने वाली
गोली ]

ऊपर से वायु आकर नली में भर जाती है। पर, टोटी में लगी हुई गोली रास्ता रोककर फुटवॉल के अंदर की वाय को वाहर नहीं निकलने देती है।


#### साडकिल-पंप

साइकिल-पंप भी ठीक इसी प्रकार से वनता है। किंतु इसके दो हिस्से होते हैं। ऊपर की नली, छड़ और वाशर ठीक फुटबॉल-पंप जैसे होते हैं।

टोटी की जगह पर एक रवर की नली से पंप को साइकिल-ट्यूव मे लगे हुए वाल्व (valve) से जोड़ दिया जाता है। यह वाल्व साइकिल-पंप का दूसरा हिस्सा है।

#### साइकिल-वाल्व

यह धातु-निर्मित पतली-सी छोटी नली से वनता है। नली के ऊपर का आधा हिस्सा कुछ मोटा होता है। नली के ऊपर का मुँह खुला हुआ रहता है तथा नीचे का वद। वंद मुँह के थोड़ा-सा ऊपर नली की दीवार मे एक वारीक छेद रहता है। इस नली के निचले भाग मे एक पतली रवर की नली मजबूती से लगा दी जाती है। रवर की यह नली वारीक छेद को ढँककर पूरे निचले अभ पर फैली रहती है। रवर की इस नली को वाल्व-ट्यूव (valve tube) कहते हे। वाल्व-ट्यूव लगे हुए वाल्व को साइकिल-ट्यूव के साथ निश्चित स्थान पर लगाकर कस दिया जाता है। अब पंप की सहायता से वाल्व के खुले हुए मुँह से हवा भरी जाती है। ऊपर से दाव पाकर हवा वाल्व की दीवार के वारीक छेद मे से वाल्व-ट्यूव पर दाव डालती है। इससे रवर पं



[ चित्र ५७ — साइकिल पंपः (क) नली, (ख) छड़, (ग) वाशर ]

वाल्व-ट्यूव पर दाव डालती है। इससे रवर फैल जाता है और हवा साइकिल-ट्यूव में भर जाती है। पंप की छड़ को ऊपर खीचते समय यह चित्र ५५-

साइकिल-वाल्व]

दांव कम हो जाता है और साइकिल-ट्यूव के अंदर की हवा वाल्य-ट्यूब पर

अधिक दाब डालने लगती है। इससे वाल्व-ट्यूब वाल्व से सट जाती है और छेद को बंद कर अंदर की हवा को वाहर नहीं जाने देती।

इस प्रकार साइकिल मे ह्वा भरते समय पंप और वाल्व, दोनो बारी-बारी से काम करते रहते हैं। रेचक (या निर्वातक) प्रप

वायु निकालने वाला साधारण रेचक पंप भी लगभग साइकिल या फुटवॉल-पप जैसा होता है। अंतर केवल यह है कि इसके क्टोरीनुमा वाशर का किनारा ऊपर की ओर अर्थात् नली के खुले हुए मुँह की ओर

मुडा हुआ होता है तथा नली के नीचे के छेद पर अदर की ओर खुलने वाला कपाट लगा हुआ होता है, जो नीचे से दाव मिलने पर खुल जाता है और ऊपर की दाव से बंद हो जाता है।

जिस पान से हवा निकालनी होती है उसको एक नली द्वारा पेप से जोड़ दिया जाता है। अब छड़ को ऊपर खीचने पर ऊपर की बायु के दाब से वागर का किनारा फूल कर नली में सट जाता है और वायु को नीचे नहीं जाने देता। इस प्रकार नली में निर्वात की सृष्टि हो जाती है। इस निर्वात को भरने के लिए नली से जुड़े हुए पान से हवा नीचे बाले छेद के कपाट पर दांव डालती है और उसे खोलकर अंदर आ जाती है। फिर छड़ को नीचे दबाने पर अपर के दाव से छेद के ऊपर का कपाट वद हो जाता है और नली के अंदर की वायु को उस रास्ते से पान में वापस जाने से रोक देता है। ऐसी हालत में नली के अंदर की हवा वागर पर दाव डालकर, उसके ऊपर की ओर मुडे हुए किनारे को भीतर की ओर दवाकर, वाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को दुहरा कर पान को धीरे-धीरे निर्वातित कर दिया जाता है।


# साइफन (Siphon)

पंप की सहायता के विना एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी या अन्य द्रव पदार्थ को ले जाने के लिए साइफन काम मे लाया जाता है। काँच या घातु-निर्मित नलीं को इस प्रकार मोड़ी जाती है कि उसकी एक भुंजा दूसरी

भुजा से वड़ी रहे। नली की वड़ी भुजा को जिस वरतन या जगह पर द्रव को ले जाना है वहाँ और छोटी भुजा को द्रवपूर्ण पात में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि वह द्रव में ड्वी रहे। व्यवहार में लाने के पहले नली को उस द्रव से संपूर्ण रूप से भर देना चाहिए ताकि उसमे वायु न रहे इस प्रकार

रख देने पर वड़ी भुजा में से होकर द्रव नीचे गिरने लगेगा। यह काम तव तक चलता रहेगा जव तक पहला वरतन खाली न हो जाए या नली की छोटी भुजा का मुँह द्रव से वाहर न निकल आए या दोनो वरतनो मे द्रव की सतह समान न हो जाए।

यह क्रिया इसलिए होती है कि नली की बड़ी भूजा में भरा हुआ पानी या अन्य द्रव अपने भार के कारण नीचे गिरने लगता है और नली मे निर्वात की सृष्टि होने लगती है, साथ ही छोटी भूजा के अदर के द्रव पर पडने वाला वायू का दाव द्रव को वड़ी भुजा के रिक्त स्थान मे ठेल देता



[चित्र ५९-साइफन ]

है और द्रव लगातार छोटी नली से होकर वड़ी नली और वहाँ से बाहर निकलने लगता है।

साइफन की किया में सफलता के लिए निम्नलिखित वातों पर ध्यान रखना होगा ;--

- (क) जहाँ से द्रव निकालना होगा वहाँ द्रव की सतह, जहाँ ले जाना होगा, वहाँ की सतह से ऊँची हो। नहीं तो दोनो सतहों में अंतर नहीं रहने के कारण द्रव प्रवाहित नही हो सकेगा।
  - (ख) साइफन की भुजाएँ छोटी-वड़ी होनी चाहिए।
- (ग) स्थान वायुश्रन्य न हो। गु० वि०--१६

- (घ) छोटी भुजा का सर्वोच्च भाग २४ फुट से अधिक ऊँचाई पर न हो।
- (ङ) छोटी भुजा का सिरा द्रव के नीचे ह्रवा हो।

वर्षा-काल में छत पर पानी जम जाने से, साइफन की सहायता से, धत के चारों और के ऊँचे घेरे के ऊपर से पानी को वाहर निकाला जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों में, पाखाने आदि के स्वचालित प्रक्षालकों (automatic flush system) में, साइफन काम में लाया जाता है। प्रक्षालकों में एक निष्चित परिमाण में पानी भर जाने के वाद यह पानी साइफन की सहायता से वेग से निकल जाता है और पाखाने को धोकर साफ कर देता है।

वासुदेव प्याला, पनचोर प्याला, टंटेलस प्याला आदि खिलीने साइफन के सिद्धात के आधार पर ही बनते हैं। प्याले काँच या किसी धातु के बने हुए होते हैं। वासुदेव प्याले में वासुदेवजी की मूर्ति और टंटेलस प्याले में राजा टंटेलस की मूर्ति रहती है। मूर्ति के अंदर एक साइफन छिपा हुआ रहता है, जिसका मुड़ा हुआ भाग मूर्ति के मुँह के साथ एक ही तल पर होता है। प्याले की तली में एक छेद होता है। साइफन की छोटी भुजा का मुँह मूर्ति के अदर रहता है और बड़ी भुजा छेद से वाहर निकाल दी जाती है। प्याले में पानी डालने पर पहले तो वह भरने लगता है, लेकिन जैसे ही पानी मूर्ति के मुँह तक यानी साइफन की भुजाओं के मोड़ तक पहुँचता है वैसे ही साइफन की सहायता से पानी वाहर निकलने लगता है। इस प्रकार उसमें कितना ही पानी क्यो न डाला जाए, पानी से प्याला न कभी भर ही सकता है और न मूर्ति डूब ही सकती है।

# ऊष्मा (Heat)

अगर हम आग के पास खड़े हो जाएँ तो हमे गरमी मालूम होगी और अगर हम वरफ छू ले तो ठंढक। हम अनुभव करके या छू करके मालूम कर सकते हैं कि कोई वस्तु गरम है या ठंढी। ऊर्जा के उस रूप को, जिसके कारण हमें गरमी या ठंढक मालूम होती है, ऊष्मा कहते हैं। चाहे कोई चीज गरम हो या ठंढी, सभी में कम-वेशी परिमाण में ऊष्मा विद्यमान रहती है। हमारे शरीर के तापमान से जिस वस्तु का तापमान अधिक है, वह हमे गरम और जिसका कम है, वह ठढी लगती है।

#### ऊष्मा उत्पादक

साधारणतः आग जलाकर हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आदि काल से सूखी लकडी ऊष्मा उत्पन्न करने का प्रधान साधन रही हैं। वाद में चलकर मनुष्य ने कोयला, मिट्टी के तेल, गैस, विजली आदि से भी ऊष्मा उत्पन्न करना आरंभ किया। प्राकृतिक, यांत्रिक, रासायनिक तथा वैद्युतिक साधनों के अलावा अब मनुष्य के पास ऊष्मा उत्पन्नकरने वाला परमाण्वीय साधन भी मौजूद है। लेकिन, इन सबके होते हुए भी दुनिया मे ऊष्मा का सर्वप्रमुख तथा मुख्य स्रोत सूर्य ही हैं।

#### सूर्य

दुनिया में ऊष्मा और साथ-साथ प्रकाश का सर्वप्रधान तथा मूल स्रोत सूर्य है । उचित मात्रा में सूर्य की ऊष्मा तथा प्रकाश न मिलने से पृथ्वी पर जीवन का होना ही संभव नहीं होता । वास्तव में सूर्य जलती हुई गैसो का एक विशाल गोला हे । इसकी ऊष्मा विकीर्ण होकर पृथ्वी पर सचारित होती है । इसी की ऊष्मा तथा प्रकाश से पृथ्वी पर के पेड़-पौधे पुष्ट होते हैं और उससे लकड़ी या लकड़ी से कोयला वनकर फिर ऊष्मा-उत्पादन के साधन वन जाते हैं। जीव-जंतु सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश में पलते हैं और फिर कालांतर तक मिट्टी के नीचे दवे रहने के बाद मिट्टी का तेल वनकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पादन के साधन वन जाते हैं। सही माने में पृथ्वी पर जो भी ऊर्जी अध्मा उत्पन्न करने के लिए मिलती है, सबका मूल स्रोत स्य ही है। क्यों कि सभीमें सूर्य की ऊष्मा संचित रहती हैं, जिसे विभिन्न उपायों से मुक्त करके हम ऊष्मा उत्पन्न करते है।

विद्युत् की ऊर्जा से ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन विद्युत्-उत्पादन या तो तेल, कोयला आदि जलाकर या जल की धारा की शक्ति से यंत्रों को चलाकर, किया जाता है। हम देखते है कि तेल तथा कोयले में सूर्य की ऊर्जा सचित रहती है। उसी प्रकार पानी की धारा मे जो गतिज ऊर्जा है, वह भी परोक्ष रूप मे सूर्य से ही मिलती है। सूर्य की ऊष्मा से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है और सूर्य की ही ऊष्मा के कारण उत्पन्न मौसमी पवन के साथ चलकर पहाडों में टकराकर वर्पा के रूप में धरती पर आ गिरता है। इस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा जल-कणों में सचित हो जाती है और ऊपर से नीचे प्रवाहित होते समय वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती है। इस प्रकार इस गतिज ऊर्जा से उत्पन्न जल-विद्युत् का भी स्रोत सूर्य ही है।

## आग-ईंधन

सूर्य की ऊष्मा को हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकतानुसार, उचित स्थान में, उचित माता में ऊष्मा पाने के लिए हम मुख्यत. आग जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते है। यह ऊष्मा प्राप्त करने का सबसे आदिम उपाय है। आग जलाने के लिए हमें कुछ-न-कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। आग जलाने के इन साधनों को ईंधन (fiel) कहते हैं। सही माने में इन्हीं ईंधनों में ऊष्मा उत्पन्न करनेवाली ऊर्जा मौजूद रहती है। आग जलने की किया द्वारा उस ऊर्जा को मुक्त कर दिया जाता है। जलते समय ऑक्सीजन से द्रव्य का सयोग होता है। यह एक रासायनिक किया है और इससे ऊष्मा निकलती है। छकड़ी; कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोलगैस आदि ईंधन के रूप में व्यवहृत किए जाते हैं। ईंधनों से ऊष्मा उत्पन्न करके हम रेलगाड़ी, जहाज, हवाई जहाज, कलकारखाने आदि चलाते हैं, भट्ठियों में धातु गलाते हैं, खाना पकाते हैं तथा और कितने ही कामों को रोज करते हैं। सभी ईंधनों की रासायनिक

बनावट लगभग एक-सी होती है। सभी में हाइड्रोजन तथा कार्वन के यौगिक होते है। अच्छे ईंधन की बनावट में अधिक परिमाण मे दहनशील पदार्थ होते है।

#### दियासलाई

आग तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिन वस्तुओ का व्यवहार किया जाता है, उनमें दियासलाई का स्थान सर्वप्रधान है। यह सही है कि दियासलाई ईंधन नही है, और इसके द्वारा दूसरी वस्तुओ मे आग लगाने के सिवा अन्य कोई काम नहीं लिया जा सकता है। फिर भी दियासलाई हमारे लिए एक प्रधान नित्य प्रयोजनीय वस्तु है।

आदिम काल में पत्थर से पत्थर ठोककर आग जलाई जाती थी। फिर एक विशेष प्रकार के पत्थर पर लोहे का टुकड़ा रगड़कर आग जलाने का व्यापार प्रारंभ हुआ। वाद में दियासलाई का आविष्कार हुआ और कई परिवर्त्तनों के बाद उसका वर्त्तमान रूप हमारे सामने आया।


आजकल की दियासलाई की सींको के एक सिरे पर जो मसाला लगा रहता है, वह पोटैशियम क्लोरेट (potassium chlorate) तथा एंटिमनी सल्फाइड (antimony sulphide) मिलाकर बनाया जाता है। बक्सो की बगल मे लाल फॉसफोरस (red Phosphorus), काँच की बुक्तनी तथा गोंद मिलाकर लेप कर दिया जाता है। इस लेप पर सीक में लगा हुआ मसाला रगड़ने से आग जल उठती है।

#### लकड़ी

ईंधन मे लकड़ी सबसे पुरानी है। आज भी ऊष्मा उत्पन्न करने के साधनों में लकड़ी का एक प्रमुख स्थान है। खाना पकाने के लिए लकड़ी का व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इस समय भी कही-कही लकड़ी जलाकर रेल का इंजन चलाया जाता है।

#### कोयला

वर्त्तमान युग मे ऊष्मा-उत्पादक ईंधन के रूप में कोयले का स्थान सर्व-प्रथम है। खाना पकाना, जाड़े में कमरे को गरम रखना आदि साधारण काम से लेकर बड़े-बड़े कल-कारखाने, रेल, जहाज आदि चलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कोयले को जलाकर ही उत्पन्न की जाती है। किसी भी देश का उद्योग कोयले के उत्पादन पर बहुत हद तक निर्भर करता है।



.कोयला खानो से निकाला जाता है। वास्तव मे कोयला लकड़ी से ही बनता है। लकड़ी लाखों साल तक मिट्टी के नीचे दवी हुई रहकर कोयला बन जाती है।

## मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि

जमीन के नीचे नल वैठाकर और उसकी सहाता से पंप करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसे परिष्कृत करके मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल तेल आदि बनाए जाते है। ये सब भी ऊष्मा उत्पन्न करने के प्रमुख साधन हैं। पेट्रोल से मोटरगाडी, हवाई जहाज आदि चलते हैं। डीजल तेल से भारी-भारी ट्रक, वसें, मशीने, रेले तथा जहाज आदि चलाए जाते है। कोल गैस

# कोयले से कोल गैस वनाया जाता है। इससे ऊष्मा उत्पन्न करके खाना आदि पकाया जा सकता है। इस ई धन को नल की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ने जाया जाता है।

ई धनो को जलाने के अतिरिक्त और कई विधियों से ऊष्मा ऊत्पन्न की जा सकती है। एक द्रव्य के साथ दूसरा द्रव्य रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत् ऊर्जा से भी ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें मिला देने से ऊष्मा उत्पन्न होती है।

# विद्युत्

विद्युत्-ऊर्जा ऊष्मा-उत्पादन का एक मुख्य साधन है। धीरे-धीरे विद्युत् ऊर्जा ऊष्मा-उत्पादन का सर्वप्रधान साधन वनती जा रही है। किसी सुचालक के अदर विद्युत्-धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है।

विद्युत् की सहायता से घरों मे इस्तेमाल होनेवाली इस्तिरी, चूल्हों, वित्तयो यहाँ तक कि सिगरेट, बीड़ी आदि जलानेवाले लाइटरों आदि से लेकर कारखानों मे धातु गलानेवाली विद्युत्-भिट्टियो आदि मे, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है।

## परमाणुओं के विखंडन से ऊष्मा-उत्पादन

वर्तमान काल मे विज्ञान का सबसे वड़ा आविष्कार परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करना है। परमाण्वीय ऊर्जा से जो ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, उससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने का और कोई साधन मनुष्य के पास नहीं है। वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है कि सूर्य की ऊष्मा भी उसके अदर परमाणु-विस्फोटों से उत्पन्न होती है। एक ग्राम परमाणु के विखंडन से जितनी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत् की करोड़ो इकाई की आवश्यकता होती है।

पहले-पहल परमाण्वीय ऊर्जा का प्रयोग घ्वस के लिए किया गया था। जापान के हिरोशिमा तथा नागाशाकी नगरों पर गत विश्वयुद्ध के समय परमाणु वम गिराया गया था और उससे लाखों व्यक्ति मौत के शिकार हो गए थे।

खुशी की वात है कि इस ऊर्जा को अब ध्वंसात्मक काम मे न लगाकर मानव की सेवा के लिए लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों के नित्य नये आवि-ध्कार इस ऊर्जा को मानव की अधिकाधिक सेवा मे लाने में सफल हो रहे है। अब परमाण्वीय ऊर्जा से विद्युत् का उत्पादन हो रहा है तथा उससे जहाज आदि चलाये जा रहे है।

## घरेमू काम के मिए ई धन का चुनाव

घर में ई'धन उतनी ही आवायक चीज है जितनी खाने-पीने की चीज । घरों में मुख्यत याना पकाने, पानी, दूध आदि गरम करने, किसी चीज को जलाने तथा जाड़े के दिनों में कमरे को गरम करने और आग तापने आदि कामों के लिए ई'धन की आवश्यकता होती है।

आजकल शहरो तथा बहुत-से ग्रामीण क्षेत्रो मे भी कई प्रकार के ईंधन मिलते हैं। इसलिए घरेलू काम के लिए ईंधन को चुनते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तो जहां पर चुनने के लिए एकाधिक ईंधन मिलते ही नहीं हैं, वहाँ चुनने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जहाँ मिलते है, वहाँ अवश्य ही चुनने की कोशिश करनी चाहिए।

ई धन को चुनते समय गवमे पहले उसकी कीमत पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसकी ऊष्मा-उत्पादन-क्षमता तथा उपयुक्तता का भी खयाल रखना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के ईंधनों की ऊप्मा-उत्पादन क्षमता-एक नहीं होती। समान परिमाण में लकड़ी से कोयला लगभग दो गुना और किरासन तेल लगभग तीन गुना अधिक ऊप्मा उत्पन्न कर सकता है (लकडी .५०० बी० टी० यू० प्रति पौड, कोयला १४,००० बी० टी० यू प्रति पौड और किरासन तेल २०,००० बी० टी० यू० प्रति पोड)।

साथ ही विभिन्न प्रकार के ईं घनों को इस्तेमाल करने में विभिन्न माना मे श्रम की भी आवश्यकता होती है और सफाई की समस्या भी विभिन्न परिमाणों मे उठती हैं। लकड़ी तथा कोयले के चूल्हे सुलगाने मे किरासन तेल के या गैस के चूल्हे जलाने की अपेक्षा काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही, लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करने पर वरतन तथा कमरे की सफाई में भी काफी मेहनत और समय लगाना पड़ता है।

लड़की तथा कोयले के चूल्हें से काफी परिमाण में ठाइमा चारो बोर फैलंकर नच्ट होती है। किरासन तेल तथा गैस के चूल्ह की उद्मा काफी हद तक थोड़े से स्थान में सीमित रहती है और इसलिए कम बरबाद होती है। साथ ही, इन चूल्हों को चाहे ज़ब जलाया तथा बुझाया जा सकता है, जो लकड़ी या कोयले के चूल्हें के साथ सभव नहीं है। इसलिए ईंधन के ऊपर खर्च का हिसाब करते समय केवल उसकी कीमत का ही हिसाब नही देखना चाहिए। कीमत मे सस्ता होने पर भी असल मे वह महँगा पड़ सकता है। घर के लिए ई धन को चुनते समय ऊपर की सभी वातों का खयाल रखना चाहिए।

ऊष्मा-उत्पादक के खयाल से विजली सबसे अच्छी होती है। इसके चूल्हें को जलाने के लिए न तो किसी प्रकार के ई धन की आवश्यकता पड़ती है और न आग की ही जरूरत पड़ती है। साथ ही, इसमें सफाई का सवाल भी लगभग नहीं के बरावर होता है। विजली से ऊष्मा उत्पन्न करने के सबंध मे हम आगे चलकर विस्तार से अध्ययन करेंगे।

#### गोवर गैस

ग्रामीण क्षेत्र मे ई धन तथा ऊष्मा-उत्पादक के रूप मे गोवर गैस का व्यवहार अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। इससे लगभग विना खर्च जलाने के लिए ई धन मिल जाता है और साथ ही इससे वत्ती भी जलाई जा सकती है। गोवर गैस बना लेने के बाद भी गोवर न केवल खाद के लिए उपयोगी रह जाता है, बिल्क अधिक उपयोगी वन जाता है। इससे गोइंठा के रूप मे जलकर यह अत्यावश्यक खाद वरवाद नहीं होती है।

गोवर गैस संयंत्र (Plant) वहुत आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथा इसमे अधिक खर्च भी नहीं होता है।

## तापमान तथा तापमापी यंत्र

## (Temperature and Thermometer)

ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसके अवशोषण से वस्तु उत्तप्त होती है और इसके उत्सर्जन से वस्तु ठंढी होती है।

वरफ ठंढी होती है तथा भाप गरम। इसका अर्थ यह है कि वरफ से भाप अधिक उत्तप्त है। किसी वस्तु के उत्ताप को उसका तापमान (temperature) कहा जाता है। एक ग्लास गरम पानी का तापमान, एक ग्लास ठंढे पानी के तापमान से अधिक होता है। दोनो ग्लासो के पानी को मिला दिया जाय तो गरम पानी का तापमान घटेगा और ठंढे पानी का तापमान बढेगा और अंत में मिले हुए पानी का तापमान एक हो जाएगा। दो वस्तुओं का तापमान तभी समान समझा जाता है, जब दोनो को मिला देने से किसी का तापमान न घटता है और न बढता है।

तापमान से ऊष्मा का परिमाण (quantity of heat) पूर्णतया भिन्न है। दो वस्तुओं में विभिन्न परिमाण में ऊष्मा रहने पर भी उनका तापमान समान हो सकता है। एक बड़े तथा एक छोटे लोहे के गोले में ऊष्मा के परिमाण समान होने पर भी छोटे गोले का तापमान बड़े गोले के तापमान से अधिक होगा। उसी प्रकार लोहे के लहलहाते हुए कण का तापमान दस किलों के लोहे के गोले से (जो कमरे के तापमान पर है) बहुत ही अधिक है। यद्यपि उस लहलहाते हुए कण में ऊष्मा का परिमाण दस किलों के गोले की ऊष्मा के परिमाण की तुलना में तुच्छ होगा।

तापमान वस्तु की तापीय अवस्था बतलाता है और ऊष्मा के परिमाण द्वारा उसमें कुल ऊष्मा का बोध होता है। ऊष्मा का परिमाण वस्तु की प्रकृति, उसके द्रव्यमान तथा तापमान पर निर्भर करता है।

एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह, उनमें ऊष्मा के परिमाणो पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में लहलहाते हुए कण का स्पर्श

दस किलो के गोले से करा दिया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह कण से गोले में होगा। दो वस्तुओं में ऊष्मा के परिमाणों में कितना ही अंतर क्यों न हो, अगर उनके तापमान में अंतर नहीं है तो एक में दूसरे में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ऊष्मा का प्रवाह तापमान की भिन्नता पर ही निर्भर करता है। इस विषय में ऊष्मा का प्रवाह, पानी के प्रवाह जैसा होता है। पानी का प्रवाह पानी के परिमाण पर नहीं बल्कि उसकी सतह की ऊँचाइ पर निर्भर करता है। समुद्र में पानी का परिमाण अपरिमित है, तो भी सभी निदयों का पानी ऊँची सतह से नीची सतह की ओर वहता हुआ अंततः समुद्र में जा गिरता है। समुद्र का पानी कभी नदी में प्रवाहित नहीं होता है। जिस प्रकार सतह की ऊंचाई की भिन्नता से पानी का प्रवाह होता है। जिस प्रकार सतह की उंचाई की भिन्नता से पानी का प्रवाह होता है और सदैव ऊँची सतह से नीची सतह की ओर होता है उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह केवल तापमान की भिन्नता पर ही होता है और उँचे तापमान से नीचे तापमान की ओर होता है।

तापमान एक संख्या द्वारा प्रकट किया जाता है। एक स्थिर विंदु को शून्य मान कर इसकी माप का प्रारंभ होता है। तापमान के सेन्टीग्रेड स्केल में पिघलती हुई वरफ के तापमान को ० (शून्य) डिग्री और खौलते हुए पानी के तापमान को १०० डिग्री माना जाता है। शून्य डिग्री के नीचे के तापमान को ऋण (negative) तापमान और ऊपर के तापमान को घन (positive) तापमान कहा जाता है। तापमान मापने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है। इसे तापमापी यंत्र या धर्मामीटर यत्र कहते है।

## तापमापी या थर्मामीटर (Thermometer)

ऐसे तो हम स्पर्ण द्वारा तापमान का अंदाज लगा लेते हैं और कह सकते है कि यह वस्तु ठंढी है, साधारण गरम है, या अति गरम है आदि । किन्तु इसमें प्राय गलती होने की संभावना रहती है। मान लीजिए तीन वरतनों में पानी रखा है। एक मे वरफ का पानी, एक में साधारण पानी और एक मे गरम पानी। अब अगर वरफ के पानी मे कुछ देर तक हाथ रखकर फिर हाथ को साधारण पानी में रखा जाए, तो मालूम होगा कि वह पानी गरम है। किंतु अगर गरम पानी में कुछ देर तक हाथ रखने के वाद फिर साधारण पानी में हाथ डाला जाए, तो वह पानी ठंढा मालूम होगा। इससे यह स्पष्ट

हो जाता है कि स्पर्श द्वारा ठीक-ठीक तापमान नहीं मालूम किया जा सकता है। सही-सही तापमान की माप, थर्मामीटर से की जा सकती है।

हम जानते हैं कि ताप से वस्तु प्रसारित होती है। देखा गया है कि ताप मे किसी वस्तु का विस्तार एक निश्चित दर से होता है। एक वस्तु ४ डिग्नी तापमान से जितनी विस्तारित होगी, ४० डिग्नी तापमान मे उससे १० गुना अधिक विस्तारित होगी। उष्मा से वस्तुओं के इस विस्तार को देखकर तापमान मापा जाता है।

#### थर्मामीटर का निर्माण

साधारण थर्मामीटर वनाने के लिए, काँच की नली में कोई एक द्रव पदार्थ डाला जाता हैं और उसका वढना देखकर तापमान का वढ़ना मापा जाता हैं। द्रव पदार्थ इसलिए लिया जाता है कि ऊष्मा से ठीस पदार्थ के आयतन में वृद्धि का परिमाण इतना कम होता है कि उसे देखकर तापमान जानना कठिन हो जाता हैं। इसीलिए साधारण थर्मामीटर वनाने के लिए द्रव पदार्थ ही लिया जाता हैं। इस काम के लिए पारा, अन्य द्रव पदार्थों से अधिक उपयोगी होता हैं। कारण यह हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ-सम्थ पारा समरूप से वढता है, यह ऊष्मा का सुचालक है, सफेद और चमकीला होने के कारण आसानी से दिखलाई पड़ता है, यह वाष्पशील नहीं है, वहुत ऊँचे तापमान पर खौलता है और वहुत नीचे तापमान पर द्रव से ठोस अवस्था प्राप्त करता है।

पारायुक्त थर्मामीटर बनाने के लिए एक सिरे पर पोली घुंडी युक्त सूक्ष्म छिद्र वाली काँच की नली ली जाती है और उसमे पारा भर दिया जाता है। पारा भरने के लिए नली के ऊपर एक कीप मे पारा भरकर रख दिया जाता है और नीचे की घुंडी को गरम किया जाता है। गरम होने पर उसके अंदर की कुछ वायु फैलकर निकल जाती हे और जब घुंडी ठंढी होती है, तब पारा उस शून्य स्थान को भरने के लिए अपने आप अंदर चला जाता है। दो-तीन वार ऐसा करने पर घुंडी मे काफी पारा भर जाता है। अब घुंडी को फिर से गरम किया जाता है ताकि पारा बढकर नली के सपूर्ण छिद्र मे भर जाए और उसमे वायु न रह जाए। फिर काँच को पिघला कर नली के खुले हुए मुँह को बंद कर दिया जाता है। थर्मामीटर को अंशाकित करने के लिए पहले वरफ का हिमांक (freezing point) और फिर पानी का क्वथनांक (boiling point) निकाला जाता है। थर्मामीटर में हिमांक तथा क्वथनांक के बीच के अंतर को मूळ अंतराल (fundamental interval) कहते है। इसी अंतराल को अंशो में वाँटकर थर्मामीटर अंशांकित किया जाता है। इस प्रकार अंशांकित थर्मामीटर के प्रत्येक अंश को डिग्नी (degree) कहते हैं।

## हिमांक का निर्धारण


हिमांक निकालने के लिए थर्मामीटर की पारापूर्ण घुंडी को पिघलती हुई वरफ में इवाकर रखा जाता है। थर्मामीटर को वरफ में रखते ही नली के अंदर पारा नीचे उतरने लगता है और अत में एक स्थान पर आकर रक जाता है। थर्मामीटर पिघली हुई वरफ में कितनी ही देर तक क्यों न रखा जाए, पारा और नीचे नहीं उतरेगा। थर्मामीटर में पारे के इस स्थान को चिह्नित कर दिया जाता है। इसे थर्मामीटर का हिमांक या निम्न स्थिर विद्वं (lower fixed point) कहा जाता है।

#### क्वथनांक का निर्धारण

क्वयनांक का निर्धारण करने के लिए थर्मामीटर को उवलते हुए पानी के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी घुंडी और डाट, दोनो खोलते हुए पानी के ठीक ऊपर रहे। उवलते हुए पानी के ऊपर रखने के वाद थर्मामीटर का पारा ऊपर चढने लगता है और कुछ दूर तक चढ़ने के वाद एक स्थान पर आकर रक जाता है। अब थर्मामीटर को उवलते हुए पानी की भाप में कितनी ही देर तक क्यों न रखा जाए, पारा और ऊपर नहीं चढेगा। थर्मामीटर में इस स्थान को चिह्नित कर दिया जाता है और इसे क्वथनांक या उच्च स्थिर बिंदु (upper tixed point) कहा जाता है।

थर्मामीटर का उच्च स्थिर विंदु निकालने के लिए प्रयोगशालाओं में हिप्सोमीटर नाम के यत का व्यवहार किया जाता है। इसकी दीवार दोहरी होती है जो इसे दो कोष्ठों में वाँट देती है। भीतरवाले कोष्ठ में पानी खौलता है और भाप भीतर वाले कोष्ठ से वाहर वाले कोष्ठ में जाकर वहाँ से निकल जाती है। इससे यह लाभ होता है कि भीतर वाले कोष्ठ की भाप

बाहर की ठंढी वायु के संपर्क में नहीं आने के कारण पूर्णतः शुष्क रहती है। भीतर वाले कोष्ठ में धर्मामीटर सीधा खड़ा रहता है और उवलते हुए पानी की सतह के ठीक ऊपर रहता है।



[चित्र ६१-हिप्सोमीटर]

## तापमान मापने के मात्रक

तापमान मापने के लिए तीन प्रकार के मात्रक प्रचलित है। इनमें सेंटीग्रेंड स्केल सबसे अधिक प्रचलित है। वैज्ञानिक कामों के लिए आम तौर पर इसको काम में लाया जाता है। लेकिन इगलैंड आदि कुछ देशों में फारेन हाइट स्केल भी प्रचलित है।

सेंटीग्रेड स्केल में हिमाक ० डिग्री तथा क्वथनाक १०० डिग्री होता है और मूल अंतराल को एक सी भागों में वॉट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को एक डिग्री सेंटीग्रेड (१°G) कहते है।

फारेनहाइट स्केल मे हिमाक ३२<sup>०</sup> तथा क्वयनांक २१२<sup>०</sup> माना

जाता है और मूल अंतराल को १८० भागो मे वाँटा जाता है। इसके प्रत्येक भाग को डिग्री फारेनहाइट (°F) कहते है।

हमारे यहाँ बुखार आदि देखने का जो थर्मामीटर प्रचलित है उसमे फारेनहाइट स्केल होता है।

पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में रीमर (Reaumer) स्केल नाम का एक अन्य तापमान का मान्नक प्रचलित है। लेकिन, इन दिनों इसका व्यवहार बहुत कम होता है।

रोमर स्केल में हिमांक O विया नवथनांक ५० होता है। मूल अंतराल की ५० डिग्रियों में बाँट दिया जाता है।

## तापमान का एक से दूसरे स्केल में परिवर्त्तन

एक स्केल में तापमान मालूम होने से उसे दूसरे स्केल मे आसानी से वदला जा सकता है। हम जानते है कि तीनो स्केलो मे मूल अंतराल क्रमश. १००, १८० तथा ८० है, अर्थात् से० का १०० डिग्री = फा० का १८० डिग्री = री० का ८० डिग्री।

:. से० का १ डिग्री = फा० का ९/१ डिग्री = री० का ४/१ डिग्री इसलिए सेटीग्रेंड से फारेनहाइट मे परिवर्त्तित करने के लिए:—

दिया गया तापमान ( $^{0}$ C मे)  $\cdot$   $\frac{2}{6}$  + ३२ (चूँकि फारेनहाइट का हिमाक ३२ $^{0}$  पर है) = तापमान  $^{0}$ F मे । सेंटीग्रंड से रीमर में परिवर्त्तित करने के लिए:—

दिया गया तापमान (°C मे) × हूँ = तापमान र म मे ।

फारेनहाइट से सेटीग्रेड में परिवर्त्तित करने के लिए—(दिया गया ताप-मान  $(^0F)$  – ३२)  $\times \frac{6}{5}$  = तापमान  $^0C$  में ।

फा० से रा० मे परिवर्त्तित करने के लिए .-

(दिया गया तापमान °F - ३२) × हूं = तापमान °R मे ।

रा० से सें० मे परिवर्त्तित करने के लिए:-

दिया गया तापमान <sup>0</sup>R मे 🗙 🕏 = तापमान <sup>0</sup>C में।

रा० से फा० मे परिवर्तित करने के लिए:-

दिया गया तापमान OR मे × है + ३२ = तापमान OF मे।

इस प्रकार कोई एक तापमान अगर सेंटीग्रेंड में C, फारेनहाइट में F और राइमर में R हो तो उनके बीच का संबंध इस प्रकार होगा :—


$$\frac{C}{200} = \frac{F - 32}{200} = \frac{R}{200} = \frac{R}{200}$$

$$\frac{C}{4} = \frac{F - 32}{8} = \frac{R}{8}$$

इस प्रकार C = ४ हो तो F = ४१ और R = ४ होगे।

# डॉक्टरी थर्मामीटर (clinical thermometer)

डॉक्टरी थर्मामीटर मानव-शरीर का तापमान मालूम करने के लिए व्यवहार किया जाता है। इसकी भी बनावट साधारण थर्मामीटर जैसी ही होती है। केवल इसकी घुंडी गोल न होकर लबी होती है और घुंडी के ऊपर पारा निकलने का मार्ग बहुत सँकरा और टेढा बना दिया जाता है। हमारे देश मे डॉक्टरी थर्मामीटर मे फारेनहाइट स्केल रहता है। इसमें ६५० फा० से ११०० फा० तक का तापमान मापा जा सकता है और थर्मामीटर तदनुमार चिह्नित रहता है। घुंडी के ऊपर पारा बाहर निकल आने के बाद अपने आप घुंडी में लौट नहीं सकता और हम आसानी से धर्मामीटर मे



[ चित्र ६२—डॉक्टरी थर्मामीटर) तथा साधारण थर्मामीटर ]

अधिकतम तापमान को देख सकते है। देख लेने के बाद थर्मामीटर को झाड़ कर पारे को घुंडी में वापस करवाया जाता है। इस प्रकार डॉक्टरी थर्मामीटर एक अधिकतम थर्मामीटर (maximum tharmometer) है अर्थात् जांच करने के समय अधिकतम तापमान पर आकर इसका पारा स्थिर हो जाता है और सस्पर्श से हटा लेने पर भी पारा वहीं टिका रहता है और अधिकतम तापमान को दरसाता रहता है।

अधिकतम तथा निम्नतम थर्मामीटर इस प्रकार के थर्मामीटर से एक निर्दिष्ट समय के अंदर का अधिकतम तथा निम्नतम तापमान मालूम हो जाता है। मौसम की सूचना प्रदान करनेवाले कार्यालयों मे दिन तथा रात में अधिकतम

तथा निम्नतम तापमान जानने के लिए इस प्रकार के धर्मामीटरो की सहायता


ली जाती है। अधिकतम तथा निम्नतम थर्मामीटर कई प्रकार के होते है, जिनमे सिक्स के थर्मामीटर (Six's thermometer) मे एक साथ दोनों काम होते हैं।

## सिक्स का अधिकतम-निम्नतम थर्मामीटर

इसमें अँग्रेजी अक्षर U जैसी एक नली रहती है। नली के एक सिरे पर एक बड़ी वेलनाकार घुंडी रहती है, जो नली की दोनो भुजाओ के वीच मे अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी गोल घुंडी रहती है। नली के निचले भाग में पारा तथा वेलनाकार घुंडी और कुछ दूर तक नली में अलकोहल भरा रहता है। दूसरी घुंडी और उसके

नीचे की नली के एक अंश में कुछ अलकोहल भरा रहता है और वाकी स्थान में अलकोहल का वाष्प रहता है। इस प्रकार इस घुंडी की ओर अलकोहल के प्रसारण के लिए स्थान बचा रहता है। पारे के ऊपर नली की प्रत्येक बाहु में इंबल के आकार के लोहे के एक-एक सूचक रहते है। दोनो सूचक हलकी कमानियों से नली की दीवारों से सटे हुए रहते है। नली की वेलनाकार घुंडी से जुड़ी हुई बाहु में ऊपर से नीचे और गोल घुंडी की बाहु में नीचे से ऊपर अंशांकित रहता है।

तापमान वढ़ने पर अलकोहल
फैलने लगता है—नयोकि उसे गोल
घुंडी की ओर ही फैलने के लिए
स्थान मिलता है इसलिए वेलनाकार घुंडी का अलकोहल फैलते





[ चित्र ६३—सिक्स का अधिकतम -निम्नतम थर्मामीटर तथा सूचक ]

समय नीचे की ओर दाव डालकर पारे को नीचे उतार देता है। इस वाहु

में अलकोहल के दाव से पारा नीचे उतरता है, तो दूसरी वाहु में वह ऊपर चढ़ने लगता है। इस प्रकार में दूसरी वाहु में ऊपर चढ़ते समय पारा सूचक को भी ऊपर ठेलकर ले जाता है। ठंडा पड़ने पर जब अलकोहल सिकुड़ता है और पारा नीचे उतर आता है तो उस समय सूचक अपनी उच्चतम स्थिति पर ही चिपका रह जाता है और उसका तल-भाग अधिकतम तापमान को दरसाता है।

इसी प्रकार ठंढ से जब बेलनाकार घुंडी का अलकोहल सिकुड़ता है तो उस समय उसके नीचे की वाहु मे पारा ऊपर चढ़ने लगता है और दूसरे सूचक को भी ऊपर ले जाता है। गरमी पड़ने पर जब पारा फिर से अलकोहल के दाब से नीचे चला जाता है तब उस समय भी वह सूचक उस स्थान पर चिपका रह जाता है और उसका तल निम्नतम तापमान को दरसाता है। अधिकतम और निम्नतम तापमान को देख लेने के बाद चुंबक की सहायता से फिर सूचकों को पारे के ऊपर उतार दिया जाता है।

## थर्मामीटर का व्यावहारिक प्रयोग

थर्मामीटर का मुख्य काम है किसी वस्तु या प्राणी का तापमान मापना। कल-कारखानों मे, वैज्ञानिक प्रयोगों मे, जहाँ भी निश्चित तापमान की जानकारी की आवश्यकता होती है, वहाँ थर्मामीटर के विना काम नहीं चल सकता। यह सही है कि सभी कामों के लिए एक ही प्रकार के थर्मामीटर से काम नहीं चल सकता है। बहुत अधिक तापमान मापने के लिए पारा का थर्मामीटर उपयुक्त नहीं होता। इसके लिए विशेष प्रकार का गैंस-धर्मामीटर, जिसमे नाइट्रोजन गैंस का इस्तेमाल होता है, काम में लाया जाता है।

इन कामों के अलावा मौसम का हाल जानने के लिए भी थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। अधिकतम-निम्नतम थर्मामीटर की सहायता से दिन-रात का अधिकतम तथा निम्नतम तापमान मालूम हो जाता हे। इससे अगले दिन का मौसम बताने में विशेषज्ञों को सहायता मिलती है।

घरों में आए दिन डॉक्टरी थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। कहा जा सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर प्रत्येक घर के लिए एक आवश्यक यंत्र है।

#### डाक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग

मनुष्य के शरीर का तापमान देखने के लिए इस थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके है, हमारे देश में डाक्टरी थर्मा-मीटर फारेनहाइट स्केल के अनुसार बनते हैं और इसमें ९५° से ११०° फा० तक तापमान मापा जा सकता है। प्रत्येक दो जिग्नी के बीच चार और छोटे-छोटे चिह्न लगे हुए होते हैं। प्रत्येक चिह्न का मान दो पॉएंट (०.२) होता है।

साधारण स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान ६८ ४ होता है। किसी-किसी क्षेत्र मे शरीर का स्वाभाविक तापमान इससे थोड़ा-बहुत कम-वेशी हो सकता है। तापमान का इससे बढ़ जाना या घट जाना दोनों ही शारीरिक अस्वस्थता का लक्षण है। शरीर का तापमान स्वाभाविक तापमान से बढ़ जाने को ज्वर या बुखार कहा जाता है। शरीर का तापमान अधिक बढ़ या घट जाने से तुरत डाक्टरी सहायता का प्रवंध करना चाहिए।

गरीर का तापमान देखने के लिए साधारणतः मुँह मे, जीभ के नीचें थर्मामीटर की घुडी को रखा जाता है और आधा मिनट बाद निकाल कर डांट के स्केल पर पारा का स्थान पढ़कर तापमान मालूम किया जाता है। कभी-कभी काँख के नीचें रखकर भी शरीर का तापमान देखा जाता है।

इस्तेमाल के पहले थर्मामीटर को अलकोहल से या पानी से धो लेना चाहिए। फिर देख लेना चाहिए कि पारा डांट मे चढ़ा हुआ है या नहीं। अगर पारा चढ़ा हुआ है तो थर्मामीटर को झाड़ कर पारे को डाट के निम्नतम अंकन ९४0 या ९५° तक ला देना चाहिए। इसके वाद ही थर्मामीटर को तापमान देखने के लिए मुँह मे या काँख के नीचे रखना चाहिए। इस्तेमाल के वाद थर्मामीटर के पारे को फिर से झाड़ कर निम्नतम अंकन पर ला देना चाहिए और उसे धो-पोछ कर मजबूत खोली के अंदर वंद करके रख देना चाहिए।

थर्मामीटर को कभी भी वच्चो के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आसानी में दूट जाता है और इससे वच्चे जखमी हो जा सकते हैं। साथ ही



# पदार्थं पर ऊष्मा का प्रभाव

हम देख चुके है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जाड़े के दिनों में ऊष्मा की कमी के कारण हमें ठंढ सताती है और गरमी के दिनों में ऊष्मा की अधिकता से हमें गरमी परेणान करती है। ठंढक और गरमी की यह अनुभूती हमारे शरीर और पिरवेश के तापमानों के अंतर पर निर्भर करती है। ऊष्मा द्वारा पदार्थों की अवस्था में पिरवर्त्तन होता है। ठोस पदार्थ द्रव या द्रव पदार्थ गैसीय वन जाता है। ऊष्मा से रासायनिक परिवर्त्तन भी होता है। इससे पदार्थों के आयतन में भी परिवर्त्तन होता है तथा इससे शारीरिक गुण—जैसे कठोरता, लचीलेपन आदि में भी परिवर्त्तन हो सकता है।

ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों मे अवस्था-परिवर्त्तन होता है, इस बात को हम पहले ही पढ़ चुके है। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों के आयतन मे भी परिवर्त्तन होता है। पदार्थ चाहे ठोस, द्रव या गैसीय, किसी अवस्था मे क्यो न हो, ऊष्मा के प्रभाव से उसके आयतन मे परिवर्त्तन अवश्य ही होता है। ऊष्मा बढने से वस्तुओं के आयतन मे वृद्धि होती है और ऊष्मा घटने से आयतन घटता है। ऊष्मा से पदार्थ के आयतन मे वृद्धि होते के साथ-साथ उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा सतहो के सेवफल में भी वृद्धि होती है।

साथ ही, ऊष्मा के फलस्वरूप पदार्थों के तापमान में भी परिवर्त्तन होता है। दूसरे शब्दों में, ऊष्मा प्राप्त करने से पदार्थ अधिक गरम हो जाता है, यानी उसका तापमान वढ जाता है और ऊष्मा का त्याग करने से ठंढा हो जोता है, यानी उसका तापमान घट जाता है।


# ऊष्मा के प्रभाव से ठोस का प्रसार (Expansion of solid)

ठोस पदार्थों को गरम करने पर उनके आयतन तथा आकार में वृद्धि होती है। किसी वस्तु का प्रसार उस वस्तु की प्रकृति और तापमान की वृद्धि पर निर्भर करता है। तापमान के घटने से प्रसार के बदले संकुचन होता है। निम्नलिखित उदाहरण से ऊष्मा के प्रभाव में लोहे का प्रसार आसानी से देखा जा सकता है:—

गाँवों में लोहार वैलगाड़ी के पहियों पर लोहे का हाल चढ़ाते समय पहले लोहे के हाल को आग में डालकर खूब गरम कर लेते हैं। गरम लोहें का हाल आसानी गे पिहिये पर चढ़ जाता हैं। चढ़ाते समय, देखने से मालूम पड़ेगा कि हाल पिहिये से ज्यास में बड़ा है। लेकिन लगा देने के बाद लोहा जैसे-जैंग ठंडा होता जाएगा, वैसे-वैसे उसका संकुचन होता जाएगा बार अत में ठडा होकर वह पिहिये पर कसकर बैठ जाएगा। इससे प्रमाणित हो जाता है कि गरम होने से लोहे के हाल की पिरिव वट गयी थी और ठंडा होने पर वह घट गयी है।

निम्नलिखित प्रयोग ने ऊष्मा के प्रभाव से ठोम पदार्थों के वायतन में वृद्धि होना दिखाया जा सकता है .—

प्रयोग-एक धातु-निर्मित छोटा गोला लीजिए और टीन के दुकड़ें में इतना बड़ा छेद कीजिए कि गोला छेट के किनारो को छुते हुए उसके




[ चित्र ६४—ऊष्मा से ठोस में वृद्धि: (क) ठंडी अवस्था में गोले का छेद से निकल जाना, (ख) गरम होने पर गोले का छेद से नहीं निकलना ] अंदर से निकल जा सके। अब गोले को गरम कीजिए और फिर उसे छेद में डालिए। देखिएगा कि गोला अब छेद से नहीं निकलता है। किंतु

कुछ देर वाद ठंढा होने पर छेद से वाहर निकल जाता है। गरम होने से गोले का आयतन वढ़ जाने के कारण अब गोला छेद में से पार नहीं हो सकता है। गोले को ठढा होने के लिए छेद पर छोड़ देने से देखिएगा कि गोला धीरे-धीरे छेद के अंदर जाकर अंत में उससे पार हो जाएगा। ठंढा होकर धीरे-धीरे सिकुड जाने के कारण ही गोला किर छेद के पार हो जाता है।


तापमान की वृद्धि या कमी से वस्तुओं के प्रसार तथा संकुचन ; दोनो मे काफी वल होता है। निम्नलिखित प्रयोग से इसे देखा जा सकता है :—

प्रयोग—वीच में छेदवाली लोहे की दो मजबूत पटरियो को एक मजबूत लकड़ी के चौखटे पर थोड़ी-थोडी दूर पर रिलए। दोनो सिरो पर छेदवाली लोहे की एक तीसरी पटरी लेकर उसे आग में खूब गरम कीजिए। गरम हो जाने के वाद इसे चौखटे पर रखी हुई पटरियो पर ऐसे रिखए कि इसके दोनों सिरो के छेद उनके बीच के छेदो पर आ जाएँ। अब पहली दोनों पटरियो को मजबूत पेच से चौखटे में कस दीजिए। तीसरी पटरी के एक मिरे को भी मजबूत पेंच से एक पटरी में कस दीजिए। उसके दूसरे सिरे को



[ चित्र ६५—ऊष्मा से प्रसार तथा संकुचन का वल : (क) जड़ी हुई गरम पटरी, (ख) ठढी होकर कील तोड़कर सिकुड़ी हुई पटरी ]

एक पतली कील से दूसरी पटरी से जड़ दीजिए। अब ठढा पानी लेकर गरम पटरी पर डाल दीजिए। देखिएगा कि एकाएक पतली कील टूट जाएगी। पटरी के ठंढा होकर सिकुड़ने के वल से ही कील टूटती है। पटरी का एक सिरा मजबूत पेच से कसा हुआ रहने के कारण सिकुड़ नहीं सकता है। इस-' लिए सिकुड़ने का संपूर्ण वल दूसरे सिरे पर लगा और पतली कील को—जो उसे सिकुड़ने से रोकती थी—तोड़ डाला। कल-पुरजे बनाते समय, रेल की पटरी बैठाते समय या अन्य कामों के समय तापमान के परिवर्तन से वस्तुओं के प्रसार और संकुचन का ख्याल रखा जाता है। रेल की दो पटरियों को फिण्रज्लेट से जोड़ते समय बीच मे थोड़ी-थोड़ी जगह खाली छोड़ दी जाती है तािक गरमी से प्रसारित होने पर स्थानाभाव के कारण पटरियाँ टेढी न हो जाएँ। फिण्रज्लेट के अंदर जिन छेदों से बोल्ट पार होते हैं वे बोल्ट के ब्यास से बड़े होते हैं तािक बोल्ट उनके अंदर आगे-पीछे खिसक सके।




[ चित्र ६६-रेल की पटरियो का जोड़ ]

कौंच के ग्लास में एकाएक गरम पानी डाल देने से वह चटक जाता है। कारण यह हैं कि एकाएक गरमी पाकर ग्लास के अदर का हिस्सा प्रसारित हो जाता हैं। लेकिन वाहरी हिस्सा अपेक्षाकृत ठंढा होने के कारण उसे प्रसारित होने से रोकता है और इस कारण ग्लास टूट जाता है। इसी प्रकार लालटेन के गरम शीशे पर ठढे पानी का छीटा पड़ने से उस स्थान का शीशा एक।एक ठंढा होकर संकुचित होता है जबकि बाकी गरम हिस्से का संकुचन नहीं होता है, इस कारण शीशा चटक जाता है।

#### प्रतिकारित लोलक

दोलन घड़ी बनाते समय उसके लोलक की लंबाई ऊष्मा के प्रभाव से घट या वढ़ न जाए, इसका प्रबंध किया जाता है। हम देख चुके है कि दोलन घड़ी के लोलक का दोलन-काल दो सेकेंड होता है। साथ ही हम देख चुके है कि लोलक की लंबाई घट-वढ़ जाने से दोलन-काल में भी परिवर्त्तन हो जाता है अर्थात् लोलक की लंबाई वढ जाने से दोलन-काल भी बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त (slow) हो जाएगी। इसी प्रकार लोलक की लंबाई कम हो

जाने से दोलन-काल भी कम हो जाने पर घड़ी तेज (fast) हो जाएगी। इन्ही कारणो से मामूली घड़ी गरमी में सुस्त और जाड़े में तेज हो जाती है। इसलिए अच्छी घडियो मे लोलक को इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊष्मा का उसकी लंबाई पर कोई प्रभाव न हो। इसलिए साधारणतः घडी के लोलक मे पाँच निकल मिली हुई लोहे की छुड़े और चार पीतल की छुड़े रहती हैं। लोहे की छड़ें और पीतल की छड़े इस प्रकार सजी तथा जुड़ी रहती है कि ताप से लोहे की छड़ें केवल नीचे की ओर और पीतल की छड़े ऊपर की ओर वह सकती है। समान ताप से लोहे की तूलना मे पीतल 🖰 गुना अधिक बढता है। इसलिए लोलक के लोहे की पाँच छड़ें मिलकर नीचे की ओर जितनी बढती हैं, उसकी चार पीतल की छड़े मिलकर ऊपर की ओर उतनी ही वढकर लोलक की लंबाई को ठीक रखती है। दोलन घड़ी के इस प्रकार के लोलक को प्रतिकारित लोलक ( compensated pendulum ) कहते है।



[ चित्र ६७—प्रतिका-रित लोलक ]

ऊष्मा के प्रभाव से द्रव का प्रसार (Expansion of liquid)

उत्मा से द्रव पदार्थ का प्रसार ठोस पदार्थ के प्रसार की तुलना में अत्य-धिक होता है। समान तापमान की वृद्धि से समान आयतन के विभिन्न द्रव पदार्थों का प्रसार विभिन्न होता है। अलकोहल (alcohol) का प्रसार पारा के प्रसार से प्रायः १० गुना अधिक होता है। निम्नलिखित प्रयोग से उत्मा द्वारा पानी का प्रसार दिखाया जा सकता है:—

प्रयोग—काँच का एक पलास्क लेकर उसे रंगीन पानी से ऊपर तक भर दीजिए। एक काग में छेद करके उसमें दोनो सिरो पर खुले हुए काँच की एक पतली नली लगा दीजिए और काग को पलास्क के मुँह पर मजबूती से लगा दीजिए। ध्यान रहे कि पलास्क में हवा का एक भी बुलबुला न रह जाए। अब एक बड़े पान में पानी रखकर पलास्क को उसमें गले तक डुवों दीजिए और पानी को गरम कीजिए। ऐसा करने पर देखिएगा कि जैसे-जैसे पानी गरम होता जाएगा, काँच की नली में वैसे-वैसे पानी ऊपर चढता जाएगा। बगल में एक स्केल रखकर तथा पानी में एक तापमापी यन (the amometer) रखकर पानी के इस प्रसार को मापा जा सकता है। पानी के बदले में किसी भी द्रव पदार्थ को पलास्क में रखकर यह प्रयोग किया जा सकता है।

द्रव का अपना कोई आकार न होने के कारण इसका प्रसार इसे किसी पान में रखकर ही देखा जा सकता है। किंतु, ऊष्मा से पान के आयतन में भी वृद्धि होती है। इसलिए द्रव का जो प्रसार इस प्रकार मापा जाता है वह उसका वास्तविक प्रसार न होकर आभासी प्रसार है। इसे द्रव का आपेक्षिक प्रसार कहते है। द्रव का वास्तविक प्रसार जानने के लिए उसके आपेक्षिक प्रसार में पान का प्रसार भी जोड़ देना पड़ेगा।


# .. दव का प्रसार = द्रव का आभासी प्रसार + पात का प्रसार। पानी का विचाली प्रसार

कष्मा से अन्य पदार्थों जैसे पानी के आयतन मे भी वृद्धि होती है। किंतु पानी का प्रसार विचाली है। ० डिग्री से ४ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक तापमान की वृद्धि के साथ पानी के आयतन मे वृद्धि होने के बजाए आयतन घटता जाता है यानी प्रसार के बजाए संकुचन होता जाता है। तापमान ४ डिग्री सेटीग्रेड हो जाने के बाद ही बढते तापमान के साथ पानी का आयतन भी बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। इसके अतिरिक्त जल की एक और विशेषता है; वह यह कि जब पानी ० ८ पर जमकर बर्फ बन जाता है तब उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। इसलिए वर्फ पानी पर तैरती रहती है—इबती नही।

पानी के इन विशेष गुणों के कारण ही शीतप्रधान इलाकों में जलचर प्राणी तथा वनस्पति पानी में जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि, ४ डिग्री तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम हो जाने के कारण उसका इनस्व अधिकतम हो जाता है और उस तापसान का पानी समुद्र तथां अन्य जलाशयों में नीचे वैठ जाता है। ठंढक से जब ऊपर का पानी जमकर वरफ हो जाता है, तो उस समय उसका घनत्व ० 0 तापमान के पानी से कम होने के कारण वरफ सतह पर ही रह जाती है। ताप का कुचालक होने के कारण वर्फ की यह तह नीचे के पानी को ऊष्मा त्यागने नहीं देती है और जलचर प्राणी तथा वनस्पति नीचे के ० 0 ते ४ 0 तापमान तक के पानी में जीवित रह जाते है। पानी में अगर यह विशेषताएँ न होती तो शीतप्रधान इलाको में समुद्र, नदी, झील आदि का पानी ऊपर से नीचे तक जमकर वरफ वन जाता और उसमें न तो प्राणी और न वनस्पति ही जिंदा रह सकते।

होप के यंत्र द्वारा पानी के विचाली प्रसार को दिखाया जा सकता है।

इस यंत्र में एक लंवा, खोखला काँच का बेलन रहता है जिसका मुँह खुला होता है। वेलन के बीच में उसे घेरकर एक काँच का पात लगा रहता है। काँच के पात्र के नीचे तथा ऊपर वेलन में दो तापमापी यंत्र लगे रहते है। प्रयोग के लिए वेलन में पानी भरा जाता है और बीच के पात्र में बरफ रखकर उसमें नमक मिला दिया जाता है। कुछ ही देर में वेलन के ऊपरी भाग में लगा हुआ तापमापी यंत्र का पारा ०°C पर आ जाता है और सतह पर बरफ के दुकड़े जमने लगते है। लेकिन नीचे लगा हुआ तापमापी यंत्र का पारा ४°C पर आकर एक जाता है।



[ चित्र ६८—होप का यतः क-ख—वेलन, ग—वेण्टनकारी पात, च-छ—तापमापी यंत ]

# क्रप्ता से गैसीय पदार्थ का प्रसार (Expansion of Gases)

ऊष्मा का प्रभाव गैंसो पर, ठोस तथा द्रव से कही अधिक होता है और ऊष्मा से गैंसो का प्रसार, ठोस तथा द्रव पदार्थों के प्रसार से बहुत ही अधिक होता है। वायु भी अन्य गैंसों की तरह ऊष्मा से प्रसारित हो जाती है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा ऊप्मा से वायु का प्रसार दिखाया जा सकता है:—

प्रयोग—एक छोटा पलास्क लेकर उसके मुँह पर छिद्रयुक्त काग लगा दीजिए और छिद्र में काँच की लवी नली लगा दीजिए। देखने में खाली मालूम होने पर भी वास्तव में पलास्क वायु से भरा हुआ रहेगा। पलास्क को उलटा कर एक स्टैंड में इस प्रकार लगा दीजिए कि उसमें लगी हुई नली नीचे रखें हुए पाल के रंगीन पानी के अंदर हूबी रहे। पहले काँच की नली में जहाँ तक अपने आप पानी चढा है, उसे नोट कर लीजिए। फिर पलास्क को घीरे- छीरे थोडा गरम कीजिए। ऊष्मा पाते ही पलास्क के अंदर की वायु प्रसारित होने लगेगी और नली के अंदर के रंगीन पानी को नीचे की ओर दवाएगी और फिर पाल के पानी के अंदर से बुलवुले के रूप में बाहर निकलने लगेगी। बाद में पलास्क को ठंडा करने से वायु फिर से संकुचित हो, जाएगी और उस छाली स्थान को भरने के लिए नली के अंदर और पलास्क में कुछ दूर तक पानी ऊपर चढ जाएगा।

इसी कारण से, सूर्य की ऊष्मा के प्रभाव से, वायुमंडल में वायु-प्रवाह की मृष्टि होती है। उष्मा से वायु गरम होकर प्रसारित होती है और पनत्व घट जाने के कारण उपर चढ़ने लगती है। माथ हो आस-पास की अधिक घनत्व वाली ठढी हवा उस पाली स्थान को भरने के लिए आने लगती है और इस किया से वायु-प्रवाह या पवन की सृष्टि होती है।

# कमरे में संवातन (Ventilation)

कमरे के अंदर भी मनुष्य की एवास-क्रिया तथा अन्य कारणों से वायु दूषित तथा गरम हो जाती है। गरम वायु हलकी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है और साथ ही, नीचे से ठंढी हवा आकर उस स्थान को भर देती है। इस प्रकार से कमरे में संवातन का चालू रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कमरा संपूर्ण रूप से वंद रहने पर ऐसा नहीं हो सकता है और उसमे रहनेवाले, दूषित वायु के कारण वीमार पड़ जाते हैं। कमरे में ठीक से वायु आ-जा सके, इसलिए उसमें ऊपर की ओर संवातन खिड़की (ventilator) लगा देनी चाहिए और नीचे की खिड़कियां भी खुली रखनी चाहिए।

#### ऊष्मा तथा घनत्व

ऊष्मा से पदार्थ प्रसारित होता है। प्रसारित होने से पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान को आयतन से भाग देने से प्राप्त होता है। इसलिए पदार्थ के आयतन में वृद्धि हो जाने से उस अनुपात में घनत्व में कमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि ऊष्मा के प्रभाव से वस्तु का घनत्व कम हो जाता है। केवल o C से लेकर ४ C तक पानी में इस नियम का उल्लंघन होता है।

## ऊष्मा से पानी का वाष्पन, नमी और मौसम

ऊष्मा के कारण द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्त्तन होता है। कष्मा से पानी वाष्प चन जाता है। सूरज की ऊष्मा से पृथ्वी गरम और नदी, तालाव, ज्ञील, समुद्र आदि सभी जगहों से पानी जलवाष्प वनकर वायु में जा मिलता है। वायु में मिले हुए जलवाष्प के परिमाण पर वायु की नमी या आर्द्र ता (humidity) निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, वायु में जलवाष्प की उपस्थित को 'वायु की नमी या आर्द्र ता' कहते है। वायुमंडल के इकाई-आयतन वायु में वर्त्तमान जलवाष्प के परिमाण को निरपेक्ष आर्द्र ता (absolute humidity) कहते है।

एक निश्चित तापमान पर वायु के इकाई-आयतन को संतृत (saturated) करने के लिए आवश्यक जलवाष्य के द्रव्ययान के साथ, उस तापमान पर, वायुमंडल के इकाई आयतन में वर्त्तमान जलवाष्य के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) कहते हैं।

एक इकाई आयतन वायु को सतृष्त करने के लिए आवयश्यक जलवाष्प का द्रव्यमान

यानी, सापेक्ष आर्द्र ता = एक इकाई आयतन वायु मे वर्त्तमान जलवाष्प के द्रव्यमान (समान तापमान पर)

सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत द्वारा प्रगट किया जाता है। हाङग्रोमीटर (hygrometer) नामक यंत्र द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है।

वायु के एक सौ भाग मे साधारणत. केवल लगभग १'४० भाग ही जलवाप्प होता है, तथापि जलवाष्प वायु का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जीव-जंतु,

पेड़-पौधे आदि सवो के लिए यह एक आवश्यक पदार्थ है। जलवाष्प से पूर्णतः हीन वायु में प्राणियो तथा वनस्पतियों का वचना कठिन हो जाता है।

मौसम तथा स्थानविशेष की जलवायु के अनुसार वायु में जलवाष्य की कमी-वेशी होती है। गरमी के दिनों में वायु में इसकी कमी हो जाती है। इसलिए उन दिनों में गीले कपड़े सुखाने पर तुरत सूख जाते है। वर्षा के मौसम में वायु में जलवाष्य का परिमाण अधिक हो जाता है, क्योंकि उन दिनों मौसमी वायु समुद्र की ओर से प्रवाहित होकर जलवाष्य को उड़ा ले आती है। निम्नलिखित प्रयोग से आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि वायु में जलवाष्य है—

प्रयोग—एक छोटी कटोरी में तूतिया (copper sulphate) लेकर आग पर खूव सुखाइए। पूर्ण रूप से सूख जाने पर वह सफेद चूर्ण (anhydrous copper sulphate) का रूप ले लेगी। इस सफेद चूर्ण को तीन भागों में वाँटकर एक भाग को परखनली के अंदर रखकर उसके मुँह को काग से इस प्रकार वद कर वीजिए कि उसमें कतई वायु प्रवेश न कर सके। बाकी दो भागों को दो कटोरियों में रखिए। एक कटोरी के चूर्ण पर एक बूंद पानी डालिए। देखिएगा कि चूर्ण का रंग वदलकर फिर पहले जैसा नीला हो गया है। दूसरी कटोरी में रखे हुए चूर्ण को खुला ही छोड दीजिए। कुछ समय के बाद देखिएगा कि कटोरी में रखा हुआ चूर्ण भी फिर से नीला हो गया है, किंतु परखनली में बंद चूर्ण में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है। ऐसा होने का कारण यह है कि वायु के जलवाष्प को सोखकर कटोरी के चूर्ण ने फिर से अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया है और परखनली में वायु प्रवेश न कर सकने के कारण उसमें ऐसा न हो सका है।

ऊष्मा के कारण पानी का वाष्पन मौसम पर काफी असर डालता है। इसीके कारण बादल बनता है, मौसमी वायु प्रवाहित होती है और पानी बरसता है। साथ ही ऊष्मा की कमी-बेशी के कारण वायु मे उपस्थित जलवाष्प ओले, ओस, तुषार, कुहरे, कुहासे आदि का रूप धारण करता है।

### बादल, वर्षा और ओला

जलवाष्प से लदी वायु ऊपर चढकर ठंढा होने लगती है और उसका जल-वाष्प वायुमंडल मे मिले हुए धूलकणो पर जलकणो के रूप में संघनित होने लगता है। इस प्रकार असंख्य अति क्षुद्र जलकणों से वादल वनता है। ये जलकण मिलकर जब अपेक्षाकृत वड़ी-वड़ी वूँदो मे परिणत हो जाते हैं, तब वजन वढ़ जाने के कारण वे वर्षा की वूँदो के रूप मे नीचे गिरते हैं। गिरते समय इन वूँदों को अगर वायु की ऐसी तह से गुजरना पड़े जो वहुत अधिक ठंढी हो, तो वूँदें जमकर वरफ वन जाती है और ओले के रूप में पृथ्वी पर आ गिरती है।

#### ओस

रात में जब पृथ्वी-तल तथा वायुमंडल शीतल होने लगते हैं और इतने शीतल हो जाते है कि वायुस्य-जलवाष्प संघितत होकर घास तथा पेड़-पौधो की पत्तियों पर जलकणों के रूप में प्रकट होता है। इन जलकणों को ओस कहते है। गरमी के दिनों में ओस नहीं जमती, क्योंकि उन दिनों रात में वायु इतनी शीतल नहीं हो पाती कि जलवाष्प जलकण वन सके।

# कुहरा (Fog) तथा कुहासा (Mist)

पृथ्वी-तल तथा उससे कुछ ऊपर तक, जब जलवाष्प घूलकणों पर संधिनत हो जाता है अर्थात् पृथ्वी-तल पर ही एक प्रकार के बादल की सृष्टि हो जाती है, तब उसे कुहरा कहते है। पतले कुहरे को कुहासा कहा जाता है।

## हिम (Snow)

शीतप्रधान देशो में जब वायुमंडल का टेम्परेचर ० °C से नीचे चला जाता है तब वायुमडल का जलवाष्प वर्फ के सूक्ष्म कणो मे संघितत हो जाता है, जिसे हिम कहते है। हिम देखने में धुनी हुई रुई जैसा लगता है। वह वायु में उड़ता रहता है और धीरे-धीरे पृथ्वी पर आ गिरता है।

#### ववथन

ऊष्मा के प्रभाव से पानी तथा अन्य सभी द्रव किसी-न-किसी तापमान पर उवलने लगते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से द्रव के उवलने को क्वथन कहते हैं।

सभी द्रव एक ही तापमान पर नहीं उवलते। जिस तापमान पर जो द्रव उवलने लगते हैं और भाप वनकर उड़ने लगते हैं, उसे उस द्रव का क्वथनांक (boiling point) कहते है। पानी का क्वथनांक १०० °C या २१२ °F है।

किसी भी द्रव का क्वथनांक दवाव की कमी-वेशी से घटता-वढतो रहता है। वायुमडल के साधारण दाव पर वर्थात् जब वायु-दावमापी मे पारा ७६ सें० मी० या ३० ई च ऊँचा हो, पानी १००° С या २९२ ६ मे तापमान पर उवलता है। लेकिन दाव बढ़ने पर इसका क्वथनांक वढ जाता है और घटने से घट जाता है। निम्नलिखित प्रयोग से इसे देखा जा सकता है—

प्रयोग—काँच के एक पलास्क में थोड़ा पानी डालकर उसे उवालिए। योड़ी देर तक उवलते रहने पर वह भाप से भर जाएगा और उसमें से जुल हवा बाहर निकल जाएगी। अब पलास्क के मुँह को कसकर डाट में बंद कर दीजिए और उसे आग पर से हटा लीजिए। आग पर में हटा लेने के बाद जब पानी का उवलना बंद हो जाए, तब पलास्क को उलटा करके एक स्टैंड में कम दीजिए और उमपर थोड़ा पानी डालिए। देखिएगा कि पलास्क के अंदर का पानी फिर से उवलने लगा है। उवलना बंद होने के बाद फिर थोड़ा पानी डालने से पलास्क के अंदर का पानी फिर उवलने लगेगा।

ऐसा इसिलए होता है कि ऊपर से पानी डालने में पलास्क थोडों ठंढा हो जाता है और उसके अंदर की भाप भी थोड़ी ठंढी होकर अणतः संघितत हो जाती है। जिसके कारण पलास्क के अंदर पानी के ऊपर का दाव कम हो जाता और पानी फिर से उबलने लगता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि कम दाव पर पानी कम तापमान पर उबलता है।

दाव के अलावा पानी में अणुद्धियाँ मिली हुई होने से उसके ववयनाक में हैर-फेर होता है। पानी में नमक मिला देने से उसका ववयनांक वढ जाता है। अंडे आदि उवाळते समय पानी में नमक मिला देने से वे जल्दी उवलकर तैयार हो जाते है।

## दाव कुकर (Pressure cooker)

ठ०मा के प्रभाव से पानी का तापमान क्वथनांक तक वढ़ जाने के वाद, ऊष्मा प्राप्त करते रहने पर भी उसके तापमान मे वृद्धि नही होती। लेकिन दाव वढ़ने पर पानी का क्वथनांक वढ जाता है और पानी के तापमान मे भी वृद्धि हो जाती है। अधिक तापमान पर खाना जल्दी पकता है। इसी सिद्धात पर दाव कुकर काम करता है। दाव कुकर खाना वनाने की एक ऐसी डेगची होती है, जिसके अंदर काफी दाव पैदा करके जल्दी-जल्दी खाना सिझाया जा सकता है। साधारणतः दाव कुकर विशेष प्रकार के मजवूत ऐल्यूमिनियम से वनता है। इसके ढक्कन में एक रवर का गास्केट (gasket) लगा होता है, जिसकी सहायता से ढक्कन इतनी मजवूती से लग जाता है कि अंदर से भाप वाहर नहीं निकल पाती है। ढक्कन पर एक भाप निकलने की नली और एक सुरक्षा वाल्व (safety valve) लगे हुए होते हैं।

दाव कुकर में खाना पकाने के लिए पहले उसमें उचित माल्ला में पानी और पकाने के लिए चीजे डाल दी जाती है और दक्कन को बंद कर दिया जाता है। कुछ देर मे दक्कन के ऊपर लगी हुई भाप-नली से तेजी से भाप निकलने लगती है। इस प्रकार से डेगची वायुशुन्य हो जाने पर भाप-नली पर दाव रखकर भाप निकलने के रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार डेगची के अंदर भाप का दाव बढ़ जाता है और साथ ही पानी का क्वथनाक भी। साधारणतः दाव कुकर में ७ मिनट के अंदर भात, दाल, आलू आदि तथा १०-१२ मिनट के अंदर मांस सीझ जाता है। कुछ कुकरों में दाव पहले से लगा रहता है।

खाना पक जाने के बाद दाव कुकर के ठैढा होने पर तथा उसके अंदर का दाव घट जाने के बाद ही उसे खोलना चाहिए। ठंढा करने के लिए उस पर पानी डाला जा सकता है।

दाव कुकर मे सुरक्षा-वाल्व इसलिए लगा रहता है कि कही दाव अत्यधिक बढ़कर दुर्घटना न हो जाए।

## हिमकारी मिश्रण (Freezing mixture)

ऊष्मा कम होने से वस्तु का तापमान भी कम हो जाता है। द्रव पदार्थों का तापमान घटने से वे जमकर ठोस वन जाते है। हम देख चुके हैं कि पानी  $O^{o}c$  या  $37^{o}F$  तापमान पर जमकर वरफ वन जाता है। लेकिन सभी द्रव पदार्थ एक ही तापमान पर जमकर ठोस नहीं वनते। बहुत-से द्रव  $O^{o}c$  या  $37^{o}F$  से भी कम तापमान पर जमकर ठोस वनते है। दूध जमाकर

कुलफी; वाइसकीम वादि बनाने के लिए  $O^0c$  से कम तापमान की आवश्यकता होती है। साधारणतः लगभग –  $c^0c$  या १७ $^0F$  तापमान पर दूध जमता है।

O°c या ३२°F से कम तापमान पाने के लिए हिमकारी मिश्रण वनाया जाता है; अर्थात् जिस मिश्रण के बनाने से मिश्रित पदार्थ का तापमान जल के हिमांक से कम हो जाता है, उसे हिमकारी मिश्रण कहते है।

तीन भाग वरफ मे एक भाग नमक मिलाकर साधारण हिमकारी मिश्रण बनाया जाता है। इससे मिश्रित पदार्थ का तापमान  $\sim 22^\circ c$  या  $\sim 6.5^\circ F$  तक उतर जाता है। तीन भाग वरफ मे एक भाग से अधिक मान्ना मे नमक मिलाने से तापमान उसी अनुपात से जल्दी-जल्दी घट जाता है। लेकिन तापमान लगभग  $\sim 22^\circ c$  या  $\sim 6.5^\circ F$  से नीचे नही जाता है।

अच्छी कुलफी या आइसकीम बनाने के लिए ६ भाग वरफ मे एक भाग नमक मिलाना चाहिए। ताकि तापमान धीरे-धीरे घटे और साथ ही आइसकीम भी धीरे-धीरे जमे। क्योंकि जल्दी-जल्दी तापमान घटने से दूध भी जल्दी-जल्दी जमेगा और उसके अंदर वरफ के कड़े दाने जम जाएँगे। 'ऐसे कडे दानो का बनना रोकने के लिए दूध को विलोडित रखा जाता है। तापस्थापी (Thermostat)

बहुत ऐसे का भ है जिनमे तापमान एक निश्चित विंदु पर स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ती है। घरों में रेफीजरेटर, वैद्युतिक इस्तिरी आदि में तापमान को नियन्तित करने की आवश्यकता पडती है। तापमान को एक निश्चित विंदु पर स्थिर रखने के साधन को तापस्थायी कहते है।

साधारणत इसमे एक द्विधातुक पत्तर होता है जो तापमान मे परिवर्त्तन के साथ-साथ मुडता या सीधा होता रहता है और इस किया मे विजली के सिकट को चालू या बंद कर देता है। इसके चलते तापमान न वढ़ पाता है और न घट पाता है।

कितने तापमान पर तापस्थापी काम करेगा उसे तापमान निर्देशक को घुमाकर निश्चित कर दिया जाता है। तापमान-निर्देशक, द्विधातुक पत्तर पर दाब को घटा-वढाकर, उसके काम को नियंत्रित करता है।

# कैलोरीमिति

हम देख चुके हैं कि ऊष्मा और तापमान एक नहीं हैं। तापमान मापने के मालक को डिग्री कहते है और तापमापी-यंत्र या धर्मामीटर की सहायता से उसे मापा जाता है। ऊष्मा का परिमाण मापने के मालक को कैलोरी (calorie) और मापने की विधि को कैलोरीमिति (Calorimetry) कहते है।

एक ग्राम पानी को एक डिग्री से॰ ग्रे॰ गरम करने के लिए जितनी कष्मा की आवण्यकता होती है, उसे 'एक कै लोरी ऊष्मा' कहा जाता है। इस प्रकार दो ग्राम पानी को एक डिग्री सें॰ ग्रे॰ गरम करने के लिए  $7 \times 8 = 7$  कै लोरी ऊष्मा की आवण्यकता होगी।  $8 \times 8 = 7$  के लोरी ऊष्मा की आवण्यकता होगी।  $8 \times 8 = 7$  के लोरी ऊष्मा लगेगी।

ऊष्मा का वड़ा परिमाण मापने के लिए वृहत् कैलोरी (major calorie) या किलो कैलोरी को मानक माना जाता है। एक किलो पानी को एक डिग्री से० ग्रे० गरम करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को वृहत् कैलोरी या किलो-कैलोरी कहते हैं; अर्थात् एक वृहत् कैलोरी १००० कैलोरी के वरावर होती है।

कैलोरी के अलावा एक और मालक भी ऊष्मा का परिमाण मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट (B. T. U.) कहते है। एक पौड पानी के तापमान को एक डिग्री फा॰ वढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। एक B. T. U. = २५२ कैलोरी है।

यथार्थ मे एक ग्राम पानी के तापमान को १४:५° द से १५:५° द तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को एक कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि भिन्न तापमानो पर एक ग्राम पानी के तापमान को, एक डिग्री सें• बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण में सूक्ष्म अंतर होता रहता

है। लेकिन यह अंतर बहुत ही कम है और इसलिए आमतौर से O°c से १००° तक किसी भी तापमान पर एक ग्राम पानी के तापमान को एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 'एक कैलीरी ऊष्मा' कहा जाता है।

इसी प्रकार ब्रिटिण थर्मल यूनिट एक पींड पानी के तापमान को ६३० म से ६४० में तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण है। इसमें भी ज्यवहार मे ३२० फा० से २१०० फा० तक तापमान के अंदर किसी भी तापमान पर एक पोड पानी का तापमान एक डिग्री फा० बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को एक बी० टी० यू० मान लिया जाता है।

### कैलोरी और बी० टी० यू० में संबंध

ं एक पींड ४५४ ग्राम के समान होता है और एक डिग्री फा० 🐈 डिग्री सिं० ग्रे० के।

∴ १ वी० टी० यू० = ८५४ × दे कैलोरी = २५२ कैलोरी (लगभग)

## विशिष्ट ऊप्ना (Specific heat)

समान द्रव्यमान की विभिन्न वस्तुओं को समान माला में उप्मा देने से उन सबका तापमान एक समान नहीं होता है; अर्थात् अगर एक-एक ग्राम पानी, लोहा, सोना तथा चाँदी को एक-एक कैलोरी ऊप्मा दी जाए तो सबकें तापमान की वृद्धि समान नहीं होगी। जितनी ऊप्मा में एक ग्राम पारा ३०<sup>0</sup> सें० ग्रे० गरम होगा, उतनी ही ऊप्मा से एक ग्राम चाँदी २० सें० तथा एक ग्राम ताँवा १०<sup>0</sup> सें० गरम होगा। इस प्रकार समान द्रव्यमान की विभिन्न वस्तुओं के तापमान की समान वृद्धि के लिए ऊप्मा के विभिन्न परिमाणों की आवश्यकता होगी।

एक ग्राम वस्तु के तापमान को एक डिग्री सें० वड़ाने के लिए आवश्यक उप्मा के परिमाण को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसी प्रकार एक पींड वस्तु के तापमान को एक डिग्री फा० वढाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ब्रिटिण थर्मल यूनिट के अनुसार उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा एक संख्या द्वारा प्रकट की जाती है। कुछ नित्य प्रयोजनीय वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्माएँ इस प्रकार है:—

द्रव्य	विशिष्ट ऊष्मा (कंलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री c)
पानी	१.0
ऐल्यूमीनियम	०.२१५
ताँवा	0.08%
लोहा	<b>૦.१</b> २
चाँदी	o.o <i>%</i>
टंगस्टन	950.0
शीशा	\$ 0.0
कॉच	०.१९
पारा	०.०३

इसके अनुसार ताँवे की विशिष्ट ऊष्मा ०.०९५ कैलोरी प्र० ग्रा० प्र० ० है। इसलिए एक ग्राम ताँवे के तापमान को एक डिग्री ८ वढ़ाने के लिए ०.०९५ कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी।

# मौसम पर जल को उच्च विशिष्ट ऊष्मा का प्रभाव

जल की विशिष्ट उद्धा मिट्टी, पत्थर, बालू, कंकड़ इत्यादि की विशिष्ट उद्धा का पाँच गुना है। जितनी उद्धा प्राप्त करके एक किलो पानी का तापमान केवल १° द बढ़ेगा उतनी ही उद्धा से एक किलो मिट्टी का तापमान १° द वढ़ जायगा। और जितनी उद्धा त्यागने से एक किलो जल का तापमान १° द कम हो जायगा उतनी ही उद्धा त्यागने से मिट्टी का तापमान १° द घट जायगा। यही कारण है कि भू-पृष्ठ का स्थल भाग दिन में सूर्य की उद्धा से बहुत तप जाता है और जलीय भाग बहुत कम तपता है। रात में स्थल भाग जितना उंढा हो जाता है, जलीय भाग उतना नही। यही कारण है कि बड़े जलागयों, झीलों और समुद्रों के निकट दिन और रात के तापमान का अंतर न्यून होता है और वहाँ का मौसम समग्रीतोष्ण (temperate) होता है तथा समुद्र और जलाशयों से दूर गुष्क प्रांतों का मौसम चरम (extreme) होता है, यानी दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बहुत उंढक।

जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही समुद्र, झील और वड़ी-वड़ी निदयों के तट पर थल-समीर (land breeze) और समुद्र-समीर (sea breeze) वहते रहते हैं। दिन में जलीय भाग की तलना में थल-भाग अत्यधिक तप्त हो जाता है। थल के ऊपर की वायु तप्त होकर ऊपर उठती है और इससे उत्पन्न रिक्त म्थान को भरने के लिए जलीय भाग के ऊपर की वायु थल-भाग की ओर प्रवाहित होती रहती है। वायु के इस प्रवाह को समुद्र-समीर (sea breeze) कहते है। रात में थल की तुलना में जलीय भाग तप्त रहता है। जल के ऊपर की वायु तप्त होकर ऊपर उठती रहती है और इस किया से उत्पन्न रिक्त स्थान को भरने के लिए थल की ओर से जल की ओर वायु का प्रवाह होता रहता है। वायु के इस प्रवाह को थल-समीर (land breeze) कहते है।

## तापमान में परिवर्त्तन के लिए आवश्यक अध्मा

किसी वस्तु के एक निर्दिष्ट द्रव्यमान के तापमान मे परिवर्त्तन लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण, उस वस्तु के द्रव्यमान, उसकी विधिष्ट ऊष्मा तथा उसके तापमान मे परिवर्त्तन की मावा (डिग्री में) पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यभान M हो, उसकी विधिष्ट ऊष्मा S हो, उसके तापमान में परिवर्त्तन T डिग्री हो और परिवर्त्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को H माना जाय तो

H=MST होगा।

उदाहरण के लिए १०० ग्राम लोहे के तापमान को ५०° € से ६०° € करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण—

H= १०० x ० १२ (लोहे की वि० ऊ०) x (६० - ५०)

, , = १२ × १०

. = १२० कैलोरी

### अवस्था-परिवर्त्तन और ऊष्मा

कष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन से वस्तु के तापमान मे परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। वरफ में Ooc तापमान पर कष्मा के अवशोषण से वरफ के तापमान में वृद्धि नहीं होती है। उसका तापमान तो स्थिर रहता है; किंतु ऊष्मा के अवशोषण से बरफ गलने लगती है और जब तक समस्त बरफ गलकर पानी न बन जाती है तब तक ऊष्मा अवशोपित करते रहने पर भी उसका तापमान Ooc पर ही स्थिर रहता है। समस्त बरफ गल जाने के बाद ही ऊष्मा के अवशोपण से पानी का तापमान बढ़ने लगता है और १००० (या २१२० है) तापमान पर पहुँचने तक बढ़ता रहता है। किंतु तापमान १००० अर्थात् क्वथनांक पर पहुँच जाने के बाद उसके तापमान का बढ़ना रुक जाता है और अवशोपित ऊष्मा से पानी भाप बनने लगता है। जब तक समस्त पानी भाप नहीं बन जाता है तब तक ऊष्मा के अवशोषण के बावजूद उसका तापमान स्थिर रहता है। समस्त पानी भाप बन जाने के बाद ही अवशोषित ऊष्मा से भाप का तापमान बढ़ने लगता है।

ऊष्मा त्यागते समय भी ऐसा ही होता है। ऊष्मा का त्याग करते हुए पानी का तापमान घटते-घटते  $O^0c$  या ३२<sup>o</sup>F पर आकर तब तक स्थिर रहता है जब तक समस्त पानी बरफ न बन जाए। समस्त पानी बरफ वन जाने के बाद ही ऊष्मा के त्यागने से बरफ का तापमान घटने लगता है। अवस्था-परिवर्त्तन के समय ऊष्मा से तापमान मे परिवर्त्तन नहीं होने का कारण यह है कि वह ऊष्मा द्रव्य के अवस्था-परिवर्त्तन में खर्च हो जाती है।

ठोस से द्रव मे या द्रव से ठोस में अवस्था-परिवर्त्त न के लिए लगी हुई जिल्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा (Latent heat of fusion) तथा द्रव से गैस या गैस से द्रव मे अवस्था-परिवर्त्तन के लिए लगी ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (Latent heat of vaporization) कहते है। दूसरे शब्दों में, एक स्थिर तापमान पर किसी वस्तु के एक इकाई द्रव्यमान को, ठोस से द्रव अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को गलन की गुप्त ऊष्मा तथा एक स्थिर तापमान पर, किसी वस्तु के एक इकाई द्रव्यमान को, द्रव से गैस में परिवर्त्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भाषा में परिवर्त्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भाषा है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ५३६ कैलोरी प्रति ग्राम या ६७० वी० टी० यू० प्रति पौड है। पानी के गलन की गुप्त ऊष्मा ५० कैलोरी प्रति ग्राम या १४४ वी० टी० यू० प्रति पौड है। अवस्था-परिवर्त्तंच

के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करता है। इस प्रकार १०० ग्राम पानी का १००<sup>0</sup>८ पर वाष्पन के लिए कुल १०० × ५३९ = ५३६०० कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।

### मनुष्य-शरीर और ऊष्मा

प्रत्येक जीव, चाहे वह अति क्षुद्र तथा निम्न कोटि का हो अथवा वह वहुत बड़ा तथा उच्च श्रेणी का हो, जब तक जीवित है, प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ कार्य करता ही रहता है। निद्रित अवस्था में जब उसके वाहरी अंग-प्रत्यंग अकिय पड़े रहते है, उस समय भी उसके शरीर के कुछ अंतरांग, जैसे फेफड़े, हृदय आदि कियाशील रहते हैं। अन्य सब जीवो की तरह मनुष्य के लिए भी यह बात सही है। किसी भी प्रकार के जीवन-कार्य के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है।

एक पूर्ण वयस्क आदमी अगर कोई काम न करके केवल लेटा रहे तो भी उसके जिंदा रहने के लिए—अपनी जीवन-कियाओं को चलाते रहने के लिए—प्रतिदिन १७०० कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। साधारण काम करनेवाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन ३४०० कैलोरी ऊष्मा, कठिन श्रम करनेवाले को ४००० कैलोरी ऊष्मा, १४ से १८ साल तक के वालक को ३००० कैलोरी ऊष्मा, इस उम्र की वालिका को २८०० कैलोरी ऊष्मा, ७ से १५ साल तक आयु के वालक-बालिकाओं को २५०० कैलोरी उष्मा, उपमा और एक साल के वच्चे को ५०० कैलोरी उष्मा की आवश्यकर्ता पड़ती है।

मनुष्य को यह ऊष्मा भोजन से मिलती है। उचित माना में संतुलित भोजन, मनुष्य के शरीर को आवश्यक ऊष्मा पहुँचाता है, जिससे मनुष्य को अपनी जीवन-कियाओं के साथ-साथ अन्य कार्यों को करने के लिए ऊर्जा मिलती है। उचित माना में भोजन न मिलने से शरीर को आवश्यक ऊष्मा भी नहीं मिल पाती है। ऐसी अवस्था में शरीर के होनेवाले क्षय की क्षति-पूर्ति नहीं हो पाती है और मनुष्य न तो मेहनत ही कर सकता है और न अधिक दिन तक जिदा ही रह सकता है।

#### ऊत्मा और कार्य

सन् १८४३ मे जूल (Joule) नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि जब भी यांतिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा मे होता है तो इस रूपांतरण से उत्पन्न ऊष्मा रूपांतरित यात्रिक ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यात्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य का एक निश्चित परिमाण W; ऊष्मा के निश्चित परिमाण H कैलोरी के तुल्य होता है। ऊष्मा का यात्रिक तुल्याक (Mechanical equivalent of heat), एक स्थिराक है और उसे साधारणतः J अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। इस प्रकार:

### W = JH होता है।

ऊष्मा का एक मात्रक उत्पन्न करने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है, उसे 'ऊष्मा का यात्रिक तुल्याक' कहा जाता है।

इस हिसाव से हम पाते है कि ७७८ पींड वजन को एक फुट ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक यांत्रिक कार्य एक बी॰ टी॰ यू॰ ऊष्मा के तथा ४२.७०० ग्राम वजन को एक से॰ मी॰ ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक यात्रिक कार्य एक कैलोरी ऊष्मा के समान है। अतः J=७७८ फुट पौड प्रति वी॰ टी॰ यू॰ या ४२.७०० ग्राम से॰ मी॰ प्रति कैलोरी।

जूल के पहले ही वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया था कि यात्रिक उर्जी या यांत्रिक कार्य का रूपांतरण ऊष्मा में हो सकता है। अतः ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। दो वस्तुओं के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। पत्थर की चक्की पर लोहे के औजार को पिजाते समय दोनों के घर्षण में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि औजार के कण लहलहाती चिनगारियाँ वनकर छिटकने लगती है।


### ऊष्मा-घारिता (Thermal Capacity)

वस्तु की ऊष्मा-धारिता उसके द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के एक निर्दिष्ट द्रव्यमान की ऊष्मा-धारिता, ऊष्मा का वह परिमाण है, जो उस वस्तु को १० से बढ़ा देता है।

. : अष्मा-धारिता = वस्तु का द्रव्यमान 🗴 वि० ऊष्मा

#### कैलोरीमीटर

ऊष्मा मापने के लिए कैंलोरीमीटर एक सरल यंत्र है। साधारण कैंलोरीमीटर मे, साधारणतः ताँवा-निर्मित एक वाहरी तथा एक भीतरी पात्र होते है। भीतरी पात्र में निश्चित परिमाण में पानी डाल दिया जाता है तथा उसका तापमान देख लिया जाता है। अब इस पानी द्वारा ऊष्मा-ग्रहण



[ चित्र ६६-कैलोरीमीटर ]

या ऊष्मा-त्याग को, पानी के तापमान में परिवर्त्तन को देखकर, निश्चित किया जा सकता है। कैलोरीमीटर के साथ एक विलोडक (stirrer) रहता है। इसे हिला-डुलाकर सारे पाल में ऊष्मा का वितरण किया जाता है।

कैलोरीमीटर द्वारा उष्मा मापने का सिद्धांत यह है कि यदि कैलोरी: मीटर से कुछ भी ऊष्मा वाहर न निकले और न वाहर की कुछ भी ऊष्मा कैलोरीमीटर मे प्रवेश करे तो जब कैलोरीमीटर के अदर गरम और ठढी वस्तुओं को मिलाया जाता है और जब मिश्रण का तापमान एक समान हो जाता है तब गरम वस्तु द्वारा त्यक्त उष्मा = ठढी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊष्मा।

### कैलोरीमीटर द्वारा विशिष्ट ऊष्मा की माप

अगर किसी ठोस पदार्थ की विभिष्ट ऊष्मा मापनी है, तो उसके एक दुकडे को लेकर तौल लिया जाता है। फिर उसे उवलते हुए पानी की भाप में डालकर उच्चतम तापमान तक पहुँचाया जाता है। कैलोरीमीटर को भी विलोडक-समेत तौल लिया जाता है तथा उसको लगभग आधे भाग तक पानी से भर दिया जाता है और फिर तौल लिया जाता है। इस प्रकार कैलोरीमीटर में डाले गये पानी का द्रव्यमान मालूम हो जाता है। साथ ही थर्मामीटर द्वारा उस पानी का तापमान पढ़ लिया जाता है।

इसके वाद गरम वस्तु को कैलोरीमीटर में डाल दिया जाता है और विलोडक से पानी को चलाया जाता है। इसके वाद फिर पानी का महत्तम तापमान पढ़ लिया जाता है। फिर निम्नलिखित विधि से परिकलन करके वस्तु की विशिष्ट उपमा निर्धारित की जाती है:—

मान लिया जाए कि:-

कैलोरीमीटर और विलोडक का द्रव्यमान = **₩** ग्राम कैलोरीमीटर, विलोडक और पानी का द्रव्यमान  $= W_1$ ग्राम  $= W_1 - W$  ग्राम . केवल पानी का द्रव्यमान  $= w_{g}$  ग्राम वस्तु के दुकड़े का द्रव्यमान  $= I \circ C$ ठंढे पानी का तापमान = T, °C डाली गई वस्तु का तापमान गरम वस्तु डालने के वाद पानी का उच्चतम  $= T_{\bullet}^{\circ}C$ तापमान कैलोरीमीटर की धातु की विशिष्ट ऊष्मा S,

हम जानते है कि गरम वस्तु द्वारा त्यक्त ऊष्मा, ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण कौ गई ऊष्मा के समान होती है। इसलिए—

= S

वस्तु की वि० ऊष्मा, जो निकालना है

बस्तु के टुकड़े द्वारा त्याग की गई ऊष्मा  $= W_g \times S \times (T_1 - T_2)$ कैलोरी। विलोडक समेत कैलोरीमीटर और पानी द्वारा प्राप्त ऊष्मा  $= W \times S_1 \times (T_2 - T) + (W_1 - W) \times (T_2 - T)$ 

$$S = \frac{WS_{1}(T_{2}-T) + (W_{1}-W)(T_{2}-T)}{W_{2}(T_{1}-T_{2})}$$

इस समीकरण में हमें W;  $S_1$ ,  $T_2$ ;  $T_1$ ;  $W_1$ ,  $W_2$  सभी मालूम है। अतः हम आसानी से वस्तु की विणिष्ट ऊष्मा S का परिकलन कर सकते है।

द्रय की विशिष्ट छप्मा भी इसी विधि से निकाली जा सकती है। द्रव की विशिष्ट छप्मा निकालने के लिए एक ऐसे ठोस पदार्थ का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो उस द्रव में नहीं घुलता हो तथा जिसकी विशिष्ट छप्मा मालूम हो। ऐसे ठोस पदार्थ के टुकड़े को तील कर पानी की भाप में उच्चतम तापमान तक गरम किया जाता है। कैलोरी-मीटर को भी पहले तौल लिया जाता है और फिर उसमें द्रव को डालकर तौला जाता है तथा उसका तापमान देख लिया जाता है। इसके बाद गरम ठोस पदार्थ को द्रव मे डाल दिया जाता है और उसे विलोडक से चलाया जाता है। इसके बाद फिर द्रव का उच्चतम तापमान पढ़ लिया जाता है।

मान लिया जाए कि :--

==	W	ग्राम
=	W <sub>1</sub>	"
=	w <sub>1</sub> - '	W ;;
	W,	13
=	TOC	
==	T1°C	
=	T, OC	
	Sı	
=	S <sub>s</sub>	
=	S	
=	त्राप्त कष्या	•
	= = = =	= W <sub>1</sub> = W <sub>1</sub> -' = W <sub>3</sub> = T <sup>0</sup> C = T <sub>1</sub> <sup>0</sup> C = T <sub>2</sub> <sup>0</sup> C = S <sub>1</sub> = S <sub>3</sub> = S

- इसलि ए-

होस पदार्थ के दुकड़े द्वारा त्यक्त ऊष्मा =  $W_2 S_2 \times (Y_1 - Y_2)$  कैलोरी

विलोडक-समेत कैलोरीमीटर और पानी द्वारा प्राप्त ऊष्मा =  $W \times S_1 \times (T_2 - I) + (W_1 - W) \times S (T_2 - T)$ 

$$(W_{1} \times S_{2} \times (\Gamma_{1} - T_{2}) = W \times S_{1} \times (T_{2} - T) + (W_{1} - W) \times S \times (\Gamma_{2} - T)$$

$$: S = \frac{W_2S_2 (T_1 - T_2) - WS_1 (T_2 - T)}{(W_1 - W) (T_2 - T)}$$

इस समीकरण में हमे  $W_1$ ,  $S_2$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ , W,  $S_1$ , T सभी मालूम है। अतः हम आसानी से द्रव की विशिष्ट ऊष्मा S मालूम कर सकते हैं।

# ऊष्मा-संचरण

### (Transmission of heat)

हम देख चुके है कि दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने से एक में दूसरे में ऊष्मा संचारित होती है। उसे ऊष्मा-संचरण कहते हैं। ऊष्मा-संचरण तीन प्रकार से होते हैं—

१. संवहन या चालन (conduction), २ संनयन (convection) तथा ३. विकिरण (radiation)।

## संवहन (Conduction)

अगर एक घातु-निर्मित छड़ का एक सिरा आग मे डाला जाए और दूसरा सिरा हाथ से पकड़ कर रखा जाए तो देखा जाएगा कि पहले आग के पास वाला सिरा, फिर दूरवाला मिरा घीरे-घीरे गरम हो रहा है और कुछ ही देर मे हाथवाला सिरा इतना गरम हो जाता है कि हाय जलने लगता है। छड़ का जो अश आग के जितना पास होगा वह उतना ही अधिक गरम होगा। ऊष्मा घीरे-घीरे छड़ के उस अंश से, जो आग के पास है, दूसरे अंश तक जाती रहती है।

कष्मा कर्जा का एक रूप है। पदार्थ की कष्मा उसके अणुओं की गतिज कर्जा के रूप में वर्त्तमान रहती है। कष्मा पाकर पदार्थ के अणुओं (molecules) का कंपन तीव्रतर हो जाता है और एक के स्पर्श से दूसरे का कंपन तीव्रतर होता जाता है। इस प्रकार से कष्मा कर्जा अणुओं के कपन द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचारित होती है। पर ये अणु अपने स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपने ही स्थान के ईर्द-गिर्द डोलते रहते हैं। इस कंपन को आँखो द्वारा देखा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से कष्मा के संचरण को संबहन या चालन कहते है।

जिन पदार्थों में ऊष्मा सुगमता से चल सकती हैं उन्हें सुचालक (good conductor) पदार्थ कहते हैं और जिन पदार्थों में ऊष्मा आसानी से चल नहीं सकती उन्हें कुचालक (bad conductor) कहते हैं। यदि हम लोहे की

छड़ के बदले लकड़ी की छड़ लेकर उसका एक सिरा आग में डाले तो वह सिरा तस होकर जलने लगेगा तब भी हाथ वाला सिरा इतना गर्म नहीं होगा कि हम उसे पकड़े नहीं रह सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि धातु सुचालक पदार्थ है; किंतु लकड़ी, रेशम, ऊन, अभ्रक आदि कुचालक पदार्थ है। वायु तथा पानी भी कुचालक पदार्थ है। जब धातु-निर्मित पात्र बहुत गरम हो जाता है तब भी उसके काठ का हत्या उतना अधिक गरम नहीं होता, क्योंकि काठ में ऊष्मा आसानी से चल नहीं पाती है। यही कारण हैं कि ऊनी कपड़ा गरम रहता है और इसी कारण से बरफ को बाहरी ऊष्मा पहुँच कर गलाने से रोकने के जिए उसे ऊनी कंवल से ढक दिया जाता हैं। कुचालक होने के कारण ऊन शरीर की ऊष्मा को सचालित करके बाहर जाने नहीं देता है और इससे शरीर गरम रहता है। इसी प्रकार ऊनी कंवल, लकड़ी के बुरादे आदि से ढके रहने से बरफ देर तक नहीं गलती है, क्योंकि ऊन या लकड़ी का बुरादा कुचालक होने के कारण वाहर की ऊष्मा को आसानी से वरफ तक पहुँचने नहीं देता है और इससे बरफ जल्दी नहीं गलती है।

जाड़ के दिनों में सुचालक वस्तु छूने से ठढी मालूम होती है, क्यों कि वह हमारे शरीर से ऊष्मा को फौरन दूर तक संचारित कर देती है। पर कुचालक वस्तु को छूंने पर ऐसा नहीं मालूम होता है, क्यों कि वह हमारे शरीर की ऊष्मा को जल्दी-जल्दी दूर तक सचारित वहीं कर पाती है।

तार की जाली (wire gauze) सुचालक वस्तु है। अगर इसे जलते हुए गैस के ठ० र रखा जाए तो जाली के ठ० र गैस नहीं जलेगा। कारण यह है कि जाली जलते हुए गैस की ऊष्मा को इतनी जल्दी चारों ओर संचारित कर देती हैं कि जाली के ऊपर आनेवाले गैस को इतनी ऊष्मा नहीं मिलती कि वह जलने लगे।


इस प्रकार अगर गैस-वर्नर पर जाली रखकर उसके ऊपर आग लगा दी जाए तो गैस केवल जाली के ऊपर ही जलता रहेगा, नीचे नही।

खानो में इस्तेमाल होनेवाला डेवी का निरापद दीप (Davy's safety lamp) इसी सिद्धात के आधार पर बनाया जाता है। इस दीप को चारों ओर तार की जाली द्वारा घर दिया जाता है। जिस खान मे ऐसे गैस मौजूद हों, जो आग से जल उठ सकते हो, वहाँ साधारण दीप से उन

गैसो मे आग लग जाएगी और भयंकर विस्फोट होगा। पर डेनी के निरापदें दीप से यह खतरा नहीं रहता है, क्यों कि जो गैस बत्ती में घुस जाता है वह वहीं अंदर जलता रहता है और जाली द्वारा ऊष्मा इतनी भी घ्रता से चारों और सचारित हो जाती है कि बाहर के गैस को इतनी ऊष्मा नहीं मिलती कि वह जलने लगे।

सुचालक पदार्थों की चालकता की तुलना ईनजेनहौज (Ingenhaus) के प्रयोग से प्रदिशात की जा सकती है।

प्रयोग-एक लंवा पाल लीजिए जिसकी एक दीवार में कई छिद्र हों। इन छेदों में छिद्र-युक्त डाँट लगा दीजिए और डाँटों के छेद में भिन्न-भिन्न वस्तु—जैसे ताँवा, लोहा, पीतल, ऐल्युमीनियम आदि से बनी हुई करीब आठ ईच लंबी और समान मोटाई की एक-एक छड़ इस तरह घुसा दीजिए कि उनका एक सिरा पाल के भीतर और एक बाहर रहे। अब प्रत्येक छड़ के बाहरी हिस्से के ऊपर मोम का पलस्तर लगा दीजिए और पाल को खीलते



[ चित्र ७०-ईनजेनहीज का प्रयोग ]

हुए पानी से भर दीजिए। थोड़ी ही देर में देखिएगा कि मोम का पलस्तर गलने लगा है। सबसे पहले ताँवे की छड़ के ऊपर का मोम गलने लगेगा और सिरे तक का सब मोम गल जाएगा। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ताँवा इन चीजो मे ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। पीतल और लोहे की छड़ पर भी मोम गलने लगेगा, पर उतना जल्द और उतनी दूर तक नहीं गलेगा। इस प्रकार से जिस वस्तु पर का मोम जितनी कम दूरी तक गलेगा, उसकी चालकता उतनी ही कम होगी।

## संनयन (Convection)

ठोस पदार्थ में ऊष्मा का सचारण एक अणु से दूसरे, दूसरे से तीसरे इत्यादि में होता है और इस संचारण प्रक्रिया में अणु अपने मध्यमान स्थान से विस्थापित नहीं होते हैं, केवल उस स्थान के इदं-गिदं उनका कम्पन तीव्रतर हो जाता है। किन्तु चालन के अतिरिक्त द्रव पदार्थों में ऊष्मा का संचारण एक भिन्न प्रकार से भी होता है। साधारणतः द्रव पदार्थ और गैस ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनमें ऊष्मा का सुगम सचारण संनयन (convection) प्रक्रिया से होता है। इस किया में माध्यम (द्रव या गैस) के कण ऊष्मा प्राप्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते है और माध्यम के कणों की इस गित से माध्यम में ऊष्मा का संचारण होता है।

जव पानी भरे पात को आग पर रखकर पानी को गरम किया जाता है तब सर्वप्रथम आग के पास वाला अग, यानी पात के पेंदे के पास का पानी गरम होकर प्रसारित हो जाता है। फलस्वरूप उसका घनत्व कम हो जाता है और वह वाकी पानी से हलका हो जाता है। पेंदे पर के गरम और हलके पानी के कण अपने साथ ऊष्मा लेकर ऊपर चढ जाते ही और उनके स्थान मे, यानी आग के निकट, भारी और ठढे पानी के कण आ जाते है। यह ठढा पानी भी फौरन, गरम होकर प्रसारित और हलका हो जाता है और ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। गरम पानी ऊपर जाकर ठंढा हो जाता है और भारी हो जाने के कारण फिर नीचे आता है। इस प्रकार पात के पानी के अंदर नीचे से ऊपर की ओर गरम पानी की धाराएँ और ऊपर से नीचे की ओर ठढे पानी की धाराएँ स्थापित हो जाती हैं। इन धाराओं के द्वारा पात के जल मे ऊष्मा का द्रुत सचारण होता है।

किसी गैस या द्रव में ऊष्मा से उत्पन्न इन धाराओं को मंनयन धाराएँ (convection currents) कहते हैं। इन धाराओं द्वारा माध्यम में ऊष्मा के संचारण की प्रक्रिया को संनयन कहते हैं। अगर पात्र काँच का हो और पात्र के पानी के साथ लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाए तो मिले हुए बुरादे भी सन्यन धारा के साथ-साथ ऊपर-नीचे परिश्रमण करते दीख पड़ेंगे।

लेकिन अगर नीचे के बजाए ऊपर से ऊप्मा पहुँचाया जाए तो संनयन, धारा नहीं स्थापित हो सकती है क्योंकि ऊपर का गरम पानी हलका होने के कारण नीचे की ओर नहीं जा सकता है। पानी ऊप्मा का कुचालक है और साथ-साथ संनयन धारा भी इस हालत में नहीं चलती है इसलिए, इस हालत में, नीचे का पानी गरम नहीं हो पाता है। इसलिए धूप में जलाशय के ऊपर का पानी गर्भ हो जाता है, लेकिन नीचे का पानी ठंडा रह जाता है और इसमें मछली आदि जलचर जीव जिन्दा रह जाते हैं।

द्रव पदार्थ की तरह गैस में भी ऊप्मा सचरण संनयन द्वारा होता है। हवा गरम होने पर प्रसारित होती है और हलकी होकर ऊपर चढ़ जाती है। ठंढी हवा गरम इवा से भारी होने के कारण, नीचे की हलकी गरम हवा को हटाकर नीचे उतर आती हे। यही कारण हे कि गरम हवा आग के पास से धुआँ वगैरह लेकर ऊपर चढ़ती हे।

सनयन धाराओं की सहायता से हम अपने रहने के कमरों को ऐसा बना सकते हैं कि उनमे उचित निर्वातन (ventilation) होता रहें। कमरे की दीवारों में अगर ऊपर की ओर गरम हवा निकलने के लिए तथा नीचे की ओर ठंढी ह्वा आने के लिए खिड़ कियां बना दी जाएँ तो कमरे में हमेशा शुद्ध हवा मिलती रहेगी। कमरे की दूपित और गरम हवा ऊपर की खिड़ कियों से बाहर चली जाएगी और बाहर की ठंढी और शुद्ध हवा नीचे की खिड़ कियों से बंदर आएगी। दीवारों में आमने-सामने खिड़ कियां बनाने पर भी कमरे में सदा बाहर की शुद्ध हवा का प्रवाह होता रहेगा।

### विकिरण (Radiation)

हमने देखा है कि ऊष्मा सवहन तथा संनयन प्रिक्रयाओ द्वारा सचारित होती है। इनके अतिरिक्त एक और प्रिक्रया से भी ऊष्मा सचारित होती है। इसमें ऊष्मा-सचरण के लिए किसी वस्तु के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तीसरी प्रिक्रया से ऊष्मा शून्य स्थान मे से होकर भी संचारित होती है तथा द्रव्यात्मक माध्यम से भी संचारित होती है।

सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग २ करोड़ ८ लाख कि॰ मी॰ है और दोनों के वीच इस दूरी में भून्य ही जून्य है। इस जून्य से सूर्य का प्रकाश और उसके

साथ-साथ उसकी ऊष्मा भी तरंगों के रूप में लगभग ३ लाख कि० मी० प्रति सेकेड के वेग से चलकर पृथ्वी तक पहुँचती हैं। जब ऊष्मा तरंगों (अथवा किरणों) के रूप से संचारित होती है तो संचारण की इस प्रक्रिया को ऊष्मा का विकिरण कहते हैं, ऊष्मा की किरणे जब किसी द्रव्य द्वारा अवशोपित होती है तब वह द्रव्य ऊष्म या तप्त हो जाता है। कुछ ऐसे द्रव्यात्मक माध्यम है, जिनमें ऊष्मा की किरणों का नगण्य अवशोषण होता है और वे ऊष्मा की किरणों से तप्त नहीं होते हैं।

प्रत्येक तस वस्तु से ऊष्मा का कुछ न कुछ विकिरण होता रहता है। सूर्य से विकिरण द्वारा उष्मा प्राप्त करके दिन मे पृथ्वी गर्म हो जाती है, रावि में वह स्वय विकिरण द्वारा उप्मा का विसर्जन करके ठंढी हो जाती है।


विकिरित ऊष्मा सरल रेखा में गमन करती है और गहरे रंग की वस्तुओ में शीव्रता से अवशोषित हो जाती है। काले रंग की वस्तु मे विकिरित ऊष्मा लगभग शत-प्रतिशत अवशोषित हो जाती है। सफेद (धवल) तथा हलके रग की वस्तु, विकिरित ऊष्मा को परावर्तित करती है और उनमे विकिरित ऊष्मा अति न्यून परिमाण में अवशोषित होती है।

धूप में जब हम छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं तब सूरज से आती हुई विकिरित ऊष्मा काफी हद तक छतरी के काले कप़ड़े में अवशोषित हो जाती है और हमे गरमी कम लगती हैं। अगर हवा का प्रवाह इस ऊष्मा को संचारित करता होता तो ऐसा नहीं हो सकता था।

ऊष्मा-संवहन तथा ऊष्मा-सनयन से ऊष्मा-विकिरण संपूर्णतः भिन्न हैं और तीनो मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि इस विधि से किसी द्रव्यात्मक माध्यम की सहायता के विना ही ऊष्मा सचारित हो सकती है।

## थर्मस पलास्क (thermos flask)

थर्मस फ्लास्क इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमे रखी हुई चीजों पर कम-से-कम ऊष्मा-सचरण की क्रिया हो। इस कारण थर्मस मे रखी हुई गरम चीज देर तक गरम और ठढी चीज अधिक समय तक ठढी रहती है।



[ चित्र ७१—थर्मस पलास्क : क—अंदर की वनावट, ख—संपूर्ण थर्मस फलास्क ]

संवहन, संनयन तथा विकिरण तीनो कियाओं से ऊष्मा के सचरण को रोकने के लिए इसमें काँच की दोहरी दीवार की एक बोतल होती हैं, जिसकी दीवारों के बीच का स्थान निर्वात होता है। बोतल की काच की दीवारों की अंदर वाली सतहें आइना-जैसी चमकदार होती है। बोतल की सुरक्षा के लिए उसे एक टीन या प्लास्टिक निर्मित पान्न के अंदर बद कर दिया जाता है, जो उसे वायु के सस्पर्श से भी बचाता है। शीशे की दोहरी दीवार के बीच के स्थान से सवहन तथा सनयन द्वारा ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है। बोतल के अंदर की दीवार चमकदार होने के कारण ऊष्मा-विकिरण की माना भी बहुत कम हो जाती है। इन कारणों से इसमे गरम दूध, चाय बादि रख देने से वे घंटो गरम रह जाते है। वरक रख देने से भी वह घंटो नहीं पिघलती है।

## वातानुकूलन (Air conditioning)

आदिम युग से ही मनुष्य प्रकृति के प्रकोपों से वचने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते आ रहे हैं। प्रकृति और मनुष्यों में यह संघर्ष ही मनुष्य की अग्रगति का प्रधान कारण हैं। इस संघर्ष का इतिहास मनुष्य के ज्ञान-विज्ञान की वचति का इतिहास है। बाढ़ें से वचने के लिए आग तापना तथा क्षाग जलाकर कमरे को गरम रखने की प्रथा तो वहुत दिन पहले ही प्रचित हो गई थी, साथ ही गरमी से राहत पाने के लिए पंखा चलाना या वरफ का व्यवहार करना भी काफी दिनों से प्रचलित हो गया था, गरमी तथा जाड़े के प्रकोप से वचने के लिए विज्ञान का आधुनिकतम दान है।

### वातानुकूलन या शीत-ताप-नियंत्रण

वातानुकूलन, एक निश्चित क्षेत्र के अदर वायु को ऐसी अवस्था में लाने को कहते हैं, जिससे उस क्षेत्र के अदर उपस्थित मनुष्यो के लिए वह अधिक से अधिक आराम देनेवाली तथा स्वास्थ्यकर वन सके। दूसरे शब्दो मे, किसी स्थान की वायु का तापमान, आर्द्रता तथा शुद्धता के अनुकूल नियंत्रण को वातानुकूलन कहते है।

वातानुकूलन द्वारा शीत और ऊष्णता को नियं वित करके न केवल मनुष्य को गारीरिक सुख मिलता है, बल्कि इससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसकी कार्य-क्षमता काफी वढ़ जाती है। सिनेमा-गृह आदि मे जहाँ बहुत-से आदमी काफी देर तक एक वद स्थान मे एकवित रहते हैं, और जहाँ वायु दूषित होने की काफी सभावना रहती है, वातानुकूलन द्वारा वायु को शुद्ध रखा जा सकता है और कमरे को आरामदेह वनाये रखा जा सकता है।

वातानुक्लन के लिए आजकल नाना प्रकार के वातानुक्लन यंत्र (air conditioning unit) मिलते हैं। ये छोटे-छोटे कमरो के लिए छोटे आकार के तथा बड़े-बड़े हॉल आदि के लिए बड़े आकार के होते है।

मनुष्यों के लिए स्वास्थ्यकर वातावरण उप्तन्न करने के लिए प्रति व्यक्ति ३० घनफुट वायु की आवश्यकता होती हैं। इसमें सर्वदा ताजी वायु का परिमाण एक तिहाई होना चाहिए। इसलिए वातानुकूलन में केवल वायु को ठंढा या गरम कर देने से ही काम नहीं चलता विल्क उसमें उचित प्रवाह होने की व्यवस्था करना भी जरूरी है। साथ ही, वायु में उचित मान्ना में आई ता का होना, उसमें किसी प्रकार की गंध तथा अशुद्धियाँ न होना भी आवश्यक है। अत वातानुकूलन में निम्नलिखित वाते होनी चाहिए.—

(क) वायु का तापमान नियंत्रण:—गरमी मे वायु को इतना ठंढा करना तथा जाडे मे इतना गरम करना कि उससे आदमी को अधिक से अधिक आराम मिल सके।

- (ख) वायु-प्रवाह का नियंत्रण :—वायु-प्रवाह को इस गति से चालू रखना ताकि वायु में सर्वदा उचित मान्ना में ताजा वायु मिश्रित होती रहें और उसमें आक्सीजन की मान्ना सतुलित रहे।
- (ग) वायु में आर्द्रता या नमी का नियंत्रण:—गरमी मे जब वायु मे आर्द्रता अधिक हो जाती है तब उसे उचित परिमाण मे घटाना और जाडे मे जब वायु मे आद्रता घट जाती है तब उसे उपयुक्त माला में वटाना।
- (घ) वायु की शुद्धता का नियंत्रण:—वायु को उस प्रकार छनकर अदर प्रवेश कराना ताकि उसके साथ बूल, बुआँ तथा हानिकारक जीवाणु आदि प्रवेश न कर सकें।
- (ङ) गंघ, स्वाद आदि का नियंत्रण :—वायु मे किसी प्रकार का गद्य या स्वाद न रहने देना।

ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में वातानुकूलन के काम में कुछ भिन्नता होती है।

ग्रीष्म का वातानुकूलन (Summer airconditioning)

भारत जैसे गरम देशों में ग्रीष्म के वातानुकलन का प्रचलन अधिक हैं। इसमें मुख्य काम है, वायु को ठंढा करना और साथ ही अगर वायु में आई ता अधिक हो तो उसे कम करना।

ग्रीष्म वातानुकूलन यंत्र में एक प्रक्रीतक (refrigerator) यंत्र लगा हुआ होता है। चूसक पंप द्वारा वायु खीचकर इस यंत्र में प्रवेश कराई जाती है। यंत्र में प्रवेश कराने के पहले ही यात्रिक छनना से छानकर वायु को शुद्ध कर लिया जाता है। प्रशीतक के अंदर वायु ठंढी हो जाती है और माथ ही उसकी आर्द्र ता का एक अंश ठंढा होकर पानी वन जाता है। इस प्रकार से वायु शुद्ध, ठंढी तथा उचित माला में आर्द्र वायुक्त वन जाती है। किर इस वायु को नियंत्रित माला में कमरे में प्रवेश करवाकर उसमें वातानुकूलन किया जाता है। साधारणत यह नियंत्रण स्वयं चालित विधियों में होता है।

वातानुकूलन यत पर कितना वोझ होगा यह कमरे के निर्माण, वायु की छण्णता तथा कमरे में उपस्थित मनुष्यों की सख्या आदि पर निर्भर करता है। क्योंकि कमरे के अंदर की वायु कितनी गरम होगी, इसका परिमाण इस वात पर निर्भर करता है कि उसमें वाहर से कितनी गरम वायु प्रवेश करती

है; उसकी दीवारे, छत, खिड़िकयाँ आदि ऊष्मा के कैसे चालक हैं तथा उसमें उपस्थित आदिमयों के शरीरों से निकलती हुई ऊष्मा कितनी होती है, आदि। इसलिए उत्तम रूप से बनाए गये मकानों में, जिनकी दीवारे, छत आदि अधिक से अधिक अचालक (non-conductor) है, वातानुकूलन में कम खर्च होता है।

जाड़े का वातानुकूलन (winter air conditioning)

ठंडे देशों में इस व्यवस्था का प्रचलन अधिक है। इसमें कई तरीके काम में लाये जाते है। पिछले दिनों में साधारणत. गरम पानी या भाप की सहायता से कमरों को गरम किया जाता था। अभी भी बहुत-से स्थानों में यह तरीका प्रचलित है। एक स्थान पर किसी बन्द पान्न में पानी गरम करके भाप बनाया जाता है और निलयों की सहायता से कमरों में पहुँचाया जाता है। कमरों में लगे हुए विकिरक इस भाप की गरमी का विकिरण करके कमरों को गरम कर देता है। बातानुकूलन की यह युक्ति सरल है, लेकिन इस युक्ति द्वारा वायु की आई ता का नियन्नण नहीं हो सकता है और न वायु की शुद्धता तथा उसकी गध आदि का ही नियंन्नण हो सकता है। इसलिए इसे सही माने में बातानुकूलन नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कमरें में लकड़ी, कोयला, गैंस आदि जलाकर कमरे को गरम रखने की प्रथा भी काफी प्रचलित है। कमरे को केवल गरम करने के लिए वैद्युतिक ऊष्मक सबसे अच्छा होता है। वैद्युतिक ऊष्मक के सबध में हम बाद में अध्ययन करेंगे।

वैद्युतिक वातानुकूलन यत्न में एक ऊष्मक (heater) यत्न लगा हुआ होता है। चूसक पप द्वारा खीची गई वायु यांत्रिक छनने से छनकर शुद्ध होकर इसमे प्रवेश करती है। वहाँ वायु गरम होती है और साथ ही ऊष्मक में पानी की बूंदे गिराकर उसमें उचित मात्रा में आर्द्रोता मिला दी जाती है। निलयों की सहायता से यह वायु उचित मात्रा में नियंत्रित रूप से कमरों में छोड़कर उसे आवत्रयकतानुसार गरम किया जाता है। मात्रा का नियन्नण साधारणतया स्वचालित यंत्रों से होता है।

### प्रकाश (Light)

प्रकाश भी ऊर्जा का एक रप है। इसकी सहायता ने हम वस्तुओं को देख सकते है। प्रकाश के स्रोत ने प्रकाश की किरणें निकलतो है। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं, जब उससे प्रकाश की किरणें निकलकर या परावित्तत (reflected) होकर हमारी आंधों के अंदर प्रवेश करें। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है, उसे हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कहीं से प्रकाश की किरणें आकर उसपर न गिरती हो और वहां से परावित्तत होकर हमारी आंधों में आ नहीं। जाती हो। असल में हम प्रकाण को नहीं देखते हैं बल्कि उसकी किरणों ने प्रकाशित वस्तुओं को देखते हैं। अधेरे स्थान पर रखीं गई मोमवत्ती को हम नहीं देख सकतें और न उसके आस-पास की चीजों को ही देख सकते हैं। पर, मोमवत्ती को जलाते ही हम उसे देख लेते हैं, और साथ ही आस-पास की बन्य चीजें भी दृष्टिगोचर हो जाती है। इस प्रकार देखने की क्रिया के लिए आंख तथा प्रकाश दोनों हीं की आवश्यकता होती है। अतः, संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमारी आंदों देखने की क्रिया को सपन्न करती है।

हम दो प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं :-

ज्योतिष्मान या दीस ( luminous ) तथा अज्योतिष्मान ( nonluminous )।

१. ज्योतिष्मान वस्तु—ज्योतिष्मान पदार्थ वे है, जो अपने ही प्रकाश से हिष्टिगोचर होते है। दूसरे शब्दो मे, जिन दस्तुओ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखो मे प्रवेश करती हैं, उन्हें ज्योतिष्मान पदार्थ कहते हैं। सूरज, तारे, लालटेन की जलती हुई वत्ती, मोमवत्ती की जलती हुई लो, विजली की बत्ती, जुगनू, जलती हुई दियासलाई की सीक आदि ज्योतिष्मान वस्तुएँ है।

२. अज्योतिष्मान वस्तु—अज्योतिष्मान वस्तुओं से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए इन्हें देखने के लिए ज्योतिष्मान वस्तु की किरणों की आवश्यकता होती है। जो वस्तु अन्य ज्योतिष्मान वस्तु की किरणों से प्रकाशित होकर दृष्टिगोचर होती है, जसे अज्योतिष्मान वस्तु कहते है। ईट, पत्थर, किताब, कत्म, पेड़-पौषे आदि हमारी आस-पास की अधिकतर वस्तुएँ अज्योतिष्मान वस्तुएँ है।

वैसे तो वैज्ञानिको का कहना है कि ब्रह्माड (universe) में हमारे सूर्य से भी वड़े-वड़े ज्योतिष्मान असख्य सूर्य हैं, िकर भी इस पृथ्वी के लिए हमारा सूर्य ही सर्वप्रधान प्रकाश का स्रोत है। क्योकि वाकी सब हमसे इतने दूर है कि उनके प्रकाश को हम केवल टिमटिमाते हुए तारे के रूप में ही देख पाते है। सूर्य की किरणो से दिन में धरातल प्रकाशमान रहता है। शुक्ल पक्ष मे चाँद का जो प्रकाश पृथ्वी पर स्वप्न-लोक की सृष्टि करता है, वह प्रकाश चाँद का नहीं है, विलक सूर्य का ही प्रकाश है, जो चाँद के पृष्ठ से परावित्तत होकर पृथ्वी-तल को प्रकाशित करता है।

रात को जब हमें सूर्य का यह परावित्तत प्रकाश नहीं मिलता है, उस समय हमें विजली की वत्ती, गैंस की वत्ती, लालटेन, मोमवत्ती, दीपक आदि से प्रकाश मिलता है।


प्रकाश संचरण (propagation of light)—प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वताया जा चुका है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें और साथ ही साथ ऊष्मा की किरणें २ करोड़ ८ लाख कि० मी० तक शून्य अतिरक्ष से चलकर पृथ्वी पर पहुँचती है। प्रकाश और ऊष्मा की किरणें तरंगों के रूप में शून्य अंतरिक्ष तथा अन्य द्रव्यात्मक पारदर्शी के माध्यम से गमन करती है।

### प्रकाश का सरल रैखिक संचरण

नूर्य, वत्ती की लौ आदि ज्योतिष्मान वस्तुओं के प्रत्येक विंदु से प्रकाश की किरणे निकलती हैं और सरल रेखाओं पर चलती है। हम उसी वस्तु को देख सकते है, जिससे हमारी आँख तक खीची हुई सरल रेखा पर कोई ऐसी वाधा या आड़ नहीं हो जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकता है। कारण यह है कि किरणे आड़ से मुडकर हमारी आँखों में नहीं समा सकती।

निम्नलिखित सरल प्रयोगों से प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रकाण सरल रेखाओ पर गमन करता है :—

प्रयोग (१) सूची-छिद्र कैमरा—दपती का वना हुआ एक चौकोर वनसा लेकर एक और सं दपती काट दीजिए और उस जगह पर तेल लगा हुआ एक कागज लगा दीजिए। इस कागज को छोडकर वक्ने के अटर की बाकी दीवारों पर काला कागज साट दीजिए और वक्ने को इस प्रकार वद कर दीजिए कि उसमें किसी प्रकार ने प्रकाश न आ सकें। अब तेल लगे हुए कागज के सामने की दीवार में एक वारीक छेद कर दीजिए। छेद के ठीक सामने एक मोमवत्ती रख दीजिए। देखियेगा कि तेल लगे हुए कागज के छपर मोमवत्ती का प्रतिविव (image) वन रहा है। लेकिन यह प्रतिविव उलटा दिखाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोमवत्ती के सबसे छपर के बिंदु में जो किरण निकलती है, वह छेद में ने नीचे की ओर जाकर कागज पर गिरती है। चिंद्र में मोमवत्ती की लो के सर्वोद्य बिंदु के ने




[ चित्र ७२-मूची छिद्र कैंमरा ]

निकलने वाली किरण वनसे के छंद च से होकर कागज पर ख बिंदु पर गिरती है। इसी प्रकार वली के निम्नतम बिंदु ग ने आती हुई किरण छिंद्र च में होकर कागज पर घ बिंदु पर गिरती है। इस प्रकार में मोमवली क ग, वनसे में लगे हुए कागज पर उलटी होकर ख घ बिंव बनाती है। छिद्र से छों के किसी बिंदु तक खींची हुई सरल रेखा पर चलती हुई किरण ही बम्में में प्रवेश कर सकती है और तेल लगे कागज पर पड सकती है। अन्य किरणें वक्से की दीवार को पार नहीं कर सकती हैं और अदर जाकर कागज पर गिर नहीं पाती है। किरणों के सरल रेखा में गमन करने के कारण ऐसा

होता है। इस प्रकार के वक्से को सूची-छिद्र कैमरा (pin hole camera) कहा जाता है।

प्रयोग २—तीन समान आकार के दक्ती के टुकड़े लेकर तीनों में एक ही स्थान पर सूई द्वारा एक-एक छेद बना दीजिए। तीनों दिक्तओं को इस प्रकार आमने-सामसे खड़ा कर दीजिए कि तीनों के छेद एक सरल रेखा में आ जाएँ। एक मोमवत्ती जलाकर तीसरी दक्ती के पीछे रिखए। अब अगर पहली दक्ती के छेद से आँख लगाकर देखियेगा, तो मोमवत्ती की रोजनी दिखाई पडेगी। किसी भी दक्ती को थोड़ा-सा इधर-उधर कर देने पर छेदों से किरण का आना बन्द हो जाएगा और मोमवत्ती की रोजनी दिखाई नहीं पड़ेगी। किरण तभी आ सकती है जब तीनों छेद बत्ती के साथ एक सरल



[ चित्र ७३—प्रकाश का सरल रेखा मे गमन: क-मोमवत्ती, ख, ग, घ—छिद्रयुक्त दिवतयाँ ]

रेखा में हों। इससे प्रमाणित होता है कि किरण सरल रेखा में गमन करती है। क्योंकि, अगर किरणे इधर-उधर मुड कर चल सकती, तो सभी छेदों के एक सरल रेखा में न रहने पर भी रोशनी दिखाई पडती।

रोज हम अपने घरों में प्रकाश को सरल रेखाओं मे गमन करते देखते हैं। अँघेरे कमरे मे अगर छत या खिडकियों के छिद्र से सूरज की किरणें प्रवेश करती हों, तो उन किरणों में कमरे की उड़ती हुई घूल से किरणों का पुन्ज दिखाई देता है। साथ ही हम देखते हैं कि किरणों का गमन-पथ सरल रेखाओं पर है। प्रायः बादलों की ओट से सूरज की किरणे सरल रेखा में गमन करती हुई देखने को मिलती हैं।

दीप्त वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें या प्रकाशित पदार्थ से परावित्तत प्रकाश की किरणें 9, द, ००० मील प्रति सेकेण्ड या ३,००,००० किलो-मीटर प्रति सेकेण्ड के वेग से गमन करती है। इस कारण से कही बत्ती जलते ही तुरत सब चीजें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का वेग इतना अधिक है कि एक सेकेण्ड में प्रकाश सात वार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है।

## किरण-पुंज (beam of rays)


उद्गम स्थान से निकलकर प्रकाश की किरण सरल रेखाओं पर चलतीं हुई चारों और फैल जाती है। किरण की रेखाएँ वहुत ही पतली होती है और एक से दूसरी को व्यावहारिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष्मान पदार्थ से निकलने वाली किरणों के समूह पर ही प्रयोग किया जा नकता है। किरणों के समूह को किरण-पुंज कहते है। अति सकीण किरण पुज को किरण कूचिका (pencil of rays) कहते है। उद्गम स्थान से निकलने के बाद जब किरण-पुज की किरणे एक दूसरे से दूर होती जाती है, तब ऐने किरण पुज को अपसारी (divergent) किरण-पुंज कहते है।

वत्ती जलाने पर लौ से जो किरणे निकलती है, वे अपसारी किरण- पुंज के रूप मे होती है।

किरण-पुंज का उद्गम स्थान जब सूर्य या अन्य ग्रहो-नक्षत्नो जैसा बहुत दूर होता है, तब वहाँ से आनेवाली किरणों को समातर माना जाता है, यानी उनसे शाता हुआ किरण पुंज समातर किरण पुंज कहा जाता है।

जब किसी विशेष अवस्था के कारण विखरी हुई किरणे परस्पर पास आने लगती है और अत मे एक बिंदु पर मिलने लगती हे तब उन्हें अभिसारी (convergent) किरण-पुज कहते है। आवर्धक लेस (magnifying lens) द्वारा प्रकाश को केन्द्रीभूत करते समय अभिसारी किरण पुज देखने को मिलता है।

केन्द्रित होने पर समस्त किरणो की ऊष्मा भी उसी एक विंदु पर केद्रित हो जाती है और इससे इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उस विंदु पर कागज या कपड़ा रख देने से वह जलने लगता है। एक कागज के टुकड़े पर आवर्धक लेंस की सहायता से सूरज की किरणों को केंद्रित करके आसानी से इस बात को देखा जा सकता है।



[ चित्र ७४-अभिसारी किरण-पुज]

प्रदोपन तीव्रता (Intensity of illumination) तथा प्रदोपन क्षमता (Illuminating power)

किसी वस्तु की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर प्रति सेकेंड पड़ती हुई प्रकाश-ऊर्जा को, उस सतह पर की, प्रदीपन तीव्रता कहते है। इस पुस्तक के पृष्ठ को बत्ती के जितना ही निकट ले जाते है, पृष्ठ पर बत्ती के प्रकाश की तीव्रता उतनी ही बढ़ती जाती है। दूरी आधी कर देने मे प्रदीपन तीव्रता चौगुनी नढ जाती है और दूरी तिहाई कर देने से नौगुनी। दूरी बढ़ाने मे प्रदीपन तीव्रता उसी अनुपात से (यानी दूरी के वर्ग के अनुपात से) घटती जाती है।

विभिन्न प्रकाश-स्रोतो से विभिन्न परिमाणो में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। साठ वाट की विजली की वत्ती, एक मोमबत्ती से अधिक प्रकाश देती है। दूसरे शब्दो मे, विजली की वत्ती की प्रदीपन क्षमता मोमवत्ती की प्रदीपन क्षमता से बहुत अधिक है। किसी दीप से एक मीटर की दूरी पर किसी सतह को, किरणो पर, लव रूप से रखा जाय तो उस सतह के इकाई क्षेत्र पर प्रति सेकंड पड़ते हुए प्रकाश को उस दीप की प्रदीपन क्षमता कहते हैं। दीप की प्रदीपन क्षमता (Illuminating power) मापने की इकाई को केंडल शक्ति कहते है।

र्ह पौड वजन के टूँ ईंच व्यासयुक्त स्परमासेटी (spermaceti) नामक विशेष प्रकार के मोम से निर्मित ऐसी एक वत्ती की, जिसमें प्रति मिनट २ ग्रेन मोम जलता हो, प्रदीपन क्षमता को एक केंडल पावर कहाँ जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी १०० मोमवित्तयाँ जलाने से जितनी रोशनी होगी उतनी रोशनी अगर दूसरी कोई ज्योतिष्मान वस्तु देती हो तो उसे सौ केंडल शक्ति की वत्ती कहा जायगा। आजकल केंडल पावर मापने के लिए इस मानक मोमवित्ती के स्थान पर वारनन हारकोर्ट पेनटेन वत्ती (Venon Harcourt Pentane lamp) काम में लाई जाती है।

प्रदीपन क्षमता मापने के लिए फोटो मीटर नामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है।

द्रव्यात्मक माध्यम से प्रकाश का गमन

(क) पारदर्शक माध्यम ( Transparent medium )

सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश, वायुमडल को पार करके, हमारी आँखों तक पहुँचता है, तथापि हम प्रकाश के स्रोतों को साफ-साफ देख पाते हैं। आँख के सामने काँच का प्लेट या अवरख की पत्ती रखकर किसी बत्ती की ओर देखने से बत्ती साफ-साफ दिखाई देगी, मानों आँखों के सामने कोई चीज नहीं है। ऐसी वस्तु को, जिससे होकर प्रकाश पार हो जाता है और जिससे आर-पार की वस्तु साफ दिखाई देती है, पारदर्शों (transparent) वस्तु, कहते हैं।

### (ख) पारभासक (Translucent) माध्यम

यदि किसी काँच के प्लेट को बालू पर खूब घिस दिया जाए और उस घिसे हुए काँच को आँख के सामने रखकर बत्ती की ओर देखें तो आँख पर प्रकाश तो पड़ेगा और शायद बत्ती का धुंधला और अस्पष्ट रूप भी दीख पड़ेगा, किन्तु साफ नहीं। घिसे काँच, तेल लगे कागज आदि को सामने रख कर हम उस पार की चीजों को साफ नहीं देख सकते हैं। यद्यपि प्रकाश इनसे पार हो जाता है। ऐसी वस्तुओं को पारभासक वस्तु कहते हैं।

## (ग) अपारदर्शक (Opaque).


जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश बिलकुल नहीं पार हो सकता है, उन्हें अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शक पदार्थों के एक ओर से दूसरी ओर की चीज कतई नही दिखाई पड़ती हैं। ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि ऐसे पदार्थ हैं।

## छाया (Shadow)

-किसी दीप और दीवार के वीच जव कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है, तब उस दीवार पर एक ऐसा अदीप्त या अध क्षेत्र वन जाता है जिस पर दीप का प्रकाश नहीं पड़ता है। इस अदीप्त क्षेत्र को उस वस्तु की छाया कहते हैं। छाया की रूपरेखा विल्कुल वस्तु जैसी होती हैं। छाया का आकार कभी वड़ा, कभी छोटा हो सकता है। वस्तु से उसकी छाया की दूरी तथा वस्तु से दीप की दूरी पर छाया का आकार निर्भर करता है। दीप को स्थिर रखते हुए वस्तु को ज्यो-ज्यो दीवार के निकट लाते हैं त्यो-त्यो छाया छोटी होती जाती है। वस्तु और दीवार (या पर्दे) को स्थिर रखते हुए ज्यो-ज्यों दीप को वस्तु के निकट लाते हैं त्यो-त्यो छाया वड़ी होती जाती है। छाया का वनना भी इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश सरल रेखाओ पर गमन करता है। क्योंकि प्रकाश की किरणे अगर वक्र रेखाओ में भ्रमण कर सकती, तो वे मुड़कर अपारदर्शक वस्तु को पार कर आगे चली जाती और छाया नही वनती।

अगर एक वारीक छेद में से आते हुए प्रकाश-पुज के गमन-पथ पर कोई अपारदर्शक वस्तु रखी जाए तो जो छाया वनेगी उसका समस्त अंश एक-सा काला होता है। इस प्रकार की छाया को समरूप छाया कहते है। समरूप छाया वनाना

एक दपती मे एक छोटा छेद कर दे और एक मोमवत्ती जलाकर उसेः




[ चित्र ७५-समरूप छाया : क-मोमवती, ख-छिद्रयुक्त दफ्ती, ग-गेद, घ-पर्दा, च, छ-छाया ]

मेज पर रख दे। अब दफ्ती को मोमबत्ती के सामने इस प्रकार से रखें कि इसके छेद से होकर प्रकाण पुंज एक पर्दे पर गिरे। फिर एक गेंद लेकर

प्रकाश-पुंज के पथ में रख दें। अब गेंद की छाया परें पर बनेगी। छाया गोलाकार होगी और चूँकि प्रकाश-पुंज की किरणें एक बिंदु से होकर बाती हैं इसलिए छाया समरूप होगी। चित्र मे मोमवत्ती क से प्रकाश की किरणें देपती के छेद ख बिंदु से होकर निकलती हैं और गोल गेंद ग की छाया पर्दा च-छ पर बनती है। पूरी छाया में एक-सा अधकार है और इसलिए छाया स्पष्ट है। दुसरे शब्दों में या छाया समरूप छाया है।

### प्रच्छाया (Umbra) तथा उपच्छाया Penumbra)


समरूप छाया के अतिरिक्त और दो प्रकार की छायाएँ वनती हैं, इन्हें प्रच्छाया तथा उपच्छाया कहते है। यदि प्रकाश-पुंज एक विंदु से आता हो, तो समरूप छाया वनेगी। लेकिन यदि प्रकाश-पुंज एक विंदु से न आता हो तो प्रच्छाया तथा उपच्छाया वनेगी। अगर मोमवत्ती के सामने एक ऐसे गेंद को रखा जाए जो मोमवत्ती की लो से आकार मे बड़ा हो, तो हम देखेंगे कि छाया का मध्य भाग प्री तरह काला है और उसके चारो ओर छाया कमकाली होती जाती है, अर्थात् छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुँचता है और उसके चारो ओर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश पहुँचता है।



[ चित्र ७६—प्रच्छाया तथा उपच्छाया ]

चित्र में प्रकाश का उद्गम (स्रोत) क-ख है। उसके सामने उससे बड़ा गेंद ग को रखा गया है। गेंद पीछे परदे पर अपनी छाया बनाती है। छाया मे एक अंश ऐसा है जहाँ कुछ भी प्रकाश नहीं पहुँचता है और यह अंश संपूर्ण रूप से काला है। छाया के चारों ओर के अश अपेक्षाकृत कम काला है, क्यों कि यहाँ लों के किसी-न-किसी भाग से प्रकाश की कुछ किरणें पहुँच जाती हैं। इस प्रकार से बनी हुई छाया के बीच के पूर्णतः काले अंश को प्रच्छाया और कम काले अंश को उपच्छाया कहते हैं। उपच्छाया के अंदर से लौ को देखने से लौ का कोई-न-कोई अंश अवश्य ही दिखाई देगा।

जव प्रकाश का स्रोत छाया बनानेवाली वस्तु से बड़ा होता है तब वस्तु के पीछे शंकु के आकार का एक प्रच्छाया क्षेत्र होता है जिसमें प्रकाश की किसी किरण का प्रवेश नहीं होता और जब पर्दा इस क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसपर प्रच्छाया प्राप्त होती है और साथ-साथ उपच्छाया भी।



[ चित्र ७७-केवल उपच्छाया वनना ]

परन्तु जब पर्दा इस प्रच्छाया शंकु के शीर्प के आगे कही पर रखा जाता है तब उस पर केवल उपच्छाया ही बनती है। चित्र मे प्रकाश का स्रोत क-ख, अपारदर्शक वस्तु ग से बडा है और पर्दा च-छ प्रच्छाया शकु के वाहर है इसलिए पर्दे पर केवल उपच्छाया ही बनती है।

## ग्रहण (Eclipse)


प्रकाश की किरणों का सरल रेखाओं में गमन तथा उनके पथ पर अपारदर्शक वस्तु के आ जाने ने छाया का वनना—इन्हीं कारणों से ग्रहण होता है।

## सूर्यग्रहण

सूर्य प्रकाश का स्रोत है। चढ़मा सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होता है, वह स्वय प्रदीप्त नहीं है। अपारदर्शक होने के कारण सूर्य की किरणे उसके

ग्० वि० - २०

अंदर से पार नहीं हो सकती, इसलिए उसके पीछे एक छाया-शंकु बनती है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही सरल रेखा मे आ जाते हैं और चन्द्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तब चद्रमा के पीछे जो छाया




[ चित्र ७८-सूर्यग्रहण ]

वनती है, वह पृथ्वी पर गिरती है और तब सूर्य-ग्रहण होता है। पृथ्वी का जो अंश प्रच्छाया मे पड़ेगा, वहाँ से सूर्य कतई दिखाई नही देगा। अतः वहाँ पूर्ण सूर्यग्रहण और जिस अश पर उपच्छाया गिरेगी, वहाँ खंड ग्रहण होगा।

#### चंद्रग्रहण

पृथ्वी भी एक अपारदर्शक वस्तु है और इसका अपना प्रकाश नहीं है। इसलिए; उसके पीछे भी छाया बनती है। घूमते-घूमते सूर्य, चंद्रमा और



### [ चित्र ७९—चंद्रग्रहण ]

पृथ्वी जब कभी ऐसी स्थिति मे आ जाते है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरे तब उस समय चंद्रग्रहण होता है। चद्रमा जब संपूर्ण रूफ से पृथ्वी की प्रच्छाया में आ जाता है, तब पूर्ण चद्रग्रहण होता है। जब चंद्रमा का केवल एक ही अश प्रच्छाया में पड़ता है तब आंशिक चंद्रग्रहण होता है।

चन्द्रग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। क्यों पूर्णिमा के दिन ही सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे के पूर्णतः सम्मुख होते है और पृथ्वी दोनों के वीच में होती है। जिस पूर्णिमा को तीनो एक सरल रेखा पर आ जाते है उस पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है और चन्द्रग्रहण होता है।

## प्रकाश का परावर्तन


### (Reflection of light)

रवर के गेद को अगर समतल चवूतरे पर लंबरूप से जोर से पटका जाए तो वह चवूतरे से टकरा कर जिस रास्ते से आया था उसी पर ऊपर की ओर लौट जाएगा। लेकिन अगर गेद को तिरछा करके पटका जाए तो वह जिस रास्ते से आया उसकी विपरीत दिशा में उतना ही तिरछा होकर लौट जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की किरण जब दर्पण जैसी चिकनी सतह पर गिरती है तब उससे टकरा कर वापस लौटती है। चिकनी सतहों से टकराकर प्रकाश के इस प्रकार लौटने की किया को प्रकाश का परावर्तन (reflection) कहते हैं। जो वस्तु जितनी चिकनी और पालिश की हुई होगी, उस पर गिरने वाला किरण-पुंज उतनी ही अच्छी तरह परावर्तित होगा। काँच के टुकड़े में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे पारा लेपकर उसे अपारदर्शक बना देने से वह दर्पण बन जाता है और काँच की उस अपारदर्शक सतह से, जो काफी चिकनी होती है, किरणे टकराकर वापस लौट आती है। इस प्रकार हम प्रतिबंब देख पाते हैं।

किसी सतह के जिस बिंदु पर किरण गिरती है उसे किरण का आपतन बिंदु (point of incidence) कहते है। जो किरण वहाँ गिरती है उसे आपतित किरण, गिरने की क्रिया को आपतन, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर वस्तु की सतह पर खीचे गये लंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण (angle of incidence), उस सतह के साथ, उस बिंदु पर खीचे गये लंब को अभिलंब (normal) और टकरा कर लौटने वाली किरण द्वारा इस अभिलंब के साथ बनाये गये कोण को परावर्त्तन कोण (angle of reflection) कहते हैं।

चित्र मे च-छ सतह पर क-ख किरण आकर ख बिंदु पर आपितत होती


है। आपतन विदु ख से टकरा कर किरण ए-ग रेखा पर लौट जाती है। क-ख को आपितत किरण और ख-ग को परावित्त किरण कहा जाता है। च-छ के साथ ख बिदु पर ख-च लंब है। इसे अभिलव कहते हैं। क ख घ कोण को अपतन कोण तथा ग ख घ कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ८ ख घ तथा ८ ग घ ख समान होते हैं और क-ख, ख-ग और ख-घ एक ही तल म होते हैं। इस प्रकार वस्तु के चिकने समतल द्वारा परावर्तन



[ चित्र ८०-परावर्तन ] 🖖

को नियमित परावर्तन कहते है। परावर्तन दो नियमो के द्वारा नियंत्रित होता है। वे ह—

- (१) आपितत किरण, परावित्तत किरण और अभिलंब एक ही तल में रहते है और दोनो किरणे विपरीत दिशा मे अभिलंब के दोनो तरफ होती हैं।
- (२) परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के वरावर होता है अर्थात आपतित किरण तथा परावित्तित किरण आपतन विंदु पर अभिलंव के साथ समान कोण बनाती है।



िचित्र ८१—अनियमित परावर्तन ]

अगर वस्तु की सतह समतल न होकर ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी हो तो उस पर गिरने वाली किरणे छितरा जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते है। अनियमित परावर्तन से प्रतिविव नहीं वन पाता है। लेकिन किरणों के छितरा जाने के कारण उसके चारों और रोशनी वढ़ जाती है।

#### प्रतिविव

जब एक विन्दु से चलने वाली किरणों की दिशा परावर्तन द्वारा वदल जाती है जिसके कारण वे किसी दूसरे विंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तव उस दूसरे विंदु को पहले विंदु का प्रतिविंव (image) कहते हैं।

### दर्पण

जिस वस्तु का चिकना तल प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है वह दर्पण कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार धातु का चिकना तल या एक प्याले मे रखे हुए स्वच्छ पारे का तल भी दर्पण का काम करता है। इन सभी तलो के पीछे वस्तुओं का प्रतिविव बनता है। लेकिन ब्यवहार के लिए चिकने समतल शीशे के पीछे पारा का लेप लगा कर दर्पण बनाया जाता है।

## वास्तविक (real) तथा आभासी (virtual) प्रतिविव

प्रतिविंद दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह है, जिसे हम सिनेमा आदि के पर्दे पर देखते हैं। इसे वास्तिविक (real) प्रतिविंद कहते हैं। दूसरा वह है जिसे हम आईने में देखते हैं—इसे आभासी (virtual) प्रतिविंद कहते हैं।


जव प्रतिविवित वस्तु के किसी विंदु से प्रकाश की किरणे निकल कर, किसी किया से, अन्य किसी स्थान पर वास्तव में एकत्रित हो जाती है, तव उस स्थान पर उस विंदु का जो प्रतिविव वनता है उसे वास्तिवक प्रतिविव कहते हैं। सिनेमा के फिल्म से निकलकर किरणे जब यंत्र की क्रिया से परें पर एकतित होती हैं—उस समय पर्दे पर हम वास्तिवक प्रतिविव देखते है। वास्तिवक प्रतिविव साधारणतः उलटा होता है। सिनेना में वस्तु (फिल्म के चित्र) को ही उल्टा रखा जाता है, इसलिए उसका प्रतिविव सीधा हो जाता है। इस प्रकार का प्रतिविव वस्तु से बड़ा, छोटा या वरावर हो सकता है और पर्दे पर उतारा जा सकता है।

जब प्रतिविवित वस्तु के किसी विंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर, किसी किया के फलस्वरूप, ऐसी मालूम होने लगती है कि किरणें प्रतिविवित वस्तु के बजाए प्रतिविव से ही आ रही हैं, तो ऐसे वने प्रतिविव को आभासी अतिबिंव कहते हैं। आभासी प्रतिबिंव पर्दे पर उतारा नही जा सकता और साधारणतः सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा या उसके समान होता

है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी

#### समतल दर्पण द्वारा परावर्तन

किसी वस्तु से चलती हुई किरणें जव समतल दर्पण पर आपितत होकर परावित्त होती है और परावर्त्तन के बाद हमारी आँखों में प्रवेश करती है, उस समय हम उस वस्तु के प्रतिविंव (image) को देख पाते है। प्रतिविंव दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर प्रतिविंवत वस्तु रखी है, सीधा दिखाई देगा। आंखों को ऐसा आभास होता है कि दर्पण से



[चित्र ८२—समतल दर्पण मे वस्तु से समान दूरी पर प्रतिविव का वनना ]

परावित्तत किरणें, दर्पण से नही वरन दर्पण के पीछे रखी हुई वस्तु से आ रही हैं।

चित्र में क बिंदु पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंव हम एक समतल दर्पण मे देखते हैं। क बिंदु से आपितत किरणे क-ख तथा क-ग, परावर्तन के नियमानुसार, आपतन बिंदु ख और ग पर परावर्त्तित होकर ख-च तथा ग-छ पथो पर लीट आती है। अगर इन परावर्त्तित किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए तो दोनों परावर्त्तित किरणे दर्पण के पीछे स्थित का बिंदु पर जा मिलती है। [ यही बिंदु क, बिंदु का आभासी प्रतिबिंव होता है। ] अव, क्रिकोण क ख ग एव विकोण का ख ग सब तरह से एक दूसरे के वरावर है। कि बिंदु का प्रतिबिंव आईने के पीछे का बिंदु पर मालूम पड़ता है। यदि क को उसके प्रतिबिंव का से एक सरल रेखा द्वारा मिलाया जाए तो हम पाएगे कि इस रेखा क का का मध्य बिंदु ट, ख तथा ग के साथ एक ही सरल रेखा पर है। नापने से मालूम होता है कि क ट तथा का ट वरावर है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंव दर्पण की


उतनी ही दूर पीछे दिखलाई पड़ता है, जितनी दूर पर वस्तु देपेण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिव आभासी होता है क्योंकि यहाँ परावित्ति, किरणे हु ख-च ग-छ वास्तव मे का से नहीं आ रही है।

निम्नलिलित प्रयोग से भी प्रतिबिंव के स्थान का निर्धारण और परावर्तनू के नियमों का सत्यापन किया जा सकता है.—

प्रयोग-लक्ड़ी की एक समतल पाटी पर एक ताव कागज को क चारो कोने मे पीन लगाकर वैठा दीजिए। कागज के वीच से एक लंबी । सरल रेखा क ल खीचिए। एक समतल दर्पण लेकर उसे कागज के-ऊपर फ लंब रूप मे बैंटा दीजिए ताकि उसकी कलई की हुई परावर्त्तक सतह क - ख ्र रेखा पर रहे। एक आलपीन ग लेकर दर्पण के सामने गाड़ दीजिए । दर्पण में आलपीन का प्रतिविव दिखाई पड़ेगा जो दर्पण के पीछे मालूम ू पड़ेगा। अब घ और च दो आलपीन लेकर उन्हें इस प्रकार गाड़िए कि च के पीछे आँख लगाकर देखने से तीनो आलपीनों के प्रतिविव एक सीध में दिखाई दे। दो और आलपीन ज और झ लेकर ऐसे वैठाइए कि उनके पीछे ... से देखने पर भी ग और उनके प्रतिविव सीध में दिखाई पड़ें। अब दर्पण प को हटा लीजिए और प्रत्येक पीन के स्थानो को चिह्नित कर दीजिए 🗓 🕫 फिर घ-च ज, और झ से ऐसी सरल रेखाएँ खीचिए कि वे क ख रेखा को क्रमशः त, थ और द विदुओं में काटकर आगे वढ़ जाएँ और ठ विदु पर परस्पर मिल जाएँ। ग को त, थ और द से रेखा द्वारा मिला दीजिए और क-ख पर त-प, थ-फ और द-ब लंब खीचिए। ग-ठ को सरल रेखा खींचू कर मिला दीजिए जो क-ख रेखा को न विंदु पर काटेगी।

अब ग-त, ग-थ और ग-द रेखाएँ आपतित किरणों को और च-त, ज-थ निर्में की की देन परावित्त किरणों को दरसाती हैं। त, यूझीर व आपतृन विद्र की त-प, थ-फ और द-व अभिलब हैं।

माप कर देखने से यह भी मातूम पड़ेगा कि ग-म=ठ-म। परावर्तित किरणों को दरसानेवाली रेखाएँ जाकर ठ विंदु पर मिलती है। अत ठ विंदु आलपीन ग के प्रतिविव का स्थान दरसाती है। साथ ही, ये समस्त रेखाएँ



[ चित्र ८३-परावर्तन सवधी प्रयोग ]

कागज के एक ही धरातल पर है। इससे प्रकाश के परावर्तन के तीनो नियम प्रमाणित हो जाते हे —

- १. आपतन कोण = परावर्तन कोण।
- २. समतल दर्पण से वननेवाला प्रतिविव दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर प्रतिविवित वस्तु हो।
- आपितंत किरण, परावित्तित किरण तथा अभिलव एक ही तल पर
   होते है।


# प्रतिविव का'पार्क-परिवर्त्तन (leteral inversion)

समतल दर्पण से वननेवाले प्रतिविव का पार्ण्य वदला हुआ होता है। इसमे देखने से हमारा दाहिना हाथ वार्यां तथा वार्यां हाथ दाहिना लगता है। किताव को खोल कर दर्पण के सामने पकड़ने से मालूम पडता है कि उसमें लिखे हुए अक्षर वाएँ के वजाए दाहिने से आरभ हुए है और उलटे हैं। यह उलटा प्रतिविव आपितत किरणों के दिशा-परिवर्त्तन से होता है। इसे पार्श्व-परिवर्त्तन (lateral inversion) कहा जाता है। इसलिए छापेखाने के टाइपों पर वने हुए उलट अक्षरों को या टाइप-राइटर के उलटे अक्षरों को समतल आईने के सामने रखकर आसानी से पहचाना जा सकता है। हमारे

घरीर का बाहिना और यावाँ भाग एक ममान होने के कारण आदि के घकरमान् देखने में प्रतिबिध अधारी होने अवतन्त्रपत्र उन्हें हुए प्रजीत गहीं होने पर भी जमल में ऐसे ही होते हैं। शाहिना हाम हिनाने में प्रतिबिध में हमारी यादी और का हाम हिनाने त्रीमा, एवं ध्यान में देखने पर पत्र घनेता कि प्रतिबिध ना पार्टिनारियांने उजा है।

#### हो महातर दर्वशों में प्रतिदिव

यदि यो यर्ष स्वमनेनामने एक-दूनरे के समानि देश जाएँ में उनके योग में रखी गई पन्त् के, मिदानक उमस्य प्रशिवन बनों है। लेकि उत्तरोत्तर प्रतिविधी भी अमेरिनीया प्रयत्न प्रदेश कर्ष है लोग दर्मीय हम प्रतिविधी भी सीनित मन्या में देख पारे है। यह की अमेरिनीया जितनी ही प्रवत्न होगी, बीच परनेपांच प्रतिविधी में मन्या उन्हीं ही अधिक होगी।



## [ नित =४-दो मगानर दर्वणी में प्रतिबिब का बनना ]

कना और गन्य दो दर्पयों के बीम में नथा स या प्रतिबंध कना दर्पन के पीछे हा पर और गन्य दर्पय के पीछे दा पर बनते हैं। पिर हा या प्रतिबंध हा सामने के ग प्रदर्पय के पीछे ज का प्रतिबंध हा सामने के ग प्रदर्पय के पीछे ज का प्रतिबंध हा सामने के दर्पय कन्स के पीछे चनते हैं। हम प्रकार ने दोनों क्षंयों में उत्तरोत्तर धर्मध्य प्रतिबंध वनते जाते हैं।


.. च से दर्मण क-ता की पूरी = छ ने दर्मण क-त की दूरी
छ से दर्मण क-घ की द्री = का ने दर्मण क-घ की दूरी
पसी प्रकार च से दर्मण क-घ की दूरी = ज से दर्मण क-घ की दूरी
ज से दर्मण क-घ की दूरी = ह ने दर्मण क-क की दूरी

## परस्पर के साथ कोण बनाते हुए दर्पणों पर प्रतिबिंव

यदि दो समतल दर्पण परस्पर कोई कोण वनाते हुए रखे हों तो उनके वीच मे रखी हुई वस्तु का, उन दर्पणो में वनते हुए प्रतिविंदो की संख्या दोनों दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है।

क-ख और ग-ख दो दर्पण ख विंदु पर मिलकर क ख ग कोण वनाते हैं। दोनों के बीच में घ वस्तु रखी हुई है। घ का एक प्रतिर्दिव च, क-ख

दर्गण के पीछे बनता है। च का प्रतिबिंब छ सामने दर्गण ग क के पीछे और छ का प्रतिबिंब ज सामने के दर्गण क-ख के पीछे वनेगा। इसी प्रकार घ का प्रतिबिंब ट, ग-ख दर्गण पर और फिर ट का प्रतिबिंब ठ सामने के दर्गण क-ख पर वनेगा। प्रत्येक प्रतिबिंब एक ही वृत्त की परिधि पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब दंगों के पीछे बनते हैं और इसलिए फिर उसका परावर्तन



[ चित्र ८५—कोण वनाते हुए दर्पणो में प्रतिविध का वनना ]

नहीं हो सकता है। प्रतिविव की संख्या ३६०÷ (दोनो दर्पणो के वीच के कोण की माप)—१ होता है। अर्थात प्रतिविव की संख्या =


इस प्रकार अगर दोवों पर्णों के वीच का कोण ३०० हो तो

प्रतिर्विवों की संख्या = 
$$\frac{3 \, \epsilon_0}{3 \, \epsilon_0} - 2$$
  
=  $22 - 2$   
=  $22 \, \epsilon_0$ 

कोण ६० होने से प्रतिविवों की संख्या ५ हो जाएगी। अतः देखते हैं कि कोण जितना छोटा होगा, प्रतिबिवों की संख्या उतनी ही अधिक और जितना बड़ा होगा, प्रतिविवों की संख्या उतनी ही कम होगी।

### दर्गण में मनुष्य का अपना संपूर्ण शरीर देखना

दर्पण की अल्पतम लवाई में मनुष्य को अपने सपूर्ण भरीर का प्रतिबिंव देखने के निए यह आवण्यक है कि भरीर के प्रत्येक विद्र से आती हुई किरण



[ चित्र =६—मनुष्य का अपना सपूर्ण गरीर देखना ]

रेखाएँ दर्पण के किसी-न-किसी विंदु मे परावन्तित होकर उसकी आंखो में आ जाए।

क-उ दर्षण के पीछे ग-घ मनुष्य का संपूर्ण प्रतिनिय व-छ उनकी आँख ज से दियाई दे रहा है। वर्षान् ज के हिमाब ने ग विद्व का प्रतिविव प्रत्यक्षत. दर्पण के पीछे च विद्व पर बौर घ का प्रतिविद छ विद्व पर बनने हैं।

अर्थात् ग विदु और घ विदु में आती हुई किरणे दर्गण के क और ख विदुओं से परावित्तत होकर च और छ विदुओं से आती हुई नालूम पड़ती है। अत दर्गण की लवाई कम-से-कम क-प होनी चाहिए।

दर्गण क-स के तन के साथ ग-ट और घ-ठ लंब खीचिए और इन्हें क्रमण. च और छ तक वहा दीजिए।

△ गचल में चट- गट, चक = पक अर्थात्क, चल का मध्य विदुहै।

△ ज च छ मे प स= छ स, अर्थात् स, ज छ रेखा का मध्य बिदु है।

क्-स = ई च-छ, अर्थात् क-स, च-छं का आधा है।


लेकिन च-छ ग-घ

🚉 क ख, ग-व का आधा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रतिविंव देखने के लिए कम-से-कम उसकी आकृति की आधी लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। मनुष्य दर्पण के पास रहे या दूर, इससे छोटे समतल दर्पण में अपने संपूर्ण शरीर को स्वयं नहीं देख सकता है।

### परिदर्शी (Periscope)

परिदर्शी की सहायता से आड़ में छिपकर ठाँची दीवार आदि के नीचे-रहकर दीवार के उस पार के दृश्य को देखा जा सकता है। दो समतल दर्पणों द्वारा परावर्तन की किया में यह संभव होता है।



[ चित्र ८७—परिटर्शी ]

लकडी या धातु-निर्मित लंबी नली के प्रत्येक सिरे पर एक-एक दर्पण उसकी दीवार के साथ ४५0 के कोण पर इस प्रकार लगाये जाते हैं कि वे परस्पर समातर हो। आवश्यकतानुसार दर्पणों के बीच की दूरी घटाई-वढाई जा सकती है। नली के ऊपर तथा नीचे, दोनो सिरो पर विपरीत दिशाओं मे दर्पणों के सम्मुख दो खिड़कियाँ होती ह।

क-ख नली है, जिसमे ग बीर घ खिडिकियाँ वनी हुई हैं। दोनो खिड़िकियों के पीछे च और छ दो दर्पण नली की दीवार के नाथ ४५० कोण बनाते हुए और परस्पर समातर में इस प्रकार से लगे हुए हैं कि प्रत्येक्त की परावर्तक सतह नली की खिडकी की ओर है। प्रतिविवित वस्तु में आती हुई किरणे ऊपर के च दर्पण पर गिरती हैं। दर्पण ४५० काण पर रखे होने के कारण किरणों का आपतन कोण ४५० और परावर्तन कोण मा ५५० होता है। इस प्रकार किरणे कुल ९०० से मुड़कर सीधे नीचे की और चली जाती है और फिर वहाँ ४५० कोण से लगा हुआ दर्पण छ पर ४५० आपतन कोण और ४५० परावर्तन कोण वनाकर तथा ९०० में मुड़कर नीचे की खिड़की से

सीवे वाहर निकल आती है। अत. नीचे की खिडकी से देखने पर छ दर्पणः पर घ दर्पण द्वारा प्रतिविवित वस्तु दिखाई देती है।

इस यह की सहायता से पनडुट्यो जहाज पानी के नीचे रहकर भी ठपर. की चीजें देख लेता है। घेरे के अदर होनेवाले खेल आदि देखने के लिए साधारण परिदर्शी का व्यवहार किया जाता है।

## वहुरूपदर्शी (Kaleidoscope)

वहुरूपदर्शी बच्चो का एक खिलीना होने पर भी चित्रकार नाना प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए इसे काम मे लाते है।


नत दर्पणों से उनरोत्तर परावर्तन के सिद्धात के आधार पर इसे बनाया जाता है। तीन लवे तथा कम चौडे दर्पणों को परस्पर ६०० के कीण पर झुकाकर जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से बने हुए विभुजाकार खोल के एक सिरे को घिरे हुए काँच में बद कर दिया जाता है। फिर खोल के अंदर कुछ रग-विरगे काँच के छोटे-छोटे दुकड़े डालकर उसे दपती की एक नली के अदर रख दिया जाता है और इस नली के दूसरे मुँह पर बीच में पतला गोल कांच लगा हुआ डक्कन लगा दिया जाता है। कांच की इस खिड़की के पास आंख लगाकर देखने पर, अंदर एकवित रगीन दुकड़ों का उत्तरोत्तर बना हुआ पाँच प्रतिविव एक साथ देखने को मिलता है। बहुरूपदर्शी को घुमाने में एकवित दुकडों की सजावट में परिवर्त्तन होकर नाना प्रकार की डिजाइने बनती रहती है।

#### वकतल दर्पण

वक्रतल दर्पण कई तरह के होते है लेकिन जिसका साधारणतया व्यवहार होता है। वह गोलीय दर्पण है। यह धातु या काँच का वना हुआ होता है और दो प्रकार का होता है—अवतल दर्पण (Concave mirror) और उत्तल दर्पण (convex mirror)। अवतल दर्पण मे प्रकाश का परावर्तन दर्पण की गोलीय सतह के पचके हुए तल या अवतल से होता है। उत्तल दर्पण मे प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए तल या उत्तल से होता है। वक्रतल दर्पण, चाहे वह अवतल हो या उत्तल, उसकी सतह किसी एक गोलीय-पृष्ठ का खंड होता है, जिसके केंद्र की गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र (centre of curvature) कहते हैं। दर्पण के गोलीय पृष्ठ (जो वृत्ताकर होता है) के मध्य विंदु या केन्द्र को दर्पण का झुव (pole of mir:or) और इस विंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष (Principal axis) कहते हैं। मुख्य अक्ष के समातर चलनेवाली किरणे, उस दर्पण द्वारा परावर्त्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस विंदु पर केन्द्रित होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य-फोक्स (principal focus) तथा मुख्य-फोक्स से झुव की दूरी को फोक्स दूरी (focal length) कहते है।

मान लिया जाए कि क ख ग एक अवतल दर्पण है जो एक बड़े गोलीय पृष्ठ का एक खंड है। गोले का केंद्र च है। इसलिए च वक्रतल दर्पण का वक्रता केंद्र (centre of curvature) है। दर्पण की वक्र सतह का मध्य विंदु ख दर्पण का ध्रुव है तथा च ख वक्रता-व्यासार्द्ध (radius of

curvature) और साथ ही मुख्य-अक्ष है तथा अन्य सीधी रेखा, जो केवल वक्रता केंद्र च से गुजरे, किंतु ध्रुव ख से नहीं, उन्हें अप्रधान अक्ष (secondary axis) कहते हैं। मुख्य अक्ष के समातर चलने वाली किरणे अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के ज विंदु पर केंद्रित



[ चित्र ८८—अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन ]

होती है। यह दर्पण का मुख्य-फोक्स (principal focus ) है। तथा मुख्य-फोक्स से ध्रुव की दूरी ज ख फोक्स-दूरी (focal length) है।


जब ट विंदु की किरण दर्पण के मुख्य-अक्ष के समांतर रूप से आकर दर्पण के कि विंदु पर पड़ती है तब परावर्तन के नियमा नुसार परावर्त्तत होकर मुख्य-फोक्स ज विंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है। रेखा च-क अभिलब है, आपतन कोण ट क च है जो परावर्तन कोण च क ज के बरावर होगा । वक्रता-केंद्र च से किरण ख विंदु से परावर्त्तत होकर अपने पूर्व पथ से ही लौट आती है और ज विंदु पर परावर्त्तित किरणों से मिलती है। इस विंदु पर परावर्त्तित

किरणें वास्तव मे मिलती है इसलिए वह वास्तविक प्रतिविव वनता है। इस प्रकार ट विंदु का प्रतिविव ज पर ही होगा।

अवतल दर्पण मे किसी वस्तु के प्रतिविव उस वस्तु की स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वनते है।

उदाहरण के लिए-

(१) जब यस्तु अनंत दूरी पर होती है—अनंत दूरी से आनेवाली किरणें मृख्य अक्ष के समातर होती है। अवतल दर्गण पर ये नव परावर्तित होकर




[चित्र ८६—अवतल दर्गण पर अनंत दूरी से आनेवाली किरणो का परावर्तन]

मुख्य फोकस पर केंद्रित होती है। इस कारण प्रतिविध आकार में बहुत छोटा, उलटा तथा बारतिक होता है।

(२) जब वस्तु नक्षना-केंद्र के वाहर होती है—ानता केंद्र के वाहर से आनेवाली किरणों का प्रतिबिंव मुख्य फोकस और वक्षता केंद्र के मध्य में वनेगा तथा छोटे आकार का और वास्तविक होगा।

चित्र मे ट-ठ एक वस्तु है जो अव्तल दर्पण क ख ग के वक्ता केंद्र च के वाहर है। ट क किरण मुख्य अक्ष के समातर आकर क विदु पर दर्पण

से मिलती है। फिर परावितत किरण क द के लप में मुख्य फोकस ज विदु को छू कर लौटती है। एक दूसरी किरण ट ग वक्रता-केंद्र से होकर दर्पण के ग विदु पर समकोण वनाकर आप-तित होती है और अपने पूर्व पथ पर जौट जाती है। ये दोनो 'परावित्तत किरणें क द तथा




[ चित्र ९०-वज्ञता-केंद्र के वाहर में आती हुई किरणों का परावर्तन ]

ग ट, द बिंदु पर ट का प्रतिबिंव बनाती है। वस्तु का अन्य बिंदु ठ मुख्य अक्ष पर होने के कारण, उसका प्रतिबिंव ध बिंदु पर बनेगा। अब द घ को रेखा खीचकर मिला दिया जाए तो यह द-ध, ट ठ का प्रतिबिंव होगा तथा यह वास्तविक, उलटा और छोटा होगा।

(२) जब वस्तु वऋता केंद्र पर होती ही है—वस्तु अगर दर्पण के वऋता केंद्र पर ही हो तो प्रतिविंव भी वऋता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिविंव आकार

में समान, उलटा तथा वास्तविक होगा।

चित्र में ट क किरण मुख्य अक्ष के समांतर रूप में आकर क विंदु पर परावित्तत होकर क द रेखा से लीटती है। एक दूसरी किरण ट ग मुख्य फोकस ज से होकर दर्पण के ग विंदु पर आपितत होती है तथा ग द के रास्ते




[ चित्र ९१ - वकता- केंद्र पर स्थित बस्तु का प्रतिविंव ]

से लौटती हैं। ये दोनो परावित्तत किरणें द विंदु पर एक दूसरे को काटती है। इसलिए द विंदु पर ट विंदु का प्रतिविंद वनेगा। ठ विंदु का प्रतिविंद ऊपर दिए नियमानुसार घ विंदु पर वनेगा। इस प्रकार प्रतिविंद वकता-केंद्र पर ही वनेगा तथा समान आकार का तथा उलटा होगा।

(४) वस्तु अगर वक्रता-केंद्र तथा मुख्य फोक्स के बीच में होती है— तो प्रतिविंव वक्रना-केंद्र से वाहर वनेगा। प्रतिविंव आकार में आविधित, वास्तिविक और उलटा होगा।


इस अवस्था में ट क किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर क विन्दु पर परावित्तित होकर क ज रेखा से लौटती है। एक दूसरी किरण रेखा ट घ, घ बिंदु पर लम्ब रूप से गिरकर परावित्तित होकर अपने पूर्व पथ से ही लौट जाती है। ये दोनो परावित्तित किरणे द विन्दु पर एक दूसरे को काटती हैं। अतः ट विंदु का प्रतिविंव द विंदु पर होगा तथा ठ मुख्य अक्षं पर होने के



[ चित्र ६२--वकता-केन्द्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंव ]


कारण उस विंदु का प्रतिविंव घ विंदु पर होगा। इसलिए प्रतिविंव आकार मे वड़ा, वास्तविक और उलटा होगा।

(५) जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है—वस्तु अगर मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिविव अनंत टूरी पर वनेगा। इस अवस्था में जैसे चित्र में दिखाया गया है, आपतित किरणें दर्पण के क और घ विदु पर परावित्ततः



[ चित्र ९३—मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिविव ]


होकर जब लौटती हैं तब परस्पर लगभग समांतर हो जाती हैं। इस कारणा प्रतिबिंव अनन्त दूरी पर बनता है। प्रतिबिंव बहुत ही बड़ा होता है। ीं (६) वस्तु अगर मुख्य फोकस तथा घुव के बीच में रहे—तो प्रतिबिब आभासी, सीधा और आवधित होता है।



[ चित्र ६४—मुख्य फोकस तथा ध्रुव के वीच स्थित वस्तु का प्रतिविव ]

### उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन

इस दर्पण में परावर्तन तल उभरा हुआ होता है। इसमें प्रतिविव हैं हमेशा वस्तु से छोटा होता है। वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिविव उतना ही छोटा होगा। जव वस्तु दर्पण से सटी हो तव उसका प्रतिबिव उसी के वरावर होगा। उत्तल दर्पण मे प्रतिविव हमेशा आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण मे विस्तृत कोण में स्थित और वहुत दूर की वस्तुओं के भी



[ चित्र ६४—उत्तल दर्गेण द्वारा परावतंन ]

प्रतिबिंव साफ दीख पड़ते हैं। इसलिए मोटर-चालक की वगल मैं इस प्रकार का एक दर्पण लगा रहता है जिसमें चालक पीखे की चीजें देख पाते हैं। चित में किरण ट क मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के क बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद क छ पय पर लौट जाती है। ट बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण दर्पण पर छंब रूप से गिरती है और परावित्तत होकर अपने पूर्व पथ से लौटती है। इन दोनों परावित्तत किरणों को दर्पण के पीछे रेखा खीचकर मिलाया जाए तो द बिंदु पर दोनों रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए किरणें द बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अतः द बिंदु पर ट बिंदु का आभासी प्रतिबिंव बनता है। ठ मुख्य अक्ष पर होने के कारण द घ, ट ठ का प्रतिबिंव होगा। यह आभासी, सीधा तथा आकार में बस्तु से छोटा होगा।

# प्रकाश का वर्तन या अपवर्तन


## (Refraction of light)

प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तब दोनों के संस्पर्श तल पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण के पथ-परिवर्त्तन को वर्तन या अपवर्तन (refraction) कहते हैं। दूसरे माध्यम में पथच्युत किरण को वर्तित किरण कहा जाता है। किरण के वर्तन की दिशा दोनों माध्यमों के घनत्वों की भिन्नता पर निर्भर करती है, लेकिन लंब रूप से गिरने वाली किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर पथच्युत अर्थात् वर्तित नहीं होती है।

किरण जब विरल माध्यम से घने माध्यम मे प्रवेश करती है, तब वह आपतन विंदु से वर्तक सतह पर खीचे गये अभिलंब की ओर मुंड़ जाती है। इसी प्रकार जब घने माध्यम से किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। वितित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे वर्तन कोण कहते हैं।

काँच का घनत्व वायु से अधिक है। इसलिए जब प्रकाश की किरण वायु से समांतर पार्थों वाली काँच की पट्टी के अंदर प्रवेश करती है तब वह वर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड जाती है। फिर यह किरण जब काँच के दूसरे पार्थ से निकल कर वायु में आती है, तब वह फिर से वर्तित होकर अभिलब से दूर हट जाती है और अपने प्रथम पथ के समातर पथ ग्रहण करती है। प्रकाश का वेग भिन्न-भिन्न मोध्यमों में भिन्न-भिन्न होने के कारण ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरणे मुड़ जाती है।

चित्र में किरण के-ल वायु में चलकर काँच के माध्यम ट-ठ के अंदर प्रवेश करती है। आपतन बिंदु ख से काँच की सतह पर ग-ल अभिलंब खीचा गया है और उसे घ तक वढ़ा दिया गया है। किरण क-ख का एक न्यून अंश कांच की सतह से परावित्तत होकर ख-च दिशा मे चली जाती है।



शेष अंश काँच के अदर वित्तत होकर अभिलंब ग-ख की ओर भुककर ख-छ दिशा में जाता है। अर्थात् इस अवस्था में आपतन कोण क-ख-ग, वर्तन कोण घ-ख-छ से बड़ा होता है।

काँच के माध्यम से अंतप घन वाय

के माध्यम मे फिर से प्रवेश करते भ समय किरण ख-छ, छ बिंदु से वर्तित [चित ६६—प्रकाश का वर्त्तन ] होकर उस बिंदु पर खीची गई अभिलंब रेखा छ-ज से दूर छ-झ दिशा मे भुक जाती है। यदि काँच की सिल की यह सतह पहली सतह के समांतर हो तो किरण की यह नई दिशा उसकी प्रारंभिक दिशा क-ख के समांतर होती है। इस समय आपतन कोण ख-छ-ड, वर्तन कोण ज-छ-झ से छोटा होता है।

#### वर्तन के नियम

प्रकाश की किरणो का वर्तन भी परावर्तन जैसे कुछ नियमो के अनुसार होता है। निम्नलिखित नियमों के अनुसार प्रकाश का वर्त्तन होता है—

- (१) आपितत किरण, वित्तित किरण तथा आपितन विंदु से सामान्य सतह पर खीचा हुआ अभिलंब एक ही तल पर रहते हैं।
- (२) आपतन कोण की ज्या (sin) तथा वर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक (constant) होता है। इस अंक को आवर्त्तनांक (refractive index) कहते हैं।

प्रयोग—एक लकड़ी की तस्ती के ऊपर एक ताव कागज को पीन से बैठा दीजिए। एक मोटा, आयताकार समांतर और समतल पार्श्वों वाली काँच की सिल लेकर उसे इस कागज पर रखिए और पेंसिल से उसके चारो ओर कागज पर उसकी सीमा रेखा खीच दीजिए। इस प्रकार से क-ख-ग-घ एक आयताकार चतुर्भुंज बनेगा। काँच के एक ओर दो आलपीनो को दो ऐसे

विंदुओं च और छ पर बैठा दीजिए कि उनको मिलाती हुए तिरछी सरल रेखा काँच को ज विंदु पर स्पर्श करे। अब काँच की दूसरी ओर आंख रख कर च और छ के प्रतिविंदों को देखते हुए उनकी सीध में दो और आलपीन ट और ठ विंदुओ पर ऐसी जगह बैठा दीजिए कि चारो आलपीनें च, छ, ट और ठ एक ही सरल रेखा में दिखाई पड़ें। यह सरल रेखा काँच के एक ओर ज तथा दूसरी ओर ड विंदु पर स्पर्श करती है।

काँच को उठाकर च-छ-ज, ट-ठ-ड और ज-ड विदुओं को सरल रेखा खींच कर मिला दीजिए। क-ख रेखा पर ज विदु से ज झ लंव खींचिए और उसे नीचे की ओर ढ तक वढ़ा दीजिए। इस प्रकार से हम पाते हैं कि च-छ किरण ज विदु पर काँच पर आपतित होकर काँच के अंदर ज-ड दिशा में वित्तत होती है और फिर काँच के वाहर निकलते समय ड-ट दिशा में वित्तत हो जाती है। अर्थात् च-छ आपतित किरण, ज आपतन विदु, ज-ड काँच के अंदर वित्तत किरण और ड-ट काँच से फिर से वायु में जाते समय वित्तत किरण है। ज-झ अभिलंव च-ज-झ आपतन कोण, ड-ज-ढ वर्तन कोण हैं।

वायु और काँच दो विभिन्न घनत्वों के माध्यम है। इसलिए हम नाप कर 'पाते हैं कि आपतन कोण च-ज-झ तथा वर्तन कोण ड-ज-ढ समान नहीं है।


काँच का घनत्व वायु से अधिक है, इसलिए यहाँ वर्तित किरण ज-ड अभिलंब की ओर भुक गई है। ड बिंदु पर अभिलंब खीचने से भी हम देखेंगे कि आपतन कोण और वर्तन कोण समान नहीं है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में चले जाने के कारण काँच में निकलते ही किरण अभिलंब से दूर हट गई है।

साथ ही, इस प्रयोग से यह प्रमाणित हो जाता है कि आपतित किरण च-ज आवर्त्तित किरण ज-ड तथा अभिलंब ज-झ सभी एक ही तल पर है।

इस प्रकार कई भिन्न-भिन्न आपितत किरणों के आपतन कोण की ज्यां तथा उनके वर्तन कोण की ज्या के अनुपातों को देखने से हमें मालूम हो जाएगा कि वह एक निश्चित स्थिरांक है जो आपतन तथा वर्तन कोण पर निर्मर नहीं करता है विल्क माध्यमों पर निर्भर करता है। अर्थात्

आपतन कोण की ज्या = आवर्तनाक आवर्तन कोण की ज्या

और यह आवर्तनांक दो निश्चित माध्यमों के लिए एक स्थिराक होता है। लेकिन, विभिन्न दो माध्यमों के लिए वर्तनांक विभिन्न होगे।



[चित्र ९७-वर्तन के नियम को सिद्ध करना ]

चित्र के अनुसार वायु के सापेक्ष काँच का आवर्तनांक निकालने के लिए-

प-ज-फ और व-ज-भ दो समकोण विभुज हैं। इसमे क्रमशः प-फ और व-भ लव और ज फ तथा ज व कर्ण है।

$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}$$

$$= \frac{q \cdot q}{q \cdot q} \times \frac{q \cdot q}{q \cdot q}$$


'.' चित्रानुसार ज फ = ज व

# कारती है उत्पन्न हुन्दिन्त्रक

होज, तालाब बारि की प्राप्ति संगाप के देखते के लिया प्राप्ति की प्राप्ति के प्राप्ति की प्राप्ति की प्राप्ति के होती है, बास्तब में उनकी प्राप्ति वेशवें विश्व की देंगा में प्राप्ति में रिक्ति की की का बारण यह है की हाले हिली की प्राप्ति की कि रिक्ति की प्राप्ति की की स्थानिक स्थानिक की स्थानि

नाष्ट्रम पानी है विरक्ष माध्यम पार् भे प्रवेश करते समय, अभितंब से दूर हुए बाती है।

चित्र में हौज के नीचे के क बिद् हैं
क-ख, क-ग दो किरपों निकल कर पर
और ग विदुझों पर पागु में पीश
करती हैं तथा वित्तत होकर अभिराध
ख घ से दूर हट जाती हैं। ये किरणों
अपनी नई दिशाओं ख च और ग क में
चलकर आंखों में प्रवेश करती हैं और
आंखों को प्रतीत होने रागता है जिह



िचित १८:--मानी की मतसार्थ प्रकाश के चर्तत के कारण कम मातुम पड़ना

आँखों को प्रतीत होने रागता है कि होज का तर का पर ते स्वाकर का

जल से पूर्ण पात मे एक छुए का गुद्ध अंग कि रक्षा करके बुना कर अर्थ तो वगल से देखने से मालूम होगा कि छुए का जिल्ला क्षेण पानी में हैं कि पानी की मानी में हैं कि पानी की सतह से ऊपर की ओर मुझा हुआ है। यह पूछि-पाए भी अने की की किरणों के वर्तन के कारण होता है। छुए के पूर्व हुए अंग म बावियोगी किरणे पानी से विरल माध्यम, वागु में प्रवेण कर्णा गाम श्रीपालय श्र में एए जाती है और मुझकर हमारी अंगों में आती हैं। श्र्मि हम छुए के पूर्व हिए अंग को टेहा तथा छुठा, हुआ देखते हैं।

आवर्तन के मालूग देती हैं। से विरल माध्यम वायु में आती हैं; वैसे ही अपने पय से मुद्र जाती हैं और आँखों को प्रतीत होने लगता है कि वस्तु इन मुद़ी हुई किरणों की सीघ में है। लेकिन, छड़ को सीघा लंब रूप से डूबाने पर छड़ मुद्री हुई तो नहीं दीख पड़ेगी, लेकिन पानी में डूबे हुए अंश की लंबाई वास्तविक लंबाई से कम मालूम पड़ेगी।

प्रयोग—एक कटोरी में एक रुपया रखकर उसे आँखों के सामने इस 'प्रकार पकड़िए कि रुपया कटोरी के किनारो द्वारा आँखों से वस ओझल भर 'रहे। अब धीरे-धीरे कटोरी में पानी डालकर उसे भर देने से वह रुपया दिखाई देने लगता है। क्योंकि रुपये से आनेवाली किरणें पानी से निकलते समय मुड़ जाती हैं और रुपया ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार 'पानी के अंदर की चीजें हमें असली गहराई पर न दिखाई देकर कुछ कम गहराई पर स्थित टिखाई देती हैं।

शून्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते समय किरणों का आवर्तन होता है और इस कारण आकाशीय पिंडों को हम उनके वास्तविक स्थान पर नहीं देखते हैं। तारे आदि अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर दीख पड़ते हैं और क्षितिज के ऊपर आने के कुछ पहले और क्षितिज से नीचे जाने के कुछ वाद तक हम सूर्य को देख पाते हैं।


# -संपूर्ण परावर्तन ( Total reflection )

जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, उस समय आपतन कोण की अपेक्षा आवर्तन कोण अधिक वड़ा होता है। आपतन कोण जितना बड़ा होगा आवर्तन कोण भी उस अनुपात में बड़ा होगा। इस प्रकार आपतन कोण की बढ़ाते रहने पर ऐसी एक स्थिति पैदा होगी जब आवर्तन कोण इतना बड़ा होगा (यानी ६०० और इससे अधिक) कि किरणें आवर्तित होकर विरल माध्यम में न जाकर उस सघन माध्यम में ही लीट आएँगी। ऐसी अवस्था को संपूर्ण परावर्तन कहते हैं। जब बढ़ते-बढ़ते आवर्तन कोण ६०० हो जाता है उस समय सघन माध्यम में उसके आपतन कोण को क्रांतिक कोण (Critical angle) कहते हैं। संपूर्ण 'परावर्तन के समय जो प्रतिबंध दिखाई पड़ता है वह काफी खुतिमान होता है।

एक प्रखनली का आधा पानी से भर कर उसे जल से भरे बीकर में रख देने से परखनली का वह अंश जिसमें केवल वायु है, काफी चमकीला मालूम देता है। ऐसा होने का कारण यह है कि पानी से परखनली मे प्रवेश करती हुई किरणों का परखनली के अंदर की वायु की सतह पर संपूर्ण परावर्तन हो जाता है और पानी तथा वायु को पृथक् करनेवाली सतह

एक बहुत अच्छे दर्पण का काम करने लगती है। हीरा का आवर्त्तनांक २ २ है और इसका क्रांतिक कोण बहुत छोटा है। इसलिए हीरे के अंदर प्रकाश का बार-बार सपूर्ण परावर्तन होता है जिसके कारण हीरा द्युतिमान दिखाई पडता है।


प्रकाश के संपूर्ण परावर्तन के कारण भी कई प्रकार के हिष्ट-भ्रम होते है।



[ चित्र ६६-संपूर्ण परावर्तन ]

# मरोचिका (mirage)

मरुस्थलो मे मृग-तृष्णा या मरीचिका (mirage) किरणों के संपूर्ण




[ चित्र १००-मरीचिका ]

परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। गरमी के कारण मरुस्थलो की वलुआही जमीन अत्यधिक तप्त हो जाती है और जमीन के निकट की वायु भी तप्त होकर फैल कर हलकी होकर प्रसारित हो जाती है और उसका घनत्व कम हो जाता है। जैसे-जैसे ऊपर जाया जाता

है वैसे-वैसे वायु का तापमान कम होता जाता है और घनत्व खड़ता जाता है। इस प्रकार भूमि के पास ही वायु में विभिन्न घनत्व के कई स्तर वन जाते है। दूर स्थित पेड़-पोधों से बानेवाली तिरछी किरणें वायु के कमशः घटते हुए घनत्व वाले स्तरों से बार्वातत होती हुई अंत में किन्ही दो स्तरों की सामान्य सतह पर क्रांतिक कोण पर बापतित होती हैं, जहाँ उनका संपूर्ण परावर्तन हो जाता है। पेड़-पोधों का उलटा प्रतिबिंव देख कर यातियों को ऐसा भ्रम होता है कि ये पेड़-पोधे किसी तालाव या जलाशय के किनारे पर हैं।

ठंढे डलाको मे पानी की सतह के ऊप्र की वायु सबसे अविक ठंढी और सघन होती है और ज्यो-ज्यो ऊपर जाते हैं त्यो-त्यो ठंढक और घनत्व घटता जाता है। इसलिए ऊपर के स्तरों से किरणों का संपूर्ण परावर्त्तन होता है



[ चिव १०१—आकाश में जहाज आदि का उलटा प्रतिदिव 🗓


बीर समुद्र-स्थित नाव, जहाज बादि का उलटा प्रतिविक बाकाण में लटकता दिखाई पड़ता है।

## प्रिज्म ( Prism )

विभुजाकार आधार पर तीन आयंताकार तलो से मिलकर वने हुए किसी पारदर्णक ्ठोस को प्रिष्म कहते हैं। प्रिष्म के जिस कोर पर कोई भी दो आयंताकार तल मिलते हैं उसे प्रिष्म का कोर (edge of the prism) कहते हैं। किन्हीं दो आयंताकार तलों के बीच के कोण को प्रिष्म का कोण (angle of the prism) कहते हैं। प्रिज्म का आधार (base) तथा उसके समांतर ऊपर का तल निभुजाकार होते है।

प्रिज्म से गुजरती हुई किरणों का दो बार आवर्तन होता है। चित्र में खंक गएक प्रिज्म का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। के प्रिज्म का कोर और ∠खंक ग प्रिज्म का कोण है। चंत किरण प्रिज्म के कं खंतल के त बिंदु पर आपतित होती है तथा आवर्त्तित होकर प्रिज्म के अंदर त र के पथ पर चलती हैं। र पर प्रिज्म के कंग तल पर फिर से आवर्त्तित होकर र छ पथ

पर वाहर निकल आती है। इस तरह प्रिज्म में से गुजरती हुई किरण का दो वार आवर्तन होता है। प्रिज्म के वे दो तल, क ख और क ग, जहाँ से किरण भीतर जाती है और वाहर निकलती है, आवर्तक पाइवं कहलाते हैं। अगर आपतित किरण च त को ल तक रेखा




खीच कर प्रिज्म के भीतर वढ़ा दिया [ चित्र १०२—प्रिज्म में वर्तन ]

जाए तथा निर्गत किरण को भी प्रिज्म के अंदर रेखा खीच कर वढ़ा दिया जाए तो ये दोनो रेखाएँ ज विंदु पर मिलती है। आपितत किरण और निर्गत किरण के वीच के इस कोण छ ज ल को आपितत किरण का विचलन कोण (angle of deviation) कहते है। त और र विंदु पर ट ठ तथा प फ दो अभिलंब खीचने पर ठ विंदु पर दो अभिलंब मिलते हैं। अब यह मालूम हो जाएगा कि किरण च त प्रिज्म के अंदर धुसने पर अभिलंब ट ठ के तरफ थोड़ी भुक गई है तथा बाहर निकलते समय किरण र छ, अभिलंब प फ से थोडी दूर हट गई है। इसका कारण यह है कि प्रिज्म कांच के होने के कारण उसका घनत्व उसके चारो ओर वाले माध्यम वायु के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए अंदर जाने वाली किरणे आवित्तत होने पर अभिलंब की ओर भुक जाती हैं। फिर जब किरणे प्रिज्म से वाहर वायु में अर्थात् अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में निकल आती हैं तब आवित्तत होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कारण दो वार आवित्तत होकर

प्रिज्म से निकलने पर वर्तित किरणे उसके आधार (base) की ओर मुङ्

#### प्रकाश विक्षेपण (Dispersion of light)

प्रिज्म हारा आवर्तित श्वेत किरणों को एक पर्दे पर गिराने से हमें उसमें सात रंग स्पष्ट दिखाई पड़ेगे। ये सात रंग इस प्रकार है:—(१) बंगनी (violet), (२) नीला (indigo), (३) आसमानी (blue), (४) हरा (green), (१) पीला (yellow), (६) नारगी (orange) और (७) लाल (red) इन रंगो के हिन्दी और अँग्रेजी नामों के प्रथम अक्षरों के मिलाने से क्रमण वैनीआहपीनाला और VIBGYOR शब्द बनते हैं। इनमें से किसी को याद रखकर श्वेत प्रकाश में वर्त्तमान सात रंगों के नाम



िचित्र १०३—प्रिज्म द्वारा प्रकाश-विक्षेपण ]

आसानी से याद रखे जा सकते है। प्रिज्म द्वारा आर्वीतत श्वेत प्रकाश इस प्रकार विक्षेपित हो जाता है कि उसके अदर के ये रग जो अन्य अवस्था मे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं—दिखाई देने लगते है। ऐसा इसलिए होता हैं कि प्रिज्म में आवर्तन के समय विभिन्न रगों की किरणे विभिन्न परिमाणों से विचलित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न रंगों की किरणों के, वर्तन के फलस्वरूप, विभिन्न परिमाणों में मुड़ने के कारण, प्रकाश विक्षेपित हो जाता है और हमें सात रंगों का स्पेन्ट्रम (sprectrum) देखने को मिलता है। स्पेन्ट्रम के इन सात रंगों के प्रकाश को फिर से मिला देने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है।

### इन्द्रधनुष (Rainbow)

सूर्य की किरणों में सात रग हैं। प्रिज्म द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। वरसात के दिनों में आसमान में जो इन्द्रधनुष प्रकट होता है:

उसके सात रंग, सूर्य की श्वेत किरणों के वर्ण-विक्षेपण के फल हैं। इन्द्रष्टनुष्ट उसी समय देखा जा सकता है जब सामने बादल और पीछे मूर्य हों। इसलिए इन्द्रधनुष दोपहर को नहीं दिखाई देता—केवल, मुब्ह या सूर्यान्त के पहले इसे देखा जाता है। मेघस्य जल-कणों से आवर्तित होकर निकलने पर सूर्य की किरणें स्पेक्ट्रम के सात रंगों में विक्षेपित हो जाती हैं। इसलिए इन्द्रधनुष में भी वे ही सात रंग दीख पड़ते हैं जी प्रिंप्स के स्पेक्ट्रम में।


Ç. .

लॅस (Lens') ' रहा द

दो गोलीय (या एक गोलीय और दूसरा समतल) तलों से परिवद्ध किसी पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस साधारणतः कौच का बना . होता है। चश्मे का शीशा समतल काँच का दुकड़ा नहीं है, पर एक प्रकार-का लेंस है।

लेंस प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी के लेंस को उत्तल (convex) या अमिसारी (convergent lens) लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है तथा समांतर किरणें इस पर आपतित होकर मुख्य अक्ष (principal axis) के एक विदू पर केन्द्रित हो जाती है। इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस (principal focus) कहते हैं। दूसरी श्रेणी के लेंस को अवतल (concave) या अपसारी (divergent) लों स कहते हैं। ऐसा लेंस किनारों की अपेक्षा वीच में पतला होता है और समांतर किरणें इससे आवर्तित होकर प्रधान अक्ष से दर हट जाती हैं यानी समांतर किरण-पुंज आवित्तित होकर अपसारी किरण-पूंज वन जाता है।

लेंस मे दोनों तल गोलीय या एक गोलीय तथा दूसरा समतल हो सकते हैं। इस प्रकार से छह तरह के लेंस हो सकते है। चित्र मे क ख ग तीन तरह



वित १०४-विभिन्न प्रकार के उत्तल तथा अवतल लेंस 1

के उत्तल लेंस हैं। इन्हें क्रमशः (convexo-con-द्विउत्तल vex), समतलोत्तल (planoconvex) तथा उत्तलावतल (convexo-concave) लेंस कहते हैं। इस प्रकार च छ ज को क्रमशः द्विअवतल (concavo-concave), समतलो-(plano-concave) तथा अवतलोत्तल (concavoconvex) लेंस कहते हैं।

लेस के दोनो तल गोलीय होने से चित्न में दिखाये गए क, ग तथा च, ज जैसे लेस बनते हैं। परंतु इसका एक तल समतल और दूसरा गोलीय होने से ख तथा छ जैसे लेस बनते है।

इस प्रकार उत्तलोत्तल लेंस के दोनो तल उत्तल, समतलोत्तल लेंस के एक तल उत्तल तथा एक तल समतल और उत्तलावतल लेंस के एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल होते हैं। किंतु प्रत्येक की मोटाई वीच मे महत्तम होती है। उसी प्रकार उभयावतल लेंस के दोनो तल अवतल, समतलावतल लेंस के एक तल अवतल तथा दूसरा तल समतल और अवतलोत्तल लेंस के एक तल अवतल और एक तल उत्तल होते हैं। किंतु प्रत्येक की मोटाई वीच मे न्यूनतम होती है।


लेंस का मुख्य अक्ष

अगर लेस के दो तल गोलीय है तो इसकी दो वकता-केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य-अक्ष कहते हैं।

अगर लेंस का एक तल गोलीय है तथा दूसरा समतल है तो उसका मुख्य अक्ष वह रेखा होगी जो गोलीय तल के वक्रता-केंद्र से गुजरती है तथा समतल पर लंबरूप (perpendicular) होती है।

लेस का प्रकाशीय केंद्र (Optical centre of lens)

जव लेस से वर्तन के बाद निर्गत (emergent) किरण आपितत किरण के समांतर हो तब यह किरण लेस के अंदर, लेस के मुख्य अक्ष को



[ चित्र स० १०५--लेस का प्रकाशीय केंद्र ]

जिस विंदु पर काटती है, वह उस लेस का प्रकाशीय केंद्र है। चित्न में किरण च छ लेस की पहली सतह से वर्तित होकर लेस के अंदर छ ज पथ

गृ० वि०—२२

पर, नज़ती है और दूसरी सतह से वर्तित होने के बाद इसका प्रयास है। होता है, जो च छ के समांतर है। किरण छ ज मुख्य अक्ष क ख को जिस है न विंदु पर काटनी है, वह लेंस का प्रकाशीय केंद्र है।


जब लेंस पतला होता है तब निर्गत किरण का पाध्विक विस्थापन नगण्य होता है और तब हम कह सकते हैं कि जो किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कि होकर जाती है उसका विचलन नहीं होता है। वह उसी सीध में लेंस से कि वाहर निकलती है।

### लेंस द्वारा प्रतिविव वनाना

लेंस द्वारा प्रतिविव निम्नलिखित नियमानुसार वनते हैं :--

- (१) किसी वस्तु से जो किरण, लेंस के मुख्य-बक्ष के समांतर आती है, वह लेंस पर आपितत होकर लेंस की दूसरी ओर उसके दितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है।
- (२) वस्तु से जो किरण लेंस के मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है वह वर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समातर निकलती है।
- (३) जो किरण लेंस के प्रकाशीय-केन्द्र से होकर जाती है वह विना विचलित हुए उसी दिशा में लेंस से वाहर निकलती है।

वस्तु के किसी विंदु ने दो या दो से अधिक किरणें ऊपर के तीन नियमों के आधार पर लेंस ने वर्तन के वाद जिस विंदु पर मिलती हैं या जिस विंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस विंदु पर ही वस्तु के उस विंदु का प्रतिविंव वनता है । इसी प्रकार से वस्तु के अन्य विंदुओं से प्रतिविंव वन




[ चित्र १०६ - उत्तल लॅस से प्रतिबिंव बननाः]

कर संपूर्ण वस्तु का प्रतिविव दिखाई पड़ता है। अगर ये किरणे वास्तव में नि उस-विदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो प्रतिविव वास्तविक तथा उनटा कि होता है। अगर ये किरणें पीछे बढ़ाने पर एक विदु पर मिलती हैं योंनी उस विदु से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिविव आभासी (virtual) तथा सीधा होता है।

चित्र १०६ में क ख एक वस्तु है जो लेस के मुख्य फोकस ज से अधिक दूरी पर है। क विंदु से निकली किरणे क प तथा क फ लेस की दूसरी ओर ठ विंदु पर मिलती है तथा क विंदु का प्रतिविंव ठ विंदु पर बनता है। इस प्रकार ख विंदु का प्रतिविंव ट विंदु पर बनता है। न लेस का प्रकाशीय केन्द्र हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिविंव वास्तिवंक तथा उलटा होता है।

जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा लेस के बीच में कही हो तो प्रतिविव आभासी, सीधा तथा वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा।



[ चित्र १०७ - उत्तल लेस से वना आभासी प्रतिविव ]

चित्र में क ख वस्तु का प्रतिवित्र ट ठ आभासी तथा आविधित है। जब उत्तल लेस का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है तव उसे आवर्धक लेंस (magnitying glass) कहते है

#### आवर्धक लेंस

यह उत्तल लेंस का बना होता है और छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका व्यवहार होता है। सूक्ष्म वैज्ञानिक कामो के लिए अच्छे-अच्छे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र (compound microscope) वनाने में या दूरदर्शक (telescope) वनाने में भी यह काम आता है। छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए चश्मों में इस प्रकार के लेस का व्यवहार होता है। अगर वस्तु लेस के फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंव दिखाई नहीं पड़ेगा; क्योंकि उसका प्रतिबिंव अनंत दूरी पर होगा। इस कारण आवर्षक लेस से अक्षरों

को पढ़ने के लिए उसको ऊपर-नीचे हटाकर अक्षर को लेंस से उचित दूरी पर ले आने से वड़ा तथा साफ अक्षर दिखाई देता है।


#### आवर्षक लेंस द्वारा आग जलाना

हम पहले ही देख चुके है कि आवर्धक लेंस द्वारा सूरज की किरणों को केंद्रित कर देने से उन किरणों की ऊष्मा भी केंद्रित हो जाती है और इससे इतनी गरमी पैदा होती है कि उसकी सहायता से आग जलायी जा सकती है।

प्रयोग—इस प्रकार एक उत्तल लेंस द्वारा सूर्य की किरणों को कागज के दुकड़े पर केंद्रित कीजिए। कागज के जिस विंदु पर किरणे केंद्रित होती हैं वह तप्त होकर जलने लगता है और उसकी लो से सारा कागज जल उठता है। किरणें लेंस के फोकस पर केंद्रित होती है।

#### अवतल लेंस द्वारा प्रतिविव बनाना

अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिविव सदा आभासी तथा सीधा और हासित होता है।



[ चित्र १०८-अवतल लेंस से प्रतिविव वनना ]

# नेत्र (Eye)

नेत्र या आँख प्राणियो की वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से वे देखते हैं। नेत्र के विना प्रकाश के साथ हमारा परिचय नहीं हो सकता है। नेत्र की सहायता से ही हमें वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आदि से परिचय होता है। नेत्र की यह शक्ति, जिसके चलते हम देख सकते है, दृष्टि शक्ति कहलाती है।

नेत्र को अपने खोल, जिसे नेत्र-कोटर (eye-socket) कहते है, से निकालकर देखने से मालूम होगा कि वह गोल और खोखला है। अपने खोल के अंदर, ऊपर-नीचे लगी हुई पेशियो तथा तंतुओ की सहायता से, आँख इधर-उघर हिल सकती है। आँख में निम्नलिखित मुख्य भाग होते है:—

# इवेत पटल तथा रंजित पटल (Sclera and choroid)

नेत्र गोलक (eye ball) की ऊपरी सतह की मोटी, सफेद, कठोर तथा अपारदर्शक तह को इवेत पटल कहते है। श्वेत पटल अपारदर्शक होने के साथ-साथ नेत्र गोलक को आघातों से भी वचाता है। श्वेत पटल की निचली सतह पर की काली रंग की पतली झिल्ली को रंजित पटल कहते हैं। कॉनिआ या स्वच्छ मंडल (Cornea)

नेत्र के सामने उभरे हुए पारदर्शक अंग को कॉर्निआ या स्वच्छ मंडल कहते है।

## आइरिस तथा तारा ( Iris and pupil )

कॉर्निआ के ठीक पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली का परदा रहता है। इसे आइरिस कहते है। विभिन्न देशों के तथा विभिन्न जाति के लोगों के आइरिस का रंग भिन्न-भिन्न होता है। भारत में अधिकांश लोगों के आइरिस का रंग काला होता है। आइरिस के मध्य भाग में एक गोल छिद्र होता है। इसे तारा (pupil) कहते है। पेशियों तथा तंतुओं की सहायता से तारा के आकार को छोटा-बड़ा किया जा सकता है। तारा में से होकर प्रकाश नेन्न में


प्रवेश करता है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार वह अपने आप छोटा-वडा हो जाता है। कम प्रकाश मे तारा वड़ा होता है और अधिक प्रकाण मे छोटा। लेंस (Lens)

तारा के पीछे की ओर नेव्र का लेंस होता है। नेव्र का लेस दिउत्तल लेंस जैसा होता है। यह दो किनारों से लिगामेंट द्वारा रंजित पटल के साथ वैद्या हुआ होता है।

### रेटीना या दृष्टिपटल ( Retina )

नेत्र गोलक की दीवार के सबसे भीतरी परत को, जो एक परदा-सा होता है, दृष्टिपटल कहते है। दृष्टिपटल पर बाहरी वस्तु के प्रतिबिंव बनते है। दृष्टिपटल के तल पर दृष्टि तंत्रिकाएँ (optic nerves) फैली हुई होती है जो दृष्टिपटल पर वननेवाले प्रतिबिंव की सबेदना मस्तिष्क तक पहुँचा देती है और हम उन्हें देखने लगते है।

हिष्टपटल के मध्य भाग के वृत्ताकार अग को पीत-विंदु (yellow spot) कहते हैं। इसके वाहर अंध-विंदु (blind spot) होता है। केवल



[ चित्र १०६--नेत्र ]

पीत-विंदु पर वननेवाले प्रतिविंव ही दिखाई पड़ते है; अंध-विंदु पर वनने वाले प्रतिविंव दिखाई नहीं पडते।

लेंस और काँनिया के बीच में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इसे नेत्रोद या ऐक्विअस ह्यू मर (aqueous humour) कहते है। लेस और हिंग्टिपटल के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को काचाभ द्रव या विद्अस ह्यू मर कहते हैं।


## द्ष्टि-विकार ( Defective vision )

स्वस्य आँख की दृष्टि-सीमा (range of vision) का दूर-विदु (far point) अनंत पर तथा निकट-विदु (near point) आँख से २५ से ० मी० पर होता है। वच्चों में निकट-विदु और भी पास होता है। वृद्धावस्था में निकट-विदु और थोडा दूर हो जाता है। निर्दोष आँखों से, हिष्ट-सीमा के अंदर की, सभी वस्तुओं को साफ-साफ दिखाई देना चाहिए। अगर दृष्टि-सीमा के अंदर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि आँख में दृष्टि-विकार हो गया है। आँखों में विभिन्न प्रकार के दृष्टि-विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

निकट-दृष्टि (Short sight or myopia )

आँखों मे यह विकार उत्पन्न होने से पास की चीजे तो साफ दिखाई


पड़ती हैं, लेकिन दूर की चीजे दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात् अव आंख की दूर-विंदु अनत पर न होकर पास आ जाता है! इसके फलस्वरूप दूर से आनेवाली किरणे दृष्टिपटल पर केंद्रित होने के वजाए उससे आगे ही केंद्रित हो जाती है और वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है।



[ चित्र ११०—निकट-हिष्ट विकार ]


निकट-दृष्टि विकार दो कारणो से हो सकता है। (१) अगर किसी कारण से नेत्र-गोलक फैल जाता है तथा दृष्टिपटल आखो के लेस से दूर हट जाता है, या (२) किसी कारण से लेस अधिक उत्तल हो जाता है और उसकी फोकल दूरी (focal length) घट जाती है। इसमें एक भी हो जाने से दूर से आनेवाली किरणें लेस द्वारा दृष्टिपटल के आगे ही केंद्रित हो जाती है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है।

इस प्रकार के दृष्टि-विकार को दूर करने के लिए अवतल लेस वाला चक्मा इस्तेमाल किया जाता है। चश्मा का अवतल लेस किरणों को अपसृत



ि चित्र १११-अवतल लेंस द्वारा निकट-दृष्टि विकार का सुधार ]

लिखने मे काफी कठिनाई होती है। इस विकार मे या तो (१) नेव गोलक किसी कारण से छोटा हो जाता है या (२) किसी कारण से लेस पतले हो जाते है और उनकी फोकल दूरी वढ़ जाती है। फलस्वरूप पास से आनेवाली किरणें दृष्टिपटल के पीछे जाकर केंद्रित होती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नही देती है।




[ चित्र ११३—उत्तल लेंस द्वारा दूर-दृष्टि-विकार का सुधार]

(diverge) करके बांखो के लेस पर गिराता है ताकि वहाँ से फिर से अभिस्त (converge) होकर किरणें दृष्टिपटल पर केंद्रित हो सके। चण्मे के अवतल लेंस को ऋण शक्ति (minus power) का लेंस कहते है।

### दूर दृष्टि (Long sight)

अखि में दूर-दृष्टि-विकार हो जाने से दूर की चीजें तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन पास की चीजे साफ नहीं दिखाई पडती। ऐसा होने से पढ़ने-



[ चित्र ११२--दूर-दृष्टि-विकार ] इस प्रकार के दृष्टि-विकार को दुर करने के लिए चश्मे मे उत्तल लेस, जिन्हे धनशक्ति (plus power) का लेस कहते है, व्यवहार में लाया जाता है। चश्मे का उत्तल लेंस किरणो को आँखों के लेंस पर अभिसृत कर के गिराता है तथा वह। से फिर अभिसृत होकर किरणें दृष्टि-पटल पर जाकर केंद्रित हो जाती है।

दृष्टि में इन विकारों के अतिरिक्त आँखों के स्वच्छ मंडल या दृष्टिपटल की गोलाई में विषमता आ जाने के कारण आँखों में दृष्टिवैपम्य (astigmatism) का विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हो जाने पर एक ही तल पर ऊपर-नीचे और दाहिने-वाएँ खीची गई रेखाओं को एक समान स्पष्ट नहीं देख पाते है। इसे दूर करने के लिए चश्मे में वेलनाकार (cylindrical) लेंस का ज्यवहार किया जाता है।

मनुष्य की उम्र अधिक हो जाने पर उनकी आँखो की मासपेशियाँ ढीली हो जाती है और आँखो मे निकट-दृष्टि तथा दूर-दृष्टि दोनों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते है। इस अवस्था मे चश्मे मे उत्तल तथा अवतल—दोनो, प्रकार के लेसो की आवश्यकता होती है। ऐसे चश्मे मे दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर अवतल और पास की वस्तु देखने तथा पढने-लिखने के लिए नीचे उत्तल लेस होते है। दो प्रकार के लेस युक्त इस प्रकार से चश्मे के लेस को दिफोक्स लेंस (bifocal lense) कहते है।

किसी वस्तु के तिमितीय (three diamentional) विस्तार का ज्ञान, अथवा कौन वस्तु निकट और कौन दूर है, इसका ज्ञान हमें दो आँखों की सहायता से होता है। दोनों आँखों के दृष्टिपटलों पर वस्तु का अलग-अलग प्रतिविंव वनता है। दोनों प्रतिविंव विल्कुल एक-जैसे नहीं होते हैं। एक आँख में वस्तु के एक पार्श्व के अधिकाश का तथा दूसरी आँख में उसके दूसरे पार्श्व के अधिकाश का प्रतिविंव वनता है। मस्तिष्क में दोनों प्रतिविंवों के मिश्रित सवेदन से हमें वस्तु के ठोसपन या विमितीय विस्तार का ज्ञान होता है।

कॉखो में वस्तु का प्रतिविव उलटा वनता है, लेकिन मस्तिष्क की क्रिया द्वारा हम उसे सीधा ही देखते हैं।

### फोटो कैमरा (Photographic camera)

फोटो खीचने का कैमरा एक ऐसा यंत्र है, जिसकी सहायता से इच्छानुसार वतुस्ओ का फोटो फिल्म या प्लेट पर उतारा जा सकता है। इस प्रकार से उतारे गए फोटो की कापी जब चाहे और जितनी सख्या में चाहे, फोटो-कागज पर छाप लिये जा सकते है।

#### ऑख और फोटो-फैमरा

आंख और फोटो-कैमरा की बनावट मे काफी समानता है। दोनी लगभग एक ही प्रकार से काम करते है।

नेत्रगोलक और कैमरा के बक्से में काफी समानता होती है। नेत्र-गोलक एक प्रकाणबद्ध गोलक है, जिसकी तुलना कैमरा के प्रकाशबद्ध बक्से के साथ की जा सकती है। आँख में एक उत्तल लेस होता है। उसी प्रकार कैमरा में भी एक या एकाधिक उत्तल लेस होते हैं। फोटो-कैमरा के लस द्वारा वस्तु का एक छोटा, उलटा तथा वास्तविक प्रतिविव फिल्म या प्लेट पर बनता है। कैमरा में एक घटर लगा होता है, जिसकी सहायता से उसके अदर प्रकाण जाने का समय, आवज्जतानुसार निय्वति किया जाता है। आँख में यह काम आँख की पलके करती है। कैमरा के अंदर आनेवाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए आइरिस डायफाम नाम का पूर्जा लेस के आगे लगा हुआ होता है। आँख में यह काम आँख का तारा करता है।

कैंगरा के मुख्य दो भाग होते ई—(१) लेस तथा (२) वक्सा। लेस (Camera lens)

लेस केमरा का महत्त्वपूर्ण अंग है। इसीकी क्षमता पर कैमरे की अच्छाई निभंर करती है। अच्छे कैमरे का लेस कई लेंसो को मिलाकर वनता है। सही माने में फोटो-कैमरे का लेस उत्तल लेस है। इसकी सहायता से फोटो फिल्म या फोटो प्लेट पर प्रतिमूर्ति वनती है। फोटो खीचते समय फोटो खीची जानेवाली वस्तु की दूरी, लेंस की फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए। इससे वस्तु का उलटा लेकिन वास्तविक प्रतिविव लेंस के पीछे रये प्लेट या फिल्म पर वनता है।

लेस मे एक शटर (shutter) होता है। इसके साथ एक वटन लगा हुआ होता है जिसे दवाकर शटर को इच्छानुार खोला या बंद किया जा सकता है।

लेस में एक आइरिस डायफाम (iris diaphram) लगा होता है। इसकी सहायता से लेस को छोटा-वड़ा करके उसमे से पार होनेवाले प्रकाश की तीव्रता नियद्गित की जा सकती है।

## कैमरे का वदसा (Camera box)

कैमरे के वक्से के एक पार्श्व में लेस तथा उसके विपरीत पार्श्व में फोटो फिल्म या प्लेट लगाने का स्थान होता है। फिल्म या प्लेट लगाकर बंद कर देने से कैमरे का वक्सा प्रकाण-बद्ध (light tight) वन जाता है। कैमरे की दीवारे अंदर से काली होती है तािक अगर कही से प्रकाश आ जाए तो वे उसका शोपण कर सके। वक्स कैमरा (box camera) नाम के सस्ते कैमरो में वक्सा साधारण वक्सा जैसा ही होता है और उसकी लंबाई को छोटा-बड़ा करने का प्रबंध नहीं रहता है। अच्छे कैमरे के बक्से की दीवारे विशेष प्रकार के कड़े कागज से वनती है। ये भाथी जैसी लहरदार होती है और आवश्यकतानुसार इन्हें छोटा-बड़ा किया जा सकता है। ऐसे कैमरो को फोल्डिंग फैमरा कहते है। आजकल अधिक कीमती कैमरो की दीवारे तो स्थिर होती है लेकिन उनके वक्से में लगे हुए लेस होन्डर (lense holder) को आगे-पीछे करने का प्रवध रहता है।

प्लेट वाले कैमरे मे पहले प्लेट के स्थान पर एक घिसे काँच (ground glass) का परदा लगाया जाता है। फिर लेंस का शटर खोलकर उस पर वस्तु के प्रतिविव को देखा जाता है। वक्से की दीवारों को छोटा-वडा करके. लेंस को आगे-पीछे ले जाकर प्रतिविव को साफ तथा स्पष्ट बनाया जाता है। घिसे काँच के परदे पर प्रतिविव साफ देखने के लिए ऊपर से एक काला कपड़ा डाल देना आवश्यक है। परदे पर साफ तथा स्पष्ट प्रतिविव आ जाने पर लेस का शटर वंद कर दिया जाता है और घिसे काँच को हटा कर उसके स्थान पर फोटो प्लेट लगा दिया जाता है तथा वटन दवा कर आवश्यक समय के लिए लेस का शटर खाल दिया जाता है। इसे उद्भासन (exposure) कहते है। फोटो प्लेट, फिल्म आदि पर एक प्रकार का आलोकग्राही (light sensitive) असाला लगा हुआ होता है। इसके जिन स्थानों में जिस अनुपात से प्रकाश गिरता है—उन स्थानों में उसी अनुपात में रासायनिक किया होती है और प्लेट को विकसित करने पर वे स्थान उसी अनुपात में काले हो जाते हैं।

उद्भासन के बाद प्रकाशवद्ध खोल में वंद करके प्लेट या फिल्म कों अधिरी कोठरी (dark room) में ले जाकर रासायनिक घोलों से चित्र कों विकसित (develop) करके स्थायी (fix) किया जाता है, ताकि उस पर अब और प्रकाश से रासायनिक किया न हो पाएँ। इस प्रकार से प्रस्तुत किये गए, फिल्म या प्लेट को निगेटिव (negative) कहते हैं। आलोकग्राही मसाला लगे हुए फोटो छापने के कागज (photo printing paper) के ऊपर निगेटिव को रखकर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है। इस काम को भी अँधेरी कोठरी में करना पड़ता है। निगेटिव के अंदर से प्रकाश आकर उस पर वने हुए चिन्न का सोधा प्रतिरूप फोटो-कागज पर वनता है। उचित समय तक प्रकाश डालने के बाद फोटो कागज को अँधेरे कमरे में ही विकसित तथा स्थायी करके पोजिटिव (positive) अर्थात् सीधा चिन्न वनाया जाता है।

निगेटिव से आकार में वडा चित्र वनाने के लिए निगेटिव को विवर्धक (enlarger) नामक यत्न में लगाया जाता है तथा इसमें से प्रकाश डालकर दूर रखे हुए फोटो कागज पर वड़े आकार का चित्र उतारा जाता है। आज-कल प्लेट वाला कैंमरा कम व्यवहार होता है। उनके स्थान पर फिल्म वाले कैंमरे का व्यवहार वढ गया है। इसमें एक साथ कई चित्र लिये जा सकते हैं और इसका व्यवहार करना भी आसान है।

फिल्म वाले कैमरे में वस्तु का प्रतिर्विव देखने के लिए अलग से दृश्य-दर्शी (view finder) लगा हुआ होता है। इसकी सहायता से प्रतिर्विव को देखकर फोटो खीचा जाता है।

# चलचित्र-कैमरा (Motion picture camera)

इस कैमरे द्वारा चलचित्र या सिनेमा दिखाने के लिए चित्र लिया जाता है। इस कैमरे की सहायता से चलायमान वस्तु तथा दृश्यों का लगातार चित्र उतारा जाता है। इस कैमरे में दो प्रकाशवद्ध वक्से लगे हुए होते हैं, इन्हें रील-वक्सा कहते हैं। इनमें से एक में एक लिपटा हुआ लंबा फिल्म, जिसे रील कहते हैं—लगा दिया जाता है और उसका एक सिरा कैमरे के फिल्म लगाने के स्थान से ले जाकर दूसरे रील-वक्से में अटका दिया जाता है। चलचित्र लेते समय कैमरे को यात्रिक उपायों से इस प्रकार चलाया जाता है कि एक ही गित से प्रथम रील-वक्से में रील खुलता जाता है और द्वितीय रील-वक्से में लिपटता जाता है। कैमरे के अन्दर से जाते समय रील एक-एक चित्र के लिए साधारणतः .०५ सेकेड तक

रूक जाता है और साथ ही कैंमरे का शटर भी खुल जाता है। .०५ सेकेंड के उद्भासन काल (time of exposure) के अन्त मे कैंमरे का शटर बंद हो जाता है और रील चलने लगता है। ०१ सेकेड के बाद फिर रील रुक जाता है और शटर खुल जाता है। इस प्रकार ऐसे कैंमरे द्वारा प्रति मिनट मे १५-१६ चित्र लिये जाते है। बाद में रील को विकसित तथा स्थायी करके उससे सिनेमा दिखलाने वाला फिल्म का रील छापकर तैयार किया जाता है।

#### चलचित्र

सिनेमा-गृह के रजत पट (silver screen) पर चलते-फिरते, हँसते-खेलते चित्रों को न देखा हो, ऐसा कोई आदमी आजकल शायद ही मिल सकता है। देश में कोई भी शहर ऐसा न होगा जहाँ सिनेमा-गृह नहीं है। केवल मनोरंजन के क्षेत्र में ही नहीं विल्क शिक्षा के क्षेत्र में भी सिनेमा एक आवश्यक सावन बन गया है।

सिनेमा का संपूर्ण सिद्धात दृष्टि-निर्वन्ध (persistence of vision) के सिद्धात पर आधारित है। हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तब हमारे मिस्तिष्क पर उसका प्रभाव ० १ सेकेड तक रहता है। यानी ० १ सेकेड तक उसे देखते रह जाते हैं और उसके बाद ही किसी दूसरी चीज को देख सकते है। देखी गई वस्तु के आँखों के सामने से हट जाने के बाद भी कुछ समय तक मिस्तिष्क में उसका चित्र वने रहने को दृष्टि निर्वंध कहते हैं। अगर पतली लकड़ी के एक सिरे पर आग लगाकर दूसरा सिरा पकड़कर उसे तेजी से घुमाने लगे तो हमें आग का एक चक्र-सा दिखाई देने लगता है। कारण यह है कि लकड़ी का आग वाला सिरा किसी भी स्थान पर ० १ सेकेड से अधिक नही रहता है और इसलिए प्रत्येक स्थान पर आग आगे के स्थान की आग के साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है तथा सब मिलकर हमें आभासी तौर पर एक अग्नि-चक्र दिखाई देता है।

### सिनेमा फिल्म (cinema film)

चलचित्र कैंमरे की सहायता से चलते-फिरते तथा विभिन्न कियाएँ करते हुए मनुष्यो, जीव-जंतुओ आदि तथा प्राकृतिक दृश्यो के, प्रति मिनट मे १४-१६ चित्र, बहुत लंबे-लबे फिल्मो पर खीच कर सिनेमा फिल्म बनाए जाते है। फिल्म सेलुलाइड या प्लैस्टिक जातीय पारदर्शक पदार्थ से वनते है। इन्हे गोल चक्की मे लपेटकर रखा जाता ह ताकि चक्की को घुमाकर उन्हे खोला या लपेटा जा सके। इस तरह से लपेटे हुए फिल्म को रील कहते है।

### सिनेमा प्रोजेक्टर (Cinema projector)


जिस यत की सहायता से चलचित्र के फिल्मो को परदे पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसे सिनेमा प्रोजेक्टर कहते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर को उलटा कैमरा कहा जा सकता है। कैमरे में वाहरी वस्तु का प्रतिविंव आकर कैमरे के अंदर के फिल्म या प्लेट पर चित्र बनाता है। यहाँ प्रतिविंवित वस्तु तथा प्रकाश का स्रोत दोनों कैमरे से बाहर होते हैं। प्रोजेक्टर में इसके विपरीत प्रकाश का स्रोत तथा प्रतिविंवित वस्तु (फिल्म पर बने हुए चित्र) दोनों प्रोजेक्टर के अदर होते हैं और चित्र उसके वाहर परदे पर बनते हैं।

सिनेमा प्रोजेक्टर के ऊपर तथा नीचे दो रील-वक्से लगे हुए होते है। ऊपर के रील-बक्से में फिल्म का रील लगाकर फिल्म का एक सिरा, जहाँ से चलचित्र आरभ होता है—प्रोजेक्टर के अदर से ले जाकर दूसरे रील-बक्से में अटका दिया जाता है। यत्र के चलते समय ऊपर के रील-बक्से से खुलकर रील नीचे के रील-बक्से में लिपटता जाता है।

प्रोजेक्टर के अदर एक तीव प्रकाश का स्रोत होता है। इसके पीछे एक अवतल दर्पण और सामने एक लेस लगा हुआ होता है। पीछे का अवतल दर्पण प्रकाश को एक लेस पर अभिमृत करता है। लेस प्रकाश की किरणों को प्रोजेक्टर के अदर से जानेवाले फिल्म पर अभिमृत करके फिल्म के चिस्न की दीप्ति बहुत बढा देता है। फिल्म के सामने एक प्रक्षपक लेस लगा हुआ होता है जो इस प्रकाश को सामने के चमकीले परदे पर प्रक्षेपित करके उस पर बहुत आवधित तथा वास्तविक प्रतिविव वनाता है।

सिनेमा दिखाते समय प्रोजेक्टर मे फिल्म लगातार एक ही गित से नहीं चलता है, विल्क फिल्म पर का प्रत्येक चित्र प्रक्षेपक लेस के सामने आकर '०५ सेकेड कक जाता है और ठीक इसी समय तक लेंस के सामने का शटर खुला रह जाता है तथा परदे पर उस चित्र का वास्तिविक तथा वड़ा प्रतिविंव दिखाई देता है। फिर '०१ सेकेड के लिए शटर बंद हो जाता है और परदे पर अंधकार छा जाता है तो भी दृष्टि निर्वन्ध के चलते हम परदे पर उस

चित्र को, जो शटर बंद होने के पहले पर्दे पर बना था, देखते रहते है साथ ही फिल्म भी चलने लगता है और उसी '०१ सेकेड में फिल्म पर का एक दूसरा चित्र लेंस के सामने आकर ०५ सेकेड के लिए एक जाता है तथा



लेस के शटर का खुलना और परदे पर ठीक उसी जगह चित्र वनने का चक्र चालू हो जाता है। इस प्रकार से प्रति सेकेंड १५-१६ चित्र हमारी आंखों के सामने से चलते जाते है और आंखों के दुष्टि निर्वे ध गुण के कारण हम उन चित्रों को एक ही चित्र के रूप में देखते है। इससे प्रत्यक्षत: हमें परदे पर के चित्र चलते-फिरते तथा विभिन्न कियाएँ करते हुए दिखाई देते हैं।

### घरों में प्रकाश-व्यवस्था

वहुत-से प्राणी अँधेरे में भी देख सकते हैं और इसलिए उनकी दिनचर्या के लिए दिन या रात में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ऐसे भी कुछ प्राणी है जो दिन के उज्ज्वल प्रकाश से रात के अँधेरे को ही अधिक पसंद करते हैं।

लेकिन मनुष्य के लिए ऐसी बात नहीं है। मनुष्य न तो अँघेरे में देख ही सकता है और न कोई काम ही ठीक से कर पाता है। इसलिए अँघेरे में देखने और काम-काज करने के लिए उसे प्रकाश की व्यवस्था करनी पडती है। आदिम काल से ही मनुष्य, सूर्यास्त के बाद प्रकाश की व्यवस्था करता आ रहा है। वर्तमान युग मे तो मनुष्य के हाथ में प्रकाश की व्यवस्था करने के इतने साधन मौजूद है कि वे रात को दिन जैसा बना दे सकते है। अब हजारों कल-कारखानों में दिन-रात काम होते रहते हैं और उनके अंदर, जहाँ तक प्रकाश का सवाल है, दिन तथा रात में गोई अतर नहीं मालूम पडता है।

शिक्षा आदि के प्रसार के साथ, अब गाँव में भी शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ शाम होते ही लोग सो जाते हों और जहाँ प्रकाश की व्यवस्था करने की आवश्यता नहीं पड़ती हो।

आदिम काल से ही हमारे देश में रात के लिए दीये का व्यवहार प्रचलित है। आज भी पूजा आदि शुभ कामों में दीया ही जलाया जाता है।

विजली, गैंस आदि के काफी प्रचलन के वावजूद इस समय हमारे देश मे किरासन तेल से जलनेवाली वत्ती ही, प्रकाश के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। फिर भी प्रकाश के लिए विजली की वित्तयों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब, हमारे देश मे भी, विजली की वत्ती ही रात मे प्रकाश देने का मुख्य साधन वन जाएगी।

घर में प्रकाश-व्यवस्था करते समय—विशेषकर विजली की वित्तयो की सहायता से प्रकाश-व्यवस्था करते समय—नीचे दी गई वातो पर ध्यान देना चाहिए:—

- १ प्रकाश पूरे कमरे मे समान हो,
- २ प्रकाश आँख को कष्ट न दे,
- ३. देखने में सुंदर लगे,
- ४. उस स्थान पर, साधारणतया जहाँ काम होता हो, प्रकाश पर्याप्त हो।

### प्रदीप्ति (Illumination) की माप

प्रदीप्ति मापने की इकाई को लूमेन (lumen) कहते है। हम पहले देख चुके हैं कि ज्योतिष्मान वस्तु की प्रदीपन-क्षमता मापने की इकाई को कैंडल शक्ति कहते है। यूरोप के देशों में सदियों से प्रकाश के लिए मोमवत्ती का इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए जब ज्योतिष्मान वस्तु की प्रदीपन क्षमता मापने की इकाई का सवाल सामने आया तब यह स्वाभाविक ही था कि उसे कैंडल शक्ति का नाम दिया गया। एक मानक कैंडल शक्ति लूमेन ÷ १२.५७ के समान होती है।

### लूमेन

अगर एक मानक मोमवत्ती को एक ऐसे गोलक के कंद्र में रखा जाए जिसकी भीतरी सतह पूरी रोशनी को पूर्ण रूप से अवशोषण कर सके, तो मोमवत्ती का सपूर्ण प्रकाश गोलक की भीतरी सतह पर गिरेगा और परावित्तत होकर विखर नहीं जाएगा। अगर इस गोलक के एक हिस्से में खिड़की जैसी काट दी जाए तो रोशनी का एक अंश इससे वाहर निकल आएगा। अगर गोलक का व्यासार्थ एक फुट हो और काटी गई खिड़की का क्षेत्रफल एक वर्गफुट हो तो इस खिड़की से निकलने दाली प्रकाश को एक छूमेन कहा जाएगा।

गोलक का क्षेत्रफल  $4\pi r^2$  होता है। इसलिए इस गोलक का क्षेत्रफल =  $4\pi r^2$  अर्थात् १२.५७ वर्गफुट है। अतः एक मानक मोमवत्ती द्वारा दी गई कुल प्रदीप्ति १२ ५७ लूमेन है।

गृ० वि०-२३

केवल बॉख की सहायता से प्रदीप्ति मापने से काफी गलती होने की सभावना रहती है। इसलिए प्रदीप्ति के परिमाण को मापने के लिए फुट कैडल मीटर नाम के यन का इस्तेमाल होता है, क्यों कि दूर के तेज प्रकाश से नजदीक के अपेक्षाकृत कम प्रकाश की प्रदीप्ति आभासी तौर पर अधिक मालूम देती है। फुट कैडल के हिसाव से प्रदीप्ति की तीव्रता को मापने से यह गलती नहीं हो पाती। एक कैडल शक्ति प्रकाश के उद्गम स्थान से एक फुट दूरी पर प्रदीप्ति की तीव्रता को एक फुट-केडल कहते है।

## समक्ष (प्रत्यक्ष) तथा असमक्ष (अप्रत्यक्ष) प्रदीप्ति ( Direct and indirect illumination )

दीये, मोमवत्ती लालटेन, विजली के खुले हुए वल्व आदि से प्रकाश की किरणे निकलकर सीधे कमरे में फैल जाती है और कमरे को प्रकाशित करती है। यह प्रकाश-व्यवस्था का सबसे सरल उपाय हे। इसमें परावर्तन आदि में प्रकाश की हानि नहीं होती और पूरे का पूरा प्रकाश प्रविष्ति करने में काम आता है। लेकिन इस प्रकार का प्रकाश न तो देखने में ही अच्छा लगता है और न यह ऑख के लिए ही अच्छा होता है। प्रकाश का उद्गम स्थान ऑख के सामने होने के कारण, उसकी किरण सीधे ऑख में चली आती है, जिससे ऑख को नुकसान पहुँचने की सभावना रहती है। साथ ही, इस प्रकार के प्रकाश से गहरी छाया वनती है और उस छाया के अदर की चीजे साफ नजर नहीं आती है। प्रकाश के समक्ष स्रोत को काफी ऊँचाई पर कर देने से, बहुत हद तक, इन दिक्कतों से बचा जा सकता है। शेड, परावर्तक (reflector) आदि की सहायता से भी समक्ष प्रदीष्ति को मनोहर तथा आँख के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है।

प्रदीप्ति के असमक्ष स्रोत को देखा नहीं जा सकता है। यहाँ प्रकाश हमेशा किसी न किसी अन्य वस्तु से परावर्तित होकर कमरे में फैलता है। अत इस प्रकार का प्रकाश आँखो पर सीधा नहीं पड़ता और आँखो को कष्ट वहीं पहुँचाता।

### विभिन्न कार्यों के लिए जावक्यक प्रदीप्ति

सव तरह के कामों के लिए एक समान तीव्रता की प्रदीष्ति की आवश्यकता नहीं होती। कुछ दैनदिन कामों के लिए आवश्यक प्रदीष्ति की तीव्रता का परिमाण नीचे दिया जा रहा है :--

- (1) अधिक समय तक छोटे अक्षरों में लिखी हुई। ४० फुट कैंडल
- (ii) अल्प समय तक वड़े अक्षरों में लिखी हुई ार २० 🙃 लिखने के लिए

### सिलाई करने के लिए

(i)	गहरे रग के कपड़ों पर महीन सिलाई	१५०	"	
(11)	देर तक साधारण सिलाई	४०-८०	"	
(11 <b>i</b> )	अल्प समय तक साधारण सिलाई	२०-४०	,,	
	इस्तिरी करने के लिए	, <b>४</b> ०	ï	
	खाना पकाने के लिए	४०	"	
	मोटी दस्तकारी के लिए	४०	"	
	कमरो मे साधारण प्रदीप्ति	ሂ	37	
	खाने के कमरे मे प्रदीप्ति	१०	11	

### प्रकाश का परावर्तन और प्रदीप्ति

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सतह तथा रग विभिन्न परिमाण में प्रकाश का अवशोपण कर लेते हैं। साथ ही, वे विभिन्न परिमाण में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगर समान आयतन के दो कमरों में दो समान कैंडल शक्ति की वत्ती जला दी जाए, और प्रथम कमरे की दीवालों द्वारा दूसरे कमरे की दीशानों की तुलना में अधिक परिमाण में प्रकाश का अवशोषण होता हो और अल्प परिमाण में परावर्तन होता हो, तो प्रथम कमरे में प्रदीन्ति की तीव्रता कम मालूम पड़ेंगी। क्योंकि अवशोषण द्वारा प्रकाश की

हानि होती, है और परावर्तन द्वारा वृद्धि । कुछ वस्तुओं की सतह तथा रंग द्वारा परावर्तन के परिमाण नीचे दिये जा रहे हैं :—

खुरदुरा सफेद कागज	लगभग	নধ	प्रतिशत
चिकना सफेद कागज	11	৬ৼ	***
अखवार का कागज	11	६०	11
हलका पीला कागज	11	६४	"
हलका नारंगी कागज	,,	५०	11
हलका नीला कागज	"	₹ 0	17
हलका लाल कागज	"	३५	17
हलका आसमानी कागज	"	३६	>1
काला कपड़ा	"	२	;;
काला वेलवेट कपड़ा	11	8	"

घरों में प्रकाश-व्यवस्था करते समय इन वातो पर ध्यान देने से घर की प्रदीप्ति सुन्दर, सस्ती, आरामदेह तथा काम-काज के लिए सुविधाजनक होती है।

### ध्विन (Sound)

ताप, प्रकाश आदि की नाईं ध्विन भी ऊर्जा का एक रूप है। इस ऊर्जा को हम श्रवणेन्द्रिय द्वारा अनुभव करते है। जो कुछ हमे कान से सुनाई पड़ता है, वह ध्विन है। इस ऊर्जा से हर समय हम परिचित होते रहते है। अपने चारो ओर नाना प्रकार की ध्विनयाँ सुनाई पड़ती रहती है— चिडियो के कूजन से लेकर कुत्तो के भूँ कने और बरतनो के खनखनाने तथा गिरने की आवाज हमारे कानो मे आती रहती है। इन आवाजो का कोई अर्थ नहीं होता है। अत ये सब ध्विनयाँ निर्थंक ध्विनयाँ हैं। वचपन से ही हम ऐसी सार्थंक ध्विनयाँ भी मुनते आते है, जिन्हें हम शब्द कहते है। इन शब्दों के अर्थ होते है और इन ध्विनयों की सहायता से हम एक दूसरे से विचारों और भावों का आदान-प्रदान करते है।

ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है-सुरीली तथा कोलाहल।

- (१) सुरीली न्वित या सुस्वर ध्वित ( musical sound )—वह ध्वित है जो मुनने मे मधुर और कर्णप्रिय मालूम होती है। इस प्रकार की ध्वित मे कपन-तरग नियमित होती है, जिसके वारे हम आगे चलकर पूरी तरह से अध्ययन करेगे। ऐसी सुरीली ध्वित हमे मनुष्य के सगीत, चिडियो के कूजन, वाद्य-यत्त—जैसे सितार, तानपूरे, वायलिन, हारमोनियम आदि से सुनाई पडती है।
- (२) कोलाहल ( noise )—जिस ध्विन में कोई भी छद या नियमित कंपन न हो, वह कर्णकटु होती है और उसे कोलाहल कहते है; जैसे-बरतनों की झनझनाहट, मूखे पित्तयों की खडखड़ाहट, या तडित् की कडक आदि से जो ध्विन निकलती है, वह हमें अप्रिय मालूम होती है। वह कोलाहल है।

#### ध्वनि की उत्पत्ति

किसी भी ध्विन की उत्पत्ति के लिए उत्पादक या स्रोत (source) की आवश्यकता होती है। अब हमे देखना है कि उन उत्पादको या पदार्थों में क्या होता है जिस कारण ध्विन उत्पन्न होती है।

ह्यांड़े से चोट मारने पर घंटी से आवाज निकलती है। तानपूरे के तने हुए तार को एक बोर खीच कर छोड़ देने से भी आवाज निकलती है। इस अवस्था में ध्वनि-उत्पादक की जाँच करने से यह न्पण्ट हो जाएगा कि उसमें कंपन हो रहा है। उत्पादकों में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर उत्पादकों में कंपन बंद कर दिया जाए तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी।

प्रयोग १—पीतल या काँसे की वनी घंटी का मजबूत टोरी ने बाँधकर एक स्तंभ से लटका दीजिए। एक हथींडे ने घंटी पर चोट कीजिए। चोट करते ही घटी की आवाज मुनाई पड़ेगी। आवाज निकलते समय घंटी को आहिस्ता ने छूडए। घटी मे कपन मालूम पढ़ेगा। घंटी को कमकर पकड़िए ताकि कंपन वंद हो जाय। नव देखिएगा कि आवाज वद हो जाएगी।


प्रयोग २—एक स्तंभ ने सरकंडे की एक छोटी-सी गोली तार्ग में दाँधकर लटका दीजिए। लटकी हुई गोली के पास पानी भरा हुआ धातु का एक ग्लास ऐसे रिखए कि गोली ग्लास के एक किनारे को स्पर्ण करे। अब ग्लास को लोहे या अन्य किसी धातु की छड़ में आहिस्ता से मारिए। ग्लास से ध्विन निकलेगी और ग्लाम में कपन पैदा होगा। इसके फलस्वरूप ग्लास के किनारे को स्पर्ण करती हुई गोली टकरा कर उद्धलने लगेगी। माय ही ग्लास के पानी में भी कपन दिखाई पड़ेगा। ध्विन के जात हो जाने पर अर्थात् जब ग्लास में किसी प्रकार की आवाज नहीं नुनाई पड़ेगी तब गोली का उद्धलना भी बंद हो जाएगा और पानी का कंपन भी कक जाएगा। इनमें यह सिख होता है कि पदार्थों में कंपन पैदा होने से ही ध्विन की उत्पत्ति होनी है।

निम्नलिखित प्रयोगों ने ध्विन-उरणदक के कपन की रेखा भी खीची जा सकती है—

इस प्रयोग में ध्विन-उत्पादन के लिए एक खास यव लिया जाता है, जिसका नाम द्यूनिंग फार्क (tuning fork) या स्वितः द्विमुं है। यह यंत्र अंग्रेजी वक्तर 'U' जैसी मुडी हुई लोतं या अन्य धानु की छड है; इस मुडी हुई छड के बीच में एक मजबून धानु का हत्या लगा होता है। U के दोनों सीवे भागों को भूजा (prongs) कहते हैं। ट्यूनिंग फार्क के हत्ये को पकड़कर अगर किसी लकड़ी के हयींड़े या चमडा चडी हुई धानु के हयींडे द्वारा भूजाओं के मिरो पर चोट करें तो, ध्विन मुनाई पड़ेगी।

साथ ही साथ भुजाओं के सिरे कंपन के कारण धुँधले दिखाई देगे। उँगली से छूकर भुजाओं का कंपन वंद कर देने से ध्विन भी वद हो जाती है।

प्रयोग—एक ट्यूनिंग फार्क लेकर उसकी एक भुजा के एक सिरे पर एक पतला नुकीला तार मजवूती से कस टीजिए। फिर कालिख पुते हुए कागज का एक दुकडा लीजिए और इसे एक वेलन पर लपेटिए जिसको एक चकती के सहारे घुमाया जा सकता है। ट्यूनिंग फार्क को एक स्तभ ते इस प्रकार कस दीजिए कि उसमे लगा हुआ नुकीला तार कागज को हलका-सा स्पर्भ करे। चकती को घुमाइए, देखिएगा कि कागज पर एक सीधी लकीर खिंच गई है। कागज को वदलकर कालिख पुता एक दूसरा कागज लगाकर फिर से इस




[ चित्र ११५—(क) ट्यूनिंग फार्क, (ख) फार्क के कंपन की रेखा। ]

प्रयोग को कीजिए। इस वार फार्क पर हवां हे से हलकी चोट मारिए जिसमे ध्विन उत्पन्न हो। फिर चकती को घुमाइए। देखिएगा कि कागज पर एक लहरदार रेखा खिच गई है। इससे प्रमाणित होता हे कि वस्तुओं के कपन से ही ध्विन उत्पन्न होती है।

अगर इस रेखा के एक हिस्से का चित्र '१६ जैसा वड़ा चित्र खीचा जाए तो उस चित्र में क से ख तक की रेखा एक पूरे कंपन (vibration) की रेखा है। इस कंपन को पूरा करने के लिए फार्क को जो समय लगा है उसे उसका कंपनकाल (period f vibration) तथा एक सेकेंड समय के अंदर जितनी वार प्रा कपन होता है, उस सख्या को आवृत्ति (frequency) कहा

जाता है। अगर कहा जाय कि फार्क की आवृत्ति २०० प्रति सेकेंड है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस फार्क की भुजा प्रति सेकेंड २०० कंपन कर रही है।



[ चित्र ११६ — कपन आयाम ]

कपन के समय फार्क की भुजा के महत्तम विस्थापन को कंपन आयाम (amplitude of vibratior) कहा जाता है। इसे चित्र में प-फ रेखाओं से विखाया गया है।

#### ध्वनि का गमन तथा मध्यम

ध्विन उत्पादक से उत्पन्न होने के बाद, ध्विन किसी द्रव्यात्मक माध्यम से होकर ही गमन कर सकती है। ऊष्मा या प्रकाश की तरह ध्विन शून्य मे होकर गमन नहीं कर सकती है। निम्नलिखित प्रयोग से इसकी जाँच की जा सकती है।

प्रयोग—एक विद्युत् घटी को एक काँच के वेल-जार (bell jar) के अन्दर लटका दीजिए। वेल-जार को ऐसे एक आधार पर रखिए जिसमें पप द्वारा वेल-जार से हवा निकालने का प्रवंध हो। विद्युत् घंटी के तारों को काग से होकर निकाल लीजिए तथा काग से वेल-जार को इस प्रकार वंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध (air tight) हो जाए।

अव विद्युत घटी मे विद्युत् प्रवाहित करने से घंटी जोरो से वजने लगेगी आर उसकी आवाज हम सुनाई पड़ेगी। घंटी को जार के अंदर वजते हुए छोड़ दीजिए। फिर एक निर्वातक पप की सहायता से जार की हवा को निकालते जाइये। जैसे-जैमे जार के अंदर हवा कम होती जाएगी वैसे-वैसे घंटी की आवाज भी घीमी होती जाएगी। जब वह जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाएगा तब घंटी की ध्वनि विलकुल नहीं सुनाई पड़ेगी; लेकिन घटी का हथीड़ा घटी पर चोट मारते हुए नजर आएगा। अब वेल-

जार के अंदर थोड़ा-थोड़ा हवा जाने दीजिए, हवा के अन्दर आने के साथ-साथ फिर से घटी की आवाज सुनाई पड़ेगी।

इस प्रकार यह प्रमाणित हो जातां है कि ध्विन शून्य मे होकर नहीं जा सकती है।

साधारणत वायु ध्विन का माध्यम होती है। किंतु कोई ठोस या द्रव पदार्थ जो लचीला (elastic) और अविच्छिन्न (continuous) है, उसमें से ध्विन सचारित हो सकती है। ध्विन ठोस माध्यम मे सबसे अधिक वेग से मचारित होती है। उसके वाद द्रव माध्यम से और सबसे कम वेग से गैसीय माध्यम से।

#### ध्वनिका प्रसारण

ध्वनि जव उद्गम-स्थान से प्रसारित होकर किसी भी माध्यम से सुनने वाले के कान तक पहुँचती है तब वह सुनाई पड़ती है। ध्वनि का प्रसारण अनुर्दैर्ध्य तरग-गति (longitudinal wave motion) से होता है।

जब किसी भी माध्यम का एक कण किपत होता है तब उसके संपर्क में आनेवाला दूसरा कण भी कम्पायमान हो जाता है। इस प्रकार से कंपन एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में और इस कम से आगे बढता जाता है। इस किया को तरंग-गित (wave motion) कहते है। तरग-गित में यह विशेषता है कि माध्यम के कण अपने स्थान से स्थायी रूप से नहीं हटते हैं, केवल अपने-अपने स्थान के इधर-उधर डोलते रहते हैं। तरग-गित को निम्नलिखित प्रयोग सं आसानी से समझा जा सकता है।

प्रयोग — एक वड़े वरतन में पानी भर लीजिए। फिर एक छोटा-सा पत्थर उस पान्न के वीच फेककर उसमें तरग पैदा कीजिए। देखने से ऐसा मालूम होगा कि पानी में लहरे वनकर वीच के उद्गम-स्थान से किनारे की ओर चली जा रही है। अब एक कागज का छोटा टुकड़ा किसी भी लहर के ऊपर डाल दीजिए। देखिएगा कि कागज का छोटा टुकड़ा उसी स्थान पर केवल ऊपर-नीचे डोल रहा है, कितु किनारे की ओर आगे नहीं वढ रहां है। इससे मालूम होता है कि माध्यम का कण, अर्थात् पानी का कण अपना स्थान नहीं छोड रहा है। केवल ऊपर-नीचे हो रहा है और इस श्रकार से पानी में तरगे उत्पन्न हो रही है। पानी में उत्पन्न तरगों को अनुप्रस्थ तरंग ( transverse wave) कहते है।

अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का दोलन या कपन, तरंगों की गति की दिशा पर लम्ब दिशा में होती है। अगण माध्यम के कणों के कपन (या दोलन) तरंगों की गति की दिशा में होते हैं तो उस प्रकार की तरंगों को अनुदैध्यं-तरंग कहा जाता है। ध्विन-तरंग जब किसी माध्यम से होकर गमन करती है तब माध्यम के कणों में तरंगों की दिशा में दोलन या कपन होती है। अर्थात् ध्विन का प्रसारण अनुदैध्यं तरंग से होता है।

इसी प्रकार जब ध्विन के उत्पादक और हमारे कान के वीच मे वायु का माध्यम हो तब ध्विन की तरगों की दिशा में ही वायु के कणों में दोलन होता है। जिस कारण कुछ स्थानों में इन कणों का संकुचन (compression) हो जाता है और कुछ स्थानों में विरलन (rarefaction) होता रहता है। ध्विन की तरगे इस प्रकार से प्रमारित होकर हमारे कानो तक पहुँचिती है तो हमें ध्विन सुनाई पडती है।

#### ध्वनि का परावर्तन

प्रकाश की नाई ध्विन भी परावर्तित होती है और प्रकाश-परावर्तन के नियम और ध्विन के परावर्तन के नियम एक ही है। लेकिन ध्विन-तरंगों की ल वाई अधिक होने के कारण असमतल सतहों से भी ध्विन का परावर्तन ठीक से हो सकता है। साथ ही, यह भी सही है कि परावर्तन की सतह जितनी अधिक समतल होगी, ध्विन का परावर्तन जतना ही अच्छा होगा। निम्नलिखित प्रयोग से देखा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तनों के नियमों के अनुसार ही ध्विन का परावर्तन होता है।

प्रयोग—काठ की एक सीधी खड़ी तख्ती के सामने दो पतली लबी निलयाँ इस प्रकार रिखए कि तख्ती पर लब खीचने से उसके साथ दोनो निलयो द्वारा बनाये गए कोण समान हो तथा दोनो निलयाँ एक ही तल मे हो। अब एक निली के सामने एक छोटी घडी रिखए और दूसरी निली पर कान लगाकर मुनिए तो घडी की ध्विन साफ मुनाई देगी। घड़ी की ध्विन ऐसे ही सुनाई ज दे इसलिए दोनो निलयों के बीच में एक काठ का परदा भी रख देना यडता है या लंबी निलर्यां लेनी पड़ती है। पहली निली को अपने स्थान पर छोड़ दूर दूसरी निली को इधर-उधर हटाकर देखने से पता चलेगा कि घड़ी की बिनि पहली अवस्था में सबसे स्पष्ट और तेज सुनाई पड़ती है। इससे मालूम हो जाता है कि घड़ी की ध्वनि तख्ती पर अभिलंब के साथ जो ग बनाती हुई आपितत होती है, परावित्ति ध्वनि भी अभिलब के साथ ठीक वहीं कोण बनाती है और उसी तल पर होती है।

नतोदर दर्पण द्वारा भी घ्विन का परावर्तन प्रकाश जैसा ही होता है। दो नतोदर दर्पण को आमने-सामने रखकर एक के फोकस पर एक घडी लटका दीजिए। घड़ी की ध्विन दर्पण से परावर्तित होकर समातर रेखाओ पर चलने लगती है और सामने रखे हुए दूसरे नतोदर दर्पण पर आ गिरती हैं और उससे परावर्तित होकर उसके फोकस पर केन्द्रित हो जाती है। इसी कारण रवर की नली के एक सिरे पर एक कीप लगाकर, दूसरे दर्पण के फोकस पर रख कर, नली के दूसरे सिरे पर कान लगाने से घड़ी की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती है।

#### प्रतिध्वनि

ध्वित के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वित (ccho) उत्पन्न होती है। ध्वित जब पहाड, दीवार या अन्य किसी वाधा से टकराकर और परावर्तित होकर लौट आती है उस समय एक ही ध्वित दो या अधिक वार सुनाई देती है; इसे प्रतिध्वित कहते है। अगर ध्वित कई वार परावित्त होकर लौट आती है तो कई वार प्रतिध्वित सुनाई पड़ती है। वद कमरे में आवाज इसलिए गूँजती हुई मालूम पड़ती है कि ध्वित चारो ओर की दीवारों से बार-वार परावित्त होती है।

शन्दों की प्रतिध्वित साफ सुनाई देने के लिए आवण्यक है कि परावर्तन सतह से कान की दूरी कम से कम ५६ हुट हो, क्यों कि मनुष्य के कान में प्रत्येक ध्वित का प्रभाव लगभग ० १ से केंड तक वना रहता है। इस समय के अंदर अन्य शब्द कान पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। अर्थात् एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच ० १ में केंड का अतर होने से ही उस दूसरे शब्द को हम स्पष्ट सुन सकते हैं। इस प्रकार किसी शब्द की ध्वित की उत्पत्ति के बाद उसके परावर्त्तक वाधा तक जाने तथा वहाँ से परावर्तित

होकर लौट बाने में कम से कम ०'१ सेकेंड का समय लगने से ही हम प्रति-ध्विन को स्पष्ट सुन सकते हैं। साधारण अवस्था में, वायु के माध्यम में, ध्यिन का वेग प्रति सेकेड ११२० फुट है। इसलिए ध्विन को ५६ फुट जाने तथा परावर्तित होकर लौट आने में ०'१ सेकेंड लगता है।

प्रतिध्विन के गुंजन से वचने के लिए सिनेमा हाल आदि की दिवारों को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनमे ध्विन का अवशोषण हो सके और उनसे टकराकर ध्विन का न्यूनतम परावर्तन हो।

किसी नली के अंदर से गमन करते समय ध्विन उसकी दीवार से वार-वार परावित्तत होकर दूसरे सिरे तक चली जाती है और विखर कर नष्ट न हो जाने के कारण साफ मुनाई देती है। इसी सिद्धात के आधार पर वात करने की नली (speaking tube) तथा डाक्टरों का स्टेथस्कोप आदि वनते हैं। स्टेथस्कोप के मुँह पर पहुँचने वाली ध्विन निलयों की सहायता से दोनों कानों में पहुँचाती है और साफ सुनाई पडती है।

### सुरीली ध्वनि

वस्तु के कपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में नियमित कपन उत्पन्न होने से सुरीली ध्वनि निकलती हे। सुरीली ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिन यंत्रों का व्यवहार होता है, उन्हें वाद्य-यत्न कहते है।

घ्वनियाँ नाना प्रकार की होती है। कोई स्वर मोटा तो कोई पतला, किसी मे मधुरता अधिक तो किसी मे कम, कोई प्रवल और, कोई क्षीण आदि। सुरीली ध्वनि की तीन प्रधान विजेपताएँ होती है—

(१) तारत्व, (pitch), (२) तीव्रता (intensity) तथा (३) गुण (quality)।

एक ही वाजे से विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते है। स्वर की मोटाई या महीनपन को उसके तारत्व की निम्नता या उच्चता कहते है। मोटा स्वर निम्न तारत्व का और महीन स्वर उच्च तारत्व का स्वर है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा और स्वर उतना ही महीन होगा। आवृत्ति कम होने से तारत्व कम और स्वर मोटा होगा।

एक ही तारत्व के स्वरों की तीव्रता में अन्तर हो सकता है।

एक ही तारत्व और तीव्रता के दो स्वरों में भी अन्तर हो सकता है। इस अन्तर को स्वर का गुण कहते हैं। ध्विन का गुण उसके तरंग के रूप पर निर्भर करता है।

#### वाद्ययंत्र

वाद्ययंत्र प्रधानतः तीन प्रकार के होते हैं :—(१) तार वाले वाद्ययत्न, (२) वायु-वाद्ययन्त्र, (३) डायाफाम (diaphragm) वाले वाद्ययत्न । तार वाले वाद्ययंत्र

इन यंत्रो-में तार, डोरी या तांत लगी हुई होती है, जिसके कपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें लकडी का वक्सा या लौकी की तुमड़ी लगी रहती है जो ध्वनि बक्सा (sound box) का काम करती है। तार कंपित होने से ध्वनि बक्सा भी कंपित होकर ध्वनि की तीवता और गुणता मे वृद्धि करता है।

तानपूरा, सितार, सारंगी, इकतारा, वीणा, वेला, इसराज, पियानो आदि तारवाले वाद्ययंत्र हैं। तार वाले वाद्ययंत्रों में से कुछ को अँगुली से खींचकर और कुछ को एक प्रकार के धनुष द्वारा कपित किया जाता है। सितार, तानपूरा, वीणा, इकतारा आदि के तार को अँगुली से वजाया जाता है। वेला, सारंगी, इसराज आदि वजाने के लिए धनुष काम में लाया जाता है। पियानों जैसे तार वाले यंत्रों को वजाने के लिए चाभी दवाकर उससे लगे हुए छोटे-से हथीड़े जंसे यत्न से तार को कंपित किया जाता है।

तार वाले वाद्यद्वो में साधारणत तारों का सिरा खूँटी या हूक से वँधा रहता है और दूसरा सिरा ऐसी खूँटियों से लगा रहता है जिसे आवश्यकता- नुसार ऐंठकर तार का तनाव बढाया-घटाया जा सकता है। तार का तनाव बढ़ाने-घटाने से उसकी आवृत्ति में भी वृद्धि या कमी हो जाती है और साथ ही घ्विन का तारत्व भी बढ-घट जाता है। तनाव में वृद्धि होने से आवृत्ति बढ जाती है और ध्विन का तारत्व भी बढ जाता है। तार की लवाई और मोटाई पर भी घ्विन का तारत्व निर्भर करता है। लवाई अधिक होने से ध्विन मोटी होती है। इसलिए एक ही तार के तनाव या लंबाई को घटा- बढ़ाकर, एक सीमा के बंदर के तारत्व के स्वर, एक ही तार से उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस सीमा के वाहर के मोटे स्वरों के लिए मोटे तार और

पतले (उच्च तारत्व के) स्वरो के लिए पतले तार का व्यवहार किया जाता है।


### वायु-वाद्ययव

वायु-वाद्ययतो में मुँह से या घाँकनी द्वारा फूँककर, यां अन्य किसी यात्रिक उपाय से, वायु प्रवेश कराई जाती है और वायु-स्तम्भ में कंपन उत्पन्न करके स्वर निकाला जाता है। वायु-वाद्ययंत्र साधारणतः दो प्रकार के होते है —रीड वाले वाद्ययत्र तथा याद्य-नली।

रीड वाते वाद्ययन्त्रों में एक वायु-कोष्ठ होता है जिसमें धांकनी की सहायता में वापु प्रवेश कराई जाती है। वायु-कोष्ठ के भीतर सुराख वने होते हैं, जिनकी वगल में धातु की पत्तियां या रीड (reed) लगी होती है। भाषी से वायु भर देने से पत्ती में कपन पैदा होता है और ध्वनि निकलती है। हारमोनियम रीड वाले वाद्ययहों म प्रधान है।

### हारमानियम

हारमोनियम एक वक्तानुमा यह है। इसकी एक वगल में हवा भरने की धौकनी लगी हुई होती है। इसमें विभिन्न आवृत्ति के सैतीस रीड लगे रहते है। ये रीडे एक बोर्ड पर एक पक्ति में लगे रहते है। प्रत्येक रीड हारमोनियम



[ चित्र ११७ : क—हारमोनियम, ख—रीट ]

के ऊपर लगी हुई छोटी-छोटी उजले और काले रग की पटरीनुमा एक-एक चाभी से संविधत रहता है। धौकनी से वेग से वायु-छोष्ठ में वायु प्रवेश करवा कर किसी चाभी को दवाने से उससे सविधत रीड वायु के धनके से कपित होने लगता है और इस प्रकार इच्छानुसार चाभी दवाकर हारमोनियम से इच्छित स्वर उत्पन्न किया जा सकता है।

हारमोनियम के रीडो की आवृत्तियाँ एक विशेष क्रम<sup>े</sup> से निश्चित की जाती है। एक ओर से एक के वाद एक दूसरी चाभी दवाने से मालूम होगा कि स्वर का तारत्व वढता जा रहा है। स्वर तारत्व मे निश्चित क्रम से वृद्धि होने के कारण श्रुति-मधुर होते है।

वायु-वाद्यनली का एक मुँह या उसके दोनो मुँह खुले हो सकते है। आरगन नाम के वाद्ययत मे इस प्रकार की विभिन्न लंबाइयो और मोटाइयो की बहुत-सी निलयाँ होती है। जैसे किसी शीशी मे फूँक मारने से उससे सीटी जैसी आवाज निकलती है और शीशी की मोटाई और लवाई के अनुसार आवाज मे भिन्नता होती है—इसी प्रकार चाभी दवाकर इन निलयों मे वायु प्रवेश करा कर विभिन्न तारत्व की ध्यनियाँ उत्पन्न की जाती है।

### वॉसुरी

वॉसुरी दोनो मुँह खुला हुआ वायु वाद्य-नली है। इसमे मुँह से फूँक कर हवा प्रवेश कराई जाती है। इसमे नीचे की अरेर कई छेद बने हुए होते है जिन्हे अँगुलियों से दवाकर या खोलकर, इच्छानुसार स्वर उत्पन्न किया जाता है।

### तनुपट या डायफ्राम (Diaphragm) वाले वाद्ययंत्र

डायफाम वाले वाद्य-यत को आघान वाद्ययंत्र भी कहा जाता है। खोखलेखोल के उपर चमडे का डायफाम लगाकर इस प्रकार के वाद्ययंत्र वनते है। तवला, ढोल, मृदग, नगाड़ा, खंजरी आदि इस प्रकार के वाद्ययंत्र है। ढोल आदि के दोनो सिरो पर चमडे के तनुपट या डायफाम लगे हुए होते है। तवला आदि के खोल का सिर्फ एक ही मुँह होता है और उस पर चमडे का डायफाम लगा हुआ होता है। डायफाम का तनाव घटाने-वढाने के लिए नीचे से छेद करके डोरियाँ लगा दी जाती है। इन डायफाम पर हाथ या लकड़ी से चोट करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। डायफाम के कपन को नियत्नित करने के लिए तवला, मृदग आदि के डायफामों के मध्य स्थान पर विशेष प्रकार का लेप लगा दिया जाता है।

### मनुष्य की वागिन्द्रिय

हमारे लिए, हजारो प्रकार की ध्वनियों में, मनुष्य के कंठ से निकलने वाली ध्वनि सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस ध्वनि को जिल्ला, ओठ और तालु की सहायता से विभिन्न प्रकार के शब्दो (words) का रूप देकर तथा उन शब्दों को सनियमित तथा सुव्यवस्थित रूप से जोडकर मनुष्य आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

मनुष्य की वागिन्द्रिय (vocal organ) की तुलना दोहरी रीड पाडप (double reed pipe) जैसी वाँगुरी से की जा सकती है। इवाम नली (trachea) के ऊपर तने हुए दो वाक्-तंतु (vocal cords) होते हैं। वाक-तंतु रीड जैसा और श्वास नली पाडप जंसा काम करते हैं। श्वास नली के ऊपर, दोनो वाक्-तंतु के बीच मे एक सँकरी झिरी जैसी होती है। इसे स्वर झिरी कहते है। वाक-तंतु मांसपेणिओ से जुड़े हुए होते है, जिनकी सहायता से इनके तनाव तथा कपन नियन्तित होते हैं। श्वास नली के ऊपरी भाग को कंठ (larynx) कहते हैं।

श्वास-नली नीचे की ओर फेफडे तक चली जाती है। फेफड़े की हवा की सहायता से वाक्-ततुओं में रीड जैसा कपन पैदा करके मनुष्य के कठ से ध्विन निकलती है। मासपेशियों की सहायता से वाक्ततु के तनाव को वदल कर ध्विन का तारत्व वदला जा सकता है।

पुरुप के वाक्तंतु, स्त्री तथा वच्चो के वाक्तंतुओं से लवे होते हैं। इसलिए पुरुप के कठ से निकलनेवाली ध्वनि का तारत्व निम्न और स्त्री तथा वच्चों की ध्वनि का तारत्व उच्च होता है और उनकी आवाज पतली तथा तीखी होती है।

### घ्वनि, जिये हम सुन नही सकते

देखा गया है कि ध्विन की आवृत्ति (frequency) १६ साइकिल प्रति सेकेंड (cycle per second) से कम होने से या १६००० साइकिल प्रति सेकेंड (16 kilocycle per second) से अधिक होने से मनुष्य उस ध्विन को सुन नहीं सकता है। मनुष्य की श्रवण-शक्ति के परे उच्च आवृत्ति की ध्विन को पराश्रव्य-ध्विन (ultrasonic sound) कहते हैं। यद्यपि मनुष्य पराश्रव्य-ध्विन नहीं सुन सकता है, फिर भी बहुत-से ऐसे श्राणी हैं जो इस प्रकार की ध्विन उत्पन्न कर सकते हैं तथा उसे सुन सकते है।

उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य-ध्विन का उपयोग उद्योग, चिकित्सा-विज्ञान आदि वहुत-से कामो में होता है। इसकी सहायता से विना तोडे ही धातु-निर्मित वस्तुओं में तथा रवर-निर्मित टायरों में मौजूद खामियों का पता लगाया जा सकता है। लड़ाई के समय पानी के नीचे छिपे हुए पनड्व्वी जहाज का पता इसी की सहायता से लगाया जाता है। कंसर नामक रोग का पता लगाने के लिए तथा उसकी चिकित्सा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी सहायता से भू-गर्भ में स्थित कोयले तथा अन्य धातुओं का पता लग सकता है। रेडार, टेलिविजन, माइक्रोस्कोप तथा टेलिस्कोप आदि में भी इसके इस्तेमाल होते है। साथ ही, वैक्टीरिया मारने, यंत्रों के वारीक पार्ट-पुर्जों पर से तेल का मैल आदि साफ करने, कपड़े रेंगने तथा इस्तिरी करने आदि कितने ही कामो में पराश्रव्य-ध्विन का उपयोग होता है।

#### मनुष्य का कान

कान मनुष्य का वह अंग है जिसके द्वारा ध्विन-तरंग गृहीत होकर, श्रवण-तिवकाओं की सहायता से उद्दीपन के रूप में मस्तिष्क में पहुँचती है और मनुष्य ध्विन सुनता है, अर्थात् कान मनुष्य तथा सभी प्राणियों के लिए सुनने की इन्द्रिय है।

मनुष्य के कान को, बनावट के अनुसार, तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है :—(१) बाहरी कान, (२) मध्य कान तथा (३) आतरिक कान। बाहरी कान

हम साधारणत जिमे कान कहते है, वह असल मे वाहरी कान का एक भाग है। इस भाग को कर्ण-पल्लव (pinna) कहा जाता है। कर्ण-पल्लव ध्विन-तरंगों को परावित्तत करके उन्हें कर्ण-कुहर के अन्दर फोकस करता है। इसके बीच से प्राय एक इच लंबी एक पतली नली भीतर की ओर जाती है। इस नली को कर्ण कुहर (auditory meatus) कहते हैं। इनका अतिम आग कर्ण-पटह (tympanum) से ढका रहता है। कर्ण-नली के भीतर की त्वचा

गृ० वि०-२४

#### मध्य गान

मध्य कान, नार्यं-नार्नी " का में कारियत काल की दिल्ली मा क्लीन्यहरू में अरम लेता है और यह खोलने मां शिक्षा में दिनी हुई तब खोदीकी पोठमें की सरद, जिने प्रांत्यादन्त्रता (companie cavit - करोर है, स्वा है। इस कोवरी के अदर करी-पदर में सेक्षर भीत्रमें बीतार सन सीन बोर्डी-मोर्डी हरियां क्रम में निमी दीनों है, जिस्हें व्ययपन्धस्मिया (widit in chicles) महर्ते है। सबसे आगे भी अस्ति जो, जिसका एक निया गण्डे-पटह की अंदर में ध्या हुआ रत्या है-मुख्यराभ्यि या बेल्पिय (malleus) यह है है, बरोबि पर आजार में हथीज जैसा होता है। मद्वरास्थि का दमरा विसे एवं निहाई के आकार वी अस्प में नगा तथा तथा तोता है जिने इनकत (Incor) या निहाई-अस्पि करते हैं। निहाई-अस्य पा अनिम मिया एक स्काव-जेमी अस्य में समा होता है। इस बाधिरी अन्य को रकाबाहिए (stapes) नहा जाता है। रकाबास्य का दूसरा घोड़ा निरा मध्य-कर्ण कृत (tympanic cavity) के अन्त में अवस्थित एक छोटे-में जंडाकार छिट को उक्ता है। इस छिट की फीनेस्ट्रा बोर्वेलिन (ienestra ovalis) गहते हैं। इससे मध्य-कर्ण ना संयोग शांतरिक कर्ण से होता है। आतरिक कान या कलामम गहन (membranous labyrinth) घोंचे की आकृति की हुटी का एक खोत है जो अस्पिमय गहन (bony labyrinth) के बन्दर और उसी आकार का होता है। फीनेस्ट्रा नोवं लिस असल में इसी अस्पिमय गहण का सुंद है।

मध्य-मणं में कोष्ठ के नीचे से एक पतनी नली मंठ की ओर चली जाती है और मध्य कणं-गुहा को कंठ से मिलाती है। इस नली को यूस्टेकियो-नली (eustachian tube) कहते हैं। इस प्रकार से मध्य कर्ण का सम्बन्ध वाहरी वायु से रहने पर कर्ण-पटह के दोनो तरफ वायु का दाव समान रहता है तथा ध्वनि-तरंगों से कर्ण-पटह ठीक से कंपित हो सकता है और अचानक अधिक तेज आवाज के कारण कर्ण-पटह फटने से वच जाता है।

झिल्ली के वने हुए घोघे जैसे आकार के कलामय गहन (membre-nous labyrinth) को आंतरिक कान कहते हैं। यह श्रवणेन्द्रिय का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। यह कलामय गहन एक उसी आकार की हड्डी के या अस्थिमय गहन (bony labyrinth) के अन्दर वन्द रहता है। कलामय गहन के अन्दर एक तरल पदार्थ होता है जिसे अन्तर्लिसका (endolymph) कहते है। अस्थिमय गहन के अन्दर, किन्तु कलामय गहन के वाहर, एक अन्य तरल पदार्थ होता है, उसे परिलिसका (perilymph) कहते हैं।

आंतरिक कान के तीन भाग होते हैं :- सैन्यूलस (sacculus), कौनिलया (cochlea) तथा अर्ड-वृत्ताकार निलकाएँ (semi circular

canals)। संन्यूलस आतरिक कान का मध्य भाग है और सामने की ओर से घोघ के रूप के, कौक्लिया से और पीछे की ओर से तीन अर्द्ध-वृत्ताकार निकाओ से जुड़ा हुआ होता है। कौक्लिया के अंदर ही श्रवण-तंत्रिकाओ के आखिरी सिरे (endings) होते हैं, जिनमें से ध्वनि-कंपन उद्दीपन के रूप मे



[ चित्र ११८-मनुष्य का आतरिक कान ]

मस्तिष्क मे पहुँच जाता है। इससे हम ध्विन को सुनते हैं। कौक्लिया के अन्दर इस स्थान को कर्टीका अंग (organ of corti) कहते है।

अर्द्ध-वृत्ताकार निलकाओ द्वारा हमें भारीर की विभिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न दिशाओं का ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार से हमें अपने भारीर की साम्य स्थिति (equilibrium of the body) बनाये रखने में सहायता मिलती है।

### श्रवण-विधि (Mechanism of hearing)

पदार्थों के कंपन से ध्वनि-तरंग उत्पन्न होकर उसके चारो ओर की वायु को भी कंपित करती है। ये तरंगे कर्ण-पल्लवो द्वारा एकवित होकर कर्ण-नली से गुजरकर कर्ण-पटह से टकराती हैं। इस प्रकार से कर्ण-पटह कंपित होता है। यह कंपन मुद्गरास्थि से होकर निहाई मे फिर रकावास्थि से होकर आतरिक कान मे पहुँच जाता है। इससे कलामय गहन के वाहर और अन्दर के द्रव पदार्थों मे तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर श्रवण-तंविका इस अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुँचा देती हैं। इस प्रकार हम शब्द को सुनते हैं।

#### बधिरता

कान के इन अंग-प्रत्यंगों में से एक के भी खराव हो जाने से या किसी मैं भी खामी आ जाने से, मनुष्य सुन नहीं सकता है। इसे विधिरता कहते है। कभी-कभी मनुष्य पूर्ण विधर होने के बजाय कम सुनने लगता है। यह भी उन्हीं कारणों से होता है। श्रवण-सहायक यंत्रों की सहायता से कंपन को शक्तिशाली करके कम सुनने वाले मनुष्य सुन सकते है।

#### घ्वनि का वेग

हमें यह मालूम है कि जब आकाश मे बिजली चमकती है तब उसका तेज प्रकाश दिखाई देने के कुछ समय के वाद कड़ाके की आवाज सुनाइ देती है। अत. यह प्रतीत होता है कि ध्विन का वेग, प्रकाश के वेग से कम है। ध्विन एक सेकेड मे जितनी दूरी तय करती है वह ध्विन का वेग है। यह वेग माध्यम पर निर्भर करता है। जो माध्यम-जितना ही घना होता है उसमें से ध्विन उतनी ही तेजी से जाती है—जैंसे वायु की अपेक्षा पानी में ध्विन अधिक तेजी से चलती है। पानी में ध्विन का वेग हवा में इसके वेग से प्राय. चौगुना है। इस प्रकार पानी की अपेक्षा ठोस में ध्विन का वेग अधिक होता है। वायु में ध्विन का वेग, वायु के तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान अधिक होने से ध्विन का वेग भी अधिक हो जाता है। हवा में ० ित तापमान पर ध्विन का वेग लगभग ११२० फुट प्रति सेकेड या ३२२ मीटर प्रति सेकेड है। हवा में नमी रहने पर ध्विन के वेग पर उसका असर पड़ता है।

## विभिन्न माघ्यमों में, साधारण अवस्था में, व्विन के वेग ये हैं :--

माध्यम	वेग				
हवा	१,१००	फुट	प्रति	सेकेंड	(लगभग)
मीठा पानी	४,६००	,,	23	ž	າ້າ
समुद्र का पानी	५,६००	11	,,	'n	77
लोहा	१६,०००	"	"	,;	<b>57</b>
ताँवा	१२,६००	"	11	7,	<b>55</b>
ऐलुमिनियम	१६,६००	"	"	5,	<del>,,</del>
काँच	१६,२५०	12	11	$\tilde{n}$	52
लकड़ी	१२,०००	22	"	22	,;


### ध्वनि-यंत्र

ग्रामोकोन यत्न मे रेकार्ड वजाकर हम घर बैठे, जब चाहें, अच्छे गायकों के गाने, महापुरुषो की वाणी, समुद्र की गंभीर ध्विन, हिंस्न पशुओं का गर्जन, पिक्षयो का मधुर कूजन आदि सुन सकते है। ध्विन का स्थायी रूप से ध्विन- अभिलेखन (recording of sound) तथा उसके पुनरुत्पादन (reproduction) द्वारा ऐसा होना संभव होता है।

वस्तु के कपन से ध्विन की उत्पत्ति होती है। इस कंपन से वायु मे ध्विन-तरग की उत्पत्ति होती है। ये तरगे जब हमारे कर्ण-पटह से आकर टकराती है और उसमे उसी प्रकार कंपन उत्पन्न करती है तब हम ध्विन को सुनते हैं। अगर किसी ध्विन-तरग की प्रतिलिपि बना ली जाए और आवश्यकतानुसार उसकी सहायता से फिर से वायु में उसी प्रकार की तरगो की उत्पत्ति की जाए तो हम उस ध्विन को फिर से सुन सकते हैं। फोनोग्राफ आदि इसी सिद्धात के आधार पर बने हैं। ध्विन-तरंग की प्रतिलिपि बनाने को ध्विन-अभिलेखन और उमकी सहायता से फिर से उसी प्रकार ध्विन-तरंग की उत्पत्ति को पुनकत्पादन कहते हैं।

सन् १८७७ मे टामस अल्वा एटीसन नामक वैज्ञानिक ने ध्वनि-अभि-लेखन तथा उसके पुनहत्पादन के लिए फोनोग्राफ यंत्र बनाया। इस यंत्र से ये दोनों काम हो सकते थे। इसे वर्त्तमान ग्रामोफोन यंत्र का आदिम रूप कहा जा सकता है। इसमे रेकार्ड वेलनाकार होता था जिसके ऊपर लगे हुए मोम या टीन की मुलायम परत पर ध्वनि-अभिलेखन होता था। वाद मे वालिनर नाम के वैज्ञानिक ने इस यंत्र मे सुधार करके ग्रामोफोन यंत्र बनाया। उन्होने वेलनाकार रेकार्ड के स्थान पर रेकार्ड का वर्त्तमान रूप, थालीनुमा गोल रेकार्ड बनाया।

ध्वित-अभिलेखन (sound recording)—ग्रामोफोन के रेकार्ड पर ध्वित का अभिलेखन इस प्रकार होता है—गंकु के आकार की नली के पतले मुँह के सामने एक झिल्ली या डायफाम कसकर लगा हुआ होता है। डाय- फाम के मध्य विदु पर एक लीवर का एक सिरा लगा हुआ होता है। नीचे की ओर एक आलंब की सहायता से लीवर लटकता रहता है और इधर-जबर हिल सकता है। लीवर के दूसरे सिरे पर पेंच द्वारा एक वहुत ही मुकीली सूई लगी हुई होती है। नली के मुँह का दूसरा सिरा बीरे-धीरे मोटा होकर हॉर्न जैसा बना हुआ होता है। हॉर्न के चौडे मुँह के पास ध्विन उत्पन्न करने से तरंग जैसे-जैसे अंदर घुसती जाती है वैसे-वैसे वे सघन होती जाती है और अंत में नली के पतले मुँह पर लगी हुई डायकाम



[ घित्र ११९—ध्वनि-अभि-लेखन यंत्र : क—कोनाकार नली, ख—डायफाम, ग— लीवर, घ—आलंव, च—सूई] से टकरा कर उने किपत करने लगती है। डायफाम के कंपित होने से उसके साथ लगा हुआ लीवर और फिर लीवर से लगी हुई मूई किपत होने लगती है। सूई के नीचे मोम के मिश्रण से वना हुआ एक समतल गोल तवा रखा होता है। ध्विन-अभिलेखन के समय यातिक युक्ति से इस तवे को धूणित रखा जाता है और सूई उसपर एक पतली रेखा खुदती जाती है। यंत्र इस प्रकार में वनाया हुआ होता है कि सूई धूमती हुई तवा के किनारे से केंद्र की और लगातार खाँचे (grooves) काटती हुई वढ़ती जाती है।

असल में ये खाँचे सीधे-सपाट न होकर डायफाम के साथ सूई के कंपित होने के कारण तरंगित सपिल (wavy spiral) होते है। इस प्रकार से बने हुए रेकार्ड को मूल रेकार्ड (original record) कहते हैं। मूल रेकार्ड से वैद्युतिक प्रणाली द्वारा एक धातु-निर्मित रेकार्ड बनाया जाता है, जिसे निगेटिव (negative) कहते हैं। इस निगेटिव में छापकर वाजार में विकने वाले कचकड़े के रेकार्ड बनाये जाते हैं।

ध्विन-अभिलेखन की एक आधुनिकतम विधि को टैप-रेकिंडिंग (1898recording) कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के फीते पर ध्विन की चुम्बकीय आकृतियाँ बनती हैं, जिसे विशेष प्रकार के येन द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है।

### ध्वनि का पुनरुत्पादन (Reproduction of sound)

रेकडं पर अभिलिखित घ्विन का पुनरुत्पादन फोनोग्राफ या ग्रामोफोन यंत है द्वारा किया जाता है। घ्विन-अभिलेखन की क्रिया को जलटा कर देने से अर्थात् रेकार्ड के तरिगत सिंपल खाँचो पर सूई को चलाकर कंपित करने पर उसके साथ लगे हुए लीवर मे कपन उत्पन्न होगा और उससे नली के सामने लगा हुआ डायफाम किपत होकर ठीक उसी प्रकार की घ्विन उत्पन्न करेगा। डायफाम के साथ लगी हुई नली हॉर्न नुमा होने के कारण (या उसके साथ हॉर्न लगा देने से) घ्विन की तीव्रता वढ़ जाती है। ग्रामोफोन यन्त्र मे इसी प्रकार के डायफाम से युक्त एक नली लगी हुई होती है; डायफाम साधारणतः अभ्रक (mica) का बना होता है। इसे साउण्ड-वक्स (sound box) कहते है। शकु के आकार की एक मुड़ी हुई नली के साथ साउंड वक्स जुड़ा हुआ होता है।

ग्रामोफोन मे रेकार्ड लगाकर स्प्रिंग या विजली-मोटर की सहायता से उसे घूणित किया जाता है और उसपर साउड-वनस के साथ लगी हुई सूई वैठा दी जाती है। सूई तरिगत खाँचो पर नाचती हुई रेकार्ड के केन्द्र की ओर जाती है और उससे डायफाम मे कपन उत्पन्न होकर घ्विन का पुनरुत्पादन होता है। पुनरुत्पादित ध्विन हाँने से तीव्र होकर बाहर निकल जाती है। आजकल अधिकाश ग्रामोफोन या रेकर्ड प्लेयर के हार्न वाहर न होकर उसके वनस के अदर ही लगे होते हैं।

### टेलीफोन (Telephone)


टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है, जिसकी सहायता से हम हजारो मील दूर रहनेवाले व्यक्ति से उसी प्रकार वार्तालाप कर सकते हैं जैसा कि पास वैठे व्यक्ति के साथ। अर्थात इस यत्र की सहायता से हम ध्वनि-तरंगो को जितनी भी दूर चाहें, भेज दे सकते हैं।

इस यंत्र का आविष्कार वैज्ञानिक ग्राहाम वेल (Graham Bell) ने सन १८७६ में किया था। टेलीफोन तंत्र में एक प्रोषक (transmitter) और एक ग्राहक (receiver) यंत्र तथा दोनों को जोड़नेवाली लाइन होती है। आजकल अधिकांश टेलीफोनों में प्रोषक तथा ग्राहक यन्त्र एक ही साथ जुड़े हुए होते हैं। टेलीफोन का प्रोषक यंत्र ध्वनि-तरंगों को विद्युत-धारा में परिवर्तित करके लाइन के दूसरे सिरे पर लगे हुए ग्राहक यंत्र मे भेज देता है। ग्राहक यंत्र उस विद्युत्-घारा को फिर से ध्वनि-तरगो मे परिवर्तित कर देता है और हम उसे सुन पाते है।

### प्रेषक यंत्र

इस यंत्र के सामने के अंश को ध्वित-तरंगों का सग्रह करने के लिए शंकु के आकार का वनाया जाता है। इसे मुिखका (mouth piece) कहतें है। मुिखका के अत में एक नरम लोहें की जिल्ली या डायफाम लगा हुआ होता है। उसके पीछे कार्वन के दो पतले प्लेट इस प्रकार से लगे हुए होतें है कि वे एक छोटे-से बनसे की दो दीवारों का काम करते हैं। डायफाम का केंद्र पास के प्लेट के साथ मजवूती से जुड़ा हुआ होता है। दोनों प्लेटों के वीच में कार्वन-चूर्ण भर दिया जाता है। लाइन का एक तार डायफाम के साथ तथा दूसरा तार पीछे के कार्वन-प्लेट में लगा दिया जाता है। यत की मुिखका के सामने ध्वित उत्पन्न होने से ध्वित-तरगों से डायफाम किपत होने लगता है। डायफाम सामने के कार्वन-प्लेट से जुड़ा होने के

कारण, डायफाम के साथ-साथ प्लेट भी किपत होने लगता है और दोनो प्लेटो के बीच में भरे हुए कार्वन-चूर्ण पर दाव की कमी-वेशी होने नगती है। इससे कार्वन और प्लेटो के बीच का वैद्युत्तिक प्रतिरोध भी घटने-बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप सर्किट में वहती हुई विजली की धारा भी उसी अनुपात में बढ़ने और घटने लगती है। यह घटती-बढ़ती धारा लाइन से होकर ग्राहक-यंत्र में पहुँचकर उसके डायफाम में ठीक उसी प्रकार का कपन उत्पन्न करके घ्वनि का पुनरुत्पादन करती हैं।




[ चित्र १२०—टेलीफोन का कार्वन माइक्रोफोन: क—मुखिका, ख—डाय-फाम, ग-घ—पतले कार्वन प्लेट, च—कार्वन-चूर्ण]

इस प्रकार के प्रेषक यंत्र को कार्बन माइक्रोफोन कहते हैं। आजकल कार्बन माइक्रोफोन के स्थान पर, उससे अच्छा वैधुतिक गतिज माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाता है।

# ग्राहक यत्र (Receiver)

इसके अंदर U के आकार का एक अस्थायी चुम्वक होता है। इसके दोनो सिरो पर पतले तार की एक-एक कुंडली लगी हुई होती है। प्रत्येक कुंडली लाइन के एक-एक तार से जुड़ी हुई होती है। कुंडलियों में लाइन द्वारों सवाद प्रेषक के टेलीफोन से आती हुई विद्युत-धारा प्रवाहित होने से चुम्वक के सम्मुख स्थित डायफाम को चुम्वक आकिषत करने लगता है। साथ ही, धारा की कमी-वेशी से आकर्षण में भी कमी-वेशी होती रहती है और डाय-फाम किपत होता रहता है। सवाद-प्रेषक के माइक्रोफोन में जिस प्रकार विद्युत-धारा में कमी-वेशी होती है, ग्राहक-यन्न में भी धारा की उतनी ही



[ चित्र १२१—टेलीफोन का ग्राहक यतः क—चु वक, ख, तथा खु—कु डली, ग—डायफाम ]

कमी-वेशी होने लगती है और उसका डायफाम ठीक उसी प्रकार का कंपन करता है जिस प्रकार प्रेषक के माइक्रोफोन का डायफाम। इसलिए ग्राहक के डायफाम के कपन से ठीक वही ध्विन-तरगें उत्पन्न होती है।

#### देलीफोन एक्सचेज

साधारण टेलीफोन-सर्किट से केवल दो निर्दिष्ट स्थानों के वीच ही वात-चीत हो सकती है, अन्य स्थानों से नहीं। इस कमी को दूर करने के लिए स्थान-स्थान पर टेलीफोन एक्सचेज बनाए जाते हैं। टेलीफोन एक्सचेज में एक्सचेंज बोर्ड (exchange board) होते हैं। उस इलाके की तमाम लाइनें इस बोर्ड से जुडी हुई होती है। इलाकें के प्रत्येक टेलीफोन-यंत्र को एक निश्चित सख्या द्वारा चिह्नित कर दिया जाता है। जब कोई आदमी किसी से बातचीत करना चाहता है तब एक्सचेज के संचालक (operator) से -कहने से वह इन दोनो संख्याओं वाले टेलोफोनो को मिलाकर एक सर्किट वना -देते हैं। इसी प्रकार से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज को मिलाकर दूर-दूर के स्थानों से वातचीत की जा सकती है। एक ही मुख्य एक्सचेंज के अंदर वातचीत को स्थानीय टेलीफोन कॉल तथा दूर के स्थानों में वातचीत को ट्रंक टेलीफोन कॉल कहते हैं।

आधुनिक स्वचालित एक्सचेज मे सचालक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेपक-यंत्र के साथ लगी हुई सख्या-युक्त चकती को घुमाकर आवश्यक सख्या को निर्देशित कर देने पर एक्सचेज मे यात्रिक युक्ति से अपने-आप सिकट जुड जाता है। पटना नगर का टेलीफोन एक्सचेज इस प्रकार का स्वचालित एक्सचेज है।

#### लाउड स्पीकर

इस यंत्र की सहायता से ध्विन को जोरदार वनाकर दूर तक फैलाया जा सकता है तािक उसे बहुत-से लोग सुन सके। सभा आदि मे, थिएटर-सिनेमा मे, जहाँ भी काफी लोग जमा होते हैं, ध्विन की तीव्रता बढाने के लिए इस यव का प्रयोग होता है। साथ ही रेडियो, ग्रामोफोन आदि लगभग सभी वैद्युतिक ध्विन-यव्न मे, आवश्यकतानुसार छोटे-वड़े लाउडस्पीकर लगाये जाते हैं।

लाउडस्पीकर में भी टेलोफोन जैसा एक वैद्युतिक माइकोफोन लगा हुआ होता है। इसमें से ध्वनि-तरंग विद्युत्-धारा में परिवर्तित होकर एक प्रवर्द्ध (amplifier) यंत्र में जाती है। इसमें प्रविधित होकर वह फिर ग्राहक यंत्रों में जाकर तीव्र ध्वनि के रूप में निकल आती है।

٠

# चुम्बक और चुम्बकत्व

# (Magnet and Magnetism)

# मैगनेटाइट या दिक्सूचक पत्थर

हमारे देश में मैसूर राज्य में एक प्रकार का खनिज पत्थर मिलता है, जिसमें लोहें के दुकडें को आकर्षित करने का गुण होता है। ऐसे पत्थर का चुम्बक कहते हैं और उसके विशेष गुणों को चुम्बकत्व कहते हैं। यह पत्थर एश्चिया माइनर के मैंगनेशिया नामक स्थान में सर्वप्रथम पाया गया था। इसलिए इसका नाम मैगनेटाइट (Magnetite) पड़ा। संयुक्त-राज्य अमेरिका, नार्वे, स्वीडन, कनाड़ा, फिनलैंड, साइवेरिया आदि देशों में भी यह पत्थर मिलता है।

मैंगनेटाइट पत्थर लोहा तथा आक्सीजन का एक विशेष यौगिक है और देखने में गहरे भूरे रंग का होता है। लोहा आदि को आर्कापत करने की शक्ति के साथ-साथ इसमें एक और गुण होता है। अगर इसके एक टुकड़ें को धागे में वाँधकर लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर और अन्य सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। प्राचीन काल में नाविक इसके इस गुण को जानते थे और इससे समुद्र में दिशा का पता लगाते थे। इस कारण इसका नाम दिक्सूचक पत्थर (lodes stone) भी पडा।

इस पत्थर के एक दुकडे को लेकर अगर लौहचूर्ण मे डाल दिया जाए तो देखा जाएगा कि लौह-चूर्ण उसमे चिपक गए है। पत्थर उठा लेने पर दिखाई देगा कि चूर्ण दोनो सिरे पर गुच्छे जैसे लगे हुए है और वीचवाला स्थान सपूर्ण रूप से खाली है।

चुम्बक दो तरह के होते है—प्राकृतिक चुम्बक तथा कृत्रिम चुम्बक । मैंगनेटाइट या दिक्सूचक पत्थर ही एक मान्न प्राकृतिक चुम्बक है।


#### कृत्रिम चुम्बक

लोहा तथा इस्पात में साधारणत. चुम्बकत्व का गुण नहीं रहता। कृतिम चपायों से जब इनमें इस गुण की सृष्टि की जाती है, तब वे कृतिम चुम्बक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुम्बक की शक्ति कम होती है और इनके आकार भी अनियमित होते हैं। इस कारण इससे विभिन्न प्रकार के काम लेना संभव मही होता। कृतिम चुम्बक, शक्तिशाली तथा उपयुक्त आकार के बनाये जा सकते है। आजकल प्राकृतिक चुम्बक के बदले सभी कामों में कृत्रिम चुम्बक का उपयोग किया जाता है। कृतिम चुम्बक कई आकार के होते हैं—

- (१) छड़-चुम्बक (bar magnet)—लोहा या इस्पात की आयता-कार लंबी, चपटी और समतल छड़ से बने हुए चुम्बक को छड़-चुम्बक कहते हैं।
- (२) नाल-चुम्बक (horse-shoe-magnet)—इसका आकार घोड़े के नाल या अँग्रेजी अक्षर U जैसा होता है। लोहे या इस्पात की चपटी छड़ को U जैसा मोडकर और उसके दोनो सिरो को दवाकर परस्पर निकटतर कर दिया जाता है। इस प्रकार से वने हुए चुम्बक को नाल-चुम्बक या U चुम्बक कहते है।
- (३) चुम्वकीय सूई (magnetic needle)—यह इस्पात से वनी हुई सूई होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके वीच में गड्डा करके इसे चूल पर इस प्रकार वैठाया जाता है कि सूई क्षितिज-तल में रहे।
- (४) गोलांत चुम्बक (ball-enaed magnet)—इस्पात की वेलनाकार छड़ के दोनो सिरो पर इस्पात की दो गोलियों को पेच से कसकर यह चुम्बक बनाया जाता है इसको रॉबिनसस गोलात चुम्बक (Robinson's ball ended magnet) या केवल गोलांत चुम्बक कहते हैं।

# चुम्बक घ्रुव (Poles of the magnet) तया चुम्बकीय अक्ष (Magnetic axis)

एक छड-चुम्बक को अगर मध्य भाग मे धागा बाँधकर लटका दिया जाए या सूई-चुम्बक को बीच मे चूल पर ऐसे बेठाया जाय कि वह स्वतंत्रता से क्षितिज-तल मे घूम सके तो देखा जाएगा कि चुम्बक घूम-फिरकर ऐसी स्थिति मे आकर रुक जाएगा कि उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होगा। चुम्बक को कितना ही क्यों न हिलाया जाय, घूम-



[ चित्र १२२-विभिन्न प्रकार के कृतिम चुम्वक क-छड-चुम्वक, ख-नाल-चुम्बक, ग-चुम्बकीय सूई, ध-गोलात चुम्बक]

फिर करके उसके दोनो सिरे इसी स्थिति मे अवश्य ही आ जाएँगे। जो सिरा उत्तर की ओर है, वह हमेशा उत्तर की ओर और जो दक्षिण की ओर है, वह दक्षिण की ओर ही रहेगा। चुम्बक के दोनो सिरो को चुम्बक का झुच (poles of the magnet) कहते है। जो सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहता है, उसे उत्तर झुच (north pole) और जो दक्षिण की ओर रहता है उसे दक्षिण झुव (south pole) कहते हैं। चुम्बक के दोनों झुवों को मिलानेवाली कल्पित रेखा को चुम्बक का चुम्बकीय अक्ष कहते हैं।

## घ्रुव की आकर्षण-शक्ति

हम पहले ही देख चुके है कि चुम्बक-पत्थर को लौह-चूर्ण में डालकर उठा लेने से केवल उसके दोनो छोर पर लौह-चूर्ण चिपकता है, लेकिन बीच में लौह-चूर्ण एकदम नहीं चिपकता। सभी प्रकार के चुम्बक के साथ ऐसा ही होता है। इससे यह मालूम हो जाता है कि चुम्बक के दोनों ध्रुव लोहे को भाकिषत करते हैं किंतु चुम्बक के बीच का अंश नहीं। दूसरे शब्दों में, उस स्थान पर चुम्बकत्व नहीं है, इसलिए चुम्बक के मध्य भाग को उदासीन क्षेत्रः (neutral zone) कहते हैं। इस प्रकार, चुम्बक के दो ध्रुव होते है और उसका मध्य भाग उदासीन क्षेत्र होता है। लेकिन, चुम्बक को दो दुकड़ों में तोड़ने के बाद, उन दुकड़ों को लौहचूर्ण में रखकर उठा लेने पर दुकड़ों के दोनों सिरों पर फिर लौह-चूर्ण चिपक जाते हैं और दोनों का मध्य भाग खाली रहता है। चुम्बक को कितने ही दुकड़ों में क्यों न बाँटा जाए, प्रत्येक दुकड़ें के दोनों सिरे लोहे को आकर्षित करेंगे। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि चुम्बक में हमेशा दो ध्रुव होते है और प्रत्येक का मध्य भाग उदासीन क्षेत्र होता है।

# ध्रुवों का आंकर्षण तथा विकर्षण

एक नुम्बक की सूई को चूल पर रखकर उसे स्थिर होने दिया जाय। स्थिर होने पर इसका उत्तर-ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिण-ध्रुव दक्षिण की ओर होगा। सूई के उत्तर-ध्रुव को उ अक्षर द्वारा तथा दक्षिण-ध्रुव को द अक्षर द्वारा विह्नित कर दीजिए। एक छड़-चुम्बक लीजिए, जिसके उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव उ तथा द अक्षरों से चिह्नित हों। अब छड़-चुम्बक के उ चिह्नित सिरे को धीरे-धीरे सूई के उ चिह्नित सिरे के पास ले जाने पर पाएँगे कि सूई का उ चिह्नित सिरा छड़ के उ सिरे से दूर हटता जा रहा है। इसी प्रकार छड़ के द चिह्नित सिरे को सूई के द चिह्नित सिरे के पास ले जाने पर सूई का द चिह्नित सिरे को सूई के द चिह्नित सिरे के पास ले जाने पर सूई का द चिह्नित सिरा दूर हटता जाएगा। इससे प्रमाणित हो जाता है कि चुम्बक के सदृश ध्रुव एक-दूसरें को विकर्षित करते हैं।

इसी प्रकार अगर सूई के उ चिह्नित सिरे के पास छड़ के द चिह्नित सिरा तथा सूई के द चिह्नित सिरे के पास छड़ के उ चिह्नित सिरे को ले जाया जाय तो देखेंगे कि वे एक-दूसरे को अपनी ओर खीचते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि चुम्वक के असदृश ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

चुम्बक के दोनों अवों के सामध्ये समान होते हैं—एक सरल प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि चुम्बक के दोनो अवों के सामध्ये समान होते हैं। लोहे के एक पतले पत्तर का छड़-चुम्बक लेकर उसके दोनों ध्रुवों को बारी-बारी से लोहे के एक पिन अथवा एक चुम्बक सूई के ध्रुवों के पास ने जाकर उसके चुम्बकत्व की जांच कर लें। अब चुम्बक को मोडकर उसके दोनों ध्रुवों को सटा दें। इस प्रकार सटे हुए ध्रुवों को लोहे के पिन के पास लाएँ तो पिन पर उनका कोई असर नहीं पटता है। मानो उनका चुम्बकत्व ही लोप हो गया है। कंपाम सूई के किसी भी ध्रुव के पास ले जाने ने पत्तर सूई की ओर खिच आती है। मानो पत्तर स्वयं चुम्बक नहीं है।

कारण यह है कि पत्तर के उत्तर ध्रुव का प्रभाव उसके दक्षिण ध्रुव के प्रभाव से रह हो जाता है। इसलिए, चूँकि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव के प्रभाव को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, अतः एक का सामर्थ्य अवश्य ही दूसरे के सामर्थ्य के वरावर है।

### न्तुम्बकीय पदार्थ

लोहा, निकल और कोबाल्ट—ये तीन ऐसी धानुएँ हैं, जो न केवल चुम्बक द्वारा आकर्षित होती है, बल्कि ये स्वय कृत्विम उपायों से स्थायी या अस्थायी चुम्बक में परिणत हो सकती है। इन्हें चुम्बकीय पदार्थ (magnetic substance) कहते है। इन तीन धानुओं के सिवा कुछ ऐसी मिश्र धानुएँ भी हैं, जो चुम्बक द्वारा आकर्षित होती हैं तथा कृत्विम चुम्बक में परिणत हो सकती है। हेसलर्स मिश्र धानु (Heuslers alloy) इनमें से एक है। इस चुम्बकीय पदार्थ में लोहा नहीं होता। यह मैंगनेशियम और ताँवा मिलाकर बनाया जाता है।

# चुम्बक और चुम्बकीय पदार्थ में अतर

चुम्बकीय पदार्थों को कृत्निम उपायों से चुम्बक में परिणत किया जा सकता है। लेकिन, जब तक उन्हें चम्बक नहीं बनाया जाता है, तब तक चुम्बकीय पदार्थ और चुम्बक में अतर होता है।

(१) चुम्बक में आकर्षण-शक्ति होती है और वह लोहा आदि को आकर्षित करता है। चुम्बकीय पदार्थ में इस प्रकार की माकर्षण शक्ति नही होती है।

(२) चुम्वक के दो असदृश ध्रुव होते है और दो चुम्वक के सदृश ध्रुव एक दूसरे को विकिपत तथा असदृश ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।

चुम्बकीय पदार्थों मे इस प्रकार के ध्रुव नहीं होते हैं और न उनमें आकर्षण-विकर्षण-शक्ति ही होती है।

चुम्वक और चुम्वकीय पदार्थों में इन अंतरों के रहने के कारण किसी यंत्र की सहायसा के विना ही एक बहुत सरल उपाय से इन्हें पहचाना जा सकता है। अगर एक जैसी दो लोहें की छड़ों में केवल एक चुम्वक हो तो उसको पहचानने के लिए दोनों को एक-एक धागे में वाँधकर लटका दें। जो छड़ चुम्वक है वह हमेशा उत्तर-दक्षिण में आकर स्थिर हो रहेगा। लेकिन जो छड़ चुम्वक नहीं है वह किसी भी दिशा में आकर स्थिर रहेगा। इस प्रकार से चुम्वक को पहचाना जा सकता है।

#### कृत्रिम चुम्वक वनाना

दो प्रिक्रयाओं से कृतिम चुम्बक बनाया जा सकता है-

- (१) चुम्वक को चुम्वकीय पदार्थ पर घर्षण द्वारा—अर्थात् घर्षण-प्रक्रिया से।
  - (२) विद्युत् की सहायता से-अर्थात् वैद्युतिक-प्रिक्रया से।


घर्षण-प्रित्रया से बननेवाले चुम्वक अधिक वड़े या शक्तिशाली नहीं होते हैं। शक्तिशाली चुम्वक बनाने के लिए वैद्युतिक-प्रित्रया काम में लायी जाती है।

घर्षण-प्रक्रिया से चुम्बक बनाने की तीन विधियाँ है-

(१) एक-स्पर्शी विधि (single touch method)—इस्पात की जिस छड को चुम्बक बनाना है, उसे मेज पर रखकर नरम मोम से अटका दिया जाता है। सुविधा हो तो एक हाथ से उसे पकड़ा भी जा सकता है। एक शक्तिशाली छड़ चुम्बक लेकर उसके उत्तर ध्रुव को लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखकर धीरे-धीरे रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है। फिर चुम्बक को सीधा, कुछ ऊँचा उठाकर पहले सिरे पर ले आया जाता है और पहले की भाँति रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है। इस क्रिया को कई बार करने पर इस्पात की छड़-चुम्बक बन जाती है।

इसका पहला सिरा उत्तर ध्रुव तथा द्सरा निरा दक्षिण ध्रुव वनता है। कृत्विम चुम्वक वनाने की इस विधि को एक-रपर्झी विधि कहते हैं। अगर उत्तर ध्रुव की जगह पर दक्षिण ध्रुव से रगटा जाता तो पहला सिरा दक्षिण और द्सरा उत्तर ध्रुव वनता।


(२) पृथक-रपर्जी विधि (method of seperate or divided touch)—इस्पात की एक छड़ को मेज पर रसकर मोम से अटका दिया जाता है। दो सम सामध्यं वाले छड़-चुम्बक को दो हाथों में लेकर, एक का उत्तर तथा दूसरे के दक्षिण झूब को लोहे की छड़ के मध्य भाग पर विलकुल पास-पास रद्या जाता है। अब दोनों चुम्बकों को रगउते हुए छड़ के दोनों सिरे तक ले जाया जाता है, अर्थान् दाहिने हाथ के चुम्बक को रगड़ते हुए दाहिने सिरे तक और वाएँ हाथ के चुम्बक को वाएँ सिरे तक ले जाया जाता है। उन विया को ऊपर उठाकर पहले की तरह रखा जाता है। फिर दोनों चुम्बकों को ऊपर उठाकर पहले की तरह रखा जाता है और रगडा जाता है। उन विया को कई बार करने के बाद छड़ की उनटी पीठ पर भी ऐसा किया जाता है। रगड़ते समय चुम्बक स्पर्णी विधि से अधिक शक्तिशाली चुम्बक बनता है। रगड़ते समय चुम्बक



[ चित्र १२३—चुम्बक बनाने की पृथक-स्पर्शी विधि ]

का जो घ्रुव छड़ के जिस सिरे तक जाता है, उसपर उसके असद्ग घ्रुव उत्पन्न हो जाता है। चित्र से फ-ए इस्पात की छड़ को चुम्वक बनाया जा रहा है। ग और घ दो सम सामर्थ्य वाले छड़-चुम्वक है। ग का द घ्रुव छड़ को रगड़ते हुए ख सिरे तक और घ का उ घ्रुव क सिरे तक जाता है। चुम्वक बन जाने पर क-ख छड़ का फ सिरा दक्षिण घ्रुव तथा ख सिरा उत्तर घ्रुव बन जाता है।

(३) द्वि-स्पर्गी विधि (method of double touch)—इस्पात की छड़ को मेज पर मोम से अटका कर उसके मध्य में दो सम सामर्थ्यवाले चुम्वक के दो असदृश ध्रुव रखे जाते है। दोनो चुम्वकों को सटाकर रखने के स्थान पर, उनके वीच मे एक कॉर्क का दुकड़ा रखा जाता है। अव चुम्वकों के दोनो सिरो को कॉर्क-समेत एक साथ रगड़ते हुए छड़ के एक सिरे तक ले जाया जाता है। सिरे पर पहुँचने के बाद चुम्वको को न उठाकर रगड़ने की दिशा वदलकर उसी प्रकार दोनो चुम्वको को कॉर्क-समेत रगड़ते हुए छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाते है। दूसरे सिरे पर पहुँचने



[ चित्र १२४-द्वि-स्पर्शी विवि से चुम्बक बनाना ]


के वाद फिर दिशा वदल दी जाती है और चुम्वको को पहले सिरे तक वापस लाया जाता है। रगड़ने की पूरी क्रिया चुम्वको को बिना ऊपर उठाए ही की जाती है। छड़ के दोनो पीठ पर यह क्रिया कई वार करने के वाद छड़-चुम्वक वनती है। रगड़ना समाप्त करते समय दोनो चुम्वकों को छड़ के मध्य मे, जहाँ से किया प्रारभ हुई थी, लाकर ही उठाना चाहिए। छड़ के सिरो पर, रगड़े जानेवाले चुम्वकों के ध्रुवों के असदृश ध्रुव उत्पन्न होंगे।

चित्र में क-ख छड़ को चुम्वक बनाया जा रहा है। ट इसका मध्य भाग है। ग और घ दो चुम्बक है। दोनों के बीच में च कॉर्क का टुकड़ा है। ग का द घ्रुव और घ का उ घ्रुव छड़ पर है। पहले ग और घ दोनों चुम्बकों को रगड़ते हुए क तक ले जाया जाता है। बिना उठाए ही फिर उन्हें रगड़ते हुए ख तक लाया जाता है और फिर वापस क तक। कई बार यह क्रिया करने के बाद ट बिंदु पर लाकर चुम्बकों को ऊपर उठा लिया जाता है। छड़ के क सिरे पर दक्षिण घ्रुव और ख सिरे पर उत्तर घ्रुव उत्पन्न होते हैं। अधिकतर शक्तिशाली चुम्बक बनाने के लिए छड़ के नीचे चित्र जैसा और दो चुम्बक रखे जाते है।

#### विद्युत् द्वारा चुम्बक बनाना

शक्तिशाली चुम्वक वनाने के लिए विद्युत्-धारा द्वारा चुम्वकन किया जाता है। इस विधि से सभी प्रकार के चुम्वक वनाए जा सकते है और वे अधिक टिकाऊ भी होते हैं।

इस्पात की एक छड़ या नाल लेकर उसपर सूत, रेशम, प्लास्टिक आदि अचालक पदार्थ द्वारा आवृत ताँवे का तार लपेट दिया जाता है। नाल होने पर तार ऐसे लपेटा जाएगा कि एक वाहु पर लपेटने की दिशा वामवर्ती तथा दूसरे पर दक्षिणवर्ती होगी।



[ चित्र १२५—विद्युत् द्वारा चुम्वकन : क—नाल-चुम्वक, ख—छड़-चुम्बक ]

अव तार के एक सिरे को विजली की वैटरी के धन ध्रुव तथा अन्य सिरे को ऋण ध्रुव के साथ जोड़कर तार में विद्युत्-धारा प्रवाहित की जाती है। थोड़ी देर तक विद्युत्-धारा प्रवाहित होने के वाद उसे बंद कर दिया जाता है और तार खोलकर छड़ या नाल को निकाल लिया जाता है। इस किया से छड़ या नाल चुम्विकत हो जाता है।

छड के जिस सिरे की ओर देखने से तार के लपेटने की दिशा वामवर्ती मालूम पड़ेगी, चुम्वकन के वाद वह सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा, जिसपर लपेटन दक्षिणवर्ती मालूम हो, दक्षिण ध्रुव होगा। नाल मे भी लपेटने की दिशा देखकर इस हिसाव से ध्रुव निश्चित किया जा सकता है। सुविधा के लिए काँच की नली के ऊपर तांवे का तार लपेट दिया जाता है और उस नली के अंदर छड़ को रखकर, तार में विद्युत्-धारा प्रवाहित कर देने से भी छड़ चुम्बकत्व प्राप्त कर लेती है।

इस किया में इस्पात के वदले कच्चा लोहा लेने पर वहुत शक्तिशाली चुम्वक वन जाता है। लेकिन, उसमे तब तक ही चुम्वकत्व वना रहता है, जब तक तार के अदर से विद्युत्-धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत्-पारा वंद हो जाने के साथ-साथ उसके चुम्वकत्व का लोप हो जाता है। इस किया से बनाये गए चुम्वक को विद्युत् चुम्बक (electro-magnet) कहते है। एक के वजाए कई तहों में तार लपेटने से अधिक शक्तिशाली चुम्बक बनते हैं।

# प्रेरण द्वारा चुम्वकन (Magnetisation by induction)

चुम्वक द्वारा रगड़कर या विद्युत् द्वारा चुम्बक बनाने के अलावा शक्तिशाली चुम्बक के पास रखे रहने पर भी लोहे में चुम्बकत्व वा जाता है। शक्तिशाली चुम्बक के स्पर्श के बिना ही लोहा चुम्बकत्व प्राप्त कर लेता है; लेकिन चुम्बक को हटा देने पर उसका चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। चुम्बक के प्रभाव से उत्पन्न चुम्बकत्व को प्ररेण द्वारा चुम्बकन तथा इस क्रिया को चुम्बकीय प्ररेण (magnetic induction) कहते है।

एक कच्चे लोहे की छड़ के एक सिरे को लौह-चूर्ण में डालकर उठा लेने से उसमें लौह-चूर्ण नहीं चिपकते हैं। लेकिन उसको लौह-चूर्ण में डालकर उसके दूसरे सिरे के पास एक चुम्बक का कोई एक ध्रुव ले आने के बाद उसे ऊपर उठाने से उसमें लौह-चूर्ण चिपका हुआ मिलेगा और चुम्बक को हटा लेते ही तमाम लौह-चूर्ण झर जाएगा। इससे प्रमाणित होता है कि छड़ प्रेरण द्वारा अस्थायी चुम्बकत्व प्राप्त कर लेती है।

चुम्बक के एक घ्रुव के पास एक आलपीन ले आने पर वह चुम्बक से लटक जाएगी। उस आलपीन के नीचे एक अन्य आलपीन ले आने पर वह भी उससे सट जाएगी। इस प्रकार से आलपीन के नीचे आलपीन सटाकर चुम्बक के नीचे एक जंजीर-सी बनाई जा सकती है। प्रत्येक आलपीन घेरण द्वारा चुम्बकत्व प्राप्त करके दूसरे को आकर्षित करने लगती है और इस प्रकार से आलपीनों की जंजीर तैयार हो जाती है।

# प्रेरित प्रुव (Induced pole)

प्रेरित चुम्बक का जो सिरा प्रेरक चुम्बक के जिस ध्रुव के पास होगा उसमे उसके असवृण ध्रुव उत्पन्त होगा। निम्निनिक्ति प्रयोग ने यह देखा जा सकता है।

प्रयोग—चूल पर लगी हुई एक नुम्बकीय सूई लेगर मेज पर रिछए। उससे कुछ दूर गमान ऊँचाई पर, एक छह-घुम्बक रिछए। दोनों में दूरी इतनी हो कि सूई पर चुम्बक का कोई प्रभाव न पह सके और सूई तथा छट्ट-चुम्बक के उत्तर ध्रुव आमने-सामने रहे। अब दोनों के बीच में एक कच्चे लोहे की छड़, उसी ऊँचाई पर रिछए। एगे रिग्रते ही चुम्बकीय सूई अपनी स्थिति से विचलित हो जाएगी।

इससे यह मालूम हो जाता है कि छुट में चुम्बकत्व उत्पन्न हो गया है और उसका जो शिरा मूई के पास है, यह उत्तर ध्रुव तथा छड़-चुम्बक के पास वाला सिरा दिलण ध्रुव वन गया है। चुम्बक के सदृश ध्रुव एक-दूसरे को विकिषत करते हैं। इस कारण से मूई अपनी रियति से घूम जाती है। चुम्बक को उलटकर पकिएए। देखिएगा कि मूई अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। क्योंकि इस अवस्था में चुम्बक का दिखण ध्रुव सूई के उत्तर ध्रुव की और रहता है। अत. सूई के उत्तर ध्रुव को पास छड़ में प्रेरण से दिखण ध्रुव वनता है, जो सूई के उत्तर ध्रुव को आकर्षित करता है।

## चुम्बकत्व की परीक्षा

देखने में एक-सी लोहें की दो छड़ों में एक अगर चुम्बक हो, तो बिना किसी साधन से उसे कैसे पहचाना जा सकता है ? दोनों में से एक को धांगे में बाँधकर लटका दिया जाता है और दूसरे के एक सिरे को लटकी हुई छड़ के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, सब जगहों पर स्पर्श किया जाता है। अगर सभी स्थानों में आकर्षण हो, तो लटकी हुई छड़-चुम्बक नहीं है और दूसरी छड़-चुम्बक है। क्योंकि यह आकर्षण जहां भी चुम्बक का ध्रुव पहुँचेगा, वहीं उत्पन्न हो जाएगा। अगर लटकी हुई छड़ चुम्बक होती तो, उसका मध्य भाग उदासीन होता और उसमें वहां कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती और दूसरी छड़ को वहां लाने पर कोई आकर्षण नहीं होता।

# विकर्षण द्वारा ध्रुवों की परीक्षा


चुम्वक के ध्रुवो की जाँच विकर्षण द्वारा ही ठीक से की जा सकती है। जिस चुम्वक के ध्रुव की जाँच करनी हो, उसको धागा से बाँध कर लटका दिया जाता है। अब एक ध्रुव-चिह्नित चुम्वक छेकर उसका कोई एक ध्रुव लटके हुए चुम्वक के दोनो सिरो के पास बारी-बारी से लाया जाता है। जिस सिरे में विकर्षण होगा, उस सिरे पर वही ध्रुव होगा जो ध्रुव उसके पास ले जाया गया है। दो सदृश चुम्वकीय ध्रुवों में ही परस्पर विकर्षण होता है, इसलिए विकर्षण द्वारा ध्रुव की सही परीक्षा होती है।

## चुम्वकत्व का आणविक सिद्धान्त

हम पहले ही देख चुके है कि चुम्वक को कितने ही दुकड़ो में क्यों न बाँटा जाए, प्रत्येक दुकड़े मे उत्तर और दक्षिण ध्रुव रहते है, अर्थात् चुम्वक का प्रत्येक दुकड़ा चाहे वह कितना भी छोटा क्यो न हो—एक पूर्ण चुम्वक होता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि चुम्वकीय वस्तु का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुम्वक है। जब ये ठीक से सजे नहीं रहते, तब ये अणु एक दूसरे के चुम्बकत्व को रद्द कर देते है, जिसके कारण उस वस्तु का परिणामी चुम्बकत्व शून्य होता है। उन अणुओं को किसी चुम्बक की सहायता से नियमित रूप से सजा देने पर उस वस्तु मे चुम्बकत्व उत्पन्न हो जाता है।

निम्नलिखित प्रयोग से इसे प्रमाणित किया जा सकता है :--

प्रयोग—एक परखनली में लौहाचूर्ण लेकर कॉर्क लगा दीजिए। नली को चुम्बकीय सूई के पास ले जाकर देखे कि सूई पर उसका कोई असर तो नहीं पडता है। अब एक चुम्बक लेकर उसके एक ध्रुव को नली पर रगड़कर लौह-चूर्ण को चुम्बिकत कीजिए। इस बार परखनली को चुम्बकीय सूई के पास ले जाने पर वह विचलित होगी; अर्थात् अब लौह-चूर्ण चुम्बिकत हो गए हैं और उनका प्रभाव सूई पर पड़ता है। फिर परखनली को खूब हिलाकर लौह-चूर्ण को उलट-पलट दीजिए और उसे चुम्बकीय सूई के पास ले जाइए। देखिएगा कि अब इसका कोई प्रभाव सूई पर नहीं पड़ता है, अर्थात् लौह-चूर्ण के अणुओं को अव्यवस्थित कर देने के कारण उसके चुम्बकत्व का लोप हो जाता है।



[ चित्र १२६— चुम्बकत्व का आणविक सिद्धात-सवंधी प्रयोग: क—चुम्बक के पहले लौह-कणों की स्थिति, ख— चुम्बकन के बाद लौह-कणों की स्थिति ] इसमे यह प्रमाणित हो जाता है कि चुम्बकन के समय चुम्बक के बल द्वारा किसी चुम्बकीय पदार्थ के अणुओं को ऐने व्यवस्थित रूप से सजा दिया जाता है कि उसमें चुम्बकत्व उत्पन्न हो जाता है।

इस्पात और फच्चे लोहे का चुम्बकन

इस्पात, कच्चा लोहा, निकल तथा कोबाल्ट चुम्बकीय पदार्थ है और इन्हें चुम्बिकत किया जा सकता है। लेकिन, साधारणत. चुम्बक बनाने के लिए इस्पान और कच्चे लोहे का व्यवहार किया जाता है।

कच्चे लोहे को अपेक्षाकृत मुगमता से चुम्बिकत किया जा सकता है और इससे

बननेवाला चुम्बक अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन चुम्बकीय वल को हटाते ही इसका चुम्बकत्व लुप्त हो जाता है। इसलिए क्षणिक और शक्तिशाली चुम्बक की आवश्यकता पूरी करने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है।

इस्पात में चुम्वकत्व का गुण लाने में गुछ अधिक कठिनाई होती है, नेकिन इसका चुम्वकत्व स्थायी होता है। इसलिए स्थायी कृतिम चुम्बक इस्पात से बनता है।

# मुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic field)

चुम्बक का प्रभाव केवल एक ही दिशा मे नहीं पड़ता बल्कि उसका प्रभाव उसके चारों ओर पड़ता है। चारों ओर के जिस क्षेत्र में चुम्बक का प्रभाव पड़ता है, उसे उसका चुम्बकीय क्षेत्र कहते है।


# मुम्बकीय वल-रेला (Lines of forces)

एक चुम्बक को एक काँच के पतले दुकड़े से ढककर अगर उसपर थोड़ा-सा लोह-चूर्ण छिड़क कर काँच को अंगुली से धीरे-धीरे ठोंका जाए तो दिखाई पड़ेगा कि लौह-चूर्ण कुछ निश्चित वक रेखाओं में सज गए हैं। चुम्बक के ध्रुवों के पास चूर्ण की रेखाएँ अधिक घनी होती है और वे उत्तर ध्रुव से

निकल कर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। इन रेखाओं को चुम्बकीय बल-रेखा कहते है।

# चुम्बकीय परदा (Magnetic screen)

घड़ी को चुम्बक के पास ले जाने से लोहे के पुर्जे चुम्बिकत हो जाते हैं जिसके कारण घड़ी खराब हो जाती है। लेकिन घड़ी को एक कच्चे लोहे के खोल मे रख लेने से ऐसा नहीं होता। कारण यह है कि चुम्बकीय



[ चिन्न १२७—चुम्बकीय बल-रेखाएँ ]

वल-रेखाएँ वायु की अपेक्षा लोहे में से अधिक सुगमता से गुजर सकती है, इस कारण से लोहे के खोल में होकर वल-रेखाएँ गुजरकर निकल जाती है और उस खोल के अन्दर चुम्वकीय वल-रेखाएँ नहीं जाती है। अत. चुम्वक घड़ी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। किसी विशेष स्थान को चुम्वकीय क्षेत्र के वाहर रखने के लिए जिस चुम्वकीय आवरण का प्रयोग किया जाता है, उसे चुम्वकीय परदा कहते है।

# विचुम्बकन (Demagnetisation)


चुम्बक का चुम्बकत्व कई प्रकार से नष्ट हो जाता है। आग मे खूब गरम करने से, हथीड़े से पीटने से, जोर से पटकने आदि से लोहे का चुम्बकत्व लुप्त हो जाता है। चुम्बक के अपने एक ध्रुव की दूसरे ध्रुव पर प्रेरण-क्रिया से उसका चुम्बकत्व घटने लगता है। दो चुम्बको के सदृश ध्रुवो को एक साथ रख देने से भी कुछ दिनो मे दोनों का चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है।

## चुम्बक की सुरक्षा

चुम्बक को सुरक्षित रखने के लिए उसको आग, तेजाव आदि से बचाना चाहिए। इस प्रकार सावधानी से रखना चाहिए कि जोर

से पटका न जाए और न किसी चीज से उसपर कोई श्राघात ही लगने पावे ।

मुक्त झुबों की प्रेरण-िया द्वारा चुम्बक को विचुम्बकन से बचाने के लिए छड़चुम्बकों को प्रत्य-पास इस प्रकार रखते हैं कि उनके असदृश झुब एक ओर रहें। फिर कच्चे लोहे के दुकड़ों को लेकर इस चुम्बक के जोड़े के दोनों सिरो पर रख दिया जाता है। इस अवस्था में चुम्बक के



[ चिव १२८—चुम्बक की मुरक्षा : क्र—छड़चूम्बक, ख—नाल-चुम्बक, ग और घ—रक्षक ]

सिरे पर मुक्त घ्रुव न रहने के कारण चृम्वक स्व-प्रेरण द्वारा विचृम्विकत नहीं होता। नाल-चुम्बक को इसी रीति से मुरक्षित रखा जा सकता है। इसके दोनों सिरे पास-पास होने के कारण दोनों पर एक ही कच्चे लोहे के टुकड़े को लगा देने से काम चल जाता है। सिरे पर लगने वाले लोहे के टुकड़े को रक्षक (keeper) कहा जाता है।

# भू-चुम्बकत्व


#### (Terrestrial magnetism)

हमने देखा है कि छड़-चुम्बक को लटका देने पर या चूल पर स्थापित चुम्बकीय सूई हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा मे ही आकर स्थिर रहती है। इससे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य वल इनपर प्रभाव डालकर इन्हें इस अवस्था में लाता है। सन् १६०० ई० के पहले यह समझा जाता था कि शायद ऐसा ध्रुवतारा के आकर्षण के कारण होता है; लेकिन सन १६०० ई० मे डॉ० गिलबर्ट ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पृथ्वी स्वय ही एक विशाल चुम्बक है और उसी के चुम्बकीय वल के प्रभाव से लटकाई हुई छड़ या चूल पर बैठाई हुई चुम्बकीय सूई हमेशा एक निश्चित दिशा में ही स्थिर रहती है।

लेकिन, प्रयोग करके देखा गया है कि लटका हुआ छड़-चुम्वक या चुम्बकीय सूई सब जगह ठीक भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा में ही स्थिर नहीं रहती बल्कि एक ओर थोड़ी-सी हटी हुई रहती हैं। कुछ स्थानो में यह भौगोलिक उत्तर से थोड़ा पश्चिम की ओर और कुछ स्थानो में भौगोलिक उत्तर से थोड़ा पूरव की ओर हटी रहती है। दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग, वेस्ट-इण्डीज आदि के कुछ इलाकों में सूई ठीक-ठीक भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा में रहती है।

पृथ्वी के चुम्वकीय वल का प्रभाव साधारण चुम्वक जैसा ही है। अगर एक विशाल छड़-चुम्वक पृथ्वी के केन्द्र से होकर, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के साथ सूक्ष्म कोण बनाता हुआ उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ रहे तो उसके कारण पृथ्वी पर स्थित चुम्वको पर जो प्रभाव होना चाहिए, वैसा ही प्रभाव भू-चुम्वकत्व के कारण होता है। भू-चुम्वक के दोनों ध्रुवो मे साधारण चुम्बक जैसी आकर्षण और विकर्षण-शक्ति होती है। पृथ्वी को उत्तर ध्रुव के पास उत्तरी चुम्बकीय ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के पास दक्षिणी चुम्बकीय ध्रुव होते

हैं। दोनों घ्रुवों को मिलानेवाली काल्पनिक रेखा को भू-चुम् अक्ष अहते



[ चित्र १२९—पृथ्वी का परि-म्रमण अक्ष तथा चुम्वकीय अक्ष: फ—पृथ्वी का अक्ष, ए—चुम्बकीय अक्ष]

है। उत्तरी चुम्बकीय ध्रुव कनाडा के वथस्टं द्वीप (Bathurst) में है और दक्षिणी चुम्बकीय ध्रुव दक्षिणी विक्टोरिया द्वीप में है।

भू-चूम्बक ने भी च्यवन होता है। नरम लोहे की एक ३० सें० मी० लंबी और २ सें० मी० चौड़ी छड़ को उत्तर-दक्षिण दिणा में रखकर, थोड़ी देर धीरे-धीरे ठोकने पर वह चुम्बिकत हो जाती है। चुम्बक सूई के पास लाकर इसकी परीक्षा की जा सकती है।

हम देख चुके है कि चुम्वक के सहण ध्रुवों में परस्पर विकर्षण और असहण ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसलिए साधारण चुम्वक का वह सिरा, जो भू-चुम्वक के उत्तर ध्रुव से आकर्षित होकर उत्तर की ओर जा ठहरता है और जिसे हम उत्तर ध्रुव कहते हैं वह वास्तव में भू-चुम्वक के उत्तर ध्रुव के असहण है और इसलिए दक्षिण ध्रुव है। उसके इस ध्रुव का उचित नाम उत्तरान्वेषी ध्रुव होना चाहिए; किंतु सक्षेप में हम उसे उत्तर ध्रुव कहते है। उसी प्रकार किसी साधारण चुम्वक का दक्षिण ध्रुव वास्तव में दक्षिणा-न्वेषी ध्रुव है।

# चुम्बकीय नमन (Magnetic dip)


यदि एक चुम्वक सूई को उसके गुरुत्व-केंद्र से रेशम के घागे द्वारा इस प्रकार लटका दिया जाए कि वह चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके तो हम देखेंगे कि स्थिर हो जाने पर वह उत्तर-दक्षिण दिशा में तो आ जाती है पर क्षितिज तल मे नहीं रहती है। इस अवस्था मे सूई क्षितिज तल के साथ जो कोण वनाती है, उसे उस स्थान का चुम्बकीय नमन (magnetic dip) कहते है।

## 'चुम्वकीय भू-मध्यरेखा

भौगोलिक भू-मध्यरेखा के पास की उस कल्पित रेखा को चुम्वकीय भूमध्यरेखा कहते हैं, जिस रेखा पर कही भी गुरुत्वके द्र से लटकती हुई चुम्वक
सूई संपूर्ण रूप से क्षितिज तल में स्थिर रहती है, अर्थात् चुम्वकीय भूमध्यरेखा
पर चुम्वकीय नमन ० होता है। चुम्वकीय भूमध्यरेखा भौगोलिक भूमध्यरेखा के पास ही है। दक्षिण भारत का टिनेवेली इलाका चुम्वकीय भूमध्यरेखा
पर है और इसलिए वहाँ चुम्वकीय नमन ० है। अगर ऐसी एक चुम्बकसूई लेकर चुम्वकीय भूमध्यरेखा से उत्तरी चुम्वकीय घ्रुव की ओर वढ़ा जाए
तो ज्यो-ज्यो हम उस ओर बढ़ते जाएँगे, त्यों-त्यो सूई के उत्तर घ्रुव का नमन
बढ़ता जाएगा और घ्रुव पर पहुँच कर सूई उध्वं दिशा में हो जायगी यानी घ्रुव
पर नमन ६० हो जायगा। भूमध्यरेखा से दक्षिण घ्रुव की ओर जाने से
सूई का दक्षिण घ्रुव नीचे की ओर भुकता जाएगा और दक्षिणी घ्रुव पर
पहुँच कर सूई क्षितिज के साथ ६० का कोण वनायगी, अर्थात् चुम्वकीय
नमन ६० हो जायगा।

# नमन-मापी (Dip-circle )

किसी स्थान का चुम्बकीय नमन मालूम करने के लिए जिस यंत्र का व्यवहार होता है, उसे नमन-मापी (dip-circle) कहते है। इस यंत्र मे लगी हुई चुम्बकीय सूई क्षितिज तल के साथ जो कोण बनाती है, यंत्र के साथ लगे हुए अंशाकित स्केल पर उसे पढ़कर उस स्थान का नमन मालूम हो जाता है। यहाँ चित्र मे एक साधारण नमन-मापी दिखाया गया है।



[ चित्र १३०-साधारण नमन-मापी ]

# चुम्बकीय याम्योत्तर या घ्रुववृत्त (Magnetic meridian)

हम देख चुके हैं कि गुरुत्व-केंद्र से चुम्बक को रेशम की डोरी से स्वतन्नता-पूर्वक लटका देने से वह सब जगह ठीक क्षितिज तल मे नहीं रहता है। इस चुम्बक के चुम्बकीय अक्ष से होकर जो ऊर्घ्व तल (vertical plane) गुजरता है, उसे उस स्थान का चुम्बकीय याम्योत्तर कहते हैं। अर्थात् स्वतंत्रता से लटके हुए चुम्बक का अक्ष जिस ऊर्घ्व तल में हो, वह उस स्थान का चुम्बकीय याम्योत्तर होता है। अथवा किसी स्थान पर खीचा हुआ वह ऊर्घ्व तल, जो पृथ्वी के चुम्बकीय उत्तर और दक्षिण घृव से गुजरता है, उस स्थान का चुम्बकीय याम्योत्तर कहा जाता है। उसी प्रकार उस स्थान पर खींचा हुआ वह ऊर्घ्वतल, जो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण घृव से गुजरता है, उसे उस स्थान का भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं।

# दिक्पात (Declination)

भौगोलिक याम्योत्तर और चुम्बकीय याम्योत्तर सब स्थानों में एक नहीं होते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुम्बकीय याम्योत्तर के बीच के कोण की दिक्पात कहते है।

हमारे देश मे पाडीचेरी और उसी अक्षांश-रेखा पर स्थित दूसरे स्थानों पर इस दिक्पात का मान ० है। कलकत्ते में दिक्पात १ पूर्व है; लेकिन, किसी स्थान पर दिक्पात सदा एक ही नही रहता; उसमें थोड़ा परिवर्तन होता रहता है।

# चुम्वक का उपयोग


# चुम्बकीय दिवसूचक (Magnetic compass)

चुम्बक का एक महत्त्वपूर्ण उपयोग दिवसूचक यंत्रों में होता है। दिवसूचक यंत्र द्वारा दिशा का ज्ञान होता है। समुचित रूप से चूल पर बैठाई हुई चुम्बकीय सूई का चुम्बकीय अक्ष हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। अर्थात् ऐसी चुन्बकीय सूई का एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दिशाण की ओर रहता है—इस सिद्धांत के आधार पर चुम्बकीय दिवसूचक बनता है। चुम्बकीय दिवसूचक दो प्रकार के होते हैं—दिवसूचक सूई (compass needle) तथा नाविकों का या जहाजी दिक्सूचक (mariner's conpass)।

(१) दिवसूचक सूई—यह छोटी-बड़ी बहुत तरह की बनती हैं। साधारण दिवसूचक सूचक सूई, एक पीतल की गोल और चिपटी डिविया में एक छोटी-सी च्म्वकीय सूई को चूल पर वैठाकर वनाई जाती है। डिविया पर

काँच लगा दिया जाता है तथा सूई के उत्तरी ध्रुव को लाल्र रंग से रेंग दिया जाता है या उसपर उ और दक्षिण ध्रुव पर द लिख दिया जाता है।

(२) नाविको का दिक्सूचक—अथाह, सीमाहीन समुद्र मे यह दिक्सूचक यंत्र जहाज का सहारा है। इसकी सहायता से दिशाओं का पता लगाकर नाविक जहाज चलाते है। इसकी आकृति भी छोटी दिक्सूचक सूई जैंसी होती है। लेकिन यह उससे आकार में बहुत बड़ी होती है। एक गोलाकार



[ चित्र १३१—दिक्-सूचक सूई ]

कूट पर दिशाओं का नाम लिखा रहता है और उसकी परिधि को ३२ समान भागों में विभवत करके प्रत्येक भाग पर चिह्न लगा दिया जाता है। एक शक्तिशाली चुम्बक के ऊपर इस कूट को इस प्रकार जड़ दिया जाता है कि चुम्बक के उत्तर घ्रुव पर कूट में लिखा हुआ उत्तर घ्रुव रहे। फिर कूट



[चित्र १३२—नाविको का दिक्सूचक यत्र ] समेत चुम्वक को डिविया के अंदर लगे हुए चूल पर इस प्रकार वैंठाया जाता है कि वह संतुलित अवस्था मे रहे, स्वतव्रता से घूम सके और जहाज की दिणा मे परिवर्तन के साथ-साथ वह भी घूम-फिरकर उत्तर-दक्षिण दिशा मे आ सके।

जहाज के हिलने-डुलने पर भी दिक्सूचक यंत्र स्नैतिज अवस्था मे बना रहे, इसलिए उसे घुरियों के सहारे एक अन्य वक्से मे लटका दिया जाता है।

दिवसूचक यत्न का डव्वा प्रायः पीतल की चादर से वनाया जाता है, किसी चुम्वकीय पदार्थ से नहीं। क्यों कि निकट में चुम्वकीय पदार्थ के रहने से चुम्वक सूई सही उत्तर-दक्षिण दिशा से विचलित हो जाती है। जहाज लोहे का वनता है और उसमें लोहें के बहुत-से यंत्रादि रहते है। इसिलिए जहाज में कंपास को इस प्रकार सावधानी से रखा जाता है कि उसपर इनका कोई प्रभाव न पड़े। आजकल मैंगनीज-इस्पात नाम का एक इस्पात निकाला गया है। इस्पात होते हुए भी यह चुम्वकीय पदार्थ

नहीं है। दिक्सूचक यंत्र का डब्बा बनाने तथा जहाज के उस अंग की बनाने मे, आजकल इस पदार्थ का व्यवहार हो रहा है।

#### चुम्बक के अन्य उपयोग

डाइनेमो (dynemo) नामक विद्युत्-उत्पादन यंत्र में, टेलीग्राफ, टेलीफोन, विद्युत् घंटी आदि में चुम्बक की आवश्यकता होती है। शक्तिशाली विद्युत्-चुम्बक द्वारा कारखानों में लोहें की भारी-भारी चीजे उठाई जाती है। विद्युतीय फीता अभिलेखी (tape recorder) यंत्र में ध्वनि-अभिलेखन के समय चुम्बकीय फीते पर ध्वनि की चुम्बकीय आकृति बनती है जिससे उस ध्वनि का पुनक्त्पादन किया जा सकता है।

# विद्युत् ( Electricity )

आँघी-तूफान के समय आकाश में कड़क के साथ विजली चमक उटती है, तो लगता है कि तेज प्रकाश की एक सिंपल रेखा वादलों को फाड़कर क्षण भर के लिए जगमगा उठी है। विद्युत् का ही यह एक सुंदर परंतु डरावना रूप है।

विद्युत् का दूसरा रूप उस समय हमारे सामने आता है जब वटन दवाते ही हमारा अँधेरा कमरा उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। गहरों में आज विद्युत् के प्रताप से रातें भी दिन वन जाती हैं। विद्युत् ने हमें प्रकाश तो मिलता ही है, साथ-साथ इससे हमारे और भी वहुत-से काम होते हैं। घरों में प्रकाश देने के साथ-साथ इससे हमें ताप मिलता है। विद्युत् के चुल्हे पर हम खाना बनाते हैं, जाडों में विद्युत् से कमरे गरम रखते हैं तो गरमी में इससे पखे चलाते हैं। इसीसे रेफीजरेटर चलाते हैं, कपडों पर इस्तिरी करते है तथा और न जाने कितने ही काम साधते हैं। इन छोटे-मोटे कामो के अलावा, इसकी सहायता से छोटे-बड़े कारखाने तथा ट्राम, रेल आदि चलते है। विद्युत् की सहायता से डॉक्टर कितने ही रोगो का पता लगाते और इलाज करते है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन के साथ विद्युत् का गहरा सबध हो गया है। यह कहा जा सकता है कि अब किसी देश की उन्नित उस देश में विद्युत् के उत्पादन पर बहुत हद तक निर्भर करती है।

लेकिन यह विद्युत् है क्या ? संक्षेप में कहा जाए तो कह सकते हैं कि विद्युत् ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसका व्यवहार आवश्यकतानुसार हम भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न कार्यों में करते है।

# स्थिर विद्युत् (Static electricity)

अँग्रेजी भाषा मे विद्युत् को इलेक्ट्रोसिटी (electricity) कहते है। हो सकता है कि वह शब्द इलेक्ट्रन (electron) शब्द से सवधित हो, क्योंकि गृ० वि०—२६

ग्रीक भाषा में अवर को इलेक्ट्रन कहते है। कहा जाता है कि पहले-पहल ग्रीस देश के दार्शनिक चेल्स (Thales) ने ईसा के ६०० वर्ष पूर्व ही अंबर को अपने ऊनी वस्त्र से रगडकर देखा या कि इस रगड़ से कंवर में एक गुण जत्पन्न होता है जिससे वह छोटी और हलकी वस्तुओं को आकर्षित करता है। तबसे इस अज्ञात मक्ति को इलेक्ट्रीसिटी कहते हैं और बहुत दिन तक यह सिद्धात बना रहा कि केवल अंबर में ही घर्षण से विद्युत् पैदा हो सकती है। १६०० ई० मे डॉ० विलियम गिलवर्ट ने इस भूल का संशोधन किया और प्रयोगो द्वारा सिद्ध किया कि अंवर की नाई इवीनाइट, काँच, रंजन आदि वहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको ऊनी या रेशामी कपड़े से रगड़ने पर उनमें छोटी-छोटी हलकी वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब हमे पता चल गया है कि प्रायः सभी वस्तुओं में यह गुण होताः है और किसी भी वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ने से विद्युत् उत्पन्न होगी। इस प्रकार दो वस्तुओं को रगड़ने से जो विद्युत् उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत् (frictional electricity) या स्थिर विद्युत् (static electricity) कहते हैं। जिस वस्तु पर विद्यूत् पैदा होती है उस वस्तु को उस अवस्था में विद्युताविष्ट (charged) वस्तु कहते हैं।

स्थिर विद्यत् की उत्पत्ति निम्नलिखित प्रयोग से सिद्ध की जा सकती है—
प्रयोग—काँच की एक मोटी छड़ लीजिए और उसकी आग पर अच्छी
तरह से सुखाइए। छड़ को रेशम के दुकड़े से घिसिए। अब एक मेज पर
कागज के छोटे-छोटे टुकड़े जमा कीजिए और फिर छड़ को कागज के टुकड़ों
के पास ले जाइए। देखिएगा कि कागज के वे सब टुकड़े छड़ में उत्पन्न
आवेश के द्वारा आकर्षित होकर छड़ के पास आ रहे हैं। यह आकर्षण
चुम्वक शक्ति के कारण नहीं है। चुम्वक चुम्बकीय पदार्थों को ही आकर्षित
करता है कागज को नही। काँच में वैद्युतिक शक्ति आ जाने के कारण ही
ऐसा होता है। इस छड़ को अब विद्युताबिट्ट (charged) छड़ कहा जाता
है जो इन कागज के टुकड़ो को, जो अनाविट्ट (uncharged) हैं, अपनी

किंतु कागज के दुकड़े छड़ का स्पर्श करने के बाद ही फिर अलग होकर गिर पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि जब कोई अनाविष्ट वस्तुं किसी विद्युताविष्ट वस्तु का स्पर्श करती है तब वह भी विद्युताविष्ट हो जाती है। दोनों में सब्ध आवेश (similar charge) होने के कारण वे दोनों एक-दूसरें को विकिषत करती है। इसलिए कागज के टुकड़े छड़ को छूने के बाद ही गिर जाते है।

#### घन तथा ऋण विद्युत्

फासीसी वैज्ञानिक दू फे (Du Fay) ने अपने प्रयोगो द्वारा सर्वप्रथम पता लगाया कि विद्युत् आवेश दो प्रकार के होते हैं। इन दो प्रकार के आवेशो की विशेपता यह है कि सदृश आवेश वाली वस्तुएँ एक-दूसरे को विकर्षित करती है और असदृश आवेशो वाली वस्तुएँ एक-दूसरे को आकर्षित करती है। उन्होने एक का नाम वीद्र्यस (vitreous) और दूसरे का नाम रेजिनस (resinous) रखा था। वाद मे एक का नाम धन विद्युत् (positive electricity) तथा दूसरे का नाम ऋण विद्युत् (negative eletricity) पड़ा। विद्युत् के इन विशेष गुणो को निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा जाना जा सकता है—

प्रयोग १—ताँवे या अन्य किसी धातु के वने हुए तार को मोड़कर रकाव (stirrup) जैसा वनाइए। इस रकाव को सूखे रेशम के धागे से वाँच कर किसी स्तम से लटका दीजिए। किर एक कचकड़े की छड़ को सूखे फलालैन से रगड़ कर रकाव के किसी भी सिरे के पास लाइए। देखिएगा कि रकाव छड़ से आकर्षित होती है। अब एक सूखे काँच के छड़ को उसी प्रकार सूखे रेशम से रगड़ कर रकाव के पास लाइए। देखिएगा कि रकाव काँच की छड़ से भी आकर्षित होती है। इस प्रयोग मे रकाव अनाविष्ट वस्तु है और कचकड़ा तथा काँच की छड़े विद्युताविष्ट वस्तुएँ हैं। अतः ऊपर के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि विद्युताविष्ट वस्तु अनाविष्ट वस्तु को आकर्षित करती है।

प्रयोग २—विद्युताविष्ट कचकड़े की छड़ को अब रकाव पर रख दीजिए। कोई अनाविष्ट वस्तु, जेसे लकड़ी के वने स्केल, को उस छड़ के किसी भी सिरे के पास लाइए। देखिएगा कि रकाव अनाविष्ट वस्तु की तरफ आर्काषत होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि अनाविष्ट वस्तु भी आविष्ट वस्तु को आर्काषत करती है। अर्थात् आकर्षण पारस्परिक है। प्रयोग ३—कचकडे की दो छड़ो को पहले प्रयोग की भौति फलार्लन से रगड़ कर विद्युताविष्ट की जिए। विद्युताविष्ट एक छड को रकाव में रख कर लटका दी जिए। फिर दूसरी छड़ को, जो पहली छड़ की तरह विद्युताविष्ट है, इस लटकी हुई छड़ के किसी भी सिरे के पास लाइए तो देखिएगा कि लटकी हुई छड़ विकिपत होती है।

कचकड़े की छड़ के बदले में कांच की दो छड़ों को लेकर रेशम से रगड़ कर इस प्रयोग को कीजिए तो देखिएगा कि उन विद्युताविष्ट छड़ों में भी विकर्षण होगा। अगर फलालेंन द्वारा रगड़ कर विद्युताविष्ट कचकड़े की छड़ को रकाब में रखकर लटका दिया जाए और रेशम द्वारा रगड़ कर विद्युताविष्ट कांच की छड़ को उसके पास लाया जाए तो अब विकर्षण के वदले आकर्षण दिखाई पड़ेगा।

ऊपर के इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि घर्षण से वस्तुओं में जो विद्युत् उत्पन्न होती है, वह दो प्रकार की होती है। सदृश आवेश वाली वस्तुएँ एक दूसरे को विकिषत करती हैं और असदृश आवेश वाली वस्तुएँ एक दूसरे को आकर्षित करती है।

कचकडे की छड़ को फलालैंग से रगड़ने से जो विद्युत् उत्पन्न होती है, उसे ऋण विद्युत् (negative electricity) कहते हैं। दूसरी ओर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने से जो विद्युत् उत्पन्न होती है उसे धन विद्युत् (positive electricity) कहते हैं। किंतु कचकडे पर हमेशा ऋण विद्युत् तथा कांच पर हमेशा धन विद्युत् उत्पन्न नहीं होती है। अगर कांच की छड़ को फलालैंग से रगड़ा जाए तो धन विद्युत् उत्पन्न होने के बदले मे ऋण विद्युत् उत्पन्न होगी। इससे यह भी पता चलता है कि विद्युत्विष्ट वस्तु के आवेश का रूप रगड़े जाने वाली वस्तु (जंसे रेशम या फलालैंग) पर भी निर्भर करता है, न कि केवल कचकड़े या कांच पर।


# विद्युदर्शी (Electroscope)

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि विद्युताविष्ट वस्तुएँ जिस प्रकार वावेशरहित वस्तुओं को आकर्षित करती है उसी प्रकार आवेशरहित वस्तुओं को आकर्षित करती है। इस कारण कोई

वस्तु विद्युताविष्ट है या नहीं, इसकी जाँच आकर्षण द्वारा नहीं, विलक विकर्षण द्वारा ही की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत् आवेश की जाँच करने के लिए एक प्रकार के यत का निर्माण किया गया है, जिसे विद्युद्धीं (electroscope) कहते हैं।

प्रयोग—चौड़े मुँह वाली काँच की एक वोतल लीजिए और उसके मुँह पर छेद वाली रवर या काँकें की डाट लगा दीजिए। अव डाट के छेद में ताँवे या पीतल की एक पतली छट़ को इस प्रकार वैठाइए कि छड़ का एक सिरा वोतल के भीतर रहे। छड़ के ऊपर वाले सिरें पर एक पोतल या अन्य धातु की वनी चकती लगा दीजिए। छड़ के निचले सिरें पर दो पतले तथा लगभग

३ से० मी० लवे, और ३ मि० मी० चौडे सोने या एल्युमेनियम के तवक या पत्त्यों को जोड़ दीजिए। फिर काग को वोतल में लगाकर मोम से अच्छी तरह वद कर दीजिए कि हवा अदर न जा सके। इस प्रकार एक साधारण विद्युद्धीं यन वन गया। अव विद्युत् आवेश की जांच के लिए कचकड़े की छड़ को फलालैंन से रगड़कर चकती के पास लाइए या चकती का स्पर्ण कीजिए तो देखिएगा कि छड़ में लगी हुई दोनो पत्तियाँ एक दूसरे से विकिष्त होकर फेल जाती है। इससे पता चलता है कि वस्तु विद्युताविष्ठ है। ऐसा इसलिए होता है कि चकती और छड़ में होकर



[ चित्र १३३—साधारण विद्युद्दर्शी [

विद्युत् आवेश पत्तियों में आ जाता है और दोनो पत्तियाँ सदृश आवेश से आविष्ट होकर एक दूसरे को विकिपत करती और फैल जाती है।

# स्त्रणं-पत्र विद्युद्दर्शी

प्रयोगशाला में जिस विद्युद्शों को काम में लाया जाता है उसे स्वर्ण-पत्र विद्युद्र्शी (gold-leaf electroscope) कहते है। इसकी वनावट ऊपर दिए गए साधारण वियुद्धणीं जैसी ही है। वीतल के वदने काँच के वेल-जार का व्यवहार होता है। बेल-जार के बीच में छट से सोने की दो पनियाँ लटकती रहती हैं। छड़ के ऊपर वाले मिरे पर धानु की बनी एक चकनी लगी रहती है। वेल-जार भी काग से इस प्रकार बंद किया होता है कि हवा जंदर न जा सके। वेल-जार सोने की पत्तियों को बाहरी हवा के झोकों ने बनाता है। इस प्रकार विद्युद्द्यों में धातु की चकती, छा तथा सीने की पनियाँ सम्मिलित रूप मे एक चालक का काम करती है। जब कोई विद्युतादिग्ट वस्तु चकती के पास लाई जाती है या चकती में म्यणं कराई जाती है, तब दोनो पत्तियाँ भी सदृश आवेश मे आविष्ट हो जाती हैं और इस कारण विकिपत होती हैं। वेल-जार के दोनो वगल में टिन के बने लंदे नवक लगे हुए होते हैं। अगर पत्तियाँ ज्यादा फैन जाती है तो ये टिन के तबकों का स्पर्श करती है और विद्युत्-आवेण टिन ने चालित होकर पृथ्वी में नमा जाता है। इस प्रकार पत्तियां फिर से अनाविष्ट होकर आपस में निपक जाती है। अनाविष्ट वस्तु को चकती के पाम लाने ने या उससे स्वर्ण कराने मे पत्तियों में किसी प्रकार का विकर्षण नहीं होता और पत्तियां एक-दूसरे से चिपकी रह जाती हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तू में विद्युतावेश की जांन स्वर्ण-पन्न विद्युद्र्शी की सहायता से की जा सकती है।

### विद्युत्-चालक (Conductor)

कुछ वस्तुएँ ऐसी है जिनमे से होकर विद्युत् आवेग एक ओर से दूमरी कोर तक आसानी से चली जाती है। उन सब वस्नुओं को विद्युत् चालक (conductor) कहते है। चाँदी और ताँवा अच्छे चालक हैं। इस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत्-धारा ने जाने के लिए ताँवे का तार काम में लाया जाता है। प्राय. सभी धातुएँ विद्युत् की अच्छी चालक है। लवण या अम्ल मिले हुए पानी के भीतर से विग्रुत् जा सकती है। इस कारण ये भी विद्युत्-चालक है। पृथ्वी तथा मानव-गरीर भी अच्छे चालक है।

## विद्युत् के अचालक (Non conductor)

कुछ वस्तुएँ ऐसी है जिनमे से होकर विद्युत् प्रवाहित नहीं हो सकती और इनपर घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत्-आवेश स्थिर रह जाता है। इन

वस्तुओं को विद्युत्-अचालक या विद्युत्-रोधी (Insulator) कहते है। सूखी लकड़ी एक अच्छा विद्युत्-रोधी है। इस कारण से विजली के काम करने वाले मिस्ती लकड़ी की वनी सीढी पर चढ कर विद्युत् का काम करते है, तािक विद्युत् धारा उनके शरीर में से होकर न जा सके। वैसे उनके शरीर से विद्युत् धारा के प्रवाह से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त अभ्रक, काँच, रवर, लाह, कचकड़ा, गंधक, मोम, तेल, सूखा रेशम, सूखी वायु आदि भी अच्छे अचालक या विद्युत्-रोधी है। इनमे अभ्रक सबसे अच्छा अचालक है। कुछ वस्तुएँ ऐसी है जो पानी से भिगो देने से अचालक से चालक हो जाती है। उदाहरण के लिए भीगा रेशम, भीगा सूत, भीगी लकड़ी, नम वायु आदि विद्युत् के चालक है।

निम्नलिखित प्रयोगो से पता चल सकता है कि वस्तु चालक है या अचालक। प्रयोग १—कचकड़े की एक छड़ लीजिए और उसको फलालेंन से रगड़ कर विद्युताविष्ट कीजिए। किर इस छड से एक स्वर्ण-पत्न विद्युद्धों की चकती का स्पर्श कराइए। विद्युत्त का आवेश कचकडे की छड़ से विद्युद्धों की चकती तथा चकती से होकर स्वर्ण-पत्नों को प्राप्त होता है और पत्तियाँ विक्षित होकर विलग हो जाती है। अब यदि इस आविष्ट विद्युद्धीं की चकती का काँच, लाह या गंधक, रवर आदि की छड़ से स्पर्श करे तो पाते हैं कि विद्युद्धों का आवेश नष्ट नहीं होता है चूँ कि पत्तियों का विकर्षण और विलगाव बना रहता है। किंतु यदि चकती का किसी धातु की वनी हुई छड़ से या हाथ से स्पर्श करे तो तुरंत विद्युद्धों का आवेश लुप्त हो जाएगा और पत्तियाँ आपस में सट जाएँगी, अर्थात् धातु की छड़ या हमारे हाथ में से होकर विद्युत् का आवेश पृथ्वी में समा जाता है और पत्तियाँ अनाविष्ट हो जाती है।

इस प्रयोग से मालूम होता है कि विद्युत्-प्रवाह के लिए वस्तुएँ दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की वस्तुएँ वे हैं जैसे काँच, लाह, गधक, रवर आदि, जिनमें से होकर विद्युत् आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, उनको अचालक या विद्युत्-रोधी (nonconductor or insulator) वस्तुएँ कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरी प्रकार की वस्तुएँ वे है, जिनमें से होकर विद्युत्-प्रवाहित होती है, जैसे धातु या हमारे शरीर आदि। ये विद्युत् के चालक (conductor) है।

प्रयोग २—तांवे की एक छड के एक सिरे को हाथ से पकड कर दूसरे सिरे को फलालेन से रगडिए। फिर एक विद्युत् दर्शी की चकती का स्पर्श की जिए। ऐसा मालूम होगा कि तांवे की छड में घपण से विद्युत् उत्पन्न ही नहीं हुई है। लेकिन घातु की बनी छड को मूखी रेशम या फलालेन से रगड़ने से घपण-विद्युत् अवश्य ही उत्पन्न होती है। किंतु धातु के चालक होने के कारण, विद्युत् आवेश छड से होकर हाथ में तथा हमारे शरीर से प्रवाहित होकर पृथ्वी में समा जाती है। अगर तांवे की छड को सीघे हाथ से न पकड़ कर उस सिरे में कचकडे या रवर की एक मूठ लगा दी जाए और उसे पकड़ कर इस प्रयोग को फिर से करें तो हम देखेंगे कि तांवे की छड़ भी विद्युताविष्ट हो गई है। इस अवस्था में छड़ को विद्युत्वर्गों की चकती से स्पर्ग करा देने से पत्तियों में विकर्षण होगा और वे विलग हो जाएँगी। क्योंकि इस बार छड़ पर उत्पन्न विद्युत्-आवेश अचालक मूठ के कारण, छड़ से मनुष्य के शरीर में और फिर वहाँ में प्रवाहित होकर पृथ्वी में नहीं समा सका।

इस प्रकार वस्तुओं को दो भागों में वाँटा गया है—(१) चालक तथा (२) अचालक। किंतु यह विभाजन तथा चालन के सामर्थ्य की भिन्तता सपूर्ण नहीं है। क्यों कि सही माने में कोई भी वस्तु पूर्णतया चालक और अचालक नहीं होती है। लकडी, कागज आदि सूखे रहने पर अचालक हैं, किंतु भीगने पर चालक हो जाते हैं। सूखी हवा अच्छी विद्युत्-रोधी या अचालक है, किंतु नम हवा चालक है। वस्तुओं की चालकता आपेक्षिक है। अभ्रक सबसे अच्छा अचालक है।


# विद्युत्रोधी या अचालक वस्तुओं की उपयोगिता

विद्युत् सबधी काम मे इस्तेमाल होनेवाले तार आमतौर से कपडे, सिल्क रवर या प्लेष्टिक आदि विद्युत्रोधी वस्तुओ से ढँके होते हैं। इस प्रकार ढके हुए तार से विद्युत्-आवेश वायुमडल मे फैल कर नष्ट नही होता है, तथा विजली का इस्तेमाल करनेवाले भी खतरे से वचते हैं। विद्युत्-संबधी हर प्रकार के काम मे अचालक वस्तु का व्यवहार जरूरी है। विजली का तार लोहे के खंभो पर नहीं रखा जाता है, पर चीनी मिट्टी आदि विद्युत्-रोधी वस्तु की बनी प्यालियों पर रहता है। इस कारण विद्युत् खभों से प्रवाहित होकर पृथ्वी मे समा नहीं पाती है। विजली की बत्ती, चूल्हा, पखा बादि

चलाने के लिए जो स्विच होता हैं उसके ढक्कन आदि विद्युत्रों शे वस्तुओं के बने होते हैं, ताकि विद्युत् हाथ और हमारे शरीर में से प्रवाहित होकर पृथ्वी में समा न जा सके। इस प्रकार विद्युत के उपयोग में अचालक या विद्युत्रें रोधी वस्तुओं का बड़ा महत्त्व है। अचालक वस्तुओं की सहायता के विना कोई भी वैद्युतिक सामान नहीं बन सकता और न विद्युत् का किसी प्रकार का उपयोग ही हो सकता है।

# वैद्युत्-प्रेरण (Electrical induction)

जिस प्रकार किसी चुम्वक के निकट किसी चुम्वकीय पदार्थ को रखने से उसमे प्रेरण की क्रिया से अस्थायी चुम्वकत्व उत्पन्न होता है उसी प्रकार आविष्ट वस्तु के निकट अनाविष्ट वस्तु को रखने से उसमे प्रेरण से अस्थायी रूप ने विद्युत् का आवेश प्रकट होता है। अर्थात् आविष्ट वस्तु अनाविष्ट वस्तु का स्पर्श किए विना ही अनाविष्ट वस्तु में विद्युत् का आवेश उत्पन्न करती है। पासवाले सिरे पर असदृश आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सदृश आवेश उत्पन्न होता है।



[ चित्र १३४—वैद्युत्-प्रेरण ]

निम्नलिखित प्रयोग से प्रेरण की किया को अच्छी तरह समझा जा सकता है:--

प्रयोग—चित्र में क तथा ख जैसे धातु के वने दो वेलनाकार अनाविष्ट चालक लीजिए। दोनो चालको को अचालक वस्तु से वने हुए स्तम पर रिखए। दोनो को इस प्रकार सटा दीजिए कि दोनो एक चालक बन जाएँ। फिर धन-विद्युत् से आविष्ट काँच की एक छड़ क के पास ले जाइए और उसकी उपस्थिति में ही दोनों को अलग कर दीजिए तथा विद्युत्-दर्जी से प्रत्येक के आवेश की जाँच कीजिए तो पता चलेगा कि पहले में ऋण-विद्युत् तथा दूसरे मे धन-विद्युत् उत्पन्न हुई है।

इस प्रयोग में किसी भी अनाविष्ट वेलन का आविष्ट वस्तु से स्पर्श नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि उनको चालन (conduction) से विद्युत् का आवेश प्राप्त नहीं हुआ और न घर्षण से ही उनमें विद्युत्-आवेश उत्पन्न किया गया है। अतः ये अनाविष्ट चालक केवल प्रेरण द्वारा ही आविष्ट हुए हैं। इस प्रकार के आवेश को प्रेरित आवेश (induced charge) कहते हैं।

इस प्रयोग में यदि प्रेरक को दूर ले जाकर दोनों चालक वेलनो की परीक्षा विद्युत्-दर्शी द्वारा करे तो हम पाएगे कि किसी पर आवेश नहीं है। प्रेरक को हटाते ही एक का धन आवेश दूसरे के ऋण आवेश को पूरी तरह रद्द कर देता है। स्पष्ट है कि सयुक्त चालक के एक सिरे पर प्रेरित आवेश का परिमाण दूसरे सिरे पर प्रेरित आवेश के परिमाण के वरावर होता है।

प्रोरण-िक्रया की प्रकृति की जाँच के लिए एक और प्रयोग किया जा--सकता है। इस प्रयोग मे प्रोरक के आवेश की जाँच करने के लिए परीक्षण-पट्टिका (proof plane) का व्यवहार होता है।

# ·परीक्षण-पट्टिका

यह एक विशेप प्रकार का उपस्कर है जिसे विद्युत्-वाहक (carrier) भी कहा जाता है। इसमे एक चालक वस्तु की वनी गोल चकती होती है जो



[ चित्र १३५—विद्युत्-परीक्षण-पट्टिका ]


किसी अचालक वस्तु की छड़ से जुड़ी रहती है। छड़ मूठ का काम करती है और प्रयोग के समय हमेशा इसे ही पकड़ना चाहिए। चकती का हाथ से या अपने शरीर से स्पर्भ नहीं करें, नहीं तो चकती का आवेश नष्ट हो जाएगा। किसी वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए, उस वस्तु से परीक्षण-पट्टिका की गोल चकती का स्पर्श कराकर, चकती को एक विद्युत्-दर्शी के पास व -दर्शी की पनियों में विकर्षण हो तो समझना

लाया जाता है। अगर विद्युत्-दर्शी की पत्तियो में विकर्षण हो तो समझना चाहिए कि वस्तु मे आवेश है। प्रयोग—धातु के वने एक वेलन को अचालक वस्तु के स्तंभ पर रिखए। कांच की एक छड़ को रेगम से रगड़कर धन विद्युत् से आविष्ट की जिए। फिर उसे वेलन के एक सिरे के पास लाकर रिखए। प्रेरण से यह सिरा ऋण-विद्युत् से तथा दूसरा सिरा धन-विद्युत् से आविष्ट हो जाता है। किंतु इस चालक वेलन के मध्य भाग में कोई विद्युत्-आवेश नहीं पाया जाता है। इसे जांचने के लिए, एक परीक्षण-पिट्टका की चकती का वेलन के पहले सिरे से स्पर्ण कराइए और उसे पहले से ही ऋण-विद्युत् से आविष्ट एक विद्युत्-दर्शी की चकती के पास लाइए। देखिएगा कि विद्युत्-दर्शी में स्वर्ण-पत्तियों का फैलाव वढ जाता है। इससे पता चल जाता है कि वेलन के उस सिरे पर प्रेरण से ऋण-विद्युत् उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार से वेलन के दूसरे सिरे को जांच करके टेखिए। मालूम हो जाएगा कि उस पर वन-विद्युत् उत्पन्न हुई है। वीचवाला भाग अनावेशित पाया जाएगा। अब कांच की छड़ को वेलन के पास से हटा लीजिए। परीक्षण-पिट्टका द्वारा जांच करने से अब पता चलेगा कि वेलन के दोनों सिरो पर के विद्युत्-आवेश लुप्त हो गए हैं और वेलन फिर से अनाविष्ट हो गया है।

चालक का आवेश उसकी वाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत्-आवेश के इस गुण का परिचय अँग्रेज वैज्ञानिक माइकेल फैराडे ने कराया था। उन्होंने जिस प्रयोग के द्वारा इसे सिद्ध किया था, वह 'तितली-जाली का अयोग (butterfly-net experiment) के नाम से प्रसिद्ध है।

#### तितली-जाली का त्रयोग

तितली पकडने के लिए काम आनेवाली शंकु जैसी आकार की धातु-



[ चित्र १३६—तितली-जाली प्रयोग ]

निर्मित जाली को एक अचालक स्तभ से जोड़ दिया जाता है। इसके सिरं से

रेशम के धागे इस प्रकार में लगे होते हैं कि धागे को खींचकर जाली की भीतरी सतह को बाहर किया जा सकता है और बाहरी सतह को भीतर किया जा सकता है। अब जाली को विद्युताविष्ट किया जाता है और परीक्षण-पट्टिका तथा विद्युत्-दर्शी की सहायता से जाँच करके देखा जाता है कि उनकी बाहरी सतह पर आवेश है; लेकिन अंदर की सतह पर कोई आवेश नहीं है।

धार्ग को खीचकर अंदरवाली नतह को वाहर कर इस प्रयोग को दुहराने मे पता लगेगा कि आवेश फिर भी केवल बाहर की सतह पर ही है, अंदर याली नतह पर नहीं।

फैराडे ने अपने जीवन को खतरे में डालकर एक और प्रयोग से इसकी जॉच की थी। उन्होंने धातु के तार की जाली से एक वड़ा वक्स बनाया। फिर एक क्वणं-पत्न विद्युन्-दर्शी साय लेकर खुद वक्से के अंदर बैठ गए। वक्से को वढ़ करके उसे विद्युत् का प्रचुर आवेश दिया गया। जब वक्से की वाहरी नतह से विजली के बड़े-बड़े स्पृत्तिग (spark) छूट रहे थे उस समय अदर रखे हुए विद्युत्-दर्शी की पत्तियों को कुछ भी आवेश प्राप्त नहीं हुआ और न फैराडे का ही वाल वाँका हुआ। इस प्रकार फैराडे ने सिद्ध किया कि आवेश चालक की केवल वाहरी सतह पर ही रहता है।

# वायुमंडलीय विद्युत् तथा तड़ित्

( Atmospheric-electricity and lightning )

आकाश मे जब वादल घिर आता है तब वादलों के बीच विजली का वमकना किसने न देखा होगा? साथ ही उसकी कड़कड़ाहट की आवाज भी किसने नहीं सुनी होगी? आदिकाल से ही मानव, तड़ित् की चमक तथा कड़क से परिचित है। किंतु कैसे और कहाँ से इस तड़ित् (lightning) की उत्पत्ति होती है, नहीं मालूम होने के कारण, मानव के मन में इसके प्रति भय और विस्मय पेदा होता था। सुदूर अतीत से यह खोज शुरू हुई थी कि तड़ित् क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? इससे क्या लाभ तथा हानि होती है, तथा इससे कैसे वच सकते है?

कहा जाता है कि स्टिफेन ग्रे (Stephen Gray) नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था कि स्थिर-विद्युत् से तिहत् का सबध है। इसके वाद वेंजामिन फ्रेंकिलन नामक प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक ने १७४६ ई० में तिहत् का वैद्युतिक सिद्धांत (electrical theory of lightning) पेश किया। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने विद्युत् और तिहत् में निम्नलिखित समानताओं का वर्णन किया —(१) प्रकाश उत्पन्न करने की शिक्त, (२) प्रकाश का वर्ण, (३) टेडा-मेडा रास्ता, (४) तीन्न गित, (४) धातु में चालित होना तथा (६) विसर्जन होने से ध्विन का उत्पन्न होना आदि।

उन्होंने कहा कि इन गुणों के कारण तिड़त् से विद्युत् का संवंध मालूम होता है। सन १७५२ ई० की १० मई को वेजामिन फ्रेंकिलन ने अपने पत्तग और कु जो के प्रयोग से प्रमाणित किया कि वायुमडलीय विद्युत् के उत्सर्जन से ही तिडत् की उत्पत्ति होती है।

इस प्रयोग को सम्पन्न करने के लिए उन्होंने महीन रेशम के कपडे का एक पतंग बनाया और उसमें पटसन की डोरी लगा दी। वायुमडल से विद्युत् ग्रहण करने के लिए पतग में एक नुकीला तार ज़गा दिया और उसके दूसरे सिरे को डोरी से जोड़ दिया। डोरी को निच्च से पकड़ने के लिए उसे एक रेशम के दुकड़े से बांध दिया गया। इस जोड़ के पास एक लोहे की चाभी लटका दी गई। १७५२ ई० की १० मई को, वरसात के समय, जब विजली चमक रही थी तथा वादल गरज रहे थे, उन्होंने इस पतंग को आकाश में उड़ाया। जब वर्षा के पानी से डोरी भीग कर चालक बन गयी, तब वायुमडलीय विद्युत पतग में नगे हुए नुकीले तार द्वारा ग्रहीत होकर डोरी से प्रवाहित होकर चाभी तक पहुँच गयी। चाभी को इस अवस्था में अगुली से छूने से उनको उसी प्रकार का धक्का नगा तथा साथ ही उसी प्रकार की चिनगारी निकली जैसे घपंण-विद्युत् से प्राप्त होती है। इस प्रकार से मालूम हो गया कि वायुमडलीय विद्युत् के उत्सर्जन से ही तिहत् की उत्पत्ति होती है।

यह प्रयोग काफी खतरनाक है, क्यों कि इसमें इतने उच्च बोल्ट विद्युत् धारा आ सकती है कि उससे प्रयोग कत्ता की मृत्यु तक हो जा सकती है।

वायुमडलीय विद्युत् की उपस्थिति प्रयोगो द्वारा सिद्ध की जा सकती है। किंतु विद्युत् को उत्पत्ति कहाँ से और कैंस होती है इसका अभी भी पूर्णरूप से पता नहीं चला है। पहले यह कहा जाता था कि वायु में वर्त्तमान जलकणो के पारस्परिक घर्षण से वायुमडल में विद्युत्-आवेश उत्पन्न होता है। किंतु प्रयोग द्वारा यह भी देखा गया है कि वादलहीन वायुमडल में, अर्थात् वायु में जलकण न होने पर भी वायु सर्वदा विद्युताविष्ट होती रहती है। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार वायुमडलीय विद्युत् की उत्पत्ति का कारण यह है कि सूर्य और अतिरक्ष से आनेवाली अदृश्य परा वैगनी किरणे (ultra violet ravs) और कॉसिमक किरणे (cosmic rays) वायुमंडल से होकर, पृथ्वी पर आते समय वायुमंडल के गैसो के कुछ अणुओं को आयनित (ionised) कर देती है। जिसके फलस्वरूप वायु के अणु आविष्ट हो जाते हैं। जब जलवाष्य-कण ऊपर उठ कर इस क्षेत्र में पहुँचते है तब वायु के आयनित कणों का आवेश इन वाष्य कणों को भी आविष्ट कर देता है। वादल इन आविष्ट वाष्य-कणों के मिलने से बनता है। अतः वादल का विद्युत् आवेश वढ जाता है। वादल में भी दो प्रकार

की विद्युत पाई जाती है। कुछ वादलों में धन विद्युत् का आवेश तथा कुछ; में ऋण विद्युत का आवेश होता है।

इसके अतिरिक्त वायुमडलीय विद्युत् की उत्पत्ति के अन्य कारण भी हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी तल के रेडियम जैसे तत्त्व से विकिरित-किरणे भी वायुमडल की निचली सतह के गैसो के अणुओ को आविष्ट कर देती है।

वायुमंडल में इन सब कियाओं के फलस्वरूप दो प्रकार की विद्युत् काफी मान्ना में पाई जाती है।

#### तड़ित् की उत्पत्ति

दो विपरीत आवेश वादलों के वीच जब विद्युत् विभवातर (potential difference) ज्यादा हो जाता है तब विद्युत का विसर्जन होता है। क्यों कि जब ऋण तथा धन विद्युत से आवेशित वादल के दो दुकड़े पास आ जाते है तब उनके विद्युत् आवेशों में विभवांतर जितना अधिक होगा, वे उतने ही अधिक बल से एक-दूसरे को आकर्षित करेंगे और ऋण आवेश वाले बादल से विद्युत् विसर्जित होकर धन आवेश वाले वादल पर जा गिरेगी विद्युत् विसर्जन की किया से तिडत् की उत्पत्ति होती है जिसे विजली का गिरना या चमकना कहते है।

वरसात के दिनों में वादल और पृथ्वी के वीच में विद्युत्-विसर्जन के कारण भी तिंडत् की उत्पत्ति होती है। जब कोई आविष्ट वादल पृथ्वी-तल के समीप आ जाता है तब ठीक उसके नीचे वाली पृथ्वी तल की वस्तुओं पर, जो भीगने से चालक बन गई हैं, असदृश प्रेरित विद्युत् आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इस प्रेरित आवेश की मान्ना अधिक हो जाती है तथा इसका और आवेशित वादलों का वैद्युत् विभवांतर वहुत अधिक हो जाता है, तब घोर विद्युत् विसर्जन होता है। इस किया से, वादल से लेकर पृथ्वी-तल तक, क्षणिक तेज प्रकाश की एक लंबी तथा टेडी-मेडी रेखा (lightning) दिखाई देती है और साथ ही वड़े जोर की कड़कडाहट की आवाज (thunder) सुनाई पडती है। इसे वज्त्रपात कहते है। विद्युत् विसर्जन के समय विसर्जित विद्युत् ऐसे पथ से आकर पृथ्वी में समा जाती है, जिस पथ से उसे चलने में कम-से-कम प्रतिरोध हो। इसलिए आविष्ट वादल

के निकटतम जो चालक उसे मिलेगा, उसी में होकर वह प्रवाहित होना चाहेगी। ऊँचे पेड़, मकान, धातु निर्मित ऊँचे खभे आदि चालक भी हैं और बादल के निकट भी होते है। इसलिए साधारणतः इन्हीं पर वज्जपात होता है।

#### तिहत्-चालक (Lightning conductor)

तिहत्-चालक का आविष्कार भी वैज्ञानिक वेजामिन फ्रंकिलन ने ही किया था। उन्होंने १७५४ ई० में अमेरिका के ऊँचे-ऊँचे मकानों में सर्वप्रथम तिहत्-चालक का व्यवहार गुरू करवाया था। यव प्रायः सभी गहरों में तिहत् के प्रकोप से वचने के लिए ऊँचे-ऊँचे महलो, मीनारो आदि पर तिहत्-चालक लगाया जाता है।

यह हम जान चुके हैं कि जब कोई बादन पृथ्वी के करीव आ जाता है तब पृथ्वी पर और ऊँची तथा नुकीली वस्तु, जैसे ऊँचे महन, मीनार, पेड आदि पर असदृण प्रकार का विद्यून्-आवेश काफी माल्ला मे प्रोरण में उत्पन्न हो जाता है और इन सब ऊँचे स्थानों पर विजली के गिरने अर्थान् विद्यून्-विसर्जन की सभावना पैदा हो जाती है। जिन सकानों या पेटों पर विजली गिरती है, वे ध्वस्त हो जाते या जल जाते हैं। आदभी या जानवर पर विजली गिरती है वे मर जाते हैं।

अत इन सब ऊँचे मकानो को तिहत् के आधात से बचाने के लिए तिहत्-चालक लगाया जाता है। तिहत्-चालक, धातु की छड़ का बना होता है और लंबे तिशूल जैसा होता है। इस छड़ को मकान की बाहरी दीवार पर इस तरह लगा दिया जाता है कि दीवार में वह प्रथक्कृत रहती है। छड़ के ज्परी भाग में तीन या चार नुकीले कॉट लगे रहते है। छड़ मकान की सबसे ऊँची जगह में भी ऊपर निकली रहती है। छड़ के निचले सिरे को मोटे चालक तार द्वारा घातु के एक प्लेट से लगाकर उसको जमीन में, काफी नीचे जहाँ मिट्टी में पानी हैं, गांड दिया जाता है। तिहत्-चालक की छड़ में किसी प्रकार का मोड नहीं होना चाहिए।

जव तडित्-चालक लगे हुए मकान के पास से आवेशित बादल गुजरता है तव तडित्-चालक के सिरे पर प्रेरण द्वारा असदृश आवेश उत्पन्न होता है। चादल से विसर्जित विद्युत् तिडत्-चालक से होकर पृथ्वी में समा जाती है और मकान नुकसान से वच जाता है।

## वज्रपात से मुरक्षा

वज्रपात से मकान ध्वस्त हो जाता या जल जाता है। मनुष्य, वड़े-बड़े जीव-जतु, पेड़-पौघे, जिस पर भी वज्रपात हो, वे जलकर नष्ट हो जाते है। इसलिए हमेशा ऊँचे मकानो पर तड़ित्-चालक लगा देना चाहिए।

पानी से भीगे पेड़-पौघे चालक वन जाते है। इसलिए, ऑधी-तूफान के समय ऊँचे पेडो पर वज्र गिरने की अधिक संभावना रहती है। अतः विजली की चमक तथा आँधी-पानी आ जाने पर ऊँचे पेड के नीचे खडा नहीं होना चाहिए। साथ ही ऊँचे धातु-निर्मित खंभे आदि पर भी विजली गिरने की अधिक संभावना रहने के कारण ऐसे समय में उनसे भी दूर रहना चाहिए।

आसपास वज्र गिरने से कमरे की घातु-निर्मित चीजे भी प्रेरण द्वारा आविष्ट हो जा सकती हैं। इसलिए विद्युत् के साथ आँधी-पानी के समय धातु-निर्मित वडी-वडी चीजो से दूर रहना चाहिए।

ऐसे समय खुले स्थान में या नदी, तालाब आदि के पानी के अंदर नहीं रहना चाहिए। खुले स्थान में खंडे रहने के वजाए लेट जाने में ही अधिक सुरक्षा है।

विजली के साथ आँधी-पानी के समय अगर मोटरगाडी जैसी धातुनिर्मित कोई वद सवारी मिले तो उसमे गाडी की दीवारों से हटकर बैठे
रहना चाहिए। ऐसी हालत मे गाडी पर विजली गिरने से भी अंदर बैठे
आदमी वच जाते है। क्योंकि गाडी की धातु-निर्मित दीवार से होकर विद्युत्
पृथ्वी मे चली जाती है और अदर वैठे आदमी को नुकसान नहीं पहुँचा
सकती है। फैरेंडे के प्रयोग से हमे मालूम हो चुका है कि चालक-आवेश
केवल उसकी सतह पर रहता है। इसी सिद्धांत पर धातु के वने वक्सनुमा
वंद गाडी के अंदर हम तिहत् से सुरक्षित रह सकते हैं।

# विद्युत्-धारा


#### ( Electric current )

1 3 3 4 2 7 1 1 1

#### विद्युत्-धारा

हम जान चुके हैं कि घर्षण या प्रेरण से वस्तुओं को विद्युताविष्ट किया जा सकता है। अलग-अलग विभववाली आविष्ट वस्तुओं को सुचालक तार आदि से जोड़ देने पर अधिक विभववाली वस्तु से कम विभववाली वस्तु की ओर विद्युत् प्रवाहित होती है। यह प्रवाह तव तक जारी रहता है जब तक दोनो आविष्ट वस्तुओं अथवा एक आविष्ट तथा दूसरी अनाविष्ट वस्तु में विभवातर (potential difference) वना रहता है। विद्युत्-आवेण के इस प्रवाह को विद्युत्-धारा (electric current) कहते हैं।

तार से जानेवाले विद्युत्-प्रवाह की तुलना नल से जानेवाले पानी के प्रवाह के साथ की जा सकती है। फर्क यह है कि तार नल जैसा खोखला नहीं होता और नहम विद्युत्-प्रवाह को आँखों से ही देख सकते हैं। पानी चल द्वारा ऊँचे स्तर से नीचे की ओर वहता है। विद्युत् भी आवेश के ऊँचे स्तर से नीचे स्तर की ओर वहती है। विद्युत्-आवेश के स्तर के अतर को विभवातर (potential Cifference) कहते है।



[ चित्र **१३७—**चोल्टीय ढेर ]

#### वोल्टा का टेर

१७६० ई० मे प्रसिद्ध इटालियन वैज्ञानिक एलेंस्जौटरो वोल्टा (Alessandro Volta) ने सर्वप्रथम रासायनिक किया से विद्युत् उत्पन्न किया। रासायनिक किया से किसी चालक पर लगातार आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और इस प्रकार दो चालको के बीच लगातार आवेश का प्रवाह (यानी विद्युत्-धारा) जारी रखा जा सकता है। इस प्रकार विद्युत्-धारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने प्रयोग के

लिए एक उपकरण का आविष्कार किया, जो चोल्टा का ढेर (voltaic pile) के नाम से प्रसिद्ध है।


इसे वनाने के लिए उन्होंने ताँवे की वनी हुई कई चकतियाँ ली और उसी नाप के उतनी ही संख्या में जस्ते की वनी हुई चकतियाँ भी ली। फिर ताँवे की चकती के ऊपर जस्ता की एक चकती, उसके ऊपर फिर ताँवे की एक चकती—इस प्रकार उन चकतियों को एक के वाद एक कम में लगाकर एक स्तम (pile) वनाया। इस स्तंभ के ताँवे और जस्ते की चकतियों के प्रत्येक जोड़े के वीच में तनु गधकाम्ल से भीगे हुए उसी नाप के कागज या कपड़े की वनी हुई चकतियों को रखा। अब इस स्तभ के ऊपरवाली जस्ते की चकती को नीचेवाली ताँवे की चकती से तार द्वारा जोड़ देने से उसमें विद्युत्-धारा का प्रवाह होता है। विद्युत्-दर्शी से जाँच करने पर ताँवे की चकती पर धन आवेश और जस्ते की चकती पर ऋण आवेश पाया जाता है तथा सबसे ऊपर वाली चकती और सबसे नीचे वाली चकती का विभवांतर भी यथेष्ठ पाया जाता है।

#### साधारण वोल्टीय सेल

वैज्ञानिक वोल्टा ने विद्युत्-धारा उत्पन्न करने के लिए जो सरल विद्युत्-घट वनाया था, उस उपकरण को, उसके आविष्कारक के नाम पर साधारण वोल्टीय सेल (Simple Voltaic cell) कहते हैं। इस प्रकार का एक विद्युत्-घट निम्नलिखित विधि से प्रयोगशाला में आसानी से वनाया जा सकता है।

कॉच के चाँड़े मुँह वाले पान्न का तीन चौथाई भाग तनुगंधकाम्ल से, जिसमे एक भाग गंधकाम्ल और चार भाग पानी हो, भरकर उसमे एक जस्ते का तथा एक ताँवे का प्लेट इस प्रकार डुवोकर रखे कि दोनों एक दूसरे से अलग रहे और प्रत्येक का एक सिरा घोल से ऊपर रहे। दोनो प्लेटों के ऊपर वाले सिरों को ताँवे के तार से जोड़ दें तो ताँवे के प्लेट से जस्ते के प्लेट मे और फिर गंधकाम्ल के घोल मे होकर जस्ते के प्लेट से ताँवे के प्लेट तक विद्युत्-द्यारा प्रवाहित होती रहेगी। इसमे ताँवे का प्लेट धन ध्रुव (+) और जस्ते का प्लेट ऋण ध्रुव (-) होते हैं। जस्ते और ताँवे पर

गृहोपयोगी विज्ञान



[ चित्र १३८—साधारण


गंधकाम्ल की किया से दोनों प्लेटों, प्र असहम आवेश उत्पन्न होता है और इनके बीच विभवातर उत्पन्न होने के कारण सेल में विद्युत्-धारा प्रवाहित होती है।

लेकिन, इस प्रकार के सेल से अधिक देर तक विद्युत्-धारा नहीं मिलती है !! क्योंकि, जस्ते में साधारणतः नाना प्रकार की अणुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, जिनके कारण जस्ता और उसमें मिली हुई धातुंनों के स्पर्भ से छोटे-छोटे सेल वन जाते हैं जिनसे स्थानीय विद्युत-धारा प्रवाहित होते लगती है। स्थानीय घारा से मुख्य घारा

को कोई सहायता नहीं मिलती है, लेकिन जस्ता निर्यंक घुलता रहता है। जस्ते के प्लेट पर पारे का लेप लगा देने से यह क्रिया रुक जाती । साथ ही, इस प्रकार के सेल में जस्ते पर गंधकाम्ल की रासायितक क्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस गैस के अनेक बुलबुले जा कर ति के प्लेट पर जमा हो जाते है। इससे ताँवे के प्लेट का अम्ल से स्पर्श मही हो पाता और उस पर अम्ल की किया कम हो जाती है तथा विद्युत्. प्रवाह मंद पड जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए ताँवे के प्लेट को शोड़ी-थोड़ी देर मे निकाल कर या अश से साफ कर बुलबुलो को हटाना पड़ता है। सेल के इस दोष को घ्रुवण (polarisation) कहते है। इन कारणों से विद्युत्-धारा उत्पादन के लिए साधारण वोल्टीय सेल के वजाय लेकलांश सेल, डेनियल सेल या सुखे सेल आदि का व्यवहार होता है।

इस प्रकार के सेल में मिट्टी के सरंघ्र पात में कार्वन की एक छड रख-कर पात को कार्बन तथा मैंगनीज डाइ आक्साइड के चूर्ण के मिश्रण से भर लेकलांश सेल (Leclanche cell) कर पाल का कावन तथा मगनाण जारहणात्रपार होपीतुमा वेच लगा है। कार्वन की छड़ के उपर धातु-निर्मित होपीतुमा के क्या विकास के एक विकास है। कार्वन की छड़ के उपर धातु-निर्मित होपीतुमा रहता है, जिससे तार जोड़ दिया जाता है। उस मिट्टी के पात को एक दूसरे

चीड़े मुँह वाले काँच की बोतल मे रख दिया जाता है और बोतल में अमो-नियम क्लोराइड का घोल भर दिया जाता है। बोतल के एक कोने में जस्ते की एक छड़ होती है। इसके सिरे पर भी तार जोड़ने के लिए पेच लगा रहता है। छड़ों से लगे तारों को जोड़ देने से उसमे विद्युत्-धारा प्रवाहित होती है। सेल में रासायनिक क्रिया से, कार्वन-छड़ पर धन-विद्युत् तथा जस्ते की छड़ पर ऋण-विद्युत् का आवेण उत्पन्न होता है। लेकलाज सेल से अनवरत रूप में विद्युत्-धारा प्राप्त न होने पर भी अगर थोड़ी देर




[ चित्र १३९ क—लेकलांश सेल की वाहरी वनावट, ख—अंदर की वनावट]

विश्राम देने के वाद उसे फिर काम मे लाया जाए तो फिर से विद्युत्-धारा वहने लगती है। इस कारण ऐसे प्रयोगों मे, जहाँ आंतरायिक विद्युत्-धारा की जरूरत होती है, लेकलाश सेल बहुत उपयोगी है। लेकलांश सेल मे केवल एक ही प्रकार के घोल का प्रयोग होता है। इस कारण ऐसे सेलों को एक द्रवीय सेल भी कहते है। डेनियल सेल जैसे कुछ सेलों में दो प्रकार के घोलो का प्रयोग होता है। इन्हे द्वि-द्रवीय सेल कहते है।

#### डेनियल सेल (Daniel's cell)

इस सेल मे गंधकाम्ल और पानी का तनु घोल (diluted sulphuric acid) तथा नीले तूर्तिये का संतृष्त घोल (saturated solution of

copper sulphate), ये दो प्रकार के घोल इस्तेमाल होते हैं। चीनी मिट्टी के वने एक सरझ थान में गंचकाम्ल का तनु घोल रखा जाता है। इस गंध-४२२ ] काम्ल मे जस्ते की एक छड़ इस प्रकार रखी जाती है कि छड़ का ऊपरी सिरा घोल से वाहर रहे। यह सिरा ऋण घ्रुव का काम करता है और इसपर वेंच से एक तार जोड दिया जाता है। फिर चीनी मिट्टी के सरंघ्र पाल की ताँवे के बने हुए एक वड़े पान्न में रखा जाता है। ताँवे के पान की दीवार धन ध्रुव का काम करती है। इस पात्र के ऊपरी सिरे के एक किनारे




एक पेंच लगा रहता है, जिसमे तार जोड़ दिया जाता है। पाव के ऊपरी सिरे पर दो जगह सिछ्द्र खाने वने रहते हैं। इनमें नीले तृतिये के फिस्टल रखे होते है ताकि तृतिये का घोल इन किस्टलो के संस्पर्ध में आता रहे और हमेशा सतृप्त वना रहे। जब ताँवे को, जो धन ध्रुव है, जस्ते की छड़ से, जो ऋण ध्रुव है, तार द्वारा जोड दिया जाता है, तब विद्युत् धन-ध्रुव से

इस प्रकार के सेल का विद्युत् वाहक-वल प्रायः १.१ वोल्ट होता है और ऋण-ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है।

# वह काफी नसमय तक रहता है।

हमलोग टार्च के अंदर जिस सेल का ट्यवहार करते हैं उसे सूखा सेल कहते हैं। इसकी वनावट लेकलांश सेल की बनावट के आधार पर ही है, निंतु इसमें किसी प्रकार के घोल का व्यवहार नहीं होता है। इसे लेकलांश सेल का सशोधित रूप कहा जा सकता है। इसमें घोल न रहने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से छे जाया जा सकता है। आकार में छोटा होने के कारण ये अल्प जगह में ही समा जाते हैं। रेडियो आदि में भी सुखे सेल का व्यवहार होता है।

टॉर्च का एक पुराना सेल (जिसे वैटरी कहा जाता है, किंतु असलियत में वह सेल है) लीजिए। फिर उसके ऊनर का कागज हटाकर चाकू से काटकर भीतरी बनावट का निरीक्षण कीजिए। देखिएगा कि सबसे वाहर जस्ते का बना हुआ वेलनाकार एक खोल है, जो केवल एक तरफ से, अर्थात् नीचे की तरफ से खुला हुआ है। जस्ते का खोल ऋण अ्च का काम करता है। खोल के अदर, बीच मे, एक कार्बन की छड़ रखी रहती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक पीतल की टोपी लगी रहती है। यह छड धन भ्रुव का काम करती है।



[ चित्र १४१—सूखा सेल: क—बाहरी वनावट, ख—अंदर की वनावट ]

कार्वन की छड के चारों ओर, जस्ते की खोल के अदर, एक अल्प गीला मित्रण भरा रहता है। यह मिश्रण मेंगनीज-डाइ आक्साइड १० भाग, लकडी के कोयले का चूर्ण १० भाग, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर २ भाग, जिंक क्लोराइड १ भाग और अल्प ग्लीसरीन तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of paris) मिला कर वनता है। फिर खोल का मुँह अलकतरे

से बंद कर दिया जाता है और ऊपर तथा नीचे के सिरों को छोड़कर खोल है की वाहरी सतह पर मोटा कागज लपेट दिया जाता है ताकि सेल को टार्फ के अंदर डालने से जस्ते का खोल टॉर्फ की दीवार से नहीं सटें। सूखे सेल में मिश्रण पूर्णतया सूखा नहीं होता है, बल्कि लेई (paste) जैसा होता है। विलक्षल सूख जाने से यह सेल काम नहीं करता। इस अवस्था में अगर सेल के जस्ते की दीवार में वारीक छेद करके पानी में डुवा दिया जाए तो मिश्रण गीला हो जाता है और सेल काम करने लगता है।

जब फार्वन-छड़ की पीतल की टोपी, अर्थात् धन-न्नुव को तार से जस्ते के खोल या ऋण-घुव से सबधित किया जाता है तब कार्वन-छड़ से जस्ते के खोल में विद्युत् प्रवाहित होने नगती है। इस सेल का विद्युत्-वाहक-वल साधारणतः १ ५ वोल्ट होता है। सेल को काम में लाने से, उसके अंदर के मिश्रण में लेकलाश सेल की तरह रासायितक किया होती है। अमोनियम क्लोराइड की जस्ते के साथ किया के फल-वरूप अमोनियम गैस निकलता है। इस प्रकार काम में लाने के कुछ दिनों के बाद जब सब अमोनियम क्लोराइड खतम हो जाता है तो सेल बेकार हो जाता है।

## बैटरी (Battery)

प्रवल विद्युत्-धारा प्राप्त करने के लिए दो या अधिक सेलो को एक साथ जोड़ दिया जाता है। सेलो के इस समूह को वैटरी कहते हैं। साधारणतः सेलों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। जब एक का ऋण घुव दूसरे के धन घुव से जोड़ा जाता है, तब इन्हें श्रेणी मे सबिधत कहा जाता है। सेलों को इस विधि से जोड़ने से प्रथम सेल का धन-ध्रुव तथा आखिरी सेल का ऋण- ध्रुव-मुक्त रहता है जो वैटरी के घ्रुव बन जाते हैं। इस प्रकार जोडे गए सेलों में विभवातर भी श्रेणीक्रम से बढता है। इस बैटरी का विद्युत्-वाहक-वल सभी सेलों के विद्युत्-वाहक-वलों का योग होता है।

अगर सेलो के सभी धन घुवो को एक साथ जोड़ दिया जाए और सभी ऋण घुवो को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उन्हें पाश्व-संवंधित वैटरी कहा जाता है और इस संबंध को पाश्व-सम्बन्ध कहते हैं।

इस प्रकार से संबंधित सेलों की बैटरी का विद्युत्-वाहक-बल वही होता

सेल द्वारा विद्युत्-धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसमें रासायनिक किया से विद्युत्-धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत्-धारा से न तो अधिक काम लिया जा सकता है और न लगातार अधिक समय तक ही इससे काम चल सकता है।

घरों में, कारखानों में, रेल, ट्राम आदि चलाने आदि के लिए काफी माला में लगातार विद्युत्-धारा की आवण्यकता होती है। इन कामों के लिए विद्युत्- उत्पादन के कारखानों में, यात्रिक ऊर्जा को, यहां की सहायता से, वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, तार के माध्यम से विभिन्न स्थानों में भेजा जाता है। इस यह को विद्युत्-जनित्र (electricity generator) या डायनेमों (dynamo) कहते हैं।

दिशुत्-द्रम्बकीय प्रेरण (Slectro magnetic induction)

सन् १८३१ ने विख्यात अँगरेज वैज्ञानिक फेरेडे ने एक बहुत ही महस्व पूर्ण आविष्कार किया—अगर एक तार की बद कुण्डली को चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र मे घुमाया जाय या कुण्डली के पास चुम्बक को घुमाया जाय तो कुण्डली मे विद्युत्धारा उत्पन्न होती है। लेकिन दोनो ही अगर स्थिर रहे तो धारा उत्पन्न नहीं होती। अर्थात् धारा के उत्पादन के लिए चुम्बकीय क्षेत्र और कुण्डली के बीच आपेक्षिक गति का होना आवण्यक है।

प्रयोग—विद्युत्रोधी आवृत ताँव के तार को लपेटकर कुण्डली वनाइए। तार के सिरो को गैलवेनोमीटर या विद्युत्-धारा-मापी यंत्र के साथ जोड़ दीजिए। एक छड़-चुम्वक लेकर उसके एक घ्रव को तेजी से कुण्डली के अवर ले जाइए। देखिएगा कि गैलवेनोमीटर की सूई एक धोर विचलित हो गई है। चुम्वक के दूसरे घ्रव को कुण्डली मे उसी प्रकार से ले जाइए। देखिएगा, गैलवेनोमीटर की सई दूसरी दिशा मे विचलित होती है। अव चुम्वक को स्थिर रखकर कुण्डली को घुमाइए। देखिएगा कि गैलवेनोमीटर की सूई पहले जैसी विचलित हो रही है। अगर दोनों को स्थिर रखिए तो देखिएगा कि गैलवेनोमीटर की सूई भी स्थिर है। कुण्डली को तेजी से घुमाने पर सूई भी अधिक विचलित होगी।

इस प्रयोग से प्रमाणित हो जाता है कि तार की कुण्डली जब किसी चुम्बक की चुम्बकीय वल-रेखाओं को काटती है तव उसमें विद्युत्-धारा उत्पन्न हो जाती है। साथ ही, धारा की दिशा कुण्डली तथा चुम्बक के घ्रुं वीं की पारस्परिक स्थिति और गति के अनुसार होती है। इस प्रकार में विद्युत् उत्पन्न करने को विद्युत्-चुम्बकीय प्रेरण द्वारा विद्युत् उत्पादन कहते हैं।

डायनेमो मे एक चुम्बकीय क्षेत्र में अंदर तार की कुण्डली की लगातार घुमाकर विद्युत्-धारा उत्पन्न की जाती है। देखा गया है कि कुण्डली में तार के लपेटन जितने अधिक होगे, उसे जितनी तेजी से घुमाया जाएगा और चुम्बकीय क्षेत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उत्पन्न धारा का विद्युत्न वाहक-वल्ल (electro-motive-force) भी उसी हिसाब से अधिक होगा।

डायनेमों में एक नरम लोहें का वेलनाकार आमेंचर (armature) होता है। इसपर वारीक तार की बहुत-सी कुण्डलियां अलग-अलग लपेटी हुई रहती है। इसपर वारीक तार की बहुत-सी कुण्डलियां अलग-अलग लपेटी हुई रहती है। किंतु एक-दूसरे से सबधित रहती है। आमेंचर एक धुरी परलगा रहता है। यातिक शक्ति से इस धुरी को धुमाकर, डायनेमों के अदर के प्रभावशाली चुम्वकीय क्षेत्र में, आमेंचर को नेजी से धुमाया जाता है, जिससे कुण्डली में विद्युत्-धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार में डायनेमों में यातिक कर्जा को विद्युत्-ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमों की धुरी को धुमाने के लिए तेल या कोयलाचालित इजन या जल-शक्ति काम में लायी जाती है। जल-शक्ति द्वारा उत्पन्न विद्युत को जल-विद्युत् (hydro-electricity) कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा (Alternating current)

डायनेमो के अंदर तार की कुण्डलियों को लेकर आर्मेचर लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है। इसलिए उसमें प्रेरण द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्र में विद्युत्-धारा का मान शून्य से बढ़कर उच्चतम मान तक पहुँचता है और फिर घटता हुए शून्य हो जाता है। फिर दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में शून्य से बढ़ता हुआ उच्चतम मान तक पहुँच जाता है और फिर घटते हुए शून्य हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संपूर्ण चक्र में दो बार विद्युत्-धारा का मान शून्य हो जाने के कारण धारा का प्रवाह दो बार क्षण-भर के लिए एक जाता है और प्रत्येक चक्र में आरमेचर के प्रत्येक सिरे पर एक बार धन-धुव तथा एक बार ऋण-ध्रुव उत्पन्न होता. है। प्रत्येक संपूर्ण चक्र को साइकिल (cycle) कहते हैं। साधारणतः डायनेमों में प्रति सेकेड ६० साइकिल होते है। इस प्रकार उनमें धारा १२० वार प्रति सेकेड दिशा वदलती है और इसके प्रत्येक सिरे पर प्रति सेकेड ६० वार धन- ध्रुव और ६० वार ऋण-ध्रुव उत्पन्न होता है। इसलिए, डायनेमों से उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा (alternating currert) कहते हैं।

डायनेमो मे उत्पन्न विद्युत्-धारा को वाह्य परिपथ मे ले जाने के लिए उसकी धुरी मे लोहें के दो छल्लों को विद्युत्-रोधी वस्तु पर चढाकर इस प्रकार लगा दिया जाता है कि छल्लों से धुरी मे विद्युत् प्रवाहित न हो नके। आर्मेचर पर लगी कुण्डलियों का एक-एक सिरा एक-एक छल्ले के साथ लगा दिये जाते हैं। ये छल्ले—जिन्हें स्लिपरिंग (slip ring) कहते हैं—धुरी और आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं और घूमते समय वे दोनों दो धानु-निर्मित वर्णों का स्पर्ण किए रहते हैं। इन ब्रशों के साथ तार जोड़कर धारा को डच्छा-नुसार परिपथ मे ले जाया जाता है।

#### दिव्ट घारा (Direct current)

हम देख चुके है कि सेल का एक सिरा हमेशा घन-ध्रुव और दूसरा ऋण-ध्रुव बना रहता है। इसलिए उससे उत्पन्न होनेवाली विद्युत्-धारा हमेगा धन-ध्रुव से ऋण-ध्रुव की ओर यानी एक ही दिशा मे प्रवाहित होती है। -विद्युत्-वाहक-बल अधिक हो या कम, जो विद्युत्-धारा हमेशा एक ही दिशा मे प्रवाहित होती है उसे दिख्ट विद्युत्-धारा (direct current) कहते है।

#### प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में ददलना

डायनेमो से उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को दिण्ट धारा मे परिवर्तित करने के लिए दिक्-परिवर्त्तक या कम्युटेटर (commutator) काम में लाया जाना है। इसमें धुरी पर दो पूरे छल्ले के स्थान पर दो अर्व-छल्ले आमने-सामने इस प्रकार से लगा दिये जाते है कि उनमें वैद्युतिक स्पर्श हो सके। आर्मेचर की कुण्डलियों का एक-एक सिरा एक-एक अर्ध-छल्ले से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक अर्ध-छल्ले का एक-एक वातु निर्मित व्रश इस तरह से स्पर्श किए रहते है कि धुरी के प्रत्येक आधे चक्र के वाद—जब विद्युन-धारा की दिशा वदलने लगती है—उस अर्ध-छल्ले से उसका स्पर्श छूट जाता हे और दूसरे अर्ध-छल्ले से उसका स्पर्श हो जाता है, अर्थाच् प्रत्येक व्रश आधे

चक्र तक एक अर्घ-छल्ले को और दूसरे आधे चक्र तक दूसरे अर्घ-छल्ले को रिपर्श किये रहता है। इसलिए एक अभा का स्पर्श प्रति क्षण उसी अर्घ- छल्ले से रहता है, जा उस क्षण धन-ध्रुव है और दूसरे अभा का उस अर्घ-छल्ले से जो उस क्षण भ्रुव है यानी अभो की घ्रुवता स्थिर रहती है और वाह्य परिपय मे धारा सर्वदा एक ही दिशा मे प्रवाहित होती रहती है।

उपयोग—दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती, दोनो प्रकार की धाराओं से प्रकान, ताप आदि उत्पन्न किये जा सकते हैं। लेकिन कलई चढाना, बैटरी चार्ज करना आदि काम प्रत्यावर्ती धारा में नहीं हो सकते हैं।

प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य सुविधा यह है कि उनकी बोल्टता की आवश्यकतानुसार बढाया-घटाया जा सकता है। उच्च पोल्टता पर धारा की दूर ले जाने से मुख्य तार (man =) में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा दण्ट होती है बौर पिर आवश्यकतानुसार उत्ती बोल्टना की घटाकर उसे दलेमान किया जा सकता है। जिन यत्र की नहायता ने धारा की बोल्टता में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे ट्रायकोमर (transformer) कहते हैं।

### विद्युत् मोटर

विद्युत् मोटर का हम उलटा डायनेमो कह सकते हैं। इसमें विद्युत् ऊर्जा यात्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इसमें भी चूम्बकीय को तमें बामेंचर धुरी पर बैठाया हुआ रहता है। बामेंचर की कुण्डलियों में विद्युत्-धारा प्रवाहित करने में वह घूमने लगता है। बामेंचर की घूमती हुई धुरी की सहायता ने नाना प्रकार के कल-कारखाने तथा ट्राम, रेलगाड़ियाँ बादि चलाई जाती हैं।

# विद्युत् परिपय (electric circuit)

विद्युत्-उत्पादक से निकलकर विद्युत्-धारा जिस मार्ग से, वैद्युतिक उपकरण, जैसे विजली का बल्ब, पंखा, चूत्हा, इस्तिरी आदि से होते हुए फिर उत्पादक तक प्रवाहित होती है, उसके प्रवाह के उस मार्ग को धिद्युत्-परिपय या इलेक्ट्रिक सिंकट कहते हैं। परिपय चालक वस्तु द्वारा वनता है। इसके लिए धातु के बने तार काम में लाये जाते हैं। अगर इस परिपय में कहीं तार दूट जाए या कोई अचालक पदार्थ बीच में जोड दिया जाए तो परिपय दूट जाता है और

विद्युत्-धारा का प्रवाह एक जाता है। हमें यह मालूम है कि विद्युत् का प्रवाह विद्युत्-स्रोत के ध्रुवों के विभवातर पर निर्भर करता है। विद्युत्-स्रोत, जैसे सेल या डायनेमो, से उत्पन्न विभवांतर को उसका विद्युत्-वाहक-बल (electromotive force) कहते हैं।


कोई भी चालक, चाहे वह कितना ही अच्छा चालक क्यो न हो, विद्युत्-धारा के प्रवाह में कुछ-न-कुछ रुकावट अवश्य ही डालता है। विद्युत्-धारा के विरुद्ध किसी द्रव्य की इस रुकावट को उसका प्रतिरोध (resistance) कहते हैं। वैद्युतिक परिपथ के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितना विद्युत्-आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत्-धारा कहते है।

विभवांतर और विद्युत्-वाहक-वल के व्यावहारिक मानक (unit) को बोल्ट (volt), प्रतिरोध के मानक को ओम (ohm) और विद्युत्-धारा के भानक को आंपियर (ampere) कहते हैं।

विद्युत्-घरो से, ताँवा या ऐल्युमिनियम के तार द्वारा, दूर-दूर तक, घरो में, कारखानो तथा अन्य आवण्यक स्थानों में विद्युत् पहुँचाई जाती है। इन तारों को 'विजली की लाइन' कहते हैं। अच्छा चालक होने के कारण तांवे के तार का व्यवहार मुख्य लाइन तथा घरेलू लाइन में होता है। मुख्य लाइन से विद्युत्-धारा का सचार उच्च वोल्टता पर होने से, लाइन के प्रतिरोध के कारण, उसपर विद्युत् की ऊर्जा की वरवादी अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन, घरेलू काम के लिए उच्च वोल्टता की विद्युत् का व्यवहार खतरनाक होता है। इसलिए स्थान-स्थान पर उप-विद्युत्-घर (sub station) वनाये जाते हैं और उनमें परिवर्त्तक या ट्रांसफॉर्मर नाम के यत्न की सहायता से आवश्यकतानुसार वोल्टता (विभवातर) को घटाकर घरों में विद्युत् की आपूर्ति की जाती है।

विद्युत्-धारा परिपथ (circuit) को समझने के लिए निम्नलिखित प्रयोग को कीजिए .—

प्रयोग—एक साधारण सूखा सेल लीजिए। सेल के धन-ध्रुव से एक छोटा-सा तार जोडिए। तार के दूसरे सिरे को एक पेच से जोड़ दीजिए। कचकड़े या लकड़ी जैसे किसी अचालक वस्तु के वने हुए आधार पर चालक धातु के दो छोटे-छोटे प्लेट इस प्रकार वैठाइए कि दोनों के बीच में घोड़ी-खाली जगह रह जाए। अब उस खाली जगह में एक धातु-निमित चामी डाल दीजिए ताकि दोनो प्लेटों में वैद्युतिक संपर्क हो जाए। पहले सेल के धन-ध्रुव मे लगे हुए पेंच को एक प्लंट मे जोड़ दीजिए। दूसरे प्लंट से एक और तार जोडकर इसका दूसरा सिरा विद्युत्-धारा नापने के मंत्र, गैलवेनो-मीटर के एक सिरे से जोड दीजिए। गैलवेनोमीटर के दूसरे सिरे को एक विचुत् वलव के एक टॉमनल से तार द्वारा मंयोजित कर दीजिए। वलव के इसरे टिमनल को मेल के ऋण- घ्रव से तार द्वारा जोड दीजिए। अब परि-पथ पूरा है। जाता है और बल्ब जल उठता है। गैंसवेनोमीटर के काँटे को प देखकर यह भी मालूम हो जाना है कि किनने एम्पीयर की विद्युत्-धारा प्रवाहित हो रही है। ग्वंवनोमीटर के बिना, सीचे बल्ब से तार जोड़ कर भी इस प्रयोग को किया जा नकता है।



# | चित्र १४२—विद्युत्-चक ]

क्षगर इस परिषय मे किमी स्थान का तार हूट जाए या दोनो प्लेटों के बीच से चाभी उठा ली जाए तो विद्युत्-परिषय पूर्ण नहीं होगा और बल्व नहीं जलेगा। हर विद्युत्-परिपय में विद्युत्-धारा को आवश्यकतानुसार बंद करने तथा चालू करने के लिए इस चाभी जैसे किसी-न-किसी साधन का, जिसे ्र बटन या स्विच (switch) कहते हैं, बंदोवस्त रहता है।


#### स्विच (Switch)

वत्ती, पंखा आदि वैद्युतिक उपकरणो को इच्छानुसार चालू या वद करने के लिए यह आवश्यक है कि जब चाहे, विद्युत्-परिपय को सपूर्ण किया जा सके या काट दिया जा सके। यह काम स्विच या वटन की सहायता से किया जा सकता है। स्विच का आवरण विद्युत्रोधी द्रव्य से वनता है। इसके अदर धातु के दो पत्तर अलग-अलग लगे रहते हैं। प्रत्येक पत्तर के साथ स्क्रू द्वारा परिपय के धन और ऋण तार जुड़े हुए होते हैं। स्विच का वटन दवाने से उसके साथ लगा हुआ एक तीसरा धातुनिर्मित पत्तर इन दोनों पत्तरों को सबधित कर देता है। इससे विद्युत्-परिपय पूरा हो जाता है और विद्युत्-धारा वद हो जाती है। साधारणत प्रत्येक उपकरण के लिए एक स्विच होता है। सारे घर के लिए एक मुख्य स्विच (main switch) लगाया जाता है। घर में अगर विजली की मरम्मत

आदि करनी हो तो इस स्विच को उठा करके वाहर की लाइन से घर की लाइन का सबंध काट दिया जाता है।

#### वैद्युतिक उपकरण का जोड़ना

किसी भी विद्युत्-परिपथ में दो या अधिक उपकरणो को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है जिससे एक को काट देने से भी दूसरा काम करता रहेगा। इस प्रकार मे उपकरणो को आपस में सयोजित करने के ढंग को समातर संबध (parallel connection) कहते है। इस प्रकार संबधित प्रत्येक वैद्युतिक उपकरण पर वही विभ-वांतर आरोपित होता है जो मुख्य




[ चित्र १४३—समातर ऋम से वल्बों को जोडना ]

तारों के बीच है। अगर एक उपकरण के भीतर का तार दूट जाए तो उसमें

से विद्युत् का प्रवाह वंद हो जाएगा और वह काम नहीं कर सकेगा, किंतु बाकी उपकरण काम करते रहेगे। घरों में समांतर संबंध में ही विद्युत्-<sub>४३</sub>२ 1 पंखे तथा वित्तयाँ आदि लगायी जाती हैं और हरेक में विद्यूत-घारा-को रोकने या चालू करने के लिए अलग-अलग स्विच लगा रहता है।

उपकरणों को एक और तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। इसे श्रेणी-संबंध ( series connection ) कहते हैं। इस प्रकार से जोड़ने में एक हो उपकरण के एक टीमनल को विद्युत् उत्पादक के एक घ्रुव से जोड़ा जाता है। फिर उसी का दूसरा टीमनल दूसरे उपकरण के एक टीमनल से जोड़ा जाता



[ चित्र १४४ श्रेणीकम से वल्वों

तीसरे के एक टर्मिनल से जोड़ा 🤼 जाता है और इस प्रकार से सभी उपकरण श्रेणीक्रम से जोड़े जाते है। आखिरी उपकरण का दूसरा र्टीमनल विद्युत्-उत्पादक के दूसरे ध्र्व से जोडा जाता है। इस प्रकार से जुड़े हुए उपकरणों में, अगर एक के भीतर का तार दूट, जाए तो पूरे परिषय में धारा का प्रवाह वद हो जायगा और सभी उपकरणों का काम बंद हो जायगा। इसमे सभी उपकरण एक ही साथ चलाये या वद किए जा सकते हैं, अलग-

अलग नहीं।

संवाहक कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह विद्युत्-घारा को प्रवाहित होने प्रतिरोध ( Resistance ) मे कुछ न कुछ बाधा अवश्य ही देता है। उसकी इस बाधा को उसका प्रतिरोध कहते है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक जार्ज सायमन ओम ( George Simen Ohm) ने विद्युत्-वाहक-वल, विद्युत्-धारा और प्रतिरोध के संबंध के एक महत्त्वपूर्ण नियम की स्थापना की। इस नियम को उनके, नाम पर ओम का नियम (Ohm's law) कहते हैं। अगर किसी विद्युत-परिष्य मे विद्युत्-वाहक-वल स्थिर रहे और प्रतिरोध दूना कर दिया जाए तो धारा

आधी हो जायगी। विद्युत् की मात्रा कूलॉम (coulomb) से नापी जाती है। अगर किसी विद्युत्-परिपथ में प्रति सेकेंड एक कूलॉम विद्युत् प्रवाहित होती है तब विद्युत् की उस धारा को एक आम्पीयर की धारा कहते हैं।

ओम के नियम के अनुसार,

धारा = 
$$\frac{\text{विद्युत्-वाहक वल}}{\text{प्रतिरोध}}$$
 (Current =  $\frac{\text{electromotive force}}{\text{resistance in ohms}}$ )
अर्थात, आपीयर =  $\frac{\text{वोल्ट}}{\text{कोम}}$ 

अगर किसी सेल का विद्युत्-वाहक-वल २ वोल्ट हो और उससे एक तार जोड़ा जाए जिसका प्रतिरोध ४ ओम है तो उस तार में जो धारा प्रवाहित होगी उसका परिमाण आधा आंपीयर होगा।

क्योंकि, आंपीयर = 
$$\frac{alec}{ale}$$
 : आपीयर =  $\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 

किसी भी परिषय में तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई, मोटाई तथा वह तार किस धातु का बना है, इसपर निर्भर करता है। तार की लंबाई जितनी ही अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर तार की मोटाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। एक ही लंबाई तथा एक ही मोटाई के तार अगर भिन्न-भिन्न धातुओं के बने हो तो उन तारों का प्रतिरोध भी भिन्न-भिन्न होगा। सबमें कम प्रतिरोध सोने के तार का होता है, इसके बाद चाँबी का और फिर ताँव के तार का। सोना और चाँदी बहुत कीमती होने के कारण साधारणतः विजली की लाइन में ताँव के तार का ज्यादा व्यवहार किया जाता है। ताँव से लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है। प्लैटिनम, टगस्टन आदि का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इनके बारीक तारों से विजली वत्ती का फिलामेंट बनाया जाता है। घरों के विद्युत् परिपथ में विद्युत् प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त तारो का प्रतिरोध जितना ही कम हो उतना ही फायदा है। इस कारण ऐसे कामों के लिए साधारण मोटाई के ताँव के तार का व्यवहार किया जाता है। वैद्युतिक ऊर्जा और शक्ति (Electrical energy and power)

हमे मालूम है कि विजली या विद्युत् एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका परिमाण भी मापा जा सकता है। जिस दर से यानी प्रति सेकेंड जितनी वैद्युतिक ऊर्जा की खपत होती है उसे वैद्युतिक शक्ति (power) कहते हैं और इस शक्ति का मानक वाट (watt) है। यदि किसी चालक के सिरो पर एक वोक्ट का विभवातर हो और उसमे एक आम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक में एक वाट वैद्युतिक शक्ति की खपत होती है। अथवा वाट = वोल्ट × आपीयर।

उदाहरण के लिए-यदि कोई ऊष्मक (Heater) २२० वोल्ट और ११०० वाट का हो तो :-

११०० = २२० 🗴 धारा ( आंपीयर मे )

या धारा  $=\frac{११००}{२२०}=$  ५ आंपीयर । अर्थात् उस उष्मक से ५ आपीयर की धारा बहेगी ।

एक वाट की दर से एक घंटे तक विद्युत्-शक्ति खपत होने से जो विद्युत् ऊर्जा खपत होती है उसे एक वाट-घंटा (watt-hour) कहते है। विद्युत् उर्जा का मालक बहुत छोटा होने के कारण घरों मे विद्युत्-ऊर्जा की खपत की माप किलोवाट घंटा (kilo-watt-hour, K W H) मे होती है। एक किलोवाट-घटा एक हजार वाट घंटे के बराबर होता है और इसे ही विद्युत्-ऊर्जा का एक युनिट कहते है। एक सौ वाट की बत्ती अगर दस घंटे तक जलती रहे या एक सौ वाट की बत्ती अगर दस घंटे तक जलती रहे तो एक किलोवाट-घंटा या एक यूनिट बिजली खर्च होगी। इस हिसाब से घर मे खर्च होनेवाली विजली का हिसाव लगाया जा सकता है।

#### घर में विजली लगाना

#### तार लगाना

ंघर में या जहाँ भी विजली लगानी हो, सबसे पहले विजली का तार लगाना (wireing) पड़ता है। घर में लगनेवाले तार साधारणतः ताँवे या ऐल्युमिनियम के होते हैं। तार के ऊपर रवर या प्लास्टिक जैसे किसी विद्युत्रोधी पदार्थ का खोल चढा रहता है। तार लगाने के लिए पहले दीवालो पर लकड़ी की पट्टी बैठा दी जाती है और फिर उसपर से धन और ऋण विद्युत् के लिए तार की दो लाइनें दौड़ाई जाती हैं। ये दोनों तार मुख्य लाइन का काम करते हैं। इन्हें गरम तार (live wire) और उदासीन या ठंढा तार (neutral wire) भी कहते है। इस मुख्य लाइन के साथ समांतर संबंध में बत्ती, पखे तथा विजली के अन्य उपकरण जोड़ दिये जाते है, ताकि प्रत्येक का आवश्यकतानुसार अलग-अलग इस्तेमाल किया जा सके। और, प्रत्येक पर वही वोल्टता हो जो लाइन पर है। तार लगाते समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि तार में कही जोड़ या कटाव न हो। जहाँ भी मुख्य लाइन के साथ उपकरणों को जोड़ना हो, वहाँ लकड़ी का एक छोटा वक्सा जैसा संधि-वक्स (joint box) लगा दिया जाता है और उस स्थान या कमरे के सभी उपकरणों को वही पर मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाता है। विजली की मुख्य लाइन हमेशा काफी ऊँचाई पर लगानी चाहिए। स्विच बोर्ड (Switch board)

प्रत्येक उपकरण के लिए एक-एक स्विच लगाना पड़ता है। सुविधानुसार कई स्विचो को एक खोखले वनस-जैसे बोर्ड पर लगा दिया जाता है और उस बोर्ड को दीवाल में ऐसे स्थान पर बैठा दिया जाता है, जहाँ आसानी से हाथ पहुँच सके। इस बोर्ड को स्विच बोर्ड कहते हैं। मुख्य तार के उदासीन (neutral) तार को उपकरण के एक टिमनल से जोड़ दिया जाता है और उपकरण के दूसरे टिमिनल को स्विच के एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। स्विच के दूसरे बिंदु को लाइन के गरम तार (live wire) से जोड़ दिया जाता है। जाता है। स्विच को दबाने से विद्युत परिषथ संपूर्ण हो जाता है और उपकरण काम करने लगता है।

अधिकाश स्विच-होर्ड मे स्विच के अलावा एक या दो प्लग साँकेट (plug socket) लगा दिए जाते है। इनके दो विदुओ के साथ मुख्य लाइन के दोनो तार जोड़ दिये जाते है। उपकरण के दोनो टर्मिनलो के साथ दो तार जोड़कर उन्हे इस प्लग के दो विदुओं के साथ लगा दिया जाता है। प्लग को साँकेट मे वैठा देने से विद्युत्-परिपथ संपूर्ण हो जाता है और उपकरण काम करने लगता है। उपकरण को वद करने के लिए प्लग को

सॉकेट से निकाल दिया जाता है। छत से लटकते हुए पखे के लिए स्विच-बोर्ड पर पंखे का नियंत्रक या रेगुलेटर (regulator) लगा दिया जाता है। स्विच से तार, पंखे में जाने के पहले रेगुलेटर मे से होकर जाता है। रेगुलेटर की महायता से पंखे की चाल नियंत्रित की जाती है।

# मुख्य स्विच और मीटर ( main switch and meter )

घर के अंदर तार लग जाने के बाद उस लाइन के दोनों तारों को लाकर मुख्य स्विच के दोनो टिमिनलों से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार घर के अंदर तार लगाना पूरा हो जाता है। फिर, विजली-उत्पादन-घर में आनेवाली लाइन के दोनों तार से दो तार लाकर घर के मुख्य स्विच-वोर्ड में लगे हुए पयूज (fuse) और विजली के मीटर में से ले जाकर उन्हें मुख्य स्विच से जोड़ दिया जाता है। मेन स्विच को उठाकर विजली-घर की मुख्य लाइन को घर की लाइन से जोड़ देने से घर के अंदर विजली की घारा आ जाती है और उससे आवश्यकतानुसार विजली के उपकरणों को चलाया जा सकता है।

विजली की खपत मापने का यंत्र मीटर है। हम पहले ही देख चुके हैं कि विजली की खपत का मात्रक किलोवाट-घंटा है, जिसे विजली का एक यूनिट कहते हैं। मीटर देखकर पता चल जाता है कि एक निष्चित अविध में कितनी विजली की खपत हुई है और उसी के अनुसार विजली का विल वनता है।

असल में मीटर एक विजली का मोटर है। इसके अदर से विजली की धारा प्रवाहित होने से उसका आर्मेंचर घूमने लगता है। मीटर के अदर से जितनी ही प्रवल विद्युत्-धारा प्रवाहित होगी, अर्थात् घर में एक साथ जितनी अधिक विजली खपत होती रहेगी, मीटर का आर्मेंचर उतनी ही तेजी से घूमने लगेगा। आर्मेंचर के घूमने के साथ-साथ उसके साथ लगे हुए चक्के और चक्के से लगे सूचक भी अंकित डायल पर चलने लगते है। अंकित डायल पर सूचको का स्थान पढकर मालूम किया जाता है कि कितने यूनिट की विजली खपत हुई है।


कुछ मीटरो के घूमते हुए चक्के कुछ वेलनो को घुमाते जाते हैं। इन वेलनों पर अंक लिखे रहते हैं। जब एक वेलन ० से घूम कर फिर ० पर आता है तो दूसरा वेलन ० से १ पर आ जाता है। अर्थात् एक वेलन एक चक्कर के बाद दूसरा वेलन १ चक्कर पूरा करता है। इस प्रकार दूसरे के एक चक्कर के बाद तीसरा है चक्कर पूरा करता है।


अगर घर के समस्त विद्युत् उपकरण बंद रहें तो मीटर के अंदर से विद्युत्-धारा का प्रवाह वंद हो जाता है और साथ हो मीटर के आर्मेंचर का घूमना भी वंद हो आता है।

हमारे देश मे साधारणतः घरो में २२० वोल्ट के विभवांतर पर विद्युत् धारा की आपूर्त्ति होती है।

## पयूज (Fuse)

विद्युत्-परिपथ मे पयूज तार का व्यवहार रक्षा कपाट (safety valve) का काम करता है। जब विद्युत्-परिपथ मे मुख्य तारो का किसी कारणवश





[ चित्र १४५—पयूज ]

भूमि-स्पर्ण हो जाता है (जिसे लघुपयन या short circult कहते है) तब लाइन से अत्यन्त प्रवल धारा वहती है जिससे विजली के उपकरणों के नष्ट-हो

जाने या तारों के जल जाने की सभावना पैदा हो जाती है, तब उस प्रवल धारा से यह पयूज तार तप्त होकर खुद जल जाता है और इस प्रकार विद्युत्-पिर्णय टूट जाने से विद्युत्-प्रवाह बंद हो जाता है। लघुपथन से घर में आग लगने की सभावना भी होती है। इस प्रकार से विजली के बत्य, पंखा, चूल्हें आदि और घर की मुरक्षा होती है। प्यूज तार टीन और णीणे की मिश्र धातु का बना हुआ होता है। यह तार विद्युत्रोधी चीनी मिट्टी से बने होल्डर पर लगा रहता है। प्यूज तार की मिश्र धातु का द्रवणाक निम्न होता है। इस कारण से जब विद्युत्-पिरपथ में कहीं लघुपथन होता है तो मीटर या अन्य उपकरणों के तार के जल जाने के पहले ही प्यूज तार, उत्पन्न इप्मा द्वारा गलकर टूट जाता है और विद्युन्-प्रवाह बंद हो जाता है। प्यूज-वक्से से होल्डर को निकालकर उस जले हुए प्यूज तार को हटा करके, नया प्यूज तार लगाकर, प्यूज होल्डर को अपने स्थान में नगा देने में फिर से विद्युत्-पिरपथ चालू हो जाता है। इस कारण घर में कुछ प्यूज तार रखना चाहिए, जिसे जरूरत एडने पर प्यूज में लगाया जा सके।

#### पयूज तार वदलना

पयूज तार जल जाने पर, उसे वदलने के पहले मुख्य स्विच को वद कर देना चातिए। फिर पता लगाइये कि कौन-सा पयूज जल गया है और यह भी पता लगाने की कोणिश कीजिए कि पयूज तार क्यों जल गया है। साधारणतः विजली की लाइन के तारों में या किसी उपकरण में लघुपयन (short circuit) हो जाने पर, पयूज में उसकी सहन सामर्थ्य से अधिक विद्यूत्-धारा प्रवाहित होने के कारण, पयूज जल जाता है। तार जल जाने से या टूट जाने से, किसी प्रकार से पृथ्वी से तार का स्पर्श हो जाने से, किसी उपकरण के अंदर या वाहर ही लाइन के दोनों तारों का स्पर्श हो जाने आदि कारणों से लघुपयन हो सकता है। साथ ही पयूज तार के सामर्थ्य से अधिक धारा खींचनेवाले उपकरण को लाइन से जोड देने से भी पयूज तार अल जाएगा।

नया पयूज तार लगाने के पहले, अगर पता लग जाए तो, क्षतिग्रस्त लाइन या दोषी उपकरण की मरम्मत कर लेनी चाहिए। उपकरण अगर मरम्मत न हो सके, या अधिक धारा खीचनेवाला हो, तो उसे लाइन से असन कर देना चाहिए। घर में जितने अम्पीयर के सामर्थ्य का मीटर हो, उससे अधिक धारा-सामर्थ्यं का पयूज तार कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर अधिक धारा लेनेवाला उपकरण इस्तेमाल करना हा तो मीटर को बदलवा लेना चाहिए। अगर पयूज तार वार-बार जल जाता हो तो किसी विजली मिस्त्री से पूरे लाइन की जाँच करवानी चाहिए।

पयूज वदलने के समय लकड़ी की कुर्सी, स्टूल आदि पर खड़ा होना चाहिए तथा खयाल रखना चाहिए कि शरीर के किसी अंश का दीवाल आदि से या किसी दूसरे आदमी से स्पर्ण न हो जाय। अब चीनी मिट्टी से बने हुए पयूज होल्डर को खीच कर निकाल लीजिए और उसमे से जले हुए प्यूज तार के टुकड़ो को निकाल दीजिए, फिर होल्डर मे नया प्यूज तार लगाकर उसे अपने स्थान मे बैठा दीजिए। अब मुख्य स्विच को फिर से चालू कर चीजिए। कभी भी ताँवे या लोहे के पतले तार प्यूज तार के बदले मे नहीं लगाना चाहिए।

# विद्युत् का गृहोपयोग तथा गृहोपयोगी वैद्युतिक उपकरण

सभ्य जगत् के जीवन में दिन-प्रति-दिन विद्युत् अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही है। यह तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अदूर भविष्य में विद्युत् ही मनुष्य के लिए आवश्यक समस्त प्रकार की ऊर्जा का मुख्य साधन बन जाएगी। कहा जा सकता है कि विद्युतन (electrification) तथा ग्राम स्वराज्य के विस्तार से ही हमारे देश की अधिकतर समस्याओं का समाधान हो सकता है।

विद्युत् की सहायता से बड़े-बड़े कल-कारखाने, रेल, ट्राम गाड़ी आदि से लेकर खेतो की सिंचाई के लिए पानी के पम्प, सिलाई मशीनें, करघे तथा अन्य छोटे-छोटे गृह-उद्योगों के यस, चलाये जाते हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन, एक्सरे यस, रेडियो, टेलिविजन, टेपरेकार्डर, लाउड स्पीकर, रेकार्ड प्लेयर, रेफिजेरेटर इत्यादि कितने ही उपकरण विद्युत् की सहायता से ही काम करते हैं। विद्युत् की रोशनी से अधेरी रात जगमगा उठती है। इसकी सहायता से घुटन भरी गर्मी और भयकर जाड़े के मौसमों में चैन से रहा जा सकता है। आज इसकी सहायता से कितनी ही वीमारियों का इलाज हो रहा है और सैकड़ो काम करने में मदद मिल रही है।

दिन-प्रति-दिन हमारे घरों में विद्युत् का उपयोग बढता जा रहा है। बत्ती से लेकर वातानुकूलन (air conditioning); खाना पकाने से लेकर कपड़ा घोने और झाड़ू देने तक के काम बाज विद्युत् की सहायता से किये जा रहे हैं।

#### विजली की वत्ती (Electric lamp)

घरों में विद्युत् का सबसे अधिक उपयोग, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। अगर किसी तार का, जिसमें से विद्युत्-धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रतिरोध ऊच्च हो तो विद्युत्-धारा से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि तार तप्त होकर प्रकाशमान हो जाता है। तार जितना ही पतला होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और उसमे उतना ही अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा। इस विधि से उत्पन्न प्रकाश को उद्दीप्त प्रकाश (incandescent light) और बत्ती को उद्दीप्त बत्ती (incandescent lamp) कहते हैं । इसी सिद्धात के आधार सन् १८७८ मे प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक टामस अलवा एडिसन और अँगरेज वैज्ञानिक स्वान ने फिलामेट वत्ती (filament 'amp) या तंतु वत्ती का आविष्कार किया था। पहले-पहल यह बत्ती काँच के निर्वातित गोलक के अंदर कार्वन निर्मित पतला तंत् (filament) लगाकर वनाई जाती थी। तंत् के अदर से विद्यूत्-धारा प्रवाहित करने से वह इतना गर्म हो जाता है कि उसमे से श्वेत प्रकाश निकलने लगता है। किंतू देखा गया कि ज्योतिष्मान कार्वन-तंतु के उच्च तापमान पर तंतु से कार्वन के कणों का वाष्पन होता है और ये वाष्पित कार्वन कण काँच के गोलक पर जमा होकर उसे काला कर देते है। इस दोष को दूर करने के लिए सन् १९०६ ई० मे कूलीज नाम के वैज्ञानिक ने टंगस्टन के तंतु की वत्ती वनाई। आज भी विजली वत्ती के वल्व वनाने में टगस्टन ततु ही काम आता है। टंगस्टन के वाष्पन से भी वल्व वहत दिनो वाद थोडा-वहत काला हो जाता था, वाद में चलकर देखा गया कि अगर वाल्व को वायुशुन्य करके उसमे नाइट्रोजन या अर्गन जैसा कोई अक्रिय गैस भर दिया जाए तो यह दोष वहुत हद तक दूर हो जाता है। इसलिए अब टंगस्टन-तंत् बल्ब बनाते समय उसे वायुशून्य करके उसके अदर ऐसा ही कोई निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। साधारणतः इस काम के लिए नाइट्रोजन गैस का व्यवहार होता है। आजकल अधिकाश बल्बो मे टगस्टन-तंत् की छोटी-सी कृण्डली बनाकर लगा दी जाती है। इसमे ऊष्मा केंद्रित होकर अधिकतर प्रकाश उत्पन्न करती है। सीधे ततु वाले वल्बो की अपेक्षा कुण्डलीदार तंतु वाले वल्ब से १५ से ३० प्रतिशत अधिक प्रकाश मिलता है। इसलिए घरो मे हमेशा कुण्डलीदार-तंतु (coiled coil) वल्व इस्तेमाल करना चाहिए।

हमारे देश में घरो के लिए २२०-२ ५० वोल्ट पर विद्युत्-धारा की आपूर्ति होती है। बल्बो पर उसके उपयुक्त बोल्ट्रेज तथा उसकी शक्ति, वाट मे, छपी हुई होती है। साधारणतः घरो मे २५, ४०, ६०, ७५ तथा १००

बाट के बल्व इस्तेमाल होते हैं। उच्च वोल्टेज विद्युत् सर्किट में कभी भी निम्न वोल्टेज का उपकरण नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वह तुरत जल जाएगा। निम्न बोल्टेज सर्किट में उच्च वोल्टेज के उपकरण लगाने से, वह उपकरण काम नहीं करेगा।

खपत होती हुई विद्युत् कर्जा, कार्यन-तंतु वल्व मे तीन प्रतिशत, वायु-गुन्य टगस्टन-ततु वल्व मे सात प्रतिशत तथा गैस भरे टंगस्टन-तंतु वल्य मे दस प्रतिशत, प्रकाश मे रूपातिरत होती है। इस प्रकार निष्क्रिय गैस से भरे टंगस्टन-तंतु वल्व मे ऊर्जा का अपचय न्यूनतम होता है।

# मलिका वत्ती (Tube light)

आजकल निलका बित्तयों का व्यवहार दिन-प्रतिदिन वढ़ता जा रहा है। इसमें वल्व की तुलना में प्रति वाट कई गुना अधिक प्रकाण मिलता है और विद्युत् ऊर्जा का अपचय कम होता है।

पहले-पहल सन् १९०० ई० मे पारा वाष्प वत्ती (mercury vapour lamp) के रूप मे निलका वत्ती वनाई गई थी। इसमें एक काँच की नली के अंदर थोडा-सा पारा रहता है। नली के दो सिरों के साथ विजली के दो घ्रृव जोड दिये जाते हैं। नली के अदर एक ऊप्मक कुण्डली होती हैं। जब ऊप्मक कुण्डली पारे को गर्म करके वाष्प वना देती है, तब इस बाष्प के माध्यम से विद्युत् का विसर्जन होता है जिससे पारा वाष्प से प्रकाश उत्पन्न होता है।

पारा वाष्प वत्ती से निकलनेवाले प्रकाश में पीले, हरे तथा नीले रंग के प्रकाश होते है, लाल रंग का नहीं। इसलिए इस प्रकाश में रंगीन पदार्थों का रंग परिवित्तत हुआ मालूम पड़ता है। लाल रंग की वस्तु काले या भूरे रंग की दीखती हैं। मनुष्य का रंग भी कुछ अजीव-सा लगता है। इसलिए यह वत्ती घर के काम लायक नहीं होती है।

पारा के बदले नली में सोडियम डालने से सोडियम बाष्प बत्ती (sodium vapour lamp) बनती है। इसमें हरापन मिला हुआ पीला प्रकाश निकलता है। यह बत्ती सड़को पर लगाई जाती है। लेकिन अपने प्रकाश के रंग के कारण यह घर के लिए उपयुक्त नहीं है।

यदि किसी नली मे निम्न दाव पर भरे हुए नियन जैसे किसी गैस के अंदर से उच्च वोल्टता पर विद्युत्-धारा प्रवाहित की जाए तो गैस प्रकाश देने लगता है। प्रकाश का रंग गैस पर निर्भर करता है। नियन गैस बत्ती (neon light) लाल रंग का प्रकाश तथा हिलियम-गैस बत्ती (helium light) लगभग सफेद रंग का प्रकाश देती है। इन गैसो को विभिन्न रंग की निलकाओं मे भर कर और भी कई प्रकार के रंगो का प्रकाश मिल सकता है। विभिन्न रंगो की विज्ञापन-वित्याँ इन्हीं गैसो की सहायता से बनती है। रंग तथा उच्च वोल्टता की आवश्यकता के कारण नियन वत्ती घर के अंदर काम लायक नहीं है।

इस तरह की वित्तयों में काफी माला में परावैगनी प्रकाश (ultraviolet light) भी उत्पन्न होता है, जिसे नली का काँच अवशोषित कर लेता है और वह वेकार वरवाद हो जाता है। परावैगनी प्रकाश दिखाई न देने के कारण काला प्रकाश (black light) कहलाता है।

## प्रतिदीप्ति (Fluoresence) तथा स्फुरदीप्ति (Phosphoresence)

कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पर परावैगनी प्रकाश के पड़ने से वे दीप्तिमान हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई पदार्थ केवल तव तक दीप्तिमान रहता है, जब तक उस पर परावैगनी प्रकाश गिरता रहे तव उस पदार्थ को प्रतिदीप्त (fl.orescent) पदार्थ कहते हैं। अगर परावैगनी प्रकाश से दीप्तिमान किसी पदार्थ के ऊपर से प्रकाश को हटा लेने पर भी अगर वह दीप्तिमान वना रहता है तो ऐसे पदार्थ को स्फुरदीप्त (phosphorescent) पदार्थ कहते है। प्रतिदीप्त पदार्थ के प्रकाश को प्रतिदीप्त तथा स्फुरदीप्त पदार्थ के प्रकाश को स्फुरदीप्त कहते हैं।

अगर निलका बित्तयों की निलकाओं की भीतरी सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप लगा दिया जाय तो परावेंगनी प्रकाश अवशोषण द्वारा नष्ट होने के वजाय उस लेप को दीष्तिमान कर देगा और इस प्रतिदीष्ति के कारण बत्ती की रोशनी नाफी वढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार के प्रतिदीष्त पदार्थ का ज्ञिप लगाकर विभिन्न रंगों का प्रकाण मिल सकता है।

#### प्रतिवीप्त नलिका वत्ती (Fluorescent tube light)

घरों में साधारणतः प्रतिदीप्त निलंका वत्ती लगाई जाती है। यह मूलतः पारावाण्य वत्ती होती हैं। इसकी नली की भीतरी सतह पर ऐसे प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप लगा रहता है, जिससे इच्छित रंग का प्रकाश मिल सके। ऐसी वत्ती ने जो प्रकाश मिलता है वह पारावाष्य वत्ती के प्रकाश तथा प्रतिदीप्ति के प्रकाश का मिश्रण होता है। पारावाष्य से उत्पन्न प्रकाश की तुलना में प्रतिदीप्ति से उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता अति अधिक होने के कारण प्रकाश का रंग मुख्यतः प्रतिदीप्ति के अनुसार होता है। नीचे कुछ प्रतिदीप्त पदार्थ के लेप में मिलनेवाले प्रकाश का रंग दिया जा रहा है:—

कैलसियम टगस्टन	-	नीला
मैंगनेसियम टगस्टन	-	नीला-सफेद
जिक सिलिकेट	شيبية	हरा
कैंडिमयम बोरेट	-	गुलावी
कंडिमयम बोरेट-नली पर लाल फिल्टर के साय		लाल
कैंडिमियम सिलिकेट	-	पीला-गुलावी

डन पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर 'दिवालोक' प्रतिदीप्त बत्ती (day light fluorescent lamp) बनाई जाती है। 'दिवालोक' प्रकाश का रंग, नीला सफेद या पीला-सफेद, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन बत्तियों से दिन की रोशनी से मिलती-जुलती जो रोशनी मिलती है, ऐसी और किसी भी प्रकार की बत्ती ने नहीं मिलती है।

घरों में साधारणतः २० तथा ४० वाट की निलंका बत्ती लगाई जाती है। इन वित्तयों में एक वैलस्ट (ballast) तथा स्टार्टर (startar) लगे हुए होते है, जो वित्तयों में जानेवाली विद्युत्-धारा को नियंत्रित करते हैं। इन वित्तयों का जीवन-काल, लगभग ३२०० घटा होता है।


प्रतिदीप्त निलका बित्यों की कार्य-क्षमता टंगस्टन-तंतु बित्यों से बहुत अधिक होती है। हम देख चुके हैं कि तंतु बित्यों में अधिकांश ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट हो जाती है। आगे विभिन्न प्रकार की विजली की बित्तयों में ऊर्जा के खर्च की तुलना में, उत्पन्न प्रकाश का हिसाब दिया जा

रहा है। इससे आप देखेंगे कि तंतु-वत्तियो की तुलना में प्रतिदीप्त निलका -बत्तिओं में कितनी कम विजली के खर्च से कितना अधिक प्रकाश मिलता है। विजली की विभिन्न प्रकार की वित्तओं की ज्योतिक दक्षता (लगभग) टंगस्टन सफेद, दुधिया ६० वाट ८४० लुमेन अर्थात् १४ लुमेन प्रति वाट १०० ,, १६०० १६ १५० ,, २५५० ,, ,, १६ २०० ,, ३६०० ,, ,, १८ ,, प्रितिदीस निलका बत्ती 'दिवालोक' १५ वाट ४९४ लु० अर्थात् ३३ लु० प्रित वाट

३० ,, १२०० ,, ,, 80 ,, " हरी १४,, ९००,, ξo ,, ३० ,, २२४० ,, ,, ७४ ,, " ,, टार्च (Torch)

टार्च एक प्रकार की विजली वत्ती है, जिसको हम आसानी से साथ रख सकते है तथा जहाँ चाहे ले जा सकते हैं और जरूरत के समय उससे रोशनी पा सकते है। टार्च हमारे दैनंदिन जीवन में वहुत काम आता है। इसलिए इसकी वनावट के संबंध मे हमे जानकारी होनी चाहिए।

टार्च मे, प्रकाश के लिए, सूखे सेल या वैटरी से विद्युत् ऊर्जा मिलती है। अधिकांश टार्चो का खोल धातु-निर्मित तथा वेलनाकार होता है। खोल का ऊपरी भाग अचालक वस्तु निर्मित एक चकती से वंद रहता है, जिसके बीच मे चालक वस्तु निर्मित पेंचदार वल्व होल्डर लगा हुआ रहता है। खोल के नीचे एक पेचदार ढक्कन लगा हुआ होता है। खोल की लंबाई के अनुसार उसके अदर उचित सख्या में सूखे सेल श्रेणीकम से भर दिये जाते हैं। ढक्कन के भीतरी तल पर एक धातु-निर्मित कमानी होती है, जो खोल को बद कर देने पर, नीचे के सेल के ऋण-घ्रव मे सट जाती है और टार्च की दीवार के साथ उस ध्रुव का सवध जोड़ देती है। ऊपर के होल्डर म एक छोटा-सा बल्व कस दिया जाता है, जिसका एक ध्रुव ऊपर के सेल के धन ध्रुव से सटा हुआ होता है। वल्व का दूसरा ध्रुव, वल्व होल्डर से सटा हुआ रहता है। वल्व होल्डर अचालक चकती से लगा रहने के कारण उसमे से होकर विद्युत-चक्र पूरा नहीं हो पाता है और वल्य नहीं जलता। वल्य होल्डर की वगल में एक तार लगा हुआ होता है, जिसका दूमरा सिरा



[ चित्र १४६—टाचं ।

खोल के बाहर लगे हुए एक बटन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बटन को दबाने से यह तार खोल की दीवाल के साथ संयोजित हो जाता है। इनसे विद्युन्-धारा-चक्र पूरा हो जाता है और बल्ब जल जठता है।

टार्च के ऊपरी भाग में एक धानु-निर्मित अवतल दर्पण, जिसे परावर्तक कहते हैं, लगा हुआ होना है। बल्व का प्रकाश उस अवतल दपण से परावर्तित होकर, तेज प्रकाश के रूप में दूर तक फेका जाता है। उस परावर्तक के ऊपर एक जाँच की गोल चकती नगी हुई होती है, जिसके बल्ब तथा परावर्तक मुरक्षित रहते हैं।

टार्च का खोल अगर प्लैरिटक जैसे किसी अचालक पदार्थ में बना हुआ हो तो नेल के ऋण झूब से सटी हुई कमानी के साथ एक तार छगा

दिया जाता है, जिसका दूसरा सिरा बटन के साथ ऐसे लगा दिया जाता है कि बटन दबाने से दोनो तारों में सयाग होकर विद्युत्-धारा-चक पूरा हो जाता है।

विजली के पखे (Electric fan)

बत्ती के बाद, घरों में, विद्युत् का सबसे अधिक उपयोग पंखा चलाने में होता है।


विजली के पते के अदर एक मोटर लगा हुआ होता है। इसके अंदर ते विद्युत्-धारा प्रवाहित होने से उसकी धुरी का दंड तीव्र गित से घूमने लगता है। दड के साद लगे हुए ब्लेड भी साथ-साथ घूमने लगते हैं और वायु में चकाकार प्रपाह उत्पन्न करते हैं।

विजली के परें साधारणत: दो तरह के होते हैं: छत से टॅंगनेवाले पखें (ceiling lan) और टेवल पखें (table lan)। छत में टॅंगनेवाला पंखा बाकार में बड़ा होता है और इस प्रकार के अधिकाश पंखों में तीन बड़े-बड़े ब्लेड लगे हुए होते है। साधारणतः ये पंखे ३६ इंच, ४८ इंच और ५६ इंच नाप के मिलते है। टेवल पंखे, एक स्टैड पर लगे रहते है। इनमें साधारणतः १६ इच या १८ इंच के चार ब्लेड लगे हुए होते है।

टेवल पखे में सुविधा यह है कि इसे आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। लेकिन इससे, अधिक आदमी को एक साथ, हवा नहीं मिल सकती है।

विजली का चूल्हा तथा ऊष्मक (Electric stove and heater)

बिजली का चूल्हा खाना पकाने तथा पानी आदि गर्म करने के काम आता है। बिजली के ऊष्मक की सहायता से जाड़े के दिनों में कमरा आदि गर्म रखा जाता है। विजली के चूल्हे तथा ऊष्मक दोनों एक ही सिद्धांत कें अनुसार बनाये जाते है।



[ चित्र १४७—विजली का चूल्हा : क—चूल्हा, ख—रोधक तार ]

जव किसी प्रतिरोधक वस्तु के अंदर से विद्युत्-धारा-प्रवाहित होती है, तब उसके प्रतिरोध के विरुद्ध धारा द्वारा किया हुआ कार्य ऊष्मा-ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न ऊष्मा से चूल्हे पर खाना आदि पकाया जाता है और ऊष्मक कमरे को गर्म करता है।

विजली के चूल्हे में एक अचालक तथा दुर्गलनीय द्रव्य के ऊपर नाइकोम नाम के मिश्र धातु के प्रतिरोधक तार की कुण्डली लगी हुई होती है। कुण्डली के दो सिरों को विजली की लाइन के साथ जोड़ देने में उसमें विद्युत्-धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रतिरोध के कारण कुण्डली में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। कुण्डली के साथ अचालक द्रव्य की चकती को फ्रेम के अंदर बैठाकर चूल्हा बनाया जाता है। तार की कुण्डली को बैठाने की मुविधा के लिए चकती पर खाँचे बने हए होते है।

कमरा गर्म करने के लिए काम बानेवाले विद्युत्-ऊष्मक मे एक या एकाधिक विद्युत्रोधी निलयो पर लपेटी हुई नाईक्रोम के तार की कुण्डली होती है। यह कुण्डली धातु-निर्मित गोलीय अवतल परावत्तंक या परवलयाकार परावर्त्तक के फोकस पर बैठाई रहती है। जब कुण्डली मे विद्युत्-धारा-प्रवाहित होती है तब कुण्डली गर्म होकर ऊष्मा विकिरण करने लगती है। साथ ही पीछे लगा हुआ परावर्त्तक ऊष्मा किरणो को समेट कर मामने फेंकने मे सहायता करता है।

माधारण विजली के चूत्हें में नाइक्रोम तार की खुली कुण्डली रहती है। गर्म प्लेट (hot plate) नाम के विजली के चूत्हें में कुण्डली को अन्नक से अच्छी तरह ढेंक करके एक कच्चे लोहें के खोल के अंदर रखा जाता है। फिर खोल को फ्रेम के ऊपर वैठा दिया जाता है। विद्युत्-धारा प्रवाहित होने से कुण्डली गर्म होकर खोल को भी गर्म कर देती है। गर्म खोल के ऊपर रखकर खाना आदि बनाया जाता है। विद्युत् के साधारण चूत्हें ने गर्म प्लेट इस माने में अच्छे होते हैं कि इस पर पानी आदि गिर जाने से या छ जाने से विद्युत्-आधात (electric shock) लगने का खतरा नहीं रहता है।

#### विजली की इस्तिरी (Electric iron)


विजली की इस्तिरी भी उमी सिद्धात के आगर पर वनती है, जिस पर विजली के चूल्हे वनते हैं। विजली की उम्तिरी के अंदर भी प्रतिरोधक तार की कुण्डली को अभ्रम के पतले परतो के अंदर इस तरह वंद कर दिया जाता है कि वह किसी भी तरह इस्तिरी के धातु-निर्मित अंगो को स्पर्भ न कर सके। विद्युत्-धारा प्रवाहित होने पर कुण्डली गर्म होकर इस्तिरी को गर्म कर देती है। विजली की अच्छी इस्तिरियों में तापस्थापी यंत्र लगा हुआ होता है। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर इस्तिरी करने के लिए आवश्यक तापमान पर इस्तिरी की ऊष्मा को स्थिर रखा जा सकता है।

## विजली को घटी (Electric bell)

लोगो को बुलाने के लिए, दरवाजा खुलवाने के लिए, आगमन की सूचना देने के लिए, लोगो का ध्यान आकर्षित करने आदि कामो के लिए इस घंटी का इस्तेमाल होता है। इस घंटी के तीन मुख्य अंग होते है:—(१) एक धातु-निर्मित छोटी-सी घटी, (२) एक छोटी हथीड़ी और (३) एक वैद्युतिक नाल-चुम्बक। वैद्युतिक चुम्बक मे विद्युत्-धारा प्रवाहित करने से, चुम्बक के

अंतरायिक आकर्षण से हथौड़ी घटी पर चोट करने लगती है और घटी व्यज उठती है।

चित्र में विजली की घंटी में क एक नाल-चुम्वक है। उसके सामने कच्चे लोहे की एक छड़ ख है, जो एक इस्पात-निर्मित हथौड़ी च से जुडी हुई है। हथौड़ी का ऊपरी सिरा एक इस्पात-निर्मित मजवूत कमानी ग के साथ जुडा हुआ होता है। एक और कमानी घ का एक सिरा हथौड़ी से जुडा होता है और दूसरा सिरा पेथ ज को स्पर्श करता है। पेच ज को तार द्वारा विजली के लाइन के



[ चित्र १४८—विजली की घटी ]

एक सिरे से प स्थान पर जोड़ दिया जाता है। कमानी ग को नाल-चुम्बक के तार के एक सिरे से संयुक्त कर दिया जाता है। चुम्बक के दूसरे सिरे के तार को फ स्थान पर लाइन के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। हथौड़ी के िन्चले सिरे के सामने एक धातु-निर्मित घंटी लगी रहती है।

ग्० वि०-२६

वटन दवाकर घंटी में विद्युत्-धारा-प्रवाहित करने से, त्रारा प से पेंच ज तथा घ और ग से होती हुई नाल-चुम्बक को चुम्बिकत कर देती है तथा फ पर पहुँचकर विद्युत्-धारा-चक्र को पूरा कर दती है। नाल में चुम्बकत्व उत्पन्न होते ही वह कच्चे लोहे की छड़-समेत हथीड़ी को अपनी ओर खीच लेता है। इससे हथीड़ी घटी पर चोट करके उसे बजाती है। लेकिन हथीड़ी खिच जाते ही कमानी घ पेच ज से अलग हो जाती है और विद्युत्-धारा का परिपथ टूट जाता है। साथ ही नाल-चुम्बक का चुम्बकत्व भी लुप्त हो जाता है और हथीड़ी कमानी ग के खिचाव से लीटकर अपने पहले के स्थान पर आ जाती है। हथाडी के लीटते ही कमानी घ पेंच ज से सट जाती है और विद्युत्-धारा चालू हो जाती है तथा नाल को चुम्बिकत कर देती है और संपूर्ण किया फिर ने दुहराई जाती है। इस प्रकार लगातार हथीड़ी की

## रेकिजरेटर (Refrigerator)

पिछले दिनों में रेफिजरेटर एक विलास-सामग्री समझा जाता था। लेकिन अब इसे घरेलू उपकरणों में एक आवश्यक उपकरण समझा जाता है। खास करके जिन परिवारों की महिलाओं को भी पढ़ने-लिखने तथा जन्य काम-काज के लिए वाहर जाना पड़ता है, वहाँ रेफिजरेटर की आवश्यकता और भी अधिक है। पकाया हुआ मोजन, दूध, फल, सब्जी, मिठाई, मक्खन, मास, मछली, अडे आदि को रेफिजरेटर में रखकर कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है। घर में रेफिजरेटर रहने से खाने-पीने की चीज बरबाद नहीं होती हैं और बहुत-सी चीजों को रोज बाजार से लाना तथा पकाना नहीं पड़ता है।

रेफिजरेटर तीन प्रकार के होते हैं :—(१) वर्फ की सहायता से काम करनेवाले रेफिजरेटर, (२) विजली से चलनेवाले रेफिजरेटर और (३) गैंस से चलनेवाले रेफिजरेटर।

घरों में इस्तेमाल होनेवाले सभी प्रकार के रेफिजरेटर साधारणतः आलमारीनुमा होते हैं। इनकी दीवारे दोहरी होती हैं। वाहरी और भीतरी दीवारों के वीच तीन से सवा तीन इच खाली स्थान होता है। यह खाली स्थान किसी ऊष्मारोधी पदार्थ से भरा रहता है। साधारणत. इस काम

के लिए खिनज रूई (mineral wool) या रेशेदार कॉच (fibre glass) इस्तेमाल होता है। इसके चलते रेफिजरेटर के भीतरी हिस्से मे वाहर के वायुमंडल की ऊष्मा का संचार नहीं हो पाता है। साथ ही, दीवारें वाहर तथा भीतर, दोनों ओर चिकनी, जलसह (water proof), तापसह तथा धव्वा-रोधक होती हैं। रेफिजरेटर की दीवारे किसी वस्तु या गंध का अवशोषण नहीं करती हैं और उन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। रेफिजरेटर का दरवाजा भी दोहरी दीवारों से वनता है और ऊष्मारोधी होता है। दरवाजे में रवर का गैसकेट लगा हुआ होता है, जिसके चलते दरवाजा मजवूती से बंद हो जाता है और रेफिजरेटर को वायुरुट वना देता है।

#### वर्फ से चलनेवाले रेफिजरेटर

यह सबसे साधारण रेफिजरेंटर है। घरों के लिए बिजली या गैस-चालित्त रेफिजरेंटर बनने के बहुत पहले से ही वर्फ का रेफिजरेंटर काम मे लाया जाता था और बहुत-से स्थानों में आज भी काम में लाया जाता है, क्योंकि यह बहुत आसानी से बन सकता है और इसकी कीमत बिजली या गैस-रेफिजरेंटर की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसके अंदर एक बंद पात में वर्फ रखी रहती है। वर्फ, गलने के साथ-साथ, पात्र की पतली दीवार में से, रेफिजरेंटर के अंदर रखी चीजों की ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है और इस किया से चीजें ठढीं हो जाती हैं। समस्त वर्फ गल जाने के बाद, पानी को फेंककर पात्र में फिर से वर्फ भर देना पड़ता है। साधारणतः इस प्रकार के रेफिजरेंटर में २४ घटे में दो या तीन बार वर्फ डालना पड़ता है। इस रेफिजरेंटर में चीजें इतनी ठढीं नहीं हो सकती हैं जितनी विजली या गैस-रेफिजरेंटर में होती है।

## विजली का रेफिजरेटर

आमतौर पर, जहाँ भी विजली मिलती है, वहाँ विजली का रेफिजरेटर ही घरों में इस्तेमाल किया जाता है। विजली के रेफिजरेटर का इस्तेमाल करना वहुत ही आसान है। इसलिए तीन तरह के रेफिजरेटरों में इसीका इस्तेमाल सबसे अधिक है। विजली-रेफिजरेटर मे एक वैद्युतिक मोटर तथा एक पंप या संपीटिस (compressor) होते हैं। इसमे एक छोटे-मे पान्न मे, प्रशीतक द्रव (refrigerating fluid), अधिक दाव पर भरा रहता है। प्रशीतक द्रव ऐसा होता है जो साधारण दाव और तापमान पर गैम वन जाना है, लेकिन दाव मे अल्प वृद्धि से द्रव वन जाता है। अधिकांग घरेलू रेफिजरेटर में यह द्रव टाइक्लोरोटिपलूओरोमियेन (dichlorodefluoromethane) नाम का यौगिक होता है। इस द्रव के अवस्था-परिवर्तन मे रेफिजरेटर में घीतलन (cooling) होता है। रेफिजरेटर के अदर प्रसार फुण्डालयां (expansion coils) होती हैं, जिन्हे उसका णीतलन एकक (cooling unite) कहते हैं।

मोटर, पप की सहायता से, पोट़े-से प्रशीतक इन की प्रनार-मुण्डलियों में भेज देता है। वहाँ दाब घट जाने से वह द्रय रेफिजरेटर के अंदर की हवा और अन्य चीजो की ऊप्मा का अवशोषण करके गैगीय अवस्था प्राप्त करता है। गैस कुण्डलिओ के अदर जल्दी-जल्दी प्रमारित हो जाता है और इस किया में ठडा हो जाता है। इस तरह में निर्धारित तापमान पर पर न जाते हो, रेफिजरेटर मे लगा हुआ तापस्यापी यंत्र, विद्यत्-धारा को काटकर मोटर को बंद कर देता है। गैस धीरे-धीरे ज्या का अवजीपण करके गर्म होने लगता है और एक निर्धारित तापमान पर आते ही तापस्थायी यंत्र फिर ने मोटर को चालू कर देता है। अब इब को प्रसार-कुण्डिनयों में भेजने के साय-साय गर्म गैस को संपीज़िव मे खीच लाया जाता है और उमपर उच्च दाव लगाकर उसे मधनिव कुण्डली (condensing coil) में ठडा होने के लिए भेज दिया जाता है। परेलु रेफिजरेटर में सपनित कुण्डली को वायु की सहयता से ठढ़ा किया जाता है। दाव तथा जीतलन के फलस्वरप गैस फिर से द्रव वन जाता है। पप की सहायता से द्रव को पान मे वापस भेज दिया जाता है। रेफिजरेटर के अदर बार-वार यह किया होती रहती है। वैद्युतिक रेफिजरेटर मे सपीडित रहने के कारण इसे सपीड़न पद्धति (compression system) रेफिजरेटर कहते है। साधारणत. इसमे मोटर तथा सपीडिन एक सपूर्ण रूप से वद पात्र के अंदर रहते हैं और इनमे तेल आदि देने की आवश्यकता नही पड़ती।

प्रसार-कुण्डलियों के ऊपर की वायु भी शीतल होती रहती है और उसका जलीय वाष्प कुण्डलियों पर वर्फ वनकर जमने लगता है। कुण्डलियों पर जितनी अधिक वर्फ जमेगी, उनकी कार्य-क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। वर्फ ऊष्मा के कुवालक होने के कारण रेफिजरेटर के अदर की वायु तथा अन्य चीजे अब देर से ठंढी होगी और मोटर को अधिक समय तक चलते रहना पड़ेगा, जिससे विजली का खर्च वढ़ जाएगा और रेफिजरेटर जल्दी खराव होने की सभावना होगी। इसलिए हमेशा खयाल रखना चाहिए कि रेफिजरेटर की प्रसार-कुण्डलियों पर वर्फ जमने न पावे।

सभी रेफिजरेटरो के ताप-नियंत्रक-स्विच मे एक वर्फ गलाने का विंदु होता है। नियत्रक की सूई को इस विंदु पर कर देने से, रेफिजरेटर के अंदर तापमान कम हो जाता है और कुण्डलियों पर जमी हुई वर्फ गल जाती है। समय-समय पर नियंत्रक को इस विंदु पर लाकर तथा आवश्यकतानुसार रेफिजरेटर को कुछ समय के लिए वद करके, उसमे वर्फ का जमना रोका जा सकता है। साथ ही रेफिजरेटर के अंदर रखी हुई चीजों को ढककर रखने से उनमे समाविष्ट जल का वाष्पन कम हो जाने के कारण वर्फ कम जमती है।

अधिकांश घरेलू रेफिजरेटरो में वर्फ जमाने का एक खाना होता है। प्रसार-कुण्डलियाँ इसके चारो ओर लिपटी रहती हैं। इसके चलते इसके अंदर का तापमान रेफिजरेटर के अन्य भागों के तापमान से काफी कम होता है। इसमे पानी रखकर वर्फ जमाई जा सकती है तथा दूध से आइसकीम वनाई जा सकती है। इसके अदर मांस, मछली आदि काफी दिनों तक परिरक्षित रहते है।

#### गेस-रेफ़िजरेटर

जिन जगहों मे, जलाने के लिए, आसानी से गैस मिल सकता है, वही इस प्रकार के रेफिजरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

गैस-रेफिजरेटर में कोई चलायमान पुर्जा नहीं होने के कारण इसके चलते समय कोई ध्विन नहीं होती है। इसमें संपीड़न विधि के वदले अवशोषण विधि से शीतलन होता है। इसमें एक छोटी-सी गैस की लों से ऊर्जा मिलती है। गैस-रेफिजरेटर में एमोविया प्रशीतक का काम करता है। वैद्युतिक रेफिजरेटर की तुलना मे, बहुत ही कम संख्या मे गैस-रेफिजरेटर इस्तेमाल होते हैं।

## शून्यक स्वच्छक (Vacuum cleaner)

शून्यक स्वच्छक या वेकुझम क्लीनर (vacuum cleaner) सफाई करने के लिए एक प्रकार का वैद्युतिक यंत्र है। यह यंत्र सफाई करने के साथ-साथ घूल, कूड़ा-करकट आदि को इकट्ठा भी कर लेता है।

वेकुअम क्लीनर के अंदर एक चूबण पंप (suction pump) लगा हुआ होता है। पप के सामने यंत्र का मुँह खुला हुआ रहता है और उसके नीचे एक वक्सानुमा कूड़ादानी लगी रहती है। इस कूड़ेदानी के अंदर धूल, कूड़ा-करकट आदि जमा होते है। यंत्र के नीचे दो या चार छोटे-छोटे चक्के लगे हुए होते है और ऊपर एक लंबा हैंडल लगा रहता है।

चूपण पंप को चालू करके, हैंडल पकड़कर यंत्र को फर्श पर इघर-उघर चलाया जाता है। यंत्र को जहाँ-जहाँ ले जाया जाता है, वहाँ-वहाँ की तमाम घूल तथा कूड़े-करकट आदि चूपण पंप द्वारा चूिवत होकर यत्र के अदर चले आते हैं और कूड़ादानी मे जमा हो जाते है। कूडादानी भर जाने पर उसका दक्कन खोलकर उसमें जमा धूल आदि फेक दी जाती है। इस यंत्र की सहायता से अल्प परिश्रम से घरो की सफाई, अच्छी तरह से की जा सकती है।

इनके अलावा, कपड़ा धोने के यंत्र (washing machine), पानी गर्म करने के दंड (water heating rod), दाढ़ी बनाने के क्षुर (electric razor), सिगरेट लाइटर, मसाला पीसने के यंत्र, फलो के रस निकालने के यंत्र, लस्सी बनाने तथा मक्खन निकालने के यंत्र, बाल सुखाने के यंत्र (hair dryer) आदि कितने ही छोटे-बड़े वेद्युतिक यंत्रों से हम रोज घरों में काम लेते रहते है।

इन वैद्युतिक यंत्रों की सहायता से न सिर्फ दैनंदिन घरेलू कामों को हम कम परिश्रम तथा कम समय में, अच्छी तरह कर सकते हैं, विल्क साथ ही घर को साफ-सुथरा, सुन्दर, स्वास्थ्यप्रद तथा आरामदेह बनाए रख सकते है। दैनंदिन घरेलू काम-काज के लिए घर में वैद्युतिक साधन मौजूद रहने से, घरेलू काम-काज का बोझ काफी हल्का हो जाता है और महिलाओं को, पढने-लिखने या अन्य कामों को करने के लिए समय मिल जाता है। यह सही है कि वैद्युतिक साधनों के इस्तेमाल से, घर के विद्युत् का खर्च वढ़ जाता है। लेकिन इन उपकरणों से जितनी सुविधाएँ मिलती है, उससे यह वढ़ा हुआ खर्च पूरा-पूरा वसूल हो जाता है। साथ ही, थोड़ा-सा ख्याल रखने से विद्युत् का निर्थंक खर्च रोका जा सकता है। अनावश्यक वत्ती या पंखे को चालू नही रखना चाहिए। एक मिनट के लिए भी अनावश्यक होने पर वत्ती, पंखा आदि वंद कर देना चाहिए। कमरे से निकलते समय वत्ती, पखे आदि के स्विच को वंद कर देने की आदत डालनी चाहिए और विशेषकर बच्चों को यह आदत डलवानी चाहिए। पखे, वत्ती आदि की तुलना में, वैद्युतिक चूल्हे, ऊष्मक, इस्तिरी आदि ताप उत्पन्न करनेवाल उपकरणों में कहीं अधिक बिजली खर्च होती है। इसलिए इन्हें सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।

#### सुरक्षा

हम देख चुके हैं कि कैंसे मनुष्य ने विद्युत् को अपनी सेवा मे लगाया है, कैंसे इसकी सहायता से बड़े-बड़े कारखाने, रेल, ट्राम आदि चलाने से लेकर अपने दैनदिन जीवन को साफ-सुथरा तथा आरामदेह वनाने के कार्य सिद्ध किये है। साथ ही, हमे यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि विद्युत् मंनुष्य की सेवादासी तो बनी है, लेकिन वह रूपकथा की उस राक्षसी जैसी है, जो प्रभु के हर आदेश का पालन करने में असभव को संभव तो जरूर कर देती है, पर, प्रभु की पहली गलती पर ही उसे खा भी जाती है। इसी प्रकार विद्युत् के लिए भी कहावत है कि उसके साथ एक बार ही गलती की जा सकती है। क्योंकि विद्युत् के साथ प्रत्येक गलती प्राणघाती हो सकती है। अतः वैद्युतिक उपकरणो का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा के नियमो पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शरीर विद्युत् के सुचालक होते है। इसलिए विद्युत्-धारा इनमें से प्रवाहित हो सकती है। मानव-शरीर के अंदर से विद्युत्-धारा प्रवाहित होने से उसमे बहुत क्षति पहुँचती है और उसकी मृत्यु का कारण वन सकती है। एक स्वस्थ आदमी अगर सूखे स्थान पर खड़ा हो और उसके हाथ सूखे हो तथा विद्युत्-धारा हाथ के संपर्क में आते ही हाथ हटा ले सके तो घरों में इस्तेमाल होनेवाली २२० वोल्ट की

विद्युत-धारा से उसका बहुत अधिक नुकसान न होगा। यह सही है कि उसके हाथ की पेशियों मे एक झटका लगेगा और कुछ समय तक उनपर उसका असर बना रहेगा। लेकिन अगर वह गीले स्थान पर खड़ा हो, या उसका हाथ गीला हो या वह तुरंत अपने को विद्युत्-धारा के संस्पर्श से अलग न कर सके, तो खतरा बहुत ही बढ जाता है और फल भयंकर हो सकता है। विद्युत्-धारा की वोल्टना जितनी अधिक होगी उसमे उतना ही अधिक खतरा होगा। उच्च वोल्टना धारा के संस्पर्श में आने से उसी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है।

किसी का विद्युत्-धारा से संपर्क हो जाए तो, यथासंभव भी छ, उसे विद्युत्-धारा के सपर्क से अलग करना चाहिए। याद रिखए, इस काम में एक क्षण की भी देर उसके लिए घातक हो सकती है। इस काम के लिए, संभव हो तो, तुरत मुख्य स्विच को वद कर देना, सबसे अच्छा उपाय है। अगर मुख्य स्विच वंद करना सभव न हो या उसमें देर होने की संभावना हो, या अन्य किसी उपाय से विद्युत्-धारा को काट देना सभव न हो नो सूखी लाठी, वांस या लकडी से ठेलकर उस मनुष्य को विद्युत्-धारा के सपके से अलग कर देना चाहिए। कुछ भी हो, कभी भी, हाथ से या किसी गीली चीज से उसे छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उसे वचाने के वजाए आप भी उसमें फँस जायेंगे और आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से विद्युत्-धारा आपके शरीर के अंदर से भी प्रवाहित होने लगेगी और आपको भी उतना ही नुकसान पहुँचाएगी। रवर, उनी कवल आदि अचालक वस्तुओं से भी हटाने का काम लिया जा सकता है।

विद्युत्-धारा से अलग करने के बाद उसे लिटा देना चाहिए जौर उसके शरीर को हल्के-हल्के दवाकर तथा मालिश करके रक्त-प्रवाह को ठीक से चालू होने में सहायता करनी चाहिए। सभव हो तो थोड़ा गर्म दूध, चाय या काफी पिला देवी चाहिए। अगर वह वेहोश हो गया हो, या उसे साँस लेने में कष्ट होता हो, या साँस एक गयी हो तो कृतिम श्वसन द्वारा साँस चलाने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, डॉक्टरी सहायता का प्रवध करना चाहिए।

#### सावधानी

विद्युत् की लाइन का तार कही भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए। तार के ऊपर का रवर या प्लैस्टिक का खोल कट-फट जाने से फौरन विजली मिस्ती बुलाकर तार को बदलवा लेना चाहिए। घर के अदर विजली के नंगे तार रखना, भयंकर खतरे को न्योता देना है। मनुष्य के लिए घातक होने के अतिरिक्त नंगे तार से घर मे आग लग जाने की सभावना रहती। विजली के स्विच, प्लग, प्लग-साँकेट, स्विच-वोर्ड आदि भी टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए।

कोई भी वैद्युतिक उपकरण खरीदने के पहले जाँच कर लेना चाहिए कि उसके बावरण का किसी अंग मे विद्युत् का च्यवन (leakage) ता नही हो रहा है । बिजली के चूल्हे, ऊष्मक, इस्तिरी आदि इस्तेमाल करते समय भी इस वात पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा तो यह है कि लकडी की पटरी या रवर की चटाई पर खडे होकर या वैठकर इन चीजो का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करते समय ख्याल रखना चाहिए कि शरीर का कोई अश दीवाल या फर्श को स्पर्श न करे। विशेषकर विजली के चूल्हे पर खाना पकाते समय या पानी गर्म करते समय अवश्य ही ऐसा करना चोहिए; क्यों कि ऐसे समय प्रायः चूल्हें पर पानी आदि गिर जाता है, जिससे चूल्हें के आवरण मे विद्यूत् का च्यवन हो सकता है। लकड़ी की कुर्सी या चौकी पर बैठकर लकडी की पटरी पर पैर रख लेने से, आराम से बैठे-बैठे खाना पकाने के साथ-साथ खतरे से भी वचा जा सकता है। इस्तेमाल करते समय चूल्हे को भी लकड़ी की पटरी पर रख लेना चाहिए। नहीं तो चूल्हे में विद्युत् का च्यवन (leak) हो जाने से उसमें से विद्युत्-धारा धरती मे समा जाने लगेगी और अत्यधिक विद्युत् खर्च होने के साथ-साथ प्यूज जल जाने की सभावना पैदा हो जाएगी।

किसी उपकरण में विद्युत् का च्यवन (leakage) है या नहीं यह जांचने के लिए एक छोटा-सा, पेचकशनुमा यंत्र मिलता है। इसे विद्यत्-परीक्षक (tester) कहते है। वैद्युतिक उपकरण वेचने की सभी दुकानों में यह परीक्षक मिलता है। प्रत्येक घर में ऐसा एक परीक्षक अवश्य ही रखना चाहिए। जब किसी भी वैद्युतिक उपकरण में विद्युत् के च्यवन का सदेह हो तो तुरत इस परीक्षक की सहायता से उसकी जांच कर लेनी चाहिए।

अगर उपकरण से छुआ देने से परीक्षक के अंदर लगी एक छोटी-सी वत्ती जल उठती है तो समझना चाहिए कि उपकरण में विद्युत् का च्यवन है। ऐसी हालत मे उपकरण की विना मरम्मत किये कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

वल्व आदि खोलने या लगाने के समय हमेशा, पहले स्विच को वंद कर देना चाहिए और फिर लकड़ी की कुर्सी या अन्य किसी अचालक वस्तु पर खड़ा होना चाहिए। टेवुल पखा, टेवुल वत्ती आदि को हटाने या इधर-उधर करने के पहले प्लग को साँकेट से वाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि वह लाइन से अलग हो जाए।

विजली के खुले तार को कभी भी किसी धातु-निर्मित छड या गीली लाठी, लकड़ी, बाँस आदि से नहीं छूना चाहिए। तार से अटकी हुई पतग निकालने की कोशिश मे, या तार पर गिरी हुई वस्तु को पाने के लिए धातु-निर्मित छड़ या गीली लकड़ी आदि इस्तेमाल करने के कारण लोगो की जान चले जाने की घटना विरल नहीं है। विजली के तार पर कभी भी गीला कपड़ा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

विजली के किसी भी उपकरण की, जो लाइन से जुडा हुआ है, मरम्मत करने के पहले मुख्य स्विच को अवश्य ही वद कर देना चाहिए। घर में चूने की पोताई करते समय भी मुख्य स्विच को वंद कर देना चाहिए।

# जीव-विज्ञान BIOLOGY

परिचित होने के लिए, प्रकृति की अन्य सजीव सृष्टि के साथ समन्वय वनाए रखने के लिए तथा इनसे अधिकाधिक लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए जीव-विज्ञान का, कम-से-कम, प्रारंभिक ज्ञान अत्यावश्यक है। साथ ही जीव की उत्पत्ति, सजीव पदार्थों पर वातावरण का प्रभाव, प्रकृति में संतुलन; जीव-विकास आदि के अध्ययन से न केवल सजीव सृष्टि के प्रति हमारी श्रद्धा बढती है, विल्क स्वय अपने सम्बन्ध में भी हमें विशेष जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति के उन्हीं नियमों से प्रशासित होते हैं, जो समस्त सजीव सृष्टि के लिए लागू होते हैं। इसलिए अपने से भिन्न जीवों के सबंध में अध्ययन, अपने आप को भी विशेष रूप से समझने में सहायक होता है और अन्य मजीव सृष्टि के साथ अपनी स्थिति के संबंध में जानकारी पाने में मदद देता है।

जीव-विज्ञान के अध्ययन का व्यावहारिक मूल्य भी अत्यधिक है। चिकित्सा-शास्त्र की आधारिशला जीव-विज्ञान ही है। कृषि, बागवानी (horticulture) पशु-पिक्ष-पालन आदि की उन्नित के लिए भी जीव-विज्ञान का अध्ययन अत्यावश्यक है।

## जीव-विज्ञान की ज्ञाखाएँ

र्जाव-विज्ञान दो प्रधान शाखाओं में विभाजित है:—(१) वनस्पति-विज्ञान (Botany) तथा (२) प्राणि-विज्ञान (Zoology)।

वनस्पित-विज्ञान, जीव-विज्ञान का वह भाग है, जिसमे पेड़-पौधों के विषय मे सागोपाग विवेचन रहता है। प्राणि-विज्ञान, जीव-विज्ञान का वह भाग है जिसमे सभी प्राणियों के विषय में—जिनमें छोटे-से-छोटे जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी शामिल है—सर्वांगीण विवेचन रहता है।

सजीव (living) तथा निर्जीव (non-living) पदार्थों में अंतर

पृथ्वी पर मिलनेवाली सभी वस्तुओं को दो भागों मे बाँटा जा सकता है — सजीव तथा निर्जीव। मनुष्य से लेकर जतु-जानवर, चिड़ियाँ, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पीधे, जीवाणु आदि सजीव पदार्थ है। उधर वालू, पत्थर,पानी, वायु, रेल, मोटर आदि निर्जीव पदार्थ है। सभी सजीव पदार्थों में, चाहे वे प्राणी हो या वनस्पति, कुछ-न-कुछ जीवन-किया अवश्य ही होती रहती है। यही उनकी विशेषता है। जीवन-किया का अभाव निर्जीव पदार्थ की निश्चित पहचान है।

त्तजीव पदार्थों में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ होती है :— 🐪

(१) संचलन (movement)—संचलन जीवन का एक प्रधान लक्षण है। प्रत्येक सजीव पदार्थ में, चाहे वह पेड़-पौधा हो या जतु-जानवर, किसी-न-किसी प्रकार का संचलन अवश्य ही होता है। सचलन कई प्रकार के होते हैं। प्राणी जब तक जीवित रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अवश्य हा जाता-आता रहता है। इस सचलन को चालन (locomotion) कहते है। चालन-शक्ति केवल प्राणियों में ही होती है। वनस्पति में चालन-शक्ति नहीं होती। लेकिन प्राणी तथा वनस्पति दोनों के शरीर के अंदर रक्त, रस आदि के प्रवाह के रूप में संचलन लगातार होता रहता है।

चालन के अलावा सभी सजीव पदार्थों के शरीर के अगो मे भी अल्प माला मे संचलन होता रहता है। यह संचलन सजीव पदार्थों के आकार में वृद्धि के रूप में होता है। प्राणी तथा वनस्पति में संचलन या तो उनकी इच्छा से या स्वतः उत्पन्न होता है। स्वतः उत्पन्न सचलन को स्वचालित संचलन कहा जाता है।

निर्जीव पदार्थों मे संचलन नहीं होता। वालू हो या पत्थर, वह न तो अपने-आप स्थान-परिवर्तन कर सकता है और न अपनी इच्छा से या स्वतः उनका शरीर बढ़-घट सकता है। अगर उनपर कोई वाहरी वल न लगे तो वे जैसे-के-तैसे रह जाते हे। मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी आदि मे चालन तो होता है लेकिन वह बाहरी ऊर्जा के प्रभाव से होता है।

(२) रूप तथा आकार—प्रत्येक प्रकार के सजीव पदार्थ का चाहे वह प्राणी हो या वनस्पति, अपना-अपना विशिष्ट आकार, रूप तथा आंतरिक अंग-रचना होती है। उदाहरण के लिए, सभी गायो की वनावट एक-सी होती है तथा सभी का एक विशिष्ट आकार और औसत माप होती है, जिससे अधिक उनकी वृद्धि नहीं हो सकती है। एक गाय को देख लेने के बाद सभी गायो की पहचाना जा सकता है और एक की आंतरिक अंग-रचना को देख-कर सभी गायो की दातरिक अंगरचना का ज्ञान हो जाता है।

निर्जीव पदार्थ का कोई निश्चित रूप या विशिष्ट आकार नहीं होता है और न उनके शरीर के अदर कोई अग-प्रत्यंग होता है।

(३) जीव-द्रव्य (protoplasm)—प्राणी तथा वनस्पति, अर्थात् सभी सजीव पदार्थ, जिस विशेष वस्तु से मूल रूप मे वने हुए होते हैं, उसे जीव-द्रव्य कहते है। यह जीवन का मूल तत्त्व है। इसके विना जीवन की सृष्टि नहीं हो सकती और इसके नष्ट होने के साथ-साथ जीवन का भी अंत हो जाता है। जीव-द्रव्य शरीर की कोशिकाओं में द्रव-रूप में रहता है। इसकी रासायनिक बनावट बहुत ही कोमल और जटिल होती है। विश्लेषण करने की प्रचेष्टा में इसमें से वही पदार्थ नष्ट हो जाता है, जिससे शरीर में जीवन का संचार होता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जीव-द्रव्य एक रासायनिक यौगिक है, जिसमें प्रोटीन तथा अन्य रासायनिक पदार्थ कौलाँ इडी-अल घोल (colloidal solution) के रूप में पाये जाते हैं। यह घोल अनेक यौगिको का एक परिवर्तनशील मिश्रण होता है।

निर्जीव पदार्थ मे जीव-द्रव्य नही होता है।

(४) उपापचयन (metabolism)—सजीव पदार्थ मे, जीवन को कायम रखने के लिए, आवश्यक है कि एक तरफ खाद्य पदार्थ से गरीर के अदर अनवरत जीव-द्रव्य का निर्माण होता रहे और दूसरी तरफ गरीर के अंदर ही जीव-द्रव्य को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न होती रहे। जीव-शरीर के अंदर लगातार जीव-द्रव्य का बनना तथा जल कर ऊर्जा उत्पन्न करने की सपूर्ण किया को उपापचयन या उपापचय कहते है। प्रत्येक सजीव पदार्थ जब तक जीवित रहता है, तब तक उनके गरीर के अंदर पाचन-किया (digestion) हारा सृजनात्मक काम या उपचय (anabolism) तथा ग्वसन (respiration) हारा हवंसात्मक काम या अपचय (catabolism) होता रहता है।

निर्जीव पदार्थ मे उपापचयन नही होता है।

(५) पोबाहार (nutrition)—प्रत्येक जीव को अपनी जीवन-क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आदश्यकता पडती है। यह ऊर्जा ऊन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। साथ ही, शरीर के अग-प्रत्यंगों को पुष्ट वनाए रखने के लिए तथा उनकी वृद्धि के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जीव जतु, मेड़-पीधे सभी, किसी-न-किसी रूप में, अवश्य ही खाद्य ग्रहण करते है।

लेकिन केवल खाद्य ग्रहण कर लेने से ही वह पोषक पदार्थ नहीं वन जाता है। शरीर के अंदर पहले खाद्य पदार्थ, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप घुलने-मिलने योग्य वनता है और फिर अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं से जीवद्रव्य वन जाता है। इस प्रक्रिया को पोषाहार कहते हैं।

निर्जीव पदार्थों मे पोषाहार जैमी कोई प्रक्रिया नही होती है।

(६) वृद्धि (growth)—पोषाहार के फलस्वरूप जब शरीर के अंदर अपचय की तुलना मे उपचय अधिक होता है, तब जीवद्रव्य खास तौर पर बढते हैं और शरीर के अग-प्रत्यंगों में वृद्धि होती हैं। इस प्रकार सजीव में आत्मीकरण की प्रक्रिया (process of assimilation) में बाहरी पदार्थ को, खाद्य के रूप में ग्रहण करके, उसे सजीव पदार्थ में परिणत कर, अगों में वृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि का अर्थ केवल वजन या आकार में वृद्धि नहीं बिल्क उसका अर्थ है शरीर के अंग-प्रत्यंगों का नविनर्माण। साथ ही, प्रत्येक सजीव की वृद्धि सीमित है और वह निष्चित समय तक ही हो सकती है। विशिष्ट आकार प्राप्त हो जाने के बाद अग-प्रत्यंगों की वृद्धि रक्त जाती है।

'नर्जीव पदार्थों में भी कुछ अवस्थाओं में वृद्धि हो सकती है। वाहर से पदार्थ जमा होकर निर्जीव के आकार में वृद्धि हो सकती है। इसलिए यह वृद्धि केवल आकार या वजन की ही वृद्धि है, जिसकी न समय की सीमा और न आकार की ही कोई सीमा होती है।

(७) इवसन (respiration)—वनस्पति तथा प्राणी, सभी जीव लगातार साँस लेते हैं। साँस लेते समय वायु के साथ ऑक्सीजन अदर खीच लिया जाता है। इस क्रिया को प्रश्वलन (inspiration) कहते हैं। इस आवसीवन की सहायता से, पोपाहार से प्राप्त पदार्थों को, गरीर के अंदर जनाकर, ऊटमा के रूप में ऊर्जी मिलती है। इस क्रिया में उन्पन्न कार्वन-डाइ-ऑक्सा-इड गैंस को साँस छोड़ते समय वाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उच्छ्नमन (expiration) कहते है।

निर्जीव पदार्थों में श्वसन क्रिया नही होती।

(८) उत्सर्जन (excretion —उपापचय प्रक्रिया द्वारा विभिन्न आवश्यक यदार्थों के साथ-साथ, शरीर के अंदर, कुछ अनावश्यक पदार्थ भी उत्पन्न होते रहते है। ये अनावश्यक पदार्थ साधारणत. शरीर के लिए हानिकारक होते है। इसलिए जीव इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से वाहर निकाल देते है। शरीर के अंदर उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को वाहर निकाल देने की किया को उत्सर्जन कहते है।

निर्जीव मे उत्सर्जन किया नही होती है।

(६) उत्तेजनशीलता तथा उद्दोपनशीलता (irritability and response to stimuli )—प्रत्येक सजीव पदार्थ मे वाहरी उत्तेजना या उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है। प्राणी में, साधारणतः वनस्पित की तुलना में उत्तेजना या उद्दीपन की प्रतिक्रिया अधिक होती है।


प्राणियों में, साधारणत. उत्तेजना या उद्दीपन की प्रतिक्रिया क्रिसी-न-किसी प्रकार की गित द्वारा प्रकट होती है। आग से स्पर्श हो जाने से प्राणी तुरत आग के पास से हट जाता है।

निर्जीव पदार्थी पर भी वातावरण की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया उत्तेजना या उहैपन के कारण नहीं होती है। ऊप्मा से सभी निर्जीव पदार्थ विस्तारित होते हैं, लेकिन ऊष्मा के उदीपन से उनमें गतिरूप प्रतिक्रिया नहीं होती है।

(१०) प्रजनन (reproduction, —प्रत्येक सजीव पदार्थ, चाहे वह प्राणी हो या वनस्पति, अपने जैसे दूसरे सजीव पदार्थ उत्पन्न कर सकते है। इस क्रिया को प्रजनन कहते है। प्रजनन क्रिया भिन्न-भिन्न रूपो में होती है। वैक्टीरिया जैसे जीव अपने गरीर को दो भागो में वाँटकर, अपने जैसे नये जीव की सृष्टि करते है। प्राणी साधारणतः अंडे या बच्चे पैदा करके प्रजनन क्रिया करते हैं। वनस्पतियाँ, साधारणतः वीज या अपने गरीर के अंग-विशेष की सहायता से प्रजनन करती है।

निर्जीव पदार्थी मे प्रजनन शक्ति नही होती है।

(११) जीवन चक (life cycle)—सजीव पदार्थों मे अनवरत जीवन-क्रिया के साथ-साथ उनमे अनवरत परिवर्तन भी होता रहता है। इस परिवर्तन को चिक्रक (cyclic) परिवर्तन कहा जा सकता है; क्योंकि प्रत्येक सजीव पदार्थ में उत्पत्ति, वृद्धि, प्रजनन तथा विनाश या मृत्यु का क्रम एक स्पज, मूँगा, समुद्री एनीमोनी आदि कुछ ऐसे समुद्री प्राणी हैं जिनमें र-गक्ति नहीं होती है।



## [ चित्र १४९ ]

पर्णहरिम (chlorophyll)—पौद्यों का रंग हरा होता है, क्यों कि
ोशिकाओं में एक प्रकार का हरा पदार्थ होता है, जिसे पर्णहरिम
पर्णहरिम केवल सूर्य किरण के प्रभाव से ही वच सकता है।
पौवों के जिन भागों को मूर्य-किरण मिलती है, उन्ही भागों में
ोता है। परजीवी (parasite), फर्फू दी (fungus) आदि कुछ
छोडकर प्रायः सभी पौद्यों में पर्णहरिम पाया जाता है। यून्छेना
भे जैसे कुछ निम्न कोटि के प्राणियों को छोड़कर और अन्य
पर्णहरिम नहीं होता है।

रोषाहार (nutrition)—वनस्पति तथा प्राणियो मे सर्वप्रमुख पोपाहार-विधि मे हैं। वनस्पति मे पर्णहरिम आवसाइड तथा पानी जैसे अकार्वनिक पदार्थों कार्वाहाइड्रेट (carbohydrate) जैसे

## प्राणी तथा वनस्पति

जीवित पदार्थों को मुख्यतः दो भागों मे बाँटा जा सकता है :— (१) प्राणी तथा (२) वनस्पित । बैक्टीरिया जैसे असंख्य ऐसे जीवित पदार्थ है जिन्हें न तो ठीक प्राणी की ही श्रेणी में और न ठीक वनस्पित की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर भी, बैक्टीरिया को साधारणतः वनस्पित की श्रेणी में रखा जाता है। वास्तव में प्राणी तथा वनस्पित के बहुत ही सूक्ष्म रूपों को एक दूसरे से अलगाना वड़ा कठिन है; क्यों कि इनमें साधारणतः दोनों के बहुत-से गुणों का समावेश रहता है। इस बात से अदाज लगता है कि आदिम जीव दोनों का समन्वय था। संभव है कि इनमें से कुछ ने वनस्पित के रूप में और कुछ प्राणी के रूप में विकास प्राप्त किया तथा कुछ जीव अपने आदिम रूप और गुणों को ही झाज भी वरकरार रखे हुए है।

#### प्राणी तथा वनस्पति में अंतर

हम पहले ही देख चुके है कि समस्त जीवित पदार्थों मे कुछ ऐसे गुण होते है जिनके चलते वे निर्जीव पदार्थों से अलग किए जा सकते है। इन समानताओं के बावजूद प्राणियों तथा वनस्पतियों में बहुत-से अतर भी है.—

(१) चालन शक्ति (locomotion)—प्राणी तथा वनस्पति मे यह एक मुख्य भेद है। प्राणी एक स्थान से अन्य स्थान जा सकता है, वनस्पति नहीं। वनस्पति की जड़ जमीन के अंदर से भोजन प्राप्त करती है और उन्हें अपने स्थान पर ही भोजन बनाने के लिए प्रकाश तथा आक्सीजन मिल जाता है। इसलिए वनस्पति को भोजन की खोज मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पडती है। लेकिन प्राणियों को अपना भोजन जुटाना पडता है, जिसके लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पडता है। इस प्रकार जीवित रहने के लिए वनस्पति को चालन-शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्राणी में यह आवश्यक है।

स्पज, मूँगा, समुद्री एनीमोनी आदि कुछ ऐसे समुद्री प्राणी हैं जिनमें चालन-शक्ति नहीं होती है।



#### [ चित्र १४९ ]

- (२) पणंहरिस (chlorophyll)—पौधो का रंग हरा होता है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में एक प्रकार का हरा पदार्थ होता है, जिसे पणंहरिस कहते हैं। पणंहरिम केवल सूर्य किरण के प्रभाव से ही वच सकता है। इसलिए पौत्रो के जिन भागो को सूर्य-िकरण मिलती है, उन्हीं भागों में पणंहरिम होता है। परजीवों (parasite), फर्जू दों (fungus) आदि कुछ पौधो को छोड़कर प्रायः सभी पौधों में पणंहरिम पाया जाता है। यूरलेना (Euglena) जैसे कुछ निम्न कोटि के प्राणियों को छोड़कर और अन्य प्राणियों में पणंहरिम नहीं होता है।
- (३) पोषाहार (nutrition)—वनस्पति तथा प्राणियो में सर्वप्रमुख अंतर उनकी पोषाहार-विधि मे है। वनस्पति मे पर्णहरिम रहने के कारण वे कार्वन-डाइ-आक्साइड तथा पानी जैसे अकार्वनिक पदार्थों को, सूर्य-किरण की सहायता से कार्वाहाइड्रेट (carbohydrate) जैसे कार्वनिक पदार्थ में रूपातरित करके अपने शरीर के अदर ही अपना खाद्य वना ले सकते है। इस किया को प्रकाश-सङ्लेषण (photosynthesis) कहते है।

कुछ कीट-भोजी पौधों को छोड़ कर कोई भी वनस्पति ठोस खाद्य नहीं ग्रहण कर सकता है। मिट्टी के अंदर मिलनेवाले, खिनज लवण आदि खाद्य का वे पानी के साथ घोल के रूप में शोषण कर लेते है। इस विधि से खाद्य- ग्रहण को वनस्पति-सदृश पोषण-विधि (holophytic mode of nutrition) कहते है। पीधो की नाई प्राणी अपने शरीर के अन्दर अपना खाद्य नहीं बना सकते है। इसलिए उन्हें अपने खाद्य के लिए वनस्पति तथा अन्य प्राणियो पर निर्भर करना पड़ता है। साथ ही, प्राणी ठोस खाद्य ग्रहण कर सकता है। खाद्य उनके शरीर के अदर नाना प्रकार की रासायनिक क्रियाओ द्वारा जीवद्रव्य में आत्मीकृत (assimilated) हो जाता है। इस प्रकार से खाद्य-ग्रहण-क्रिया को प्राणि-सदृश पोषज-विधि (holozoic mode of nutrition) कहते है।

(४) वृद्धि—प्राणी तथा वनस्पति दोनो मे वृद्धि होती है। वनस्पति की लवाई मे वृद्धि उनके शरीर के सभी भागों में न होकर केवल जड़ तथा शाखाओं के अग्र-भाग में होती है। लेकिन प्राणियों की लवाई में वृद्धि उनक शरीर के समस्त भागों में—अग-प्रत्यगों में—होती है।

वनस्पतियों में यह वृद्धि जीवन के अंत तक होती रहती है; लेकिन प्राणियों की वृद्धि एक निश्चित समय तक ही हो सकती है।

(५) उत्सर्जन (excretion)—प्राणियों मे, उनके सिक्रिय स्वभाव के कारण काफी परिमाण में नाइट्रोजनयुक्त व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होते रहते है। इस कारण उनमें एक विकसित उत्सर्जन अंग होता है। इस अग में से होकर नाइट्रोजनयुक्त अनावश्यक पदार्थ तथा प्रयोजनातिरिक्त पानी आदि वाहर निकल जाता है।

वनस्पतियों में शारीरिक किया इतनी कम होती है कि उनके शरीर के अंदर अनावश्यक नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ बहुत ही कम उत्पन्न होता है। इसलिए उनके शरीर के अंदर कोई उत्सर्जन-अंग नहीं होता है। उनके शरीर में उत्पन्न थोड़ा-बहुत अनावश्यक पदार्थ पत्ते और छाल में जमा होता रहता है। वे समय-समय पर पत्ते और छाल को गिराकर, जमा हुआ ऐसे अनाश्यक पदार्थ को त्यागती है।

(६) अवयव की समिति (body symmetry)—प्राणियो मे अवयव का विकास द्विपार्श्वीय समिति (bilateral symmetry) के रूप मे हुआ है। विकास का यह रूप उनके चालनशीलता के कारण ही है। शरीर की द्विपार्श्वीय समिति के कारण प्राणी स्वतन्नता से चल-फिर सकता है। वनस्पतियों में अवयवों का विकास अरीय समिति (radial symmetry) के रूप में हुआ है। स्पज आदि चालन-शक्तिहीन प्राणियों के अवयव की समिति वनस्पति जैसी होती है।

#### प्राणी तथा वनस्पति में परस्पर निर्भरज्ञलिता

प्राणी तथा वनस्पति एक-दूसरे पर निर्भरशील हैं। प्राणी को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति से ही भोजन मिलता है। मासाहारी प्राणी को भी अप्रत्यक्ष रूप मे अपने भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर रहना पडता है, क्योंकि उनके शिकार आमतौर पर शाकाहारी प्राणी ही होते है। मनुष्य के जीवन में तो वनस्पति अत्यावश्यक है। भोजन के अलावा, मनुष्य को. वस्त्र, घर-दरवाजे, उपस्कर, औपिध आदि कितनी ही वस्तुओं के लिए वनस्पति पर निर्भर रहना पड़ता है।

यद्यपि प्राणियो पर वनस्पति की निर्भरशीलता उतना सर्वात्मक नहीं है, फिर भी उन्हें कार्वन तथा नाइट्रोजन के लिए वहुत हद तक प्राणियो पर ही निर्भर रहता पड़ता है। साथ ही वहुत-सी वनस्पतियो को वश-विस्तार के काम मे, परागण (pollination) आदि के लिए प्राणियो पर निर्भर रहना पड़ता है।

प्राणियो तथा वनस्पतियों में इस निर्भरशीलता का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसमें कार्वन-चक्र तथा नाइट्रोजन-चक्र विशेष महत्त्वपूर्ण है। इनसें न केवल उनके पोषाहार में सहायता मिलती है, विलक्ष साथ ही वायुमडल में आक्सोजन, कार्वन-डाइ-आक्साइड तथा नाइट्रोजन के सतुलन की भी रक्षा होती है।

कार्बन-चक्र—प्राणी तथा वनस्पति श्वसन-किया मे वायु से आवसीजन ग्रहण करके कार्बन-डाइ-आक्साइड त्यागते है। लकड़ी आदि के जलने से और प्राणियो तथा वनस्पतियों के सडने-गलने से भी कार्वन-डाइ-आक्साइड गैस निकलता है। लेकिन पौधों को प्रकाश संग्लेपण के लिए कार्वन-डाइ-आक्साइड की आवश्यकता होती है और वे वायुमंडल से कार्वन-डाइ-आक्साइड ग्रहण करके आक्सीजन त्यागते है। इस प्रकार प्राणियो तथा

वनस्पतियो के सहयोग से वायु में कार्वन-डाइ-आक्साइड की मान्ना संतुलित रहती है।

नाइट्रोजन-चक्र—प्राणी अपने मल-मूत्र के साथ काफी परिमाण में नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ त्यागते हैं। साथ ही, मृत प्राणियों के जरीर सड़-गलकर भी कई प्रकार के नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ वनते हैं। पौद्यों को पोपण के लिए काफी नाइट्रोजन की आवण्यकता होती है और वे इन प्रकार ने वने हुए नाइट्रोजनयुक्त पदार्थों से नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन का संतुलन बनाये रखते हैं।

## जीवद्रव्य (Protoplasm)

#### जीवद्रव्य तथा कोशिका

सभी क्षजीव पदार्थों के शरीर की कोशिका एक विशेष पदार्थ से बनी हुई होती है। इस पदार्थ को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्य कहते है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जिसके विना जीव की सृष्टि ही नहीं हो सकती है। जीवन के समस्त कार्य इसके द्वारा ही होते है।

#### जीवद्रव्य को भौतिक रचना

भौतिक रचनाओं में जीवद्रव्य एक स्वच्छ, पारदर्शक, कणहीन या कणयुक्त, गाढा द्रव पदार्थ है। जीवन की नाना प्रकार की कियाओं के कारण जीवद्रव्य की भौतिक तथा रासायनिक रचना में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। श्वसन जेसी कियाओं के फलस्वरूप जीवद्रव्य आक्मीजन के संयोग से नष्ट होता रहता है और पोपाहार जैसी उपचय कियाओं के फलस्वरूप उनके स्थान पर निरतर नया जीवद्रव्य बनता रहता है। साथ ही कोशिकाओं के अपने कार्य के अनुसार जीवद्रव्य की भौतिक अवस्था भी भिन्न-भिन्न होती है तथा इसका गाढ़ापन भी बदलता रहता है।

पानी से गाढा होने के कारण जीवद्रव्य का घनत्व भी पानी से अधिक होता है। इस कारण, रगहीन होने पर भी, माइकोस्कीप के नीचे, पानी की बूँद के अदर डूवे हुए, एमीवा (amoeba) का जीवद्रव्य साफ-साफ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार कोशिका-जीवद्रव्य के अदर का केंद्रक या नाभिक (nucleus) जीवद्रव्य से अधिक घनत्वयुक्त होने के कारण माइकोस्कोप के नीचे स्पष्ट दिखाई देता है। नाभिक बनानेवाले जीवद्रव्य को नाभिकद्रव्य (nucleoplasm) कहते हे।

#### जीवद्रव्य की रासायनिक रचना

जीवद्रव्य की रासायनिक रचना अत्यंत जटिल तया कोमल है। रासायनिक विश्लेषण करने की प्रचेष्टा मे यह मर जाता है। फिर भी इतना मालूम हो सका है कि जीवद्रव्य में पाये जानेवाले तत्त्व, प्रकृति में भी पाये जाते हैं। जीवद्रव्य में, ये सब तत्त्व किसी एक निज्यित यौगिक के रूप में नहीं, बिल्क नाना प्रकार के यौगिकों के कोलांज्जी घोल (colloidial solution) के रूप में रहते हैं। जीवद्रव्य की रचना करनेवाले ये सब पदार्थ आधार द्रव्य के अदर छोटे-छोटे क्ण के रूप में निलंबित या लटके हुए (suspended) रहते हैं। जीवद्रव्य में ७० में लेकर ९० प्रतिज्ञत केवल पानी होता है। इसलिए ठीक ही हैं कि पानी को 'जीवों का जीवन' कहा गया हैं। जीवद्रव्य में निम्नलिखित मृज्य तत्त्व होते हैं —

आवसीजन ६५ प्रतिजन, कार्बन १८ प्रतिजन, हाइड्रोजन १० प्रतिजन, नाइट्रोजन ३ प्रतिज्ञत, कैलिमयम २ प्रतिज्ञत, फासफोरस १ प्रतिज्ञत, पोटैशियम ० ३५ प्रतिज्ञत, गधक ० २५ प्रतिज्ञत, सोटियम ० १५ प्रतिज्ञत, क्लोरीन ० १५ प्रतिज्ञत, मैंग्नेसियम ० ० ५ प्रतिज्ञत, लोहा ० ०४ प्रतिज्ञत।

इनके अलावा जीवद्रव्य मे वहत-से अन्य तत्त्व, जैंमे आयोडिन, नाँवा आदि वहत ही अत्प मान्ना मे मिले हुए होने हैं। यद्यपि जीवद्रव्य मे अधिकाण तत्त्व वहत ही अन्प मान्ना में रहते हैं फिर भी उसमें इनका रहना अत्यावश्यक है।

आवसीजन, कार्चन, हाइन्नेजन तथा नाइट्रोजन के नाना प्रकार सयोग में वने बहुत-से यौगिक जीवद्रव्य में मिलते हैं। इनमें प्रोटीन (protein), कार्योहाइट्रेट (carbohydrate) तथा वसा (fat) प्रधान हैं। अन्य यौगिकों की तुलना में जीवद्रव्य में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके विना जीवद्रव्य में वृद्धि नहीं हो सकती है। कार्योहाइड्रेट के वाक्सीकरण में गरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा-रूप में प्राणि-कोजिकाओं में खाद्य पदार्थ सचित रहता है। आवण्यकता के समय इसके आवसीकरण से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन - आवसीजन, कार्यन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक है। कार्योहाइड्रेट तथा वसा—कार्यन, हाइड्रोजन और आक्सीजन के यौगिक है।

इन योगिको के अलावा, विटामिन (vitamin), हारमोन (hormone) एनजाइम (enzyme), लवण आदि अन्य कई आवण्यक पदार्थ भी जीवद्रव्य में होते हैं। इनमें से किसी भी पदार्थ की कमी होने से जीवन-किया में हानि हं ती है।

## कोशिका (Cell)

वनस्पति तथा प्राणी, सभी जीवो के शरीर मे, जीवद्रव्य असख्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रकोष्ठो या इकाइयो मे वेंटे हुए होते हैं। किसी भी जीव के शरीर से एक वहुत पतले दुकड़े को तराण लिया जाए और उसे माइक्रोस्कोप यंत्र के नीचे रखकर देखा जाए, तो दिखाई पड़ेगा कि वह दुकडा असंख्य छोटी-छोटी इकाइयो से वना हुआ है। इन्ही इकाइयो को कोशिका (cell) कहते है। सभी प्राणियो तथा वनस्पतियो के गरीर की रचना कोशिका तथा कोशिका उपज cell products) से होती है और ये कोणिका जीवित पदार्थ का मूल रचनात्मक तथा कियात्मक इकाई है। इसे कोशिका सिद्धांत कहते है।


एक कोशिका (unicellular) प्राणियो और वनस्पतियो मे, उसी एक कोशिका मे समस्त जीवन-किया होती है। वही एक कोशिका भोजन करती है, श्वास लेती है, वढती है तथा प्रजनन करती है। वहुकोशिक (multicellular, जीवो मे प्रत्येक कोशिका सपूर्ण शरीर की रचना का एक सूक्ष्म भाग होता है। जीवन-किया मे इन भागो का काम बँटा हुआ होता है। सभी के सयुक्त कामो को मिलाकर शरीर की जीवन-किया नपूर्ण होती है।

कोजिका की रचना—प्रत्येक प्राणि-कोशिका एक कोमल प्लाज्मा झिल्ली (plasma membrane) से घिरी हुई होती है। इस झिल्ली को कोशिका जिल्ली (cell membrane) कहते है। यह झिल्ली कोशिका-जीवद्रव्य का ही कठिन ऊपरी स्तर होती है।

वनस्पति-कोशिका एक कठोर कोशिका-भित्ति (ccll wall) से घिरी हुई होती है। कोशिका-भित्ति-कोशिका जीवद्रव्य की उपज से वनती है और प्राणि-कोशिका की कोशिका झिल्ली से भिन्न होती है। कोशिका-भित्ति में सेलूलोज (cellulose) जमा हो जाता है, जिससे वह कडी हो जाती है। प्राणियों की तुलना में वनस्पतियों के शरीर इसी कारण से कठोर और मजबूत होते है।

नाभिक या केंद्रक (nucleus)—प्रत्येक कोशिका के मध्य भाग मे एक छोटा-सा गोलाकार या अडाकार पिंड होता है जिसे नाभिक या द्रद्रक कहते

है। यह कद्रक भी एक पतली झिल्ली स घिरा हुआ रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली (nuclear membrane) कहते हैं। केंद्रक कोशिका का बड़ा ही



[ मित्र १५०--वनस्पति तथा प्राणि-कोशिका : क--वनस्पति कोशिका, ख-प्राणि-कोशिका ]

महत्त्वपूर्ण भाग होता है। यह कोशिका की सभी कियायो तथा कोशिका-विभाजन को नियंत्रित करता है।

कोशिका-द्रव्य (cytoplasm)—कोणिका मे जीवद्रव्य को दो मुख्य भागों में वाँटा जाता है—कोशिका-द्रव्य और केंद्रक द्रव्य (nucleoplasm)। कोणिका के अदर के समस्त जीवद्रव्य को कोशिका-द्रव्य कहते है। कोशिका के वीच मे, अपेक्षाकृत गाढा जीवद्रव्य के सहित को, जिससे केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रक द्रव्य कहते है।

लेंद्रोसोम (centrosome)—कोशिका द्रव्य मे केंद्रक के पास एक छोटी-सी गोलाकार वस्तु पाई जाती है। इसे सेट्रोसोम कहते हैं। सेट्रोसोम के अदर दो या एक अति मूक्ष्म कण होते है, जिन्हे ताराकेंद्र (centriole) कहते हैं। सेट्रोसोम अपने विश्राम की अवस्था मे छोटा और निष्क्रिय बना रहता है। किंतु कोशिका-विभाजन के समय वह सिक्रय हो जाता है और इसके शरीर के बाहरी भाग से छितराती हुई किरण जैसी निकलती है, जिसे ताराकिरण (astral rays) कहते है। वनस्पति-कोशिकाओं मे सेंट्रोसोम नहीं होता है। लेकिन फफ्नंदी आदि निम्न कोटि के पौधो मे कभी-कभी सेट्रोसोम मिलते हैं।

माइटोकोंड्रिया (mitochondria)—लगभग प्रायः सभी कोशिकाओ में माइटोकोंड्रिया पाये जाते है। ये जीवित कोशिका द्रव्य में रहते है। साधारणत ये कोशिका तत्त्वों में वँटे हुए रहते है। लेकिन उनकी स्थिति और रूप वदलते रहते हैं। माइटोकोंड्रिया कोशिका द्रव्य की श्वास-क्रिया में सवित होता है और ग्रंथि-कोशिका के स्राव (secretion) बनाने में काम करता है।

गल्जीकाय (golgi bodies)—जीवित कोशिका द्रव्य मे गल्जीकाय मिलते है। ये कोशिका-द्रव्य में छितराये हुए या केंद्रक के पास केंद्रित रहते है। गल्जीकाय अम्ल या एलकोहल मे घुल जाते है। वनस्पित कोशिका की तुलना में प्राणि-कोशिका मे अधिक गल्जीकाय होते है।

प्लैस्टिड (plastid)—प्लैस्टिड या आदिलव वनस्पति-कोशिकाओ में पाये जाते हैं। प्लैस्टिक एक प्रकार के प्रोटीनकाय है, जो निर्माण पदार्थों से संविधित है। ये जीवित होते हैं और कभी भी नये नहीं वनते है। जो पहले से ही मौजूद है उनके विखंडन से इनकी सख्या में वृद्धि होती है। साधारणतः तीन प्रकार के प्लैस्टिड मिलते है—हरिताणू (chloroplast), रंगहीन कणिका leucoplast) और रग कणक (chromoplast)। हरिताणू हरा रंग का होता है। इसके चलते पोधों के पत्तों आदि में हरापन होता है। इससे पौधों के पत्तों आदि में कार्वीहाड़ टे वनाने में सहायता मिलती है। रंगहीन कणिका, रंगहीन प्लैस्टिड है। इससे स्टार्च जमा होने में मदद मिलती है। रगकणक नाना रग के होते हैं और इनमें फल तथा फूलों में रग आने में सहायता मिलती है।

धानी या रिक्तिका (vacuoles)—कोशिका द्रव्य मे अनेक छोटे-इडे खाली स्थान पाये जाते हैं। इन्हे धानी या रिक्तिका कहते है। प्राणि-कोशिका की तुलना मे वनस्पति-कोशिका मे रिक्तिकाओ की सख्या अधिक होती है और वे आकार मे बड़ी होती है। एमीवा जैसे एककोशिका प्राणी मे दो प्रकार की धानी होती है: खाद्य धानी—जिसमे खाद्य जमा होता है और संकुचनशील धानी—जो उनके प्रचलन के लिए आवश्यक होती है।

## अतक (Tissue) •

हम देख चुके है कि वहुकोणिक जीवो के शारीर में सभी कोशिकाएँ एक प्रकार का कार्य नहीं करती है और उनमें श्रम-विभाजन होता है। वहुकोशिक जीवों के शारीर की कोशिकाएँ अपने-अपने कार्य के अनुसार अलग-अलग समूहों में वँटी हुई होती है। एक प्रकार का कार्य करनेवाले सभी समूहों के समस्त कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही स्रोत से होती है और समूह की तमाम कोशिकाएँ एक निश्चित प्रकार का कार्य करती हैं। कोशिकाओं के इस प्रकार के समूह को अतक कहते है।

वनस्पति णरीर के ऊनको को मुख्यतः दो वर्गों मे वाँटा जा सकता है— विभाजी ऊतक (meristematic tissue) तथा स्थायी ऊतक (permanant tissue)।

विभाजी ऊतक—पीजो की जड तथा तने के अग्रभाग और पार्श्व में होते है; अर्थात् पीधे के शरीर के उन भागों में विभाजी ऊतक होते हैं जहाँ लवाई या मोटाई में वृद्धि होती हैं। कही-कहीं स्थायी ऊत्तकों के समूहों के बीच में भी विभाजी ऊतक होते हैं। विभाजी ऊतक ऐसी कोशिकाओं में बनता है, जो जीवित होती हैं और जिनमें विभाजित होकर संख्या-वृद्धि करने की क्षमता होती हैं। जीवन के शुरू में सभी पौधों का शरीर विभाजी उत्तक से ही बनता है। शुरू में सभी कोशिकाओं की सरचना लगभग एक-सी होती है। लेकिन जैसे-जैसे कार्य में भिन्नता आती जाती है, बंसे-बैसे वे भिन्न-भिन्न रूप लेकर स्थायी ऊतक बनाती है।

ऐसे ऊतक, जिनकी कोशिकाओं की विभाजन-क्षमता का अंत हो गया है और जिन्होंने निश्चित आकार तथा रूप पा लिया है, उन्हें स्थाया अतक कहते हैं। स्थायी अतक जीवित तथा मृत, दोनो प्रकार की कोशिकाओं से वनते हैं।

उच्च कोटि की वनस्पितयों के शरीर के समस्त ऊतकों को तीन ऊतक तनों (tissue system) में वाँटा जा सकता है। वे है—(१) बाह्य ऊतक तत्र (epidermal tissue system), (२) आधार ऊतक तंत्र (fundamental tissue system) और (३) वाहिनी ऊतक तत्र (vascular tissue system)। वाह्य ऊतक तत्र पींघों के शरीर की वाह्य त्वचा (epidermis) या छाल वनाता है। इसका मुख्य काम पौंधे के शरीर को वाहरी आघातो आदि से रक्षण प्रदान करना होता है। वाह्य त्वचा पौंधे की जड से लेकर पत्ती तक समस्त अगो पर फैली होती है। वाह्य त्वचा मे, विशेषकर पत्तियो तथा अन्य हरे भागों में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन्हें रध्न (stomata) कहते है।

आधार ऊतक तंत्र पौधे के विभिन्न अंगो की वाह्य त्वचा के नीचे होता है और पौचे के शरीर का मुख्य भाग है। इसमे प्रधानतः मृदूतक (parenchyma) ऊतक होते है। मृदूतक ऊतक की कोशिका समव्यासीय (isodiametric) होती है और उनकी भित्तियाँ पतली होती है। पौधों के सभी कोमल भागों में मृदूतक ऊतक होते हैं। आधार ऊतक तम्न का मुख्य काम, उपापचयन (metabolisp), खाद्य सचयन तथा कुछ हद तक पौचे के शरीर को यान्निक अवल्वंव देना होता है। तना तथा जड में, इस तम्न में, वाह्य त्वचा के अदर की अंतस्त्विका (cortex) होती है। अंतस्त्विका के अदर और तना तथा जड़ के केद्र में मध्यपित्चक (pericycle), मज्जका (medulla or pith) और मज्जका किरण (medullary rays) होती है। केद्र के वाहर मध्यपित्चक में मज्जका के विस्तार को मज्जका किरण कहते हैं।

वाहिनी ऊतक तत्र साधारणत. मध्यपरिचक के अंदर होता है। इस तंत्र की सहायता से जड द्वारा अवशोषित पानी, खनिज लवण आदि का घोल इत्यादि पत्ते तक पहुँचते है तथा पत्तो मे बने खाद्य पदार्थ पौधो के शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचते है।

साधारणत उच्च कोटि के प्राणियों के शरीर में चार प्रकार के मुख्य ऊतक पाये जाते हैं: (१) धारिच्छद ऊतक (epithelial tissue), (२) संयोजी ऊतक (connective tissue), (३) पेशी ऊतक (muscle tissue) और (४) तंत्रिका ऊतक (nerve tissue)।

धारिच्छद ऊतक विभिन्न अंगो की वाहरी तथा भीतरी सतह पर होता है, जो उन अगो पर आच्छादन का काम करता है। प्राणियो की त्वचा तथा अंतस्त्वचा धारिच्छद ऊतक से वनती है। इसका काम शरीर की रक्षा करना होता है। इस ऊतक मे कोशिकाएँ एक-दूसरे से सटी हुई होती है और इनके बीच में अंत.कोशिकीय आधार द्रव्य (intercellular matrix) की मात्रा कम या कतई नहीं होती है।

संयोजी कतक प्राणि-शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के कतको या अंगो को संयोजित करता है। सयोजी कतक मे कोशिकाओं के बीच अंतः-कोशिकीय आधार द्रव्य अविक रहने के कारण कोशिकाएँ एक-दूसरे से सटी हुई नहीं होती हैं। अस्य (bone) तथा उपास्थि (cartilage) परिवर्तित सयोजी कतक है। रक्त तथा नसीका भी द्रव सयोगी कतक हैं। इनका आधार द्रव्य रंगहीन द्रव पदार्थ से बनता है, जिसे प्लाविका (plasma) कहते हैं। इस कतक के द्वारा गरीर की अन्य कोशिकाओं को खाद्य तथा आक्सीजन मिलते हैं।

पेशी ऊतक की सभी कोशिकाओं में फैलने तथा संकुचित होने का गुण होता है। इस संकुचनशीलता के गुण के कारण पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के निर्देशानुसार इस ऊतक में प्रसार तथा संकुचन होते हैं। इसमें प्राणि-शरीर के अंगो में गित उत्पन्न होती है।

तितका उनक तित्रका कोणिका (nerve cell) तथा तंत्रिका तंतुओं (nerve fibre) से बनते हैं। इनका प्रधान कार्य गरीर के सभी भागों से उद्दीपनों (stimuli) को लेना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान या मस्तिष्क तक पहुँचाना और फिर मस्तिष्क से प्रेरगा लेकर उन अंगो को, जिन्हे कुछ करना है, पहुँचाना होता है। मस्तिष्क तथा कंगरक दंड के भीतर की रीड-रज्जु इन उत्तकों से बनती हैं। पूरे गरीर मे इन उत्तकों का जाल-जैसा विद्या हुआ होता है।

## विकास तथा आनुवंशिकता

(Evolution and heredity)

पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव रहते हैं। इनके रूप भिन्न-भिन्न हैं। इनके रहन-सहन में भी भिन्नता होती है। साथ ही इनके अंदर बहुत-सी समानताएँ भी है। प्रश्न उठता है—िक ये सब जीव कहाँ से आये है? क्या मुिंट के प्रारंभ से ही वे ऐसे ही थे, जैसे आज है? क्या सभी जीवों की सृष्टि एक ही समय मे, एक ही साथ हुई? इन प्रश्नों का उत्तर विकासवाद के सिद्धांत (theory of evolution) द्वारा मिलता है।

प्राचीनकाल में लोगो का ख्याल या कि पृथ्वी पर के सभी प्राणियो और वनस्पितयों की सृष्टि एक ही साथ हुई यी और वे हमेशा ऐसे ही ये तथा ऐसे ही रहेगे। प्रचलित धर्म-विश्वास से इस वात की पुष्टि होती थी। उस युग के महान दार्शनिक अरस्तू (Aristotle) ने इस पर संदेह प्रकट करते हुए कहा था कि वर्तमान जीव अपने अविकसित पूर्वजो का विकसित रूप है। उनसे भी पहले कई भारतीय दार्शनिको ने जीवों की उत्पत्ति के सबंध में विचार करते हुए प्राचीन विचारधारा का खडन करने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बहुत दिन बाद, पहले फ्रेंच वैज्ञानिक लेमार्क Lamarck) और किर डारविन (Darwin) नाम के अँगरेज वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धात को वैज्ञानिक रूप दिया। अब दुनिया के लगभग सभी प्राणिशास्त्री डारविन के सिद्धात को सही मानते है।

विकास का अर्थ है—क्रमश उन्नत होना। जैसे फूल की नन्ही-सी कली धीरे-धीरे प्रस्फुटित होकर एक सुन्दर फूल वन जाती है; उसी प्रकार समस्त जीवों ने, एक अति साधारण रूप से, धीरे-धीरे विकसित होकर आज के रूप को प्राप्त किया है। अति साधारण जीव से क्रमश उन्नत होकर अपेक्षाकृत जिल्ला तथा विकसित जीव की उत्पत्ति को विकास (evolution) और इस सिद्धात का विकासवाद (theory of evolution) कहते हैं।

गृ० वि०-३१


विकासवाद के णिद्धात के अनुसार भू-पृष्ठ पर जीव की उत्पित्त एमीका जैसे एककोशिक जीव के रूप में हुआ था। यह जीव पानी में रहनेवाला था और करोड़ों साल तक पृथ्वी पर इनके एकछन्न साम्नाज्य बना रहा। धीरे-धीरे इन एककोशिक जीवों से बहुकोशिक जीव उत्पन्न हुए। समय बीतने के माथ-साथ विभिन्न स्थानों के पर्यावरण (environment) में विभिन्न प्रकार के परिवर्त्तन होते गए और उसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के बहुकोशिक जीव उत्पन्त हुए। फिर इनसे मछली के रूप में कशिरकदंडी (vertebrate) प्राणी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मेढक जैसे उभयचर और फिर रेंगकर जमीन पर चलनेवाले सरीसृप (reptile) धरती पर खाए। इनके बाद पक्षी और स्तनधारी प्राणी (mammal) का विकास हुआ। इसी प्रकार एककोशिक जीव से वनस्पति जगत का भी विकास हुआ।

लेकिन, इस प्रकार से विकसित होने में कितने करोड़ साल लगे है यह कहना एक तरह से असभव है। अनुमान है कि मछली जातीय प्रथम कंगेल्क-वडी प्राणी का विकास लगभग चार करोड़ साल पहले हुआ था। इस हिसाव मे पृथ्वी पर मनुष्य बहुत ही नया प्राणी हं, क्योंकि वर्तमान रूप में मनुष्य का विकास, केवल लगभग एक लाख साल पहले हुआ है। लेकिन विकास का पय हमेशा एक-सा नहीं रहा। कितने ही प्राणी एक विशेष पर्यावरण में उत्पन्न हुए, लाखो-लाख साल तक वने रहे, पर पर्यावरण में परिवर्तन के साथ अपने को उपयुक्त न बना सकने के कारण किर लुप्त हो गए। पृथ्वी पर करोड़ो-करोड़ साल के इतिहास में ऐसे कितने जीव विकसित हुए और फिर लुप्त हो गए, यह कहना असंभव है।

प्रभन उठ सकता है कि विकास जब इतना धीरे-धीरे होता है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि जीवों की उत्पत्ति उनसे सरलतर जीवों से हुई है। यह सही है कि विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करना संभव नहीं है। लेकिन, इस संबंध में अप्रत्यक्ष प्रमाण इतना मुदृढ़ है कि अब विकासवाद के सिद्धात पर कुछ भी सदेह नहीं रह गया है।

विकासवाद का एक वहुत मजवूत प्रमाण भ्रूण-विज्ञान (embryology) के अध्ययन से मिलता है। विभिन्न प्राणियों के भ्रूण के विकास को देखने से पता लगता है कि भ्रूण पूर्ण रूप पाने के पहुले उन समस्त रूपों से गुजरता है, जिनसे उसका विकास हुआ है।

प्रत्येक प्राणी अंडाणु के रूप मे एककोणिक जीवन प्रारंभ करता है, फिर कोशिका-विभाजन के फलस्वरूप वहुकोणिक हो जाता है और एक-एक करके विभिन्न रूपो मे परिवर्तन के बाद उस प्राणी का निश्चित रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार समस्त कशेरकदंडी प्राणी के भ्रूण प्रथम अवस्था मे देखने में एक-से रहते है। मनुष्य, खरगोण, मुर्गी, मछली आदि सभी के भ्रूण प्रारंभ मे लगभग एक-जैसे होते है। इनमे मछली को छोड़कर और किसी को श्वसन के लिए गिल (gill) की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी



[ चित्र १५१—विभिन्न प्राणियो का भ्रूण: क—मछली, ख—पक्षी, ग—खरगोश, घ—मनुष्य ]

सभी कशेरकदंडी प्राणियों के भ्रूण में किसी-न-किसी अवस्था में गिल अवश्य ही रहता है। ज्यो-ज्यों भ्रूण वढता है, त्यो-त्यों विभिन्न प्राणियों के भ्रूणों में अंतर वढता जाता है और अंत में वे अपने-अपने निश्चित रूप लेते है। इन वातों से यह प्रमाणित होता है कि ये सब प्राणी एक ही पूर्वज से विकसित हुए है।

धरती के अंदर पाये जानेवाले,, जीवाश्म (fossil) से भी विकासवाद के सिद्धांत की पुष्टि होती है। हमारी धरती माता की गोद मे युग-युग का इतिहास छिपा हुआ है। इसकी छाती पर कालांतर से शिलाओं की चट्टानें एक के ऊपर एक जमती आ रही हैं और इन चट्टानों में कितने ही जीव दब कर रह जाते हैं। इनमें कुछ अपनी प्रस्तर-समाधि मे लाखो-लाख साल तक सुरक्षित रहकर अंत मे प्रस्तरीभूत होकर जीवाण्म वन जाते हैं। कही-कही चट्टानों मे उनके शरीर के चिह्न भी वन जाते है। चट्टानों के वनने का समय जानने का उपाय वैज्ञानिको ने निकाल लिया है। इसलिए जिस चट्टान पर जीवाश्म या जीव-शरीर की छाप निकल आती है, उसको देखकर यह जाना जा सकता है कि वह जीव किस समय का है। देखा गया है कि चट्टान जितनी पूरानी है, उसपर मिलनेवाले जीवाश्म या जीव-गरीर की छाप उतने ही सरलतर जीव की है। जीवाश्म के आधार पर मनुष्य के विकास का भी प्रमाण मिल गया है। इसके आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यद्यपि यह सही नहीं है कि वदर मनुष्य का पूर्वपुरुप है, लेकिन यह सही है कि वंदर और मनुष्य के पूर्वपुरुप एक ही थे। साथ ही जीवाश्मो से यह भी मालूम हो गया है कि गुफाओ में रहनेवाले, समस्त शरीर मे केशयुक्त मनुष्य ने कैसे-कैसे विकसित होकर आज के मनुष्य का रूप पाया है।

प्राणियों में समजात अंग (homologous organ), अवशेषी अकिय अंग आदि की उपस्थिति भी विकासवाद के सिद्धात को प्रमाणित करती है। विभिन्न प्रकार के काम करने पर भी प्राणियों के कुछ अंगो, जैसे मनुष्य के हाथों, चिड़ियों के डैंनो, चीपायों के अगले पैरों, ह्वेल मछली के सुफने आदि की हिड़ियों, तंबिकाओं, पेशियों आदि की सरचना लगभग एक-सी है। ऐसे अंगों को 'समजात अग' कहते है। इससे यह मालूम हो जाता है कि एक समय इन सब के पूर्वेज एक ही थे। इसी प्रकार, अवशेषी अकिय अंग, जैसे मनुष्य में वर्मीफार्म एपेंडिक्स (vermiform appendix), पुच्छास्थि (coccyx) आदि की उपस्थिति से यह प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य तथा जिन जीवों में ये अंग मौजूद है, सभी किसी ऐसे पूर्वपुरुप से आते हैं, जिसमें ये अंग बड़े और सिक्रय थे।

#### डारविन का सिद्धांत

सन् १८५६ मे चार्ल्स डारिवन की विश्वविख्यात पुस्तक 'ओरिजिन ऑफ स्पेसिस' (Origin of species) प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को लिखने के पहले वे पाँच साल तक, दुनिया के विभिन्न भागो में जीव-जंतु, पेड़-पौवे आदि का अध्ययन करते हुए भ्रमण करते रहे। इन्हीं अध्ययनों के आधार पर उन्होंने अपने विकासवाद के सिद्धात का प्रतिपादन किया।

उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक जीव अत्यधिक संतान उत्पन्न (over production) करते हैं। अगर संतानों में सब या अधिकाश जिंदा रह जाएँ तो पृथ्वी पर, थोंडे ही समय के अंदर, रहने के लिए स्थान नहीं रहेगा; क्यों कि पृथ्वी पर स्थान सीमित है, भोजन सीमित है और अन्य जीवनोपयोगी सामग्रियों भी सीमित है। इसलिए यहाँ सीमित संख्यक जीव ही रह सकते हैं। अतः इनके लिए, अर्थात् जीने के लिए, सबको सघर्ष करना पड़ता है। डारविन ने इस सघर्ष को अस्तित्व के लिए संघर्ष (struggle for existence) कहा है। अस्तित्व के लिए इस संघर्ष में वे ही सफल हो सकते है, जो या तो दूसरों से अधिक वलशाली या अधिक युद्धिमान हो। वाकी इस सघर्ष में नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर वे ही जीवित रह सकते हैं जो वल-बुद्धि में श्रेष्ठ हो। डारविन ने इसे योग्यता को अतिजीविता (survival of the fittest) कहा है। इस प्रकार प्राक्विक नियमों से ही अयोग्य जीव नष्ट हो जाते हैं और योग्यतम जीवित रह जाते हैं। प्रकृति के इस नियम को प्राक्वित्क दरण (natural selection) कहते हैं।

डारिवन ने दिखाया कि पर्यावरण (environment) में परिवर्तन होता रहता है और जीव उसके अनुसार अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें जो सफल होते है, अर्थात् जो जीव अपने शरीर में, पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार, परिवर्तन (variation) लाने में सफल होते हैं, वे बचे रहते हैं और वाकी प्रतिकूल पर्यावरण में मर जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में लाखोलाख साल लग जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन से, विभिन्न प्रकार के नये-नये जीवों का विकास होता है। pollination) किया और संकर (hybrid) पीधा उत्पन्न किया। देखा गया कि पहली पीढी में सभी पीघे लंबे पैदा हुए। लेकिन इन लंबे पीघों के स्वय परागण से उत्पन्न द्वितीय पीढी में तीन-चौथाई लंबे और एक चौथाई नाटे पीछे पैदा हुए। इन पौघों के स्वय परागण से तीसरी पीढी में उत्पन्न पीधों में देखा गया कि सभी नाटे पीधों से केवल नाटे पीधे, और एक तिहाई लंबे से केवल लंबे पीघे पैदा हुए अर्थात् ये शुद्ध वंशकम में चले गए। लेकिन, दो तिहाई लंबे पीधों ने पहली पीढी के लंबे पीघों की तरह व्यवहार किया अर्थात् तीन चौथाई लंबे और एक चौथाई नाटे पीधे उत्पन्न किए।

इन प्रयोगों के आधार पर मेडेल ने बताया कि पौधों का प्रत्येक लक्षण (character) स्वय एक स्वतंत्र एकक लक्षण (independent unit character) है। आनुविश्वकता के मामले में प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है। नयी पीढी में स्वतंत्र एकक लक्षण की अभिव्यक्ति को एकक लक्षण का निश्चित निर्धारक (determiner) नियंत्रित करता है। वाद में चलकर इस निर्धारक को जीन (gene) कहा गया। लंबापन, नाटापन, लाल फूल, सफेंद्र फूल, आदि प्रत्येक लक्षण के लिए पृथक्-पृथक् जीन उत्तरदायी होता है। जीन माता-पिता से सतान (offspring) में आता है और उसमें पैतृक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। जीवों में जीन जोड़ों के रूप में रहता है। दो या अधिक विकल्प लक्षणवाले शुद्ध वंशकम के जनकों से उत्पन्न संतान को संकर (hybrid) कहते है।


प्रयोग से यह भी देखा गया कि यद्यपि दूसरी पीढी में लवे और नाटे पौधों का अनुपात ३: १ था, फिर भी उनमें, वाहर से देखने में एक-से लगने पर भी, केवल एक तिहाई ही शुद्ध लंबे थे; क्यों कि केवल वे ही स्वयं परागण से वाद की पीढियों में लवे पौधे पैदा कर सके। वाकी दो तिहाई सकरलवे थे, क्यों कि वाद की पीढ़ी में स्वयं परागण से उनसे दोनों प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए। इसलिए सही अर्थ में दूसरी पीढ़ी में १: २: १ के अनुपात में शुद्ध-लवे, सकर-लवे तथा शुद्ध नाटे पौधे उत्पन्न हुए।

प्रयोग मे देखा गया कि यद्यपि सकरण मे दो पृथक् लक्षणों का समावेश हुआ किर भी प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण के पीधे उत्पन्त हुए और

फिर उन्ही एक लक्षणवाले पौधों से विना संकरण से ही; अर्थात् स्वयं परागण से दोनों लक्षणों के पौधे उत्पन्न हुए। मेहेल ने इससे यह नतीजा निकाला कि एकक लक्षणों में कुछ अधिक प्रभावी और कुछ अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं। किसी पीड़ी में अधिक प्रभावी लक्षण, कम प्रभावी लक्षण को डक सकता है और उसे प्रकट होने में रोक सकता है। उस पीड़ी में प्रकट होनेवाल एकक लक्षण को प्रभावी लक्षण (dominant character) और दव जानेवाल एकक लक्षण को अप्रभावी लक्षण (recessive character) कहते है। दव जाने पर भी अप्रभावी एकक लक्षण का बंत नहीं हो जाता है और वह उस पीड़ी के अंदर मौजूद रहता है। अगली पीड़ी में उसका प्रकट होना इस वात का प्रमाण है।

देखा गया है कि लवापन नाटापन पर और अन्य रंग सफेद रंग पर प्रभावी होते है।

अगर प्रथम पीढ़ी को  $F_1$ , दूसरी पीढ़ी को  $F_2$  और तीसरी पोढ़ी को  $F_3$  तथा लवेपन के लक्षण को T और नाटेपन के लक्षण को t कहा जाय तो लंबेजनक में जीन TT के रूप में और नाटेजनक में t के रूप में होगे।



क्यों कि इस संकरण में T प्रभावी और t अप्रभावी लक्षण है; इसलिए पहली पीढ़ी  $F_1$  में Tt में केवल T का ही लक्षण अर्थात् लंबापन प्रकट

हुआ।  $F_2$  में २५% में पितामह-मातामही की तरह TT अर्थात् शुद्ध लंबापन और २५% tt अर्थात् शुद्ध नाटापन आया। लेकिन ५०% में अपने पिता-माता की तरह Tt अर्थात् संकरपन आया और उन्होने वाद की पीढ़ी में उनके जैसे, उसी अनुपात में (अर्थात् १:२:१) संतान उत्पन्न किये।

हर वार के प्रयोग मे, चाहे उसमे लंबे का नर हो और नाटे की भादा या नाटे का नर और लंबे की मादा हो, नतीजे मे कोई अंतर नहीं आता है।

# वनस्पति-विज्ञान

# वनस्पति-जगत् का दिग्दर्शन

वनस्पति केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं है विलक्त वह हमारी परम मिल भी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर समय, हर काम में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है।

पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के पेड़-पौघे होते हैं। इनमें से वहुत-से हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इनके संबंध में उचित जानकारी पाने के लिए इन्हें पहचानना खावश्यक है। इसलिए वनस्पति-विज्ञान में समस्त वनस्पति-जगत् (plant kingdom) को समानता के आधार पर विभिन्त उपजगतों (sub kingdom), सघों (phylum), उपसंघों (sub phylum), वर्गों (classes), गणों (order), वंगों (genus) तथा जातियों (species) में वाँटा जाता है। इसे वर्गोंकरण (classification) कहते हैं।

अपने चारों ओर साधारणतया जिन पौतों को हम देखते हैं, उनमें अविकांश में कभी-न-कभी फूल और फल अवश्य ही लगते हैं। लेकिन वहुत-से ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। इस हिसाव से वनस्पति-जगत् को दो मुख्य उपजगतों में बाँटा जाता है:—फेनोरोगैम (phanerogam) और क्रिप्टोगैम (cryptogam)।

फेनीरोगेंम उपजगत् के पौघें उच्चकोटि के होते हैं और इनकी संख्या किप्टोगेंम उपजगत् के पौघों की तुलना में बहुत ही अधिक है। फेनीरोगेंम उपजगत् के पौघों को संघों में बाँटा जाता है:—(१) विवृत बीज (gymnosperm), अर्थात् अनावृत बीजवाले पौचे और (२) आवृत बीज (angiosperm) अर्थात् बंद वीजवाले पौघे।

विवृत वीज आमतौर पर शीतप्रधान देशो में या पहाड़ो मे पाये जाते है। देवदार, चीड़, चिलगोजा, साइकस आदि इस श्रेणी के पौबे हैं। इन पौधों के बीज पर कोई आवरण न होने के कारण वे वाहर से दिखाई पड़तें है। इन पौधों में होनेवाले बीजों की संख्या वहुत अधिक होती है। साधारणतः इनके बीज एक लवे 'कोन' में लगे रहते हैं। देवदार के 'कोन' देखने में बहुत सुन्दर होते हैं।

आवृत बीज साधारणत फल के अंदर वंद रहता है। फेनीरोगैम उपजगत् के अधिकाश पीधे आवृत बीजवाले होते है। फल के अदर बंद रहने के कारण इनके बीज बाहर से नहीं दिखाई पड़ते हैं। वनस्पति-जगत् मे आवृत बीजवाले पीधे सबसे अधिक उन्नत पीधे है।

आवृत वीजवाले पौधो को दो वर्गों मे र्वांटा जाता है :—एक बीजपत्री (monocotyledon) और दिवीजपत्री (dicotyledon)।

एक वीजपत्नी पौधों के वीज में एक दल होता है। गेहूँ, मकई, धान आदि इस वर्ग के पौने है। इनके बीज एक ही खंड में बने हुए होते हैं। चना, मटर, आम, इमली आदि द्विवीजपत्नी पौन्ने हैं। इनके बीज में दो खंड या दल होते है।

किप्टोगैम उपजगत् के पीधे, फेनीरोगैम उपजगत् के पीद्यो की तुलना मे निम्न कोटि के होते हैं। इनमें फूल, फल या बीज नहीं होते हैं। इनका प्रजनन बीजाणु की सहायता से होता है। किप्टोगम उपजगत् के पीद्यों को चार सघो में विभाजित किया जा सकता है:—

- १. शेवाल (Algae)—यह एक प्रकार की काई जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है। आमतीर पर पानी मे या वरसात के दिनों में दीवाल आदि पर हरे रग की पतली सतह की तरह इस पौवे के समूह उगते हैं। शेवाल का प्रत्येक पौधा इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप यंत्र की सहायता के विना इन्हें अलग-अलग देख पाना संभव नहीं है।
- २. मॉस (Moss)—मॉस भी गीली भूमि या दीवालों पर हरे रंग की काई जैसी उगती है। असल में यह काई असख्य छोटे-छोटे पौघो की समिष्टि है। शेवाल तथा मॉस में पर्णहरिम होता है और इसलिए ये अपने शरीर के अंदर अपना खाद्य बना सकते है।

3. कवक (Fungus, pl fungi)—इन्हें साधारणतः फर्फूदी भी कहते हैं। ये भी एक तरह के पीने हैं, जिनमें पर्णहरिम नहीं होता है। इसलिए कवक अपने खाद्य अपने आप नहीं बना सकते हैं और भोजन के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अर्थात् ये परजीवी होते हैं। इसलिए नम स्थान में रखे हुए चमड़े, सड़े-गले फल, रोटी आदि पर सफेद या रंगहीन परत के रूप में ये उग आते हैं। इनमें कुछ आकार में बड़े भी होते हैं। छत्नक (mushroom), कुकुरमुत्ता आदि वड़ी जाति के कवक है।

४. पर्णाग (Fern)—साधारणत पर्णा ग जातीय पौधे छाया में उगते है। इनमे अधिकांश की पत्तियाँ देखने में सुन्दर तथा हरे रंग की होती है। इनका प्रजनन वीजाणु (spore) की सहायता से होता है। पत्तियों की निचली सतह पर ये वीजाणु पैदा होते हैं।

वनस्पतियो का वर्गीकरण उनकी प्रजनन-विधि तथा शारीरिक रचना के आधार पर भी किया जाता है। इस प्रणाली में भी समस्त वनस्पति-जगत् को दो भागों में वाँटा जाता है:—(१) थैलोफाइटा (thallophyta) और (२) एंब्रायोफाइटा (embryophyta)।

## थैलोफाइटा

थैलोफाइटा उपजगत् के अंतर्गत पौधे अत्यंत निम्नकोटि के होते है। इनमें न तो सही माने मे जड़ होती हैं और न तना या पत्ता। इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि खाली आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ते। थैलोफाइटा उपजगत् के वहुत-से पौधे एककोणिक होते हैं। चाहे एककोणिक हो या वहुकोणिक, इस उपजगत् के समस्त पौधों के गरीर की रचना वहुत ही सरल होती है। थैलोफाइटा उपजगत् को केवल एक ही संघ में वाँटा जाता है जिसे थैलोफाइटा ही कहते हैं। इस उपजगत् के पौधों का प्रजनन भ्रूण द्वारा न होकर वीजाणु द्वारा या अपने शरीर को दो भागों में वाँटकर होता है।

थैलोफाइटा संघ के पौधो को दो उपसंघो (sub-phyla) मे वाँटा जाता है :—(१) पर्णहरिमयुक्त शेवाल (Algae) और (२) पर्णहरिम हीन कवक (Fungi)।

शेवाल साधारणत पानी मे या नमीयुक्त स्थानो मे मिलता है। अधिकांश शेवाल बहुत ही छोटे होते हैं और विना माडक्रोस्कोप यंत्र के अलग-अलग दिखाई नहीं पड़ते। इनमें पर्णहरिम रहते हुए भी समस्त शेवाल हरे रंग के नहीं होते हैं। रंग के आधार पर इन्हें पांच वर्गों में बाँटा जाता है:—

- (१) सायनाफाइसी (Cynophyceae) या मिन्सोफाइसी । Mixeophyecae )-रग नीलापन के साथ हरा।
  - (२) क्लोरोफाइसी (Chlorophyceae) —रग हरा।
- (३) वेतिलारिओफाइसी (Bacillariophyceae) या टायटम (Diatom)-रंग हरा। शरीर पर एक आवरण-सा रहता है।
  - (४) फेइयोफाइसी (Phacophyceae)—रग भूरा।
  - (५) ढोडोफाइसी (Dhodophyceae)—रंग लाल ।

कवक या फफूँदी मे पर्णहरिम न होने के कारण इसका रंग साधारणत. सफेंद या रंगहीन होता है। इसी कारण ये अपने खाद्य अपने शरीर के अंदर नहीं बना पाते हैं। इसलिए इन्हें भोजन के लिए दूसरो पर निर्भेर रहना पड़ता हे। सडी-गली बस्तुओं पर, प्राणियों या पौद्यों के शरीर पर या शरीर के अंदर ये पाये जाते हैं। इन्हें तीन वर्गों में वाँटा जाता हैं:—

- (१) साइजोमाइसीटीस (Schizomycetes) एककोशिक जीव है और इन्हें वैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें कुछ तो हमारे लिए हानिकारक तथा कुझ लाभदायक होते है।
- (२) निवसोमाइसीटीस (Mycsomycetes) या स्लाइम मोल्ड (Slime mould) सडी गली वस्त्, जैसे पत्ते, लकड़ी आदि पर उगते हैं।
  - (३) यूमाइसीटीस (Eumycetes) या प्रकृत फफ्रूँदी (true fungi)।

#### एम्बायोफाइटा

एम्ब्रायोफाइटा उपजगत् के पीधे उच्च श्रेणी के होते हैं। इनमे जड़, तना, पत्ता आदि होते हैं। इनका प्रजनन श्रूण की सहायता से होता है। एम्ब्रायोफाइटा उपजगत् के पीधो को दो सघो मे बाँटा जाता है:— ब्रायोफाइटा (Brayophyta) बौर ट्रेकियोफाइटा (Tracheophyta)।

ब्रायोफाइटा हरे रंग के होते है। इन्हें दो वर्गों में बाँटा जाता है :— (१) हीपाटीसी (Hepaticeas) या लीवरवर्टस (Liverworts)। इस वर्ग के पौधे जमीन पर रेंगते हुए वढते हैं। (२) मॉस (Moss) दीवार आदि पर काई जैसे जमते है। इस जाति के पौधे सीधे खड़े रहते है।

ट्रे कियोफाइटा संघ के अंदर छोटे से लेकर वडे-से-वडे पीये आते हैं। इनमें चार उपसंघ होते है:—(१) सिलोप्साइडा (Celopsida), (२) स्फिनोप्साइडा (Sphenopsida) या अश्वपुच्छ (Horsetail); (३) लाइकोप्माइडा (Lycopsida) या कलव नॉतेस (Club mosses) तथा (४) टेरोप्साइडा (Pteropsida)।

टेरोप्ताइडा उग्संघ में पर्णा ग तथा समस्त बीजवाले पौघे शामिल हैं। इस उपसघ के अंदर के पौधो को तीन वर्गो में वाँटा जाता है:—

- (१) फिलिपाइनी / Filicinae )—इस वर्ग में पर्णांग या फर्ण जाति के सभी पीवे आते हैं।
- (२) जिम्नोस्पर्मी (Gymnospermeae)—इस वर्ग के पौद्यों के वीज फल के अंदर न होकर वाहर होते है। इसलिए इन्हे विवृतवीज पौद्ये कहते हैं। देवदार, चीड आदि इस वर्ग के पौद्ये है। इनके दो उपवर्ग होते हैं:—चौड़े और संयुक्त पत्ते वाले साइकेडाचीम (Gycadales) तया पतले और नुकीले पत्ते वाले कोनीफरालास (Coniferales)।
- (३) एंजीओस्पर्भी (Angiospermae) या आवृतवीज पौधे वनस्पति-जगत् में सबसे उन्नत है तथा दृष्टिगोचर पौधों में सबसे अधिक संख्या इसी वर्ग की है। अब तक इस वर्ग के १,६६,००० से भी अधिक का पता लग चुका है: इनमें फूल से फल और फल के अंदर वीज होते हैं। आम, जामुन आदि पत्नों भे पौधों से लेकर धान, गेहूँ, चना, मटर आदि इस वर्ग के पौधे हैं। फन के अंदर दलों की सख्या के अनुसार इस वर्ग के पौधों को तीन उपवर्गों में बाँटा जा सकता है:—
- (१) एक बीजपत्नी (Monocotyledonous) पौधो के बीज में एक ्ही दल होता है। धान, गेहूँ आदि इस उपवर्ग के पौधे है।

- (२) द्विवीजपत्नी (Dicotyledonous) उपवर्ग के पौधों के वीज में दो दल होते है। आम, चना, मटर आदि के पौधे इस उपवर्ग में आते हैं।
- (३) बहुवीजपत्नी ( Polycotyledonous ) पौधो के वीज में दो से अधिक दल होते है।

इनके अतिरिक्त इस वर्ग के पौघों को और भी अनेक भागों में वाँटा जाता है। साथ ही, वनस्पति-जगत् का भी अन्य उपायों से वर्गीकरण किया जाता है; लेकिन ऊपर दिये गए विभाजन ही वनस्पति-जगत् के मुख्य वर्गी= करण हैं।

0

## वैवटोरिया (Becteria)

वैक्टीरिया या जीवाणु, कवक (Fungi), फफ्रूँदी (Mould) तथा वाइरस (Virus) जीव-जगत् के क्षुद्रतम जीव है। इनमें कवक तथा फफ्रूँदी से वैक्टीरिया क्षुद्रतर होता है। लेकिन वाइरस इन सबसे बहुत ही अधिक क्षुद्र होता है। इनमें किसी के भी शरीर मे पण्हरिम नहीं होता है।

वैक्टीरिया, वनस्पति-जगत् के क्रिप्टोगैम ( Cryptogam ) उपजगत् के थैलोफाइटा ( Thallophyta ) संघ के कवक ( Fungi ) उपसंघ के सूडोमाइसेटीस ( Pseudomycetes ) समूह ( group ) के शाइजोमाइ-सेटीस (Schizomycetes) वर्ग के जीव है। वनस्पति-जगत् में वैक्टीरिया; कवक, फफूँदी तथा वाइरस के स्थान इस प्रकार है:—

वनस्पति-जगत (उपजगत) क्रिप्टोगैम (Crvotogam) फेनेरोगैम (Phanerogam) (अपूष्पक निम्नकोटि के पौधे) (सपूष्पक उच्चकोटि के पौधे) (सघ) थैलोफाइटा (Thallophyta) (उपसंघ) कवक (Fungi) शेवाल (algae) (समूह) सूडोमाइसेटीस (Pseudomycetes) युमाइसेटीस (Eumycetes) (वर्ग) शाइजोमाइसेटीस मिक्सोमाइसेटीस (Schizomycetes) (Mixomycetes) नैक्टीरिया फफ्ँदी वाइरस सत्य कवक (True fungi) (वर्ग) साइकोमाइसेटीस एसकोमाइसेटीस वैसिडिओमाइसेटीस फंजाइ (Basidiomy-(Psycomy-(Ascomy-इमपारफेक्टी cetes) cete<sup>c</sup>) cetes) (fungi एस्कस वीजाणु लैंगिक तथा अलै-वैसिडिओ वीजाणु impar-गिक बीजाणु द्वारा (ascospore) द्वारा (basidiospore) fecti) जननशील कवक जननशील कवक द्वारा जननशील कवक


वैक्टीरिया का आविष्कार, हालैंड देश के एक शौकिया लेस वनानेवाले, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नाम के व्यक्ति ने, अपने वनाये हुए माङकोस्कोप यत की सहायता से, सन् १६८३ में किया था। लेकिन इससे लगभग दो सौ साल बाद फेच वैज्ञानिक लूई पास्तुर ने, सन् १८७६ में, दुनिया के सामने जीवाणु-विज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने दिखाया कि किण्वन (fermentation), क्षय (decay) आदि तथा जलसंत्रास (hydrophobia) जैसे भयंकर रोग जीवाणुओं के कारण ही होते है। प्राणघातक जलसंत्रास रोग की चिकित्सा के लिए उन्होंने वैक्सीन भी नैयार किया। चिकित्सा-विज्ञान में लूई पास्तुर का आविष्कार एक युगांतरकारी घटना है। ऐटिसेप्टिक शल्य-चिकित्सा के जनक लॉर्ड लिस्टर के अनुसार "सही माने में समस्त दुनिया में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है, जिसके प्रति चिकित्सा-विज्ञान पास्तुर से अधिक ऋणी है।" १६वी सदी के मध्य में कोहन, नाइजेली, जोसेफ लेइडले आदि वैज्ञानिक निश्चय कर सके कि वैक्टीरिया एककोशिक ववस्पित है।

वेक्टीरिया एककोशिक जीव है जिसकी कोशिका, कोशिका-भित्ति (cell wall) से घिरी हुई होती है। आकार में वैक्टीरिया साधारणत एक माइकॉन या उससे भी, कम लंवा होता है (एक माइकॉन रैंडिंड मि॰ मि॰ या लगभग रूफ्डेंडिंड इच होता है)। विभिन्न जाति के वैक्टीरिया की लंबाई में भिन्नता होती है।

वैक्टीरिया नाना प्रकार के होते हैं :—(१) बेलनाकार दंड रूप (cylindrical rods), (२) अल्प विराम चिह्न कॉमा (comma') रूप, (३) गोलाकार (spherical), (४) ततु रूप (filamentous) तथा (५) सर्पिल रूप (spiral)।

बैक्टीरिया मे गोलाकार रूप की लंबाई ० ५ माइकान से १ माइकान तक और दंड रूप की लंबाई १० माइकान तक होती है।

वैक्टीरिया मे प्रजनन निखडन (fission) द्वारा होता है। एक वैक्टीरिया दो भागों मे निभाजित होकर और फिर आकार में बढ़कर दो बैक्टीरिया बन जाते है। पहले परिपक्व कोशिका का मध्य भाग दबने लगता है और अंत में टूटकर दो टकडे होकर दो कोणिकाओं में परिणत हो जाता है। विखंडन की दर वैक्टीरिया की जाति तथा अवस्थान की परिस्थिति पर निर्भर करती है। अनुकूल परिस्थितियों में कुछ वैक्टीरिया एक घटे के अंदर दो-तीन वार



[ चित्र १५२—विभिन्न आकार के वैश्टीरिया : क-गोलाणु, ख-दडाणु, ग-विकल दंडाणु, घ-सिपल दंडाणु ]

परिपक्त हो कर विखडित हो सकते है । घंटे मे दो वार विखंडित होने पर एक वैक्टीरिया से १२ घटे मे १,६७,७७,२१६ वैक्टीरिया वन सकते है ।

रूप तथा आकार की विशेषता के अनुसार वैक्टीरिया की चार भागों में बाँटा जा सकता है:—

- १. गोलाणु या कोक्काइ (coccus—pl. cocci)—यह गोलाकार होता है। विखडन तथा पृथवकरण (seperation) की विशेषता के अनुसार गोलाणु विभिन्न प्रकार के समूहों में हो सकते हैं:—
- (क) जो गोलाणु केवल एक ही अक्ष पर से विखडित होते है और कोशिका भित्ति की संयोज्यता के कारण एक दूसरे से जंजीर की तरह जुड़े हुए होते हैं, उन्हें स्ट्रेप्टो कोक्काई (Streptococci) कहते है। गलदाह

(sore throat), टासिल शोथ (tonsillitis) आदि रोग उत्पन्न करनेवाला स्ट्रेप्टोकोक्कास पायोजेनस हेमोलाइटिकस (Streptococcus pyogenes haemolyticus) इस जाति का वैक्टीरिया है।

- (ख) जो गोलाणु अनियमित रूप से विखडित होकर अंगूर के गुच्छे जैसे समूह बनाते है, उन्हें स्टेफाइलोकोक्काइ (Staphylococci) या माइको-कोक्काइ (Micrococci) कहते है। फोड़े, फुंसी, कार्व कल आदि रोग उत्पन्न करनेवाला स्टेफाइलोकोक्कास ओरेयास (Stephylococcus aureus) इस प्रकार का वैक्टीरिया है।
- (ग) एक ही अक्ष पर विखडित होकर जोडे-जोडे मे रहने की प्रवृत्ति रखनेवाले गोलाणु को डिप्लोकोक्काइ (Diplococci) कहते है। इस जाति के डिप्लोकोक्कास न्यूमोनियाइ (Diplococcus pneumoniae) न्यूमोनिया, वंको न्यूमोनिया आदि रोग उत्पन्न करता है।
- (घ) दो स्तरो मे परस्पर के साथ समकोण मे विखडित होकर चार-चार के समूहों मे रहनेवाले गोलाणु को टेट्राकोक्काइ (Tetracocci) कहते है। इस जाति के माइकोकोक्कास टेट्राजेनस (Micrococcus tetragenus) की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। फिर भी यह श्वास-नली के ऊपरी भाग पर हमला करता है।
- (ड) सरिसना लूटिया (Sareina lutea)—जैसे रोग न उत्पन्न करने-वाला गोलाण तीन स्तरो मे विखंडित होकर घन (cube) जैसे वन जाते है। इन्हें सरिसनाइ (Sarcinae) कहते है।
- २. दंडाणु (bacillus—pl. bacilli )—सीधे या थोडे-से मुडे हुए वेलनाकार दड जैसे होते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में इनके दोनों सिरे गोल होते हैं। विभिन्न प्रकार के दडाणु की लवाई और व्यास में काफी अंतर होता है। एन्थ्रक्स दडाणु (Anthrax/bacillus) के व्यास ०'७ माइक्रान से १९ माइक्रान तक तथा लंबाई ६ माइक्रान से १२ माइक्रान तक हो सकती है। लेकिन आंत में रहनेवाले विभिन्न प्रकार के दंडाणु के व्यास साधारणतः ०'३ माइक्रान और लवाई १'२ माइक्रान तक होती है। दंशाणु में कुछ सचल और कुछ अचल होते है।

पिछले दिनो में सभी दडाकार जीवाणुओ को वैसिलस कहा जाता था। लेकिन अब, दंडाकार जीवाणुओ के चरित्र मे महान अंतर को ध्यान में रख कर उन्हें भिन्न-भिन्न जातीय (generic) नाम दिए गये हैं; जेसे—

- (क) वैसिलस (Bacillus)—उदाहरण : वैसिलस एन्य्रासिस (Bacillus anthracis) जो भेड़-वकरियों में प्लीहा-ज्वर (splenic tever) उत्पन्न करता है।
- (ख) सलमोनेल्ला (Salmonella)—उदाहरण: सलभोनेल्ला टाइफोला (Salmonella typhora) जो टायफायड (typhoid) ज्वर उत्पन्न करता है।
- (ग) शाइजेल्ला (Shigella)—उदाहरण: शाइजेल्ला शिगाइ (Shigella shigae) जो पेचिश (bacillary desentery) उत्पन्न करता है।
- (घ) पास्तुरेल्ला ( Pasteurella )—उदाहरण : पास्तुरेल्ला पेस्टिस (Pasteurella pestis) जो प्लेग रोग उत्पन्न करता है।
- ३. विकल दंडाणु (vibrio) वेलनाकार कॉमा जैसे मुड़ा होता है। इस जाति के सभी वैक्टीरिया सचल होते हैं। इसमें विविद्यो कॉलेरी (Vibrio cholerae) नाम का जीवाणु हैजा रोग उत्पन्न करता है।
- ४. सिपल दंडाण् (spirillum)—कड़ा, तन्तु जैसा सिपल तथा सचल जीवाणु है। इस जाति का स्पिरित्लम साइनस (spirillum minus) नामक एक जीवाणु चूहा काटने से ज्वर उत्पन्न करता है।
- प्र तरंगिल दंडाणु (spirochaetes)—पतला, लचीला, तंतु जैसा तथा पेंच की तरह मरोडा हुआ होता है। यह सचल होता है। इसमें सचलता जीवद्रव्य में संकुचन-प्रसारण या मरोड़ से उत्पन्न होती है। उपदंश (syphilis) रोग का जीवाणु ट्रेपोनेमा पेल्लिडम (Treponema pallidum) इस जाति का जीवाणु है।

वैक्टीरिया एककोशिक जीव है। इसकी इसी एक ही कोशिका में समस्त जीवन-क्रिया होती है। वैक्टीरिया की कोशिका मे वनस्पिय अन्तयो की कोशिका की तरह कोशिका भित्ति होती है। लेकिन वैक्टीरिया की कोशिका भिति में साधारणतः सेल्लोस नहीं होता है। अधिकांश क्षेत्रों में इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्वोहाइड्रेट से बनती है। कोशिका भित्ति पर एक प्रकार अवपंक (slime) का स्तर दिखाई देता है। कुछ अवस्थाओं में, काफी मान्ना में अवपक जमा होकर वैक्टीरिया को सम्पुटिका (capsule) का रूप दे देता है। सम्पुटिका-रूप में वैक्टीरिया प्रतिकूल अवस्था का काफी हद तक प्रतिरोध करने में सक्षम होता है। इसलिए रोग उत्पन्त करनेवाले बेक्टीरिया का सपुटिका-रूप अत्यंत उपचार-प्रतिरोधी होता है।

## लाभदायक तथा हानिकारक वैक्टोरिया

रूप तथा आकार के अनुसार वैक्टीरिया को विभिन्न जातियों में बाँटने के अलावा, साधारणत इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है:—(१) ऐसे वैक्टीरिया जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं, अर्थात् लाभदायक वैक्टीरिया, (२) ऐसे वैक्टीरिया जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात् हानिकारक वैक्टीरिया और (३) ऐसे वैक्टीरिया जो न तो मनुष्य को लाभ ही पहुंचाते हैं और न नुकसान ही।

साधारणत लोग वैवटीरिया को अपना शत्नु मानते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का जन्मदाता भी। इसमें कोई तक नहीं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं तथा अन्य उपायों से जीवजगत् को हानि पहुँचाते हैं। लेकिन वैवटीरिया की विशाल सट्या की तुलना में इनकी सख्या अत्यत नगण्य है। साथ ही इनकी तुलना में लाभदायक वैवटीरिया की सख्या बहुत ही अधिक हैं। कहा जा सकता है कि हानिकारक वैवटीरिया, मनुष्य समाज के उन थोड़े-से लोगों के जैसे हैं, जो चोरी, डकैती, हत्या आदि समाज-विरोधी काम करते है।

लाभदायक वैवटीरिया मे सर्वश्रयम उनका स्थान है जो हानिकारक जीवाणुओ से हमारी रक्षा करते हैं। मनुष्य-जीवन के प्रारभ से ही, शरीर के विभिन्न अगो—यथा मुँह, पाचनतव, श्वसनतव्र आदि—के अंदर अनेक प्रकार के वैक्टीरिया स्थायी रूप से रहने लगते है। ये वैक्टीरिया इन अगों को हानिकारक जीवाणुओ के आक्रमण से बचाते है। शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु प्रवेश करने से वे प्रतिजैविक पदार्थ (antibiotics) बनाकर उन्हे

नष्ट कर देते है। कई प्रकार के जीवाणुओं से उत्पन्न प्रतिजैविक पदार्थ औपिव के रूप में काम आते है।

## प्रतिजैविक पदार्थ

जव दो जीवाणु, किसी उपयुक्त माध्यम मे वढने लगते हैं, उस समय, कुछ क्षेत्रों मे, इनमें से एक दूसरे का प्रतिरोधी वन जाता है। इस किया की प्रतिरोध (antagonism) या प्रतिजीवाणुता (antibiosis) कहते हैं। प्रतिजीवाणुता के लिए उत्पन्न पदार्थ को प्रतिजीविक पदार्थ (antibiotics) कहते हैं।

## पेनिनिलिन (Penicillin)

प्रतिजैविक पदार्थ के रून मे पेनिसिलिन का आविष्कार, चिकित्साणास्त्र के इतिहास में एक युगातरकारी घटना है। सर्वप्रथम अलेकजदर पलेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक तस्तरी में, जहाँ ऐगार (agar) के माध्यम में स्टैफाइलोकोक्कस अरेरस (staphylococcu aureus) का सर्वर्धन (culture) किया जा रहा था, पेनिसिलिन नोटाटम (P. notatum) नामक एक प्रकार का कवक संक्रमित हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि इस कवक ने अपने चारो ओर का स्टैफाइलोकोक्कस अरेरस को नष्ट कर दिया है। उन्होंने सन १६२९, १६३१ और १९३२ में दिखाया कि द्रव माध्यम में यह कवक एक प्रकार का पदार्थ बनाता है जो स्टैफाइलोकोक्काइ की बिद्ध का प्रतिरोधी है। उन्होंने इस पदार्थ को पेनिसिलिन नाम दिया। इसके दस साल बाद पलोरी नाम के वैज्ञानिक और उनके सहयोगी-गण यथेष्ट माता में पेनिसिलिन अलग करने में सक्षम हुए तािक इसे चिकित्सा के काम में लाया जा सके।

# देद्रासाइक्लिन औषघि (Tetracycline drugs)

अरिओमाइसिन ( Aureomycin ) जैसी टेट्रासाइन्लिन सौपधि, स्ट्रेप्टोमाइसीस अरिओफैसाइनस (streptomyces aureofaciens), से जो सुनहरा पीला रजक (pigment) उत्पन्न करता है, वनती है।

## टेरामाइसिन (Terramycin)

टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसीस रिमोसास (streptomyces rimosus) नाम के भूमि वैक्टीरिया (soil bacteria) से वनती है। पलारमफोनकोल (Chloramphenicol)

यह अपिधि भी एक भूमि-वैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनिज्एलाइ (streptomyces venezuelae) से वनती है।

कृषि-कार्यों में वैक्टीरिया मनुष्य का बहुत बदा और महत्त्वपूर्ण सहायक है। वायुजीवी, परजीवी और जलीय पीधों को छोड़कर बाकी सभी पौधे मिट्टी में अपने खाद्य के लिए आवज्यक वस्तु नग्रह करते है। जाकाहारी प्राणी पौधों ने और मासाहारी प्राणी जाकाहारी प्राणी में अपने पीपक पदार्थ पाते है। उम प्रकार लगभग सद्ग्ण जीव-जगन् मिट्टी में मिलनेताने पोपक पदार्थ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निर्मर करता है। मिट्टी की उर्वरता उसमें इन पोपक पदार्थों की उपन्यिति पर निर्मरजीक है। मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए आवज्यक अधिकाण पदार्थ, विभिन्न वैक्टीरिया तथा अन्य अणजीव (micro-organism) की किया से दनते है।

पेड-भीधे, जीव-जतु आदि के मरने के वाद, उनके गरीर पर बैसिलस सेरेजस ( Bacillus cercus ), वैनिकन माइकोइजीस ( Bacillus mycoides), वैमिलन मेगायेरियम (Bacillus megatheriuem) जादि की किया से प्रोटीन निर्मुक्त होता है। प्रोटीन का पहले एमोनिकरण और फिर हरे पीद्यों के लिए अत्यावश्यक नाइट्रेट के रूप में आवर्साकरण होता है। वैसिल्स सर्वाटिलिस (Bacillus subtiles), वैसिल्न सेरेज्स आदि अनेक जीवाणु स्टार्च का किण्वन (fermentation) करते है और उसे पौद्यों के अवशोषण-योग्य वनाते हैं। प्राणियों के गरीर में उत्पन्न नाउट्रोजनयुक्त व्ययं पदार्थ यूरिया, मल-मूत्र आदि के रूप मे उत्सर्जित होता है। इन यूरिया को, सूटोमोनस यूरियाड ( Pseudomonas ureac ), साँरसिना यूरियाइ ( bereina ureae ), माइक्रोकोक्कस यूरियाइ ( Micrococcus ureae ) आदि यूरिया जीवाणु, पीधो के ग्रहण योग्य बनाने के लिए एमोनीकरण करते हं। फलो के पेकटीन (pectin) तथा पोलीसेकेराइड (polysaccharide) को, वैसिलस मैसेंटेरिकस ( Bacillus masentericus ), क्लोस्ट्रीडियम वृटिरिकम ( Clostridium butyricum ) आदि जीवाण तोड़कर पौधो के ग्रहण-योग्य शर्करा, जैविक अम्ल, कार्वन-डाइ-आक्साइड तथा हाइड्रोजन में मरिणत करते हैं।

कुछ जीवाणु वायु से नाइट्रोजन अलग करके, उसका यौगिकीकरण करते हैं और पौधों के लिए ग्रहण-योग्य वनाते हैं। इस किया को नाइट्रोजन विनिवेशन (nitrogen fixation) कहते हैं। उनमें एजीटोवैक्टर (Azotobactor) तथा क्लोस्ट्रडियम (clostridium) जाति के जीवाणु स्वतंत्र रूप से भूमि में रहते हैं और वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका विनिवेशन करते हैं। लेकिन राइजोवियम लेगूमिनोसिरियम (Rhizobium leguminosorium) जैसे राइजोवियम जाति के जीवाणु, छीमीदार पौद्यों की जड में, गुटिका के अंदर सहजीवी (symbiotic) के रूप में रहकर नाइट्रोजन विनिवेशन करते हैं। साथ ही गोवर आदि के खाद में परिणत होना, कपोस्ट खाद बनना, पत्ते आदि से ह्युमस (humus) मिट्टी बनना आदि भी मुख्यतः जीवाणुओं की किया से संभव होता है। वहुत-से जीवाणु, अणुजीव, फर्फूदी, कवक आदि तरह-तरह के पदार्थों को तोडकर या सडा-गलाकर या किण्वन आदि करके, घुलनशील बना देते हैं, ताकि पौद्यें अपनी जड़ की सहायता से उनका अवशोपण कर सकें।

वहुत-से उद्योगों मे भी जीवाणु मनुष्य के उद्यायक होते है। विशेषकर खाद्य पदार्थ वनानेवाले उद्योगों में वहुत-सी प्रक्रियायों में जीवाणु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जीवाणु की सहायता से किण्वन द्वारा पावरोटी, विस्कुट आदि के लिए मंदा तैयार किया जाता है। शर्करा के किण्वन से अलकोहल, शराव आदि बनते है। ऐसिटोवैंदटेर एसिटो (Acetobacter aceti) या उसी जाति के अन्य जीवाणु की क्रिया से अलकोहल से सिरका (vineger) वनता है। कई प्रकार के अचार में जीवाणु की किया से स्वाद तथा गंध उत्पन्न होते हे। दूध से पनीर तथा दही वैसिलस एसिटी कैक्टस की क्रिया से वनते हैं। मास में स्वाद, सुगंध तथा रंग लाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की सहायता ली जाती है। जीवाणु की क्रिया से ही तम्बाकू की पत्तियों में विशेष प्रकार की गंध, चाय की पत्तियों में स्वाद-गंध आदि उत्पन्न होते है।

लाभदायक जीवाणु से सख्या मे वहुत कम होने पर भी हानिकारक जीवाणु का प्रभाव जीव-जगत् पर बहुत अधिक पड़ता है। ये न केवल रोग उत्पन्न करते है, बल्कि चीजो को सड़ा-गलाकर वरवाद करने के साथ-साथ

भोज्य-विषानतता (food poisoning) भी उत्पन्न करते हैं। क्लोस्ट्रोडियम वोट्रलिनम (Clostridium botulinum) ऐसी भोज्य-विषाक्तता उत्पन्न करता है जिससे श्वसन-तत्र तथा रक्त-परिवहन-तत्र मे पक्षाघात (paralysis) हो जाने के कारण ६५ फी सदी से भी अधिक मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत-से रोग उत्पन्नकारी वैक्टीरिया के संबंध मे जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

## यीस्ट (Yeast)

खमीर या यीस्ट भी वैक्टीरिया की तरह एककोशिक वनस्पति है। यह वनस्पति-जगत् के थैंलोफाइटा सघ के कवक उपसघ में पडता है। अन्य सभी एककोशिक जीव की तरह यीस्ट की भी एक ही कोशिका में संपूर्ण जीवन-किया होती है। यीस्ट की कोशिका गोलाकार, अडाकार या लवी होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है, जिसके अदर कोशिका द्रव्य रहता है। कोशिका के मध्य भाग में एक केंद्रक होता है। यीस्ट के केंद्रक में एक विशेषता यह है कि उसके अदर एक वड़ी-सी धानी होती है। कभी-कभी काशिका के अदर माइटोकोड्रिया (mitochondria) भी पाया जाता है।

यीस्ट का प्रजनन विखडन (fission) या मुकुलकायन (budding or gemmation) द्वारा होता है। विखडन के समय पहले कोशिका लंबी होने लगती है और उसका केंद्रक दो भागों में बँट जाता है। केंद्रक के दो टुकड़ें कोशिका के दो सिरे की ओर चले जाते हैं और फिर कोशिका वीच में से टूटकर दो कोशिकाएँ वन जाती है। कुछ जाति के यीस्ट मुकुलकायन द्वारा सख्या-वृद्धि करते है। परिपन्न कोशिका अपने शरीर में एक या अधिक उद्ध्वं (outgrowth) उत्पन्न करती है। फिर केंद्रक के विभाजित होने पर, उसके एक-एक टुकड़ा प्रत्येक उद्ध्वं में पहुँच जाता है। एक हद तक वृद्धि के वाद उद्ध्वं कोशिका से अलग हो जाता है और नयी कोशिका वन जाता है। इसे मुकुलकायन कहते है। इन दो विधियों से प्रजनन के अलावा कई जाति के यीस्ट लैंगिक विधि से भी प्रजनन करते है। इनमें दो कोशिकाएँ पास आकर परस्पर संयुक्त हो जाती हैं और उनके संयुक्त शरीर के अंदर पहले कई केंद्रक और फिर प्रत्येक केंद्रक को केंद्र बनाकर एक-एक नयी कोशिका उरपन्न हो जाती है।

जिन कार्वनिक पदार्थों मे शकरा की मात्रा अधिक होती है, उनमे यह
रंगहीन जीवाणु भी काफी मात्रा मे मिलते है। अंगूर तथा ताइ-खजूर के
रस मे यीस्ट की उपस्थिति के कारण ही किण्वन होता है। यीस्ट शर्करा को
अलकोहल मे परिवित्तित कर देता है। ताइ या खजूर के रस में यीस्ट की
उपस्थिति के कारण ही मादक पेय ताडी वनती है। इसी प्रकार अंगूर के रस
से नाना प्रकार की शरावे भी यीस्ट के कारण ही वन सकती है।

पावरोटी, केंक आदि बनाने के लिए भी यीस्ट की आवश्यकता होती है। यीम्ट णर्करा को अलकोहल में परिवर्त्तित करने के साय-साथ कार्बन डाइ-आवसाइड गैस भी उत्पन्न करता है। यीस्टयुक्त गुँधे हुए मैंदे मे मे कावन-डाइ-आक्साइड गंस ऊपर निकलने लगता है और इस क्रिया से पावरोटी, केंक आदि मे स्पंजीपन आ जाता है। घर मे केंक आदि बनाते समय मैंदे मे सोडा-बाइकार्व (खाने का सोडा) मिला देने से उसमे से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड -गैस निकलकर केंक में स्पंजीपन ला देता है।

## वाइरस (Virus) या विषाणु

दुनिया मे जितने जीव हैं वाइरस उनमें सबसे सूक्ष्मतम जीव हैं। इसे साधारण माइक्रोस्कोप यत से देखा नहीं जा सकता है। केवल इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप (electron microscope) की सहायता से इसका फोटो उतारा जा सकता है। वाइरस निर्जीव पदार्थ के माध्यम से न तो जीवित ही रह सकता है और न वशवृद्धि ही कर सकता है। यह सपूर्ण रूप से परजीवी है और केवल जीव-कोशिका के अदर ही जीवित रह सकता है तथा वशवृद्धि कर सकता है। मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड-पौधे यहाँ तक कि जीवाण आदि पर भी वाइरस का आक्रमण होता है।

किसी जीव के शरीर के अंदर वाइरस की उपस्थित, उसकी किया द्वारा उत्पन्न प्रभाव से मालूम हो जाता है। अभी तक मनुष्य, अन्य प्राणियो तथा वनस्पतियों में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करनेवाले तीन सो से अधिक प्रकार के वाइरस का आविष्कार हुआ है।

चेचक (small pox), छोटी माता (chicken pox), पीतज्वर (yellow fever), पोलियो माइलाइटिस (poliomyelitics), खसरा (measles),

कनपेड़ (mumps), इन्पल्यूएंजा (influenza), साधारण जुकाम (common cold), एनकेफेलाइटिस (encephalitis), कैंसर (cansor), ट्रकोमा (trachoma) आदि वीमारियाँ वाइरस द्वारा उत्पन्न होती है।

आलू, टमाटर, मूंगफली, तवाकू आदि का चित्ती रोग, मूली वंदगोभी, चुकदर आदि का कुंचिताग्र (curly top) रोग आदि भी वाइरस द्वारा उत्पन्न होते है।

वाडरस जीवजगत् को कोई लाभ नही पहुँचाता विलक अपनी विर्धाक्रया द्वारा नुकसान ही पहुँचाता है। इसलिए इसे विषाणु भी कहते है।

## पौघों के विभिन्न अंग

बहुकोशिक जीव के शरीर की कोशिकाओं में कार्य-विभाजन होता हैं और सबके भिन्न-मिन्न कार्यों को मिलाकर बहुकोशिक जीव की जीव-निक्रया संपूर्ण होती है। उन्नत जीवों में विभिन्न जीवन-क्रियाओं के लिए अलग-अलग अंग होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, मुँह, दाँत, कान, आंत, हृदय, फेफड़े आदि अनेक अंग-प्रत्यंग होते हैं। ये अंग-प्रत्यंग विभिन्न प्रकार के कार्य करते है और सबके सामूहिक कार्यों को मिलाकर मनुष्य की जीवन-क्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार पौधों के शरीर में जड़, तना, पत्ती, फूल आदि अनेक अंग-प्रत्यंग होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते है।

साधारणतः पौधे वीज द्वारा वंश-विस्तार करते हैं। वीज के अंदर शिशु-पौधा या पौधे का भ्रूण (embryo) निष्क्रिय पड़ा रहता है। अनुकूल परि-रिथित पाते ही वह सिक्रिय हो उठता है और वीज के ऊपर के आवरण को तोड़ कर बीजाकुर या शिशु पौधे (seedling) के रूप मे वाहर निकल आता है। इसे अंकुरण (germination) कहते हैं। वीज के अंदर पौधे का भ्रूण तथा उसके लिए खाद्य—दोनो मौजूद होते है; क्योंकि सिक्रिय होते ही भ्रूण को खाद्य की आवश्यकता पड़ती है और उस समय वह वाहर से खाद्य जुटाने में असमर्थ रहता है। अंकुरण के समय पौधों के सभी अंग विकसित नही रहते है। अंकुरण के वाद धीरे-धीरे पौधे के शरीर में विभिन्न अग निकल आते हैं और उनके विकास के साथ-साथ वीज से पूर्ण पौधा वन जाता है।

पौधे के शरीर को दो मुख्य भागों में वाँटा जाता है, वे है—(१) जड़ (root) तथा (२) प्ररोह (shoot)।

जड साधारणतः प्रकाश से दूर मिट्टी के अंदर चली जाती है और प्ररोह प्रकाश की ओर हवा में फैलता है। अपने स्वभाव के कारण इनके रूप, रंग, कार्य आदि मे भी काफी भिन्नता होती है। प्ररोह का अधिकतर भाग आम-तौर से हरा होता है, लेकिन जड साधारणतः हरी नहीं होती है। अधिकाग जड सफेद, भूरी, मटमैली या रंगहीन होती है। प्ररोह में कली, पत्ते, फृल, फल, पर्व, गाँठ आदि होते हैं, लेकिन जड मे ये सब नहीं होते। किसी पौधे की जब में अगर कली निकलती है तो उसमें पत्ते या फूल के बजाय नया प्ररोह जन्म लेता है।

## जड़ या मूल (root)

अधिकारा बीजों के अदर पीधे के भ्रूण, उसके लिए खाद्य तथा एक सूत-जंसी पतली सरचना होती है। इस सरचना के उस सिरे को, जो बढ़कर मिट्टी के नीचे चला जाता है और जट बनता है, मूलाकुर (rad.cal) कहते है। इस सरचना के दूसरे किरे को, जो बढ़कर मिट्टी के ऊपर निकल आता है और प्ररोह बनाता है, प्राकुर (olumulc) कहते हैं। बीज के अंदर भ्रूण का कियाणील होकर बढ़ने लगने की किया या अकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित माला में गर्मी अत्यावश्यक है। इनमें एक की भी कमी होने से ठीक से अकुरण नहीं हो सकता है।

अंकुरण के समय अधिकाण बीजों के मूलाकुर वढकर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और पौधे की पहली जड वन जाते हैं। परजीवी, वायवीय और जलज पौधों को छोडकर लगभग सभी पौधों की जहें मिट्टी के अंदर रहती हैं और वहीं जाखा-प्रणाखाएँ फैलाकर वहती है।

उत्पत्ति के हिसाब से जड़े दो प्रकार की होती हैं:—(१) मूसल जड़ (tap root) तथा (२) आगंतुक जड़ (adventitious root)। मूसल जड़


वीज के मूलाकुर वढकर पीधो की प्रथम जड बनाते हैं। लगभग सभी ऐसे पीधो की, जिनके वीज के अंदर दो दल होते हैं, मूलाकुर से बनी प्रथम जड़, उनके जीवन-काल तक बनी रहती है और मूलतन्न की मुख्य जड़ का रूप ले लेती है। इसे मूसल जड़ कहते हैं। इस प्राथमिक मुख्य जड़ से बहुत-सी शाखा-प्रशाखाएँ निकलती हैं। शाखा जड़ो को परवर्ती जड़ (seconedary root), तथा उनसे निकली प्रशाखाओं को प्रमूल (tertiary root) कहते हैं। ये सब जड़े मिलकर, पीधे के नोचे, मिट्टी के अंदर एक जाल-सा

फैला देती हैं, जिसे मूसल मूल तत्र (cap root system) कहते हैं। चना, मटर, आम, इमली, गाजर, मूनी आदि की जड़ मूसल जड़ है।

#### आगंतुक जड़

मूलाकुर से वननेवाली प्राथमिक जड से असविधत जडों को आगतुक जड़ कहते है। आंगंतुक जड केवल मिट्टी के नीचे ही नहीं निकलती, बल्कि कुछ पौधों के अन्य भागों से भी निकलती है।

साधारणत उन पौधो की, जिनके वीज के अंदर एक ही दल होता है, मूलांकुर से वननेवाली प्राथमिक जड़, कुछ दिनों के बाद मूख जाती है। इसके सूख जाने के पहले ही पौधे के नीचे से या उनकी गाँठों से पतली-पतली बहुत-सी बड़े निकल आती है और जमीन के अंदर फैल जाती है। ये आगतुक जड है। ऐसी जड़ को तंतुमय जड़ (fibrous roots) भी कहते है। धान, गेहूँ, मकई आदि की जड़ आगतुक जड़ है।



[ चित्र १५३ - क - मूसल जड, ख तथा न - आगतुक जड़ ]

गु० वि०—३३

जड के कार्य

सभी प्रकार की जड़े मुख्यतः तीन काम करती है:-

- (१) जमीन के अंदर शाखा-प्रशाखाएँ या तंतुजाल फैलाकर पौधो को मिट्टी से वाँध रखती है। मिट्टी के अंदर जड़ के फैलाव के कारण ही पौचे जमीन पर खड़े रह सकते है और आंधी-तूफान आदि से आसानी से गिरकर नष्ट नहीं होते है।
- (२) जड मिट्टी से पानी के साथ घोल के रूप मे विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को चूसकर ऊपर भेज देती है, ताकि वह पौघों के शरीर के उचित भागों में पहुँच सके।
- (३) सभी पौधो की जड़ मे थोडा-वहुत खाद्य जमा रहता है, ताकि समय पर काम आ सके।


इन कामों के अतिरिक्त कुछ पौधों की जड़े और भी बहुत-से काम करती हैं। इन कामों को करने के लिए उनकी आकृति भी परिवर्त्तित हो जाती है। इस प्रकार परिवर्त्तित जड़ को रूपांतरित जड़ (modified root) कहते हैं। रूपातरित जड़ें कई प्रकार की होती हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं :—

- १. संग्रही मूला (storage root): कई प्रकार के पीघे अपनी जड़ों में अधिक परिणाम में खाद्य जमा करते हैं, जिससे उनकी जड़े फूलकर नाना प्रकार के आकार ले लेती हैं। मूसल तथा आगंतुक, दोनों प्रकार की जड़ों में इस प्रकार रूपातरण होता है। आकार के अनुसार रूपातरित जड़ को भिन्न-भिन्न नाम दिये गए हैं।
- (क) तुर्कछप (fusiform) जड़ ऊपर-नीचे पतली और वीच मे मोटी होती है। ऊपरी भाग नीचे से मोटा होता है। उदाहरण-मूली।
- (ख) शंकुरूप (conical) जड़ का ऊपरी भाग सबसे मोटा होता है और वहां से जड धीरे-धीरे नीचे की ओर पतली होती जाती है। उदाहरण—गाजर।
- (ग) फुम्भोरूप (napiform) जड़ देखने में हंडी-जैसी होती है। इसका ऊपरी भाग काफी मोटा तथा निचला भाग पतला होता है। उदाहरण—शलजम, चुकंदर।

जड़ के ये तीनो रूपातरण केवल मूसल जड की मुख्य जड में होता है।

- (घ) कंदरूप (tubercular) जड़ विभिन्न अनियमित आकारो की होती है और पौधो की अलग-अलग गाँठो से निकलती है। उदाहरण— शकरकंद।
- (च) गुच्छ कंदरूप (fascicular) जड तने के ठीक नीचे ही एक साथ गुच्छे मे होती है तथा अनियमित आकार की होती है। उदाहरण-दहिलया फूल की जड़।
- (छ) ग्रंथिल (nodulose) जड़ मे, पतली जड़ के नीचे का अंश फूल कर ग्रंथि जैसा वन जाता है। उदाहरण—आवा हलदी।

ये तीनो आगंतुक जड के रूपातरित रूप है।




[ चित्र १५४—विभिन्न प्रकार के संग्रही मूल: क—तुर्करूप, ख—शंकुरूप, ग—कुंभीरूप, घ—कदरूप, च—गुच्छ कंदरूप, छ—ग्रंथिल। ]

२. स्वांगीकारक मूल (assimilatory roots): दूसरे पौद्यों पर उगनेवाले कुछ पौद्यों की जड़े वायु में लटकी हुई रहती हैं और पत्ती-जैसे पौद्यों के लिए खाना बनाती है। इनमें पर्णहरिम होता है तथा इनका रंग हरा होता है। उदाहरण—गुर्ज की जड़।

- ३. उपिरोही मृल (cpithytic roots): उपिरोही मूल भी दूसरे पौधों पर उगनेवाले पौधों में होता है और लटकता रहता है। उस प्रकार जड में असल्य छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता में पौधे वायु से नमी चूमकर पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। उदाहरण—अकिंउ की जड।
- ४. प्रजीवी मूल ( parasitic root or haustarium ) : यह जड़ परजीवी पीद्यों में होती है। यह पोपक पीधे के गरीर के अंदर घुम जाती है और वहाँ से खाद्य तथा पानी चूमती है। उटाहरण -आकागवेल की जड़।
- ४. त्रारंही मूल (climbing and clinging roots). दूसरो का सहारा लेकर ऊपर चढनेवाली वेलो की गांठो से यह जड़ निकलती है और सहार से चिपक कर वेल को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। उदाहरण—आइवी, पान आदि की गांठो से निकलनेवाली जड़।
- ६. स्तंम मूल (prop root): इस तरह की जड पेट की गाखाओं म निकलकर जमीन तक आ जाती है और गाखाओं को स्तंम-जैसा सहारा देती है। उदाहरण—वरगद की सहारा देने वाली जड़।
- ७. जटा मूल (stilt root): यह जड पीघे के तने ने निकलकर जमीन तक पहुँच जाती है और फिर तने को खड़ा रहने मे नहायता करनी है। उदाहरण—केवडे की सहारा देनेवाली जउ।
- ८. तैरता मूल (floating root) पानी में होनेवाले कुछ पौछों की गाँठों से फूली हुई सफेंद रंग की एक प्रकार की जड़ निकलती है। यह पौछे को तैरने में तथा ण्वसन-क्रिया में सहायता करती है। उदाहरण—जूसिया की जड़।
- ९. श्वसन मूल (breathing roots): दलदन आदि में होनेदाने कुछ पीघों की साधारण जड से निकलकर इस प्रकार की जड़ें, दलदल या पानी से ऊपर निकल आती हैं। इनके ऊपरी सिरे पर छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनसे होकर वायु जड़ तक पहुँच जाती है।
- १० प्रजनन मूल (reproductive roots): कुछ पीद्यों की जड़ों में कलियाँ निकलती हैं और उनसे नये पीबे जन्म लेते हैं। उदाहरण— परवल, शकरकंद।

#### जड़ की रचना

जड़ की रचना उसके कार्य के अनुरूप होती है। जड़ साधारणतः मिट्टी के अंदर प्रकाश से दूर रहती हे; इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में इसका रंग सफेद या मटमैला या भूरा होता है। इसे मिट्टी के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, इसलिए जड़ के अग्रभाग को घर्षण से बचाने के लिए प्रत्येक के अग्रभाग में एक टोपी-जैसा आवरण होता है। इस आवरण को मूलछद (root car) कहते है।



[ चित्र सं० १५५—जड़ का अग्रभाग ]

जड़ में असंख्य छोटे और पतले वालो जैसी सरचना होती है। इन्हें मूलरोम (root hair) कहते है। मूलरोम का मुख्य काम है मिट्टी के अंदर से पानी के साथ घुले हुए पोपक पदार्थों को दूसना। साथ ही वे पौधे को मिट्टी से जमे हुए रहने में भी सहायता करते है। मूलरोम अधिक दिन तक नहीं जीते है। जैसे-जैसे जड़ में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे ऊपर के मूलरोम सूख कर झड़ जाते और नीचे नये-नये मूल रोम निकल आते है।

## तना ( Stem )

अं कुरण के समय प्राकुर बढकर मिट्टी के ऊपर प्रकाश की ओर फैलता है और प्ररोह (shoot) को जन्म देता है। धीरे-धीरे प्ररोह तना, कलिका,

शाखा-प्रशाखा, पत्ते, फूल आदि पौध के विभिन्न अ ग-प्रत्यगों में वंट जाता है और एक पूर्ण विकसित पौधे का रूप ले लेता है। अधिकाश क्षेत्र में तना शुरू में हरा तथा कोमल होता है और कुछ पौधों में अंततक वैसा ही रह जाता है। लेकिन वहुतों में, वृद्धि के साथ-साथ तना कड़ा होता जाता है और उसके ऊपर भूरे रग की छाल का मजबूत आवरण जम जाता है।

तना मोटा-पतला, कडा-कोमल, शाखायुक्त-शाखाहोन हो सकता है। कुछ पीधो के तने मिट्टी के नीचे भी होते हैं। लेकिन सभी में कुछ विशेष लक्षण होते है, जिन्हें देखकर तने को पहचाना जा सकता है। तने में या उससे निकली शाखा-प्रशाखाओं में कलिका. पत्ते, फ्ल तया फल लगते है। उसपर गाँठ तथा पर्व अवश्य ही होते है।

तने के, एक पत्ते से लेकर दूसरे पत्ते तक के अंश को पर्व 'internode' कहते हैं। तने की जिन जगहों से पत्ते निकलते हैं उन्हें पर्व-तिध या गाँठ (node) कहते हैं। तने के साथ पत्ते द्वारा वनाये हुए कोण को कक्ष (axil) कहते हैं। पर्व-सिध पर पत्ते की वगल में एक कोणाकार सरचना निकलती है, जिसे कक्षकली (axilary bud) कहते हैं। कक्षकली वहकर शाखा वन जाती हैं। तने के सिरे पर भी किलका निकलती है। इसे अपकली (terminal bud) कहते हैं। जब तक अग्रकली निकलती रहती है तब तक पाँधों में वृद्धि होती रहती है। शाखा-प्रशाखाओं में भी इसी प्रकार, पर्व, पर्व-सिध, कक्षकली तथा अग्रकली होती है।

#### तने का प्रकार-भेद

साधारणत तना भूमि के ऊपर वायु मे रहता है। ऐसे तने को वायवीय तना (aerial stem) कहते हैं। कुछ पौधों के तने या तनो का एक अंश भूमि के नीचे होता है। ऐसे तने को भूमिगत तना (subterranean stem) कहते हैं।

वायवीय तना दो प्रकार के होते हैं —(१) सशक्त तथा (२) निर्वल । सशक्त तना कडा और मजबूत होता है और इसलिए भूमि पर सीधा खड़ा रह सकता। निर्वल तना कमजोर और कोमल होन के कारण सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए या तो वह जमीन पर फैलता है या किसी मजबूत सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ता है। दूसरों का सहारा लेकर ऊपर चढ़नेवाले तने को आरोही (climber) तना कहते हैं।

पान-जैसे कुछ पौधों के आरोही तने की गाँठों से एक प्रकार की जड़ निकलती है, जिसके सहारे से चिपककर पौधा ऊपर चढता है। ऐसे तनों को मूलारोही (root climber) तना कहते हैं। कुछ पौधा के तनों से सूत-जैसे तंतु (tendril) निकलते हैं। इन तंतुओं की सहायता से सहारा पकड़कर पौधा ऊपर चढता है। इन्हें ततु आरोही (tendril climber) कहते हैं। लौकी, कुम्हड़ा आदि इस प्रकार के पौबे हैं। वाउगेनवेलिया या आरोही गुलाव जैसे कुछ पौधे, हूक जैसे टेढ़े काँटों की सहायता से, सहारे को पकड़कर ऊपर चढते हैं। इन्हें कटकारोही (hook climber) कहते हैं। मालती जैसे कुछ पौधे अपने तने से ही सहारे को लपेटते हुए ऊपर चढते हैं। इन्हें वेल या वल्ली (twinner) कहते हैं।

#### रूपांतरित तना (Modifid stem)

आवश्यकता के अनुसार तना कई रूप ले लेता है। कुछ भूमिगत तने अपने में खाद्य तमा करते है और फूलकर विभिन्न रूप ले लेते है, मुख्यत ये चार प्रकार के होते है.—

- (१) कंद तना (tuber) मिट्टी के नीचे होता है और देखने मे गोल या अंडाकार होता है। भूमिगत तने की जाखा-प्रशाखाओं के अग्रभाग में खाद्य जमा होकर इस प्रकार का रूप ले लेता है। इसपर गाँठ, पर्व आदि चिह्न देखकर इन्हें तने के रूप में पहचाना जा सकता है। उदाहरण—आजू।
- (२) प्रकंद तना (rhizome) लवा होता है। इससे वहुत-सी शाखा-प्रशाआएँ निकलती है और उनमें भी खाद्य जमा होने के कारण सभी फूली हुई होती है। इनपर गाँठों का चिह्न स्पष्ट निखाई पहता है। उदाहरण— अदरक, हल्दी।
- (३) घनकद तना (corm.) गोल या लवा होता है। इनपर भी गाँठ, पर्व आदि साफ दिखाई पडते हैं। इनसे शाखाएँ निकलकर नये घनकंद तना वन जाते है। उदाहरण—अरवी, जमीकद।
- (४) बल्ब तना (bulb) छोटी-सी उत्रतोदर चकती-जैसा होता है। इसके नीचे से आगंतुक जड निकलती है और ऊपर एक वड़ी-सी कलिका होती

है। प्याज, वल्व का एक उदाहरण है। इसमें सबसे नीचे का अपेक्षाकृत कडा सफेद अंग, असल मे, तना है।



[ चित्र १५६—हपांतरित तना : क—आलू, ख—अदरक, ग—प्याज, घ—लंबाई से कटा हुआ प्याज ]

कायानरित तना (Metamorphosed stem)

कुछ पौधो का तना इस प्रकार से वदल जाता है कि देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कायातरित तना कहते हैं जो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:—

(१) पर्णायित तना (phylloclade) पत्ता जैसा चिपटा लेकिन गृद्देदार होता है। इसमें पर्णहरिम होने के कारण इसका रंग पत्ता जैसा हरा



[ चित्र १५७—नागफनी ]

होता है और यह पत्ते की तरह खाना भी वनाता है। यह अपने में खाद्य भी जमा करता है और इसलिए गुद्देवार होता है। कुछ नुपर्णीयत तनो मे पत्ते काँटे का रूप ले लेते है। जिन जगहों मे पानी की कमी होती है, वहाँ इस प्रकार के तने के पौधे अधिक होते है। उदाहरण—नागफनी, घीकुमार।

- (२) स्तभ तंतु ( stem tendril ) एक प्रकार की सूत-जैसी संरचना होती है। इसकी सहायता से पौधे सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। साधारणतः स्तंभ-तंतु शाखा के कायांतरित रूप होते हैं। उदाहरण—लौकीं, कुम्हड़ा आदि के आरोही तंतु।
- (३) स्तंभ कंटक ( etem thorn ) काँटा-जैसी संरचना है। किसी-किसी पींचे में कक्षकली शाखा के रूप में विकसित न होकर काँटे के रूप में कायांतरित हो जाती है। इयूरेटा जैसे कुछ पींघों के काँटों में फूल, पत्तें आदि लगते हैं। उदाहरण—आरोही गुलाव के काँटे।

लेकिन, सभी पौद्यों के काँटे तनों के कायांतरित रूप नहीं हैं। गुलाव के काँटे उनके तने पर उभार मास्र हैं। नागफनी के किंटे पत्तें के कायांतरित रूप हैं।

#### नने का कार्य

सभी पौधो का तना कम-से-कम दो काम अवश्य ही करता है। एक तो अपने में शाखा-प्रशाखा, पत्ते, फूल-फल आदि उत्पन्न करता है तथा उन्हें सहारा देता है। दूसरा, जड़ द्वारा शोषित पानी तथा पोषक पदार्थों को पत्तों और पौद्यों के अन्य भागों में पहुँचा देता है, साथ ही पत्तियों में वने खाद्य को भी तना पौद्यों के सभी अंगों में पहुँचा देता है। कुछ पौद्यों के तने पौद्यें को खड़ा रखते है। कुछ पौद्यों के तने रूपातरित या कायातरित होकर और भी नाना प्रकार के काम करते हैं।

#### पत्ते

जैसे आदमी को चेहरा देखकर पहचाना जाता है, उसी प्रकार, साधा-रणतः, पौधों को उनके पत्ते देखकर पहचाना जाता है; क्योंकि विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्तों में कुछ-न-कुछ भिन्नता अवश्य ही होती है और उन्हें देखकर पौधे का वोध हो जाता है।

#### पत्तों की उपयोगिता

पत्ते, पौधो के वहुधंधी अंग है। पेड़-पौधों की शाखा-प्रगाखाओं में चाों ओर पत्ते लगे होते हैं और इस प्रकार फैले होते है कि उन्हें अधिक-से-अधिक सूर्य-िकरण मिल सके। अधिकाण पौधों के पत्तों में पर्णहरिम होने के कारण पत्तों का रग हरा होता है। हरे पत्तों को 'पौधों का रधनणाला' कहा जा सकता है। मिट्टी से पानी और वायु से कार्यन-डाइ-आक्साइड लेकर पौने, हरे पत्तों में, सूर्य-िकरण और पर्णहरिम की सहायता से, अपना खाद्य बनाते है। इस किया को प्रकाश-संग्लेपण (photosynthesis) कहते हैं। मुख्यत पत्तों की ही सहायता से पौधों की ग्वास-िकया भी चलती रहती हैं। पाँधे मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी ग्रहण करते है। जितना पानी पौधें की जीवन किया के लिए आवश्यकता में अधिक हो जाता है, उसे भी वह पत्तों की ही सहायता से रयागता है। इस किया को वाष्पोत्सर्जन (transpiration) कहते हैं। कुछ पौबे अपने पत्तों में खाद्य भी जमा करते हैं।

#### पत्नों के विभिन्न भाग

पत्ते को मोटे तौर पर तीन भागो मे वाँटा जा सकता है : (१) वर्णांबार (leaf base), (२) वर्णाबृन्त (petiole) तथा (३: पर्णदल या फलक (blade)।

पत्ते का जो अश तने के साथ लगा हुआ होता है, उसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार से पर्णवृन्त निकलता है और पत्ते के अत तक चला जाता है। पत्ते के चौड़े भाग को पर्णदल या फलक कहते हैं। कुछ पौधों के पत्ते में पर्णवृन्त नहीं होता। ऐसे पत्ते को अवृन्तक (sessal) और पर्णवृन्तयुक्त पत्ते को सवृन्तक (petiolate) पत्ता कहते हैं।

पत्ते विभिन्न आकार तथा रूप के होते है। इनके अदर शिरा-विन्यास venation) भी विभिन्न प्रकार के होते है। अधिकाश पत्तो के मध्य भाग मे एक वड़ी शिरा होती है और उससे शाखा-प्रशाखाएँ निकलती है, जो पणंदल के दोनो छोर तक चली जाती है। कुछ पत्तो मे मध्य शिरा की सख्या एकाधिक होती है।

#### पन्न-विन्यास

पौधों में पत्ते इधर-उधर अनियमित ढंग से नहीं लगते हैं। विलक्त प्रत्येक पौधे में पत्ते एक निश्चित कम से लगते हैं। सरसो, पीपल आदि की प्रत्येक गाँठ पर एक ही पत्ता लगता है। पत्ता एक दूसरे से विपरीत दिजा में निकलता है। इसे एकांतरित कम से पत्र-विन्यास कहते हैं। तुलसी-जैसे बहुत-से पौधों की प्रत्येक गाँठ की दो वगलों में दो पत्ते निकलते हैं। साथ ही, पत्तों का एक जोड़ा, दूसरे जोड़े से विपरीत दिज्ञा में निकलता है। इसे विपरीत कम ने पत्र-विन्यास कहते हैं। कनेर जैसे कुछ पौधों में एक ही गाँठ पर कई पत्ते निकलते हैं। इसे गुच्छ पत्र-दिन्यास कहते हैं।


#### विभिन्न प्रकार के पत्ते

पौधों में चार प्रकार के पत्ते लगते हैं। सही माने में पत्ते होते हुए भी इनमें से तीन, साधारण पत्तों से रग-रूप-गुण आदि में भिन्न होते हैं.—

- (१) सत्य पन्न (foliage leaf) को ही आमतीर पर पत्ता कहा जाता है। इनका रंग हरा होता है और इन्ही में ऊपर दी गई विशेषताएँ तया कियाएँ होती हैं।
- (२) पुर्ष पूज (floral leaves) फूल की रंग-विरंगी पंखुडियो को कहते है। ये तथा फूल के निचले भाग मे लगी हुई हरे रग की सरचनाएँ भी असल मे पत्ते ही है।
- (३) बीजपशीय पत्र (cotyledonary leaves) अंकुरण के समय ऐसा पत्र कुछ पौंदों के प्ररोह के साथ निकलता है। इमली, आम आदि कुछ हिंबीजपत्नी पौद्यों के अकुरण के समय प्ररोह के साथ दोनों दल वाहर निकल आते हैं और जिन्ह पौद्यें के प्रथम दो पत्ते बन जाते हैं। इनकी वनावट उस पाँधे के सत्यपत्नी भिन्न होती है।
- (४) शल्क मेंत्र (scale leaves) भूमिगत तने में छोटी-छोटी पत्तियों के रूप में निकलता है। आकार में काफी छोटा होने के अलावा साघारणत. इसका रंग भूरा या मटमैला होता है। प्याज के अंदर रगहीन और ऊपर खाल रंग के शल्क पत्न होते है।

इस प्रकार विभाजन के अतिरिक्त रचना के हिसाब से पत्तों को दो भागों में बाँटा जाता है—एकदल पत्र (simple leaves) तथा बहुदल पत्र (compound leaves)।

एकवल पत्न के पर्णवृन्त में केवल एक ही पर्णदल होता है। आम, जामुन आदि के पत्ते इस श्रेणी के है। बहुदल पत्र में एक पर्णवृन्त में एकाधिक पर्णदल होते है। बहुदल पत्न के पर्णदल को अणुपर्णदल कहते है। विभिन्न



[ चित्र १५८--क-एकदल पत्र, ख तथा ग- बहुदल पत्र ]

पींद्यों के अणुपर्णदल, एक पर्णवृन्त के दोनों ओर विभिन्न हम् मे सजे हुए रहते हैं। गुलाव, इमली आदि के पत्ते बहुदल पत्न हैं।

फूल

वनस्पित का सबसे सुन्दर अग फूल है। जो फूल दिन में खिलते हैं, वे साधारणत. रग-विरगे होते हैं और जो रात में खिलते हैं, वे साधारणतः सफेद होते हैं। फूल मनोरजन के साधन हैं। फूल से लोग घर समाते हैं। इसका आभूपण शरीर की शोभा बढ़ाता है। फूल से नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा दवाएँ वनती हैं। कई प्रकार के फूलों को लोग खाते भी हैं। फूल पौधों का प्रजनन करनेवाला अंग हे जो तने से लगा रहता है। इसके अन्दर जननेन्द्रियाँ भी रहती हैं।

#### फूल के विभिन्न भाग

अधिकाश फूलो मे चार भाग होते हैं। इन भागो को चक कहते हैं। ज्यादातर फूल एक वृन्त या डठल के माध्यम से तना या शाखा-प्रशाखा से जुडे हुए होते है। वृन्त के जिस सिरे पर फूल लगना है वह अपेक्षाकृत मोटा होता है। इसे पुष्पासन ( thalamus ) कहते हैं।


- (१) बाह्य दलपुंज ( calyx )—फूल के प्रथम चक्र को वाह्य दलपुंज कहते हैं। इसे फूल का विहरावरण भी कहा जाना है। यह फूल के बाहर की ओर, सबसे नीचे और पुष्पामन के ऊपर होता है। अधिकाश फूलों में वाह्य दलपुंज हरे रंग की छोटी-छोटी पत्तियों से बनता है। इन पत्तियों को वाह्य दल या आच्छादन पन्न ( cepals ) कहने हैं। अधिकाश पौधों के फूल में वाह्य दल अलग-अलग होते हैं और इन्हें पृथक्टली वाह्यदल ( polysc-valous ) कहते हैं। कुछ फूलों में वाह्य दल परस्पर एक-दूसरे के साथ जुडें हुए होते ह। इन्हें युक्तदली वाह्यदल ( gamosepalous ) कहते हैं। वाह्य दल कली या नन्हीं अवस्था में फूल और फल की रक्षा करता है।
- (२) दलपु ज (corolla)—यह फूल का दूसरा चक तथा उसका अतरावरण है। अधिकांश फूलो मे यह चक्र रंगीन पखुड़ियों से वनता हे, जिसे दलपत्र कहते हैं। फूल का यह सबसे सुन्दर अंश है। कुछ फ्लों के दलपत्र मे मुगिध होती है। अधिकतर फूलों में दलपु ज के दलपत्र अलग-अलग होते हैं। उन्हें पृथग्दली दलपत्र कहते हैं। कुछ फूलों में दलपत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें युक्तदली दलपत्र कहते हैं।

फूल की शोभा होने के साथ-साथ दलपत्न फूल में परागण की क्रिया गें सहायता करता है, फूल के अंदर के जनने द्रियों की रक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर अपने में खाद्य जमा करता है।

(3) पुनंग (androecium) — यह फूल का तीसरा चक्र है, जा दलपुंज के अंदर होता है। पुनग में लवे-लवे दह जैसे पुंकेसर (stamens) होते हैं। पुंकेसर के सिरे पर पिटारी की तरह छोटे-छोटे कोप होते हैं। इन्हें पराग-कोष (anther) और पुंकेसर के दह की पुतंतु (filament) कहते हैं। पराग-कोष के अंदर पीले रंग का एक चूर्ण होता है, जिसं.

पराग (pollen) कहते हैं। साधारणत पृंततु की जड़ में एक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिनमे एक मीठा स्वादिष्ट रम होता है। इस ग्रंथि को मकरंद-कोष (nectary) और रस को मकरद (nectar) कहते हैं।

(४) स्त्री अग (gynoccium)—यह फूल का चौया चक्र है, जो फूल के ठीक मध्य भाग में सभी चक्रों में घिरा हुआ होता है। इसमें एक लंबा डठल जैसा स्त्री-केनर (pistil) होता है, जो योनि-निलकाओं से बनता है। प्रत्येक योनि-निलका में तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर में विकाय (stigma), बीच में लवी वितका (styls) और नीचे अडागय (ovary) होते हैं। अंडागय में छोटे-छोटे बीजाड (ovules) होते हैं।



[ चित्र १५६-फूल के विभिन्न अग]

वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने से, पराग वर्तिका मे होकर अ डाशय में चला जाता है और वीजाड के साथ मिलकर वीज उत्पन्न करता है। परागकण और वीजाड के मिलने की किया को ससेचन (fertilisation) तथा वर्तिकाग्र पर परागकण के गिरने की किया को परागण या परागसेचन (pollination) कहते है।

पुमंग और स्त्री-अंग, जननेद्रिय होने के कारण, इन्हें फूल का अनिवार्य अग और वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहकारी अंग कहते हैं। जिन फूलो में ये सभी अंग मौजूद होते हैं उन्हें पूर्णाग पुष्प (complete flowe,) कहते हैं। अधिकांश फूल पूर्णांग पुष्प हैं। लेकिन लोकी, कुम्हड़ें, खीरे आदि जैसे कुछ पौधों में दो प्रकार के फूल होते हैं। एक प्रकार के फूल में पुमाग तथा दूसरे में स्त्री-अंग रहता है। प्रथम को पुष्प पुष्प और द्वितीय को स्त्री पुष्प कहते हैं। स्त्री पुष्प में फल लगता है; लेकिन इसके लिए परागण की आवज्यकता होती है। इनमें परागण वायु तथा चीटी, मधुमक्खी, तितली आदि कीट-पतंगों द्वारा होता है। पूर्णांग पुष्प में स्वयं सेचन (self pollination) होता है। वायु, कीट-पतंग आदि भी इनमें परागण में सहायता करते है। कीट-पतंग फूल का सुगव, रंग या मकरंद से आकृष्ट होकर फूल पर जा बैठते है और परागण में सहायता करते है।

## ग्च्छ पुष्प (Composite flower)

कुछ जाति के पौधों में फूल अलग-अलग खिलने के बजाए, एक साथ वहुत-से मिलकर खिलते हैं। देखने में एक मालूम पड़ने पर भी इस जाति के फूल असल में छोटं-छोटे वहुत-से फूलों के समूह हैं। गेंदे, सूर्यमुखी आदि इस प्रकार के फूल है। इन्हें गुच्छ पुष्प कहते हैं।

#### फल

फल, पौधे का वह अंग है, जो हमारे सबसे अधिक काम मे आता है। साथ ही, फल पौधो के वंश-विस्तार का भी साधन है। ससेचन हो जाने के वाद अडाशय तथा कभी-कभी फूल के अन्य भागो मे भी वृद्धि शुरू हो जाती है और फल की रचना होती है। साधारणत फूल के अन्य सभी भाग मुरझा-कर गिर जाते है और केवल अंडाशय वड़ा होकर फल वन जाता है। फूल के दूसरे अंग भी जिन फलो की रचना मे भाग लेते है उन्हें कृत्रिम फल-(talse fruit) कहते है।


प्रत्येक फल के दो मुख्य नाग होते है। पहला, फल का वाहरी भाग, जो परिपक्ष्व अंडाशय की दीवार का रूपातरित रूप है। इसे फलावरण ( pericarp ) कहा जाता है। द्सरा भाग बीज है, जो बीजाट से बनता है।

साधारणतः फलावरण के तीन भाग होते हैं -

- (१) जबरिछद ( cpicarp ) वह फल का नवसे बाहरी भाग है। यह माधारणत पतला और चिकना होता है। साधारण भाषा में उसे छिउया कहते हैं।
- (२) मध्य छद ( mesocalp ) यह फन का मध्य भाग है। यह साधारणत मोटा तथा गुद्दे दार होता है। यानेवाले अधिकाण फनो के दर्श अंग को खाया जाता है।
- ् (३) अनक्षद (cndosarp) यह भाग फा के सबने भीतर होता है। साधारणत यह कठोर या जिल्लीवार होता है और बीज की रक्षा करता है।

फत तीन प्रकार के होते है -

१. सधारण फल (simple truit) जिंच केवन एक ही फूल के फल वनता है, तब उसे साधारण फल कहा जाता है। साधारण फल को प्रकार के होते है। गुष्क फल जीर सरम प्रता। गुष्क फल तैयार हो जाने




[चित्र १६०--ल्याई से कटा हुआ आम । ]

मे उसका फावरण मूचकर कठोर हा पाता है। निनिया बादाम, गेहूँ, चना, मटर आदि गुप्क फल हैं। सरस फल गुद्देवार होता है। उसका फलावरण मोटा होता है। नरस फल कई प्रकार के होते हैं:—

(फ) ग्ठरगेवार (drupe)—इस के फलावरण में स्पष्ट तीन भाग होते हैं। अपरीद्यद पतला, मध्यद्य गृह दार मोटा और अतछद कठोर होता है। अतहद


कठोर होने के कारण इसे स्टोन फुट ( stone fruit ) भी कहते हैं। उदाहरण—आम।

(ख) पोम (pome). यह कृतिम फल है। इसमे गुद्दे दार भाग फूल के पुष्पासन से बनता है। असली फल इसके अंदर होता है। उदाहरण -सेव।



[ चित्र-सख्या १६१—लवाई और वीच से कटा हुआ सेव ]

- (ग) वेरी (berry) इस फल के फलावरण मे तीन भाग तो होते है, लेकिन अतछद कठोर नहीं होता है। वेरी एक वीज वाला या वहुवीज वाला हो सकता है। उदाहरण—वैगन, अमरूद।
- (घ) हेसपेरेडियम (hesperidium): यह अनेक बीज वाला फल है। इसमे फलावरण के दो भाग—ऊपरिछद और मध्यछद—सटे हुए होते है।



[ चित्र १६२—क—लवाई मे कटा हुआ वैगन छ—वीच ये कटा हुआ नीवू ] -दोनों को मिलाकर साबारणत. छिलका समझा जाता है। अतछद झिल्ली--दार होता है। उदाहरण—नीवू, सतरा, वैगन।

गृ० वि०-३४

- (२) समूह फल: समूह फल भी साधारण फल के समान एक फूल से वनता है। किंतु इसके फूल के स्त्री केसर में बहुत-से स्वतंत्र अंडाणय होते हैं और प्रत्येक अंडाणय एक साधारण फल वन जाता है, जिसे लघु फल (friutlet) कहते हैं। एक जित लघु फलो के समुदाय से वने हुए फल को समूह फल कहा जाता है। उदाहरण—णरीफा।
- (३) सयुक्त फल: संयुक्त फल गुच्छ-पुष्प के गुच्छ से बनता है। यह कृतिम फल होता है। उदाहरण—अनन्नास, कटहल।

### फल के कार्य

फल वीज की रक्षा करता है। जब तक वीज पककर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक वह साधारणत. फल के अंदर छिपा हुआ रहता है। साथ ही, फल वीज के फैलने में भी मदद करता है।

#### वीज का फैलना

वायु, पशु, पक्षी, पानी का वहाव, मनुष्य आदि बीज को दूर-दूर ले जाकर पीद्यों के वंग-विस्तार में सहायता करते हैं। बीज के उपयुक्त जमीन में गिरने से तथा उपयुक्त माना में पानी, वायु और गर्मी पाने से ही नये पीद्यें उत्पन्न हो सकते हैं।

## पौधे की जीवन-क्रिया

### 

प्रत्येक जीव को, चाहे वह प्राणी हो या वनस्पति, जीवन-क्रिया के लिए कर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आहार से मिलती है। अंग-प्रत्यंगों या शाखा-प्रशाखाओं को पुष्ट रखने के लिए तथा वृद्धि के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है।

केवल थोडे-से कीट-भोजी पौद्यों को छोडकर और कोई भी पौद्या ठोस खाद्य ग्रहण नहीं कर सकता । उन्हें घोल के रूप में खाद्य का शोषण करना पड़ता है। खाद्य-ग्रहण की इस विधि को वनस्पति-सदृश पोषाहार-विधि (holophytic mode of nutrition) कहते है। वनस्पति और प्राणी में पोषाहार-विधि में ही सर्वप्रधान अंतर है। पौधा अपने शरीर के अंदर अकार्वनिक पदार्थ, जैसे कार्वन-डाइ-ऑक्साइड और पानी को कार्वोहाइड्रेट जैसे कार्वनिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है।

### प्रकाश-सक्लेषण ( photosynthesis )

पौधों के शरीर वनाने का मुख्य उपादान, कार्वोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा है। ये तीनो कार्वन के यौगिक हैं और इन्हीं से पौधों को ऊर्जा भी मिलती है। कोई भी पौधा वाहर से कोई कार्वनिक पदार्थ खाद्य के रूप में ग्रहण नहीं करता। सभी पौधे अपने शरीर के अंदर ही अपने पोषाहार के लिए कार्वनिक पदार्थ वना लेते हैं। यह काम उनके शरीर के प्रत्येक हरे अंश में होता है; लेकिन पत्तों में यह काम विशेष रूप से होता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही यह काम हो सकता है। इसलिए इसे प्रकाश-संश्लेषण कहते हैं। पौधों के हरे भाग की कोशिकाओं में पर्णहरिम (chlorophyll) नाम के हरे रंग का एक पदार्थ होता है। इसकी उपस्थित के बिना प्रकाश-संश्लेषण नहीं हो सकता।

पत्तो की सतह पर असख्य छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते है कि इन्हें खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उन्हें स्टोमैटा (stomata) कहते हैं। पौधों की शाखाओं में भी छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें बातरं झ कहते हैं।

स्टोमैटा तथा वातरध्रों में में होकर वायु पत्ते आदि में प्रवेग करती है। वहाँ जड द्वारा शोषित जल भी तना तथा गाखा-प्रशायाओं में होकर पहुँच जाता है। वायु में से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड उस पानी में घुल कर पणंहिन्स-युक्त कोशिकाओं में प्रवेग करता है। यहाँ पर पणंहिरम तथा प्रकाश की किया से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात् वनस्पितयों में कार्बन-डाइ-ऑक्साइट + पानी, पणंहिरम तथा सूर्येकिरण की क्रिया से परिवर्तित होकर, कार्वोहाइड्रेट + ऑक्सीजन हो जाते है। इनमें कार्वोहाइड्रेट पांधों के पोपाहर में काम आता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यह क्रिया सूर्य-किरण की उपस्थित के विना नहीं हो सकती है। इसलिए प्रकाग-संग्लेषण केवल दिन में ही हो सकता है।

पौधो में प्रकाश-संश्लेपण न केवल पौधों के पोपाहार के लिए आवश्यक है, बिल्क समस्त जीव-जगत् के लिए यह एक आवश्यक किया है। इस किया से न केवल वायु में ऑक्सीजन तथा कार्यन-डाइ-ऑक्साइड गैसों का सतुलन बना रहता है, बिल्क इससे समस्त प्राणि-जगत् को भोजन भी मिलता है। पौबों से या पौधों को खाकर जीवित रहनेवाले प्राणियों के मास से मनुष्य तथा अन्य सभी जंतुओं को पोषाहार के लिए कार्यनिक पदार्थ मिलता है। इसलिए हरें पत्तों को 'दुनिया का रसोईघर' कहा जा सकता है।

पौधों के पोषाहार के लिए आवश्यक अन्य अकार्वनिक पदार्थों तथा पानी का पौधे, अपनी जड़ की सहायता से, घोल के रूप में शोपण कर लेते हैं। इस प्रकार अधिकाश पौधे अपना खादय अपने-आप बना लेते हैं और मिट्टी से शोषण कर लेते हैं। इन्हें स्वयंपोषी (autotropic) पौधे क. ते हैं। लेकिन कुछ पौधों की पोपाहार-विधि भिन्न होती है, जिनमें परजीवी, कीटभोजी, तथा मृतोपजीवी पौधे आते हैं।

### परजीवी पौधे (Parasitic plants)

इस श्रेणी के कुछ पौबो में पर्णहरिम न रहने के कारण वे अपना खाद्य अपने-आप नहीं बना सकते; इसलिए उन्हें दूसरे स्वयपोपी पौद्यों से अपना खाद्य जुटाना पड़ता है। जिस पौद्ये से परजीवी पौद्ये अपना खाद्य ग्रहण करते है उसे 'पोपक पौद्या' कहा जाता है। परजीवी पौद्ये अपनी सूक्ष्म जड़ें पोपक पौद्ये के तनो तथा शाखा-प्रशाखाओं के अंदर प्रवेश करा देते है और पोपक द्वारा प्रस्तुत खाद्य का शोपण कर लेते है। अमरवेल एक पर्णहरिमहीन परजीवी पौद्या है। इसका रग हलका पीला होता है।

कुछ परजीवी पौधो मे पर्णहरिम होता है और वे अपना कार्वनिक खाद्य खुद वना लेते है। लेकिन वे अकार्वनिक खाद्य तथा पानी पोपक के शरीर से ग्रहण करते हैं। इन्हें 'आंशिक परजीवी' कहते है।


### कीटभोजी पौधे

इन पौद्यों में पर्णहरिम होता है और वे अपना कार्वनिक खाद्य वना लेते हैं। लेकिन, आमतीर से वे ऐसे स्थानों में उगते हैं, जहाँ मिट्टी से उनके नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़ों को पकड़कर पचा लेते है। असम में मिलनेवाला सुराहीवाला पौधा (pitcher plant) या नेपेंथिस (nepenthes), ड्रोसिरा या सनड्यू (drosera or sundew), व्लैंडरवर्ट (bladderwort) आदि कीटभोजी पौधे है। ये विभिन्न उपायों से कीड़ों को पकड़ते और पचा जाते है।

सुराहीवाला पौधे मे पत्ते के अगले भाग कीड़े पकडने के लिए एक ढक्कतदार सुराही जैसा वन जाता है। सुराही का किनारा, कीड़ो को आकर्षित करने के लिए, सुन्दर सजा हुआ होता है और उसके तले में पाचक रस मिला हुआ एक अम्लीय द्रव भरा रहता है। सुराही मे कीडा आ वैठने पर निकल नहीं पाता और नीचे के द्रव मे डूवकर मर जाता है। पौधा धीरे-धीरे कीड़े को पचा लेता है।


ड्रासिरा के पत्तों पर बहुत-से वाल जैसे सस्पर्शक (tentacles) होते हैं, जिनके सिरे पर एक-एक ग्रंथि होती है। इस ग्रथि से एक प्रकार का चिपचिपा रस निकलता है। जब कोई कीड़ा इनपर आ वैठता है, उस समय वह इस

रस मे चिपक जाता है और साथ ही चारो ओर से सस्पर्णक मुड़कर उसे अंदर बंद कर लेता है। फिर पौधा धीरे-धीरे उसे पचा लेता है। पाचन-



[ चित्र स॰ १६३-सुराहीवाला पौधे का एक पत्ता ]

किया संपूर्ण हो जाने के वाद पत्ते के संस्पर्शक फिर फैलकर पूर्वाकार धारण कर लेते हैं।



[चित्र १६४-क-ड्रासिरा का पौद्या, ख-एक पत्ता ]

## मृतोपजीवी पौधे (Saprophytic plants)

इस श्रेणी के पौधो मे पर्णहरिम नही होता। और वे अपने कार्वनिक खाद्य के लिए मृत जीव-जतु, पेड़-पौधे आदि पर निर्भर करते है। छन्नक ( mushroom ) इसका एक साधारण उदाहरण है।

### श्वसन (respiration)

जीवमात्र ही श्वास लेते हैं। पौधा भी जीवित पदार्थ है और जन्म से मृत्यू तक श्वास लेता रहता है।

प्रत्येक जीवित पदार्थ सर्वदा कुछ-न-कुछ काम करते रहते हैं। देखने में अकिय लगने पर भी पौधों में भी बहुत-सी क्रियाएँ—रस-शोपण, प्रकाश संश्ले-षण, वास्पोत्सर्जन, वृद्धि आदि—चलती रहती है। दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर के अंदर भोजन को जलाकर ही प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आक्सीजन की आवश्यकता पडती है और श्वसन द्वारा आवसीजन मिल जाता है।

यह वात सही है कि प्राणियों के समान पौधों में कोई निश्चित श्वसन अंग नहीं होता। विक कहा जा सकता है कि पौधों के शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका इस काम को करती है। वायु के साथ आक्सीजन स्टोमैंटा तथा वातरंधों में से होकर पौधों के शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के अंदर उत्पन्न कार्वन-डाइ-ऑक्साइड इन्हीं छिद्रों से वाहर निकल जाता है। इस प्रकार पौधों के सभी अगों में श्वसन-कार्य दिन-रात चलता रहता है, लेकिन दिन के समय श्वसन द्वारा उत्पन्न कार्वन-डाइ-ऑक्साइड प्रकाश-सश्लेषण में काम आ जाता है और वहुत कम मावा में वाहर निकलता है। दिन में पौधे प्रकाश-संश्लेषण के लिए वायु से भी कार्वन-डाइ-ऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन त्यागते है। इसलिए दिन में पौधों के आसपास वायु में अधिक मान्ना में ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन रात को प्रकाश-सश्लेषण वद हो जाता है और पौधे श्वसन से कार्वन-डाइ-ऑक्साइड त्यागते है। इसलिए रात में पौधों के नीचे कार्वन-डाइ-ऑक्साइड की मान्ना अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है और रात में पेड के नीचे सोना नुकसानदेह होता है।

#### इवसन और प्रकाश-संश्लेपण में अतर

- (१) श्वसन दिन-रात चलता रहता है। इसपर सूर्य-किरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश-संग्लेषण केवल दिन में, सूर्य के प्रकाश में ही हो सकता है।
- (२) श्वसन पौधो की प्रत्येक जीवित कोणिका में होता है। प्रकाश-सक्लेपण केवल उन कोणिकाओं में हो सकता है, जिनमें पर्णहरिम हो।
- (३) श्वसन दारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकाश-सश्लेपण द्वारा ऊर्जा-सग्रह होता है।
- (४) श्वसन एक नाशकारी त्रिया है। इससे ऊर्जा उत्पन्न होते समय पीधे के शरीर का पदार्थ जलकर नष्ट होता है। प्रकाश-सश्लेषण पोषक क्रिया है। इससे शरीर बनानेवाला पदार्थ बनता है।
- (५) श्वसन द्वारा कार्वन-डाइ-ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। प्रकृाश-सक्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। दोनो कियाएँ वायुमडल मे ऑक्सीजन तथा कार्वन-डाइ-ऑक्साइड गैसो के सतुलन की रक्षा करने में सहायता करती है।

### वाष्पोत्सर्जन (transpiration)

जीवित रहने के लिए पेड-पौधो को पानी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड-पौधे, जड की सहायता से मिट्टी से पानी का शोषण करते हैं। साधारणत. पौधे अपनी आवश्यकता से अधिक पानी का शोषण करते हैं। आवश्यकता से अधिक इस पानी को पौधे जलीय वाष्प के रूप में वाहर निकाल देते हैं। इस किया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़-पौधों के सभी भागों से स्टोमैटा तथा वातर ध्रों की सहायता से थोड़ा-बहुत वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन, अधिकतर पौधों में यह काम मुख्यतः पत्तों द्वारा ही होता है और पत्तों के निचले तल से सबसे अधिक होता है।

पानी को किसी जगह खुला छोड देने से वह अपने-आप भाप वनकर उडने लगता है। पानी का भाप वनना एक सरल प्रक्रिया है और केवल पानी की सतह पर ही होता है। यह एक भौतिक घटना है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन जीवित पदार्थ के अंदर जीवद्रव्य की किया द्वारा संचालिन एक जीवन-क्रिया है।

वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे हवा मे जलीय वाष्प त्यागते हैं। इसलिए, यदि हवा मे जलीय वाष्प का परिमाण अधिक हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की किया भी धीमी पड जाती है। सूखी हवा वाष्पोत्सर्जन को तेज कर देती है। साथ ही, हवा जितनी तेजी से वहेगी, पौधो द्वारा वाष्पोत्सर्जन-क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। रोजनी भी वाष्पोत्सर्जन को वढ़ाने में सहायक होती है। वाष्पोत्सर्जन पर ऊष्मा का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन, ऊष्मा से वायु सूख जाती है और इसलिए गर्मों के दिनो में वा पोत्सर्जन वढ जाता है। जमीन के नीचे पौधो के लिए मिलनेवाले पानी की माला पर भी वाष्पोत्सर्जन का परिमाण निर्भर करता है।

जिन स्थानों में पानी कम मिलता है, वहाँ वाष्पोत्सर्जन खेती, वागवानी आदि के लिए एक समस्या है; वयोकि साधारणत इन स्थानों में वायु भी शुप्क होती है, जिसके चलते वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। इसलिए इन स्थानों में पौधों को वचाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से मरुभूमि-अंचलों में पौधों के पत्ते काँदों में रूपांतरित हो जाते है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम-से-कम हो।

#### वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता

- (१) वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधा अनावश्यक पानी को बाहर निकाल देता है।
- (२) वाष्पोत्सर्जन के चलते जड़ द्वारा अधिक परिमाण मे पानी का गोषण होता है और उसके साथ पौधों को अधिकतर परिमाण मे खनिज लवण आदि मिल जाता है।
- (३) जड़ से रस को ऊपर चढ़ने मे वाष्पोत्सर्जन के कारण सहायता मिलती है अर्थात् इस किया से पौद्यों में खाद्य-परिवहन-कार्य में सहायता मिलती है।
- (४) इस किया के कारण अत्यधिक गर्मी में भी पौद्यों का शरीर शीतल रहता है और जलकर नष्ट नहीं होता। इसके कारण गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे ठंढक रहती है।

वाष्पोत्मर्जन मुख्यतः पत्ते की सतह से होता है। सतह जितनी अधिक फैली होगी, वाष्पोत्सर्जन का परिमाण उतना ही अधिक होगा। इसलिए अधिक धूप या गर्मी होने से सूखी हवा मे वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पौधे अपने पत्तो को सिकोड लेता है और उन्हें झुका देता है ताकि उनकी सतह कम हो जाय और वाष्पोत्सर्जन का परिमाण घट जाय।

# उत्सर्जन (Excretion)

प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर, जीवन-किया के फलस्वरूप, कुछ-न-कुछ व्यर्थ पदार्थ अवश्य ही उत्पन्न होता रहता है। प्राणियो की तुलना मे, कम कियाशील होने के कारण, वनस्पति में इस प्रकार अनावश्यक व्ययं पदार्थ कम उत्पन्न होता है। इसलिए वनस्पति में कोई उत्सर्जन अंग नहों होता।

वनस्पति अपने शरीर मे उत्पन्न अनावज्यक पदार्थों को पत्ते नथा छाल मे जमा करता है और समय-समय पर उन्हें गिराकर अनावश्यक पदार्थों को शरीर से वाहर निकाल देता है।

# आर्थिक और व्यवहारिक महत्त्व की वनस्पतियाँ

वनस्पितयाँ मनुष्य का चिर सहचर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शायद ही कोई ऐसा समय आता है, जब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पित-जात द्रव्यों से काम न लेते हों। हमारे खाने की अधिकाश वस्तुएँ—भात, दाल, रोटी, तेल, सब्जी आदि—वनस्पितयों से मिलती है। हम बंठते है तो लकड़ी से बनी कुर्सी आदि पर। सोते है तो लकड़ी की खाट पर। आग जलाते है तो लकड़ी, लकड़ी के कोयले या लकड़ी की ही उपज—कोयले से। हमारे पहनने-ओढ़ने के कपड़े भी वनस्पितयों की ही देन है। सफर करने की गाड़ी, नाव आदि में भी लकड़ी अनिवार्य है। वीमार पड़ने पर वनस्पित-जात दवाएँ हमे स्वस्थ बनाती है। हमारे लिखने-पढ़ने के कागज का भी मुख्य उपादान वनस्पित ही है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन के हर पहलू के साथ वनस्पित का बहुत ही गाढ़ा सबंध है।

वनस्पतिजात पदार्थों का सर्वप्रधान उपयोग खाद्य के रूप में होता है। खाद्य के रूप में शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वनस्पतियों से हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यावश्यक विटामिन भी मिलते है। विटामिनों में मुख्य तीन विटामिन ए, बो और ली हमें वनस्पतियों से मिलते है। टमाटर, गाजर, हरी सिंजयों आदि से विटामिन ए; सेम, सोयाबीन, हरी सब्जी, मूँगफली, दाल आदि से विटामिन बी और हरी सब्जी, टमाटर, गाजर, सलाद की पत्ती, पालक, गोभी, सतरे, नीवू, आँवले आदि से विटामिन सी मिलते है।

#### खाद्य

#### मौसमी फसल

मुख पीघे ऐसे होते है जो एक बार उगने के बाद वहुत दिन तक जिदा रहते है और उनमें वार-बार फूल-फल आदि लगते है। आम, कटहल, सखुआ, शीशम, गुलाव आदि इस श्रेणी के पौधे हैं। इन्हें वर्पानुवर्षी (perennial) पौधे कहते हे। किंतु वहुत-से पौबे ऐसे होते हैं जो साल के किसी विशेष मासम में उगते हैं और थोड़े ही दिनों के अदर फूल-फल आदि देकर मूख कर मर जाते है। ये मौसमी पौबे (seasonal plants) हैं। लगभग सभी खाद्य शस्य, दलहन, तेलहन, शाक-सब्जी, जूट, कपास आदि मौसमी पौधे हैं। इन्हें मौसमी फसल कहते है। मौसमी फसल उपजाने की क्रिया को कृषि या खेती कहते हैं।

### कृषि

अधिकतर वनस्पितयाँ जगली पाँधे के रूप में अपने-आप उगती है; लेकिन वहुत-से पोंधों को मनुष्य प्रयाम करके उपजाते हैं। मुख्यतः फल-फूल, साग-सब्जी, अनाज और अन्य खाने-पीने तथा पहनने की चीजों के लिए पोंधे उपजाये जाते हैं। दवा आदि बनाने के लिए, लकडी के लिए तथा अन्य ब्यापारिक कामों के लिए भी पींधे लगाये जाते हैं।

विभिन्न प्रकार के अनाज, सन्जी आदि उपजाने के लिए कृषि-कार्य किया जाता है। स्टार्चप्रधान अनाज—धान, गेहूँ, मकई आदि की खेती बहुत वड़े पैमाने पर होती है। इन्हें सीरियल (cereal) कहते हैं। छीमीदार पौधे—चना, मटर, सरसो आदि की खेती भी काफी परिमाण में की जाती है।

#### धान

घान भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण फसल है और खाद्य-शस्य मे इसकी खेती सबसे अधिक होती हैं। धान, घास-जातीय मौसमी पौधा है। इससे हमे चावल मिलता है। ससार के अधिकांश लोग इसे ही अपना मुख्य खाद्य मानते हैं। ग्रीष्मप्रधान देशों मे, जहाँ काफी पानी मिलता है, धान की अच्छी फसल होती है, क्योंकि धान की खेती के लिए काफी पानी तथा गर्मी की आवश्यकता होती है। धान लगभग सभी प्रकार की मिट्टी मे उपजता है। किंतु इसके लिए चिकनी मिट्टी या बालू-ककड़-मिश्रित चिकनी मिट्टी अच्छी होती है।

धान बहुत प्रकार के होते हैं। रोपने तथा काटने के हिसाब से हमारे हेश में धान की फसल को तीन मुख्य भागों में बॉटा जा सकता है :—

- (१) भदई या आउस धान—इसे वैशाख-जेठ महीने मे वोया जाता और भादों के महीने में काट लिया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत कम पानी लगता है। लेकिन इसकी उपज भी कम होती है।
- (२) अमन धान—हमारे देश में यह धान की मुख्य फसल है। इसे जेठ-अषाढ में बोया जाता है। अगहन-पूस तक यह पककर तैयार हो जाता है और काट लिया जाता है। अमन धान पहले एक छोटे-से खेत में छीट दिया जाता है। पौधा उगकर ९-१० इंच लंबा हो जाने के बाद, उमे जड़-समेत उखाडकर, पहले से जोत-कोडकर तेयार की हुई जमीन मे, कई पौधो का एक-एक गुच्छा एक साथ बैठा दिया जाता है। इसे रोपनी (transplantation) कहते हैं। रोपनी के समय खेत मे पानी होना अत्यावश्यक है। अमन धान की खेती के लिए काफी पानी की आवश्यकता होती है और इसकी उपज भी अच्छी होती है।
- (३) बोरो घान—यह धान भादो के महीने में वोकर कार्तिक महीने में काटा जाता है। कही-कही इसकी दो फसले होती है। दूसरी फसल फागुन-चैत में वोकर वैशाख-जेठ में काट ली जाती है। इसका चावल काफी मोटा होता है। यह धान सब जगह नहीं बोया जाता।

हर प्रकार के धान का जन्म, वृद्धि तथा फलने का ऋम लगमग एक-सा होता है।

धान एकवीजपत्नी पौधा है। इसकी जड़ गुच्छेदार होती है। वड़ा होने पर धान के पौधो से वालियाँ निकल आती है और उनसे फूल और फिर फूलों से धान फलता है। फसल पक जाने के साथ-साथ धान का पौधा सूख जाता है और उसका हरा रग सुनहरे-पीले रग में वदल जाता है।

दाने निकाल लेने के वाद, धान के पौधे से, जिसे खर या पुआल कहते है, पशु-खाद्य तथा छप्पर आदि छाने का काम लिया जाता है। इस प्रकार धान के पौथं के सभी अग हमारे काम मे आते हैं। धान की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है।

### गेहूँ

गेहूँ भी मनुष्य का एक मुख्य खाद्य है। यह भी एक तृण-जातीय पौधा है। इसकी बहुत-सी जातियाँ होती है। हमारे देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश,

हरियाणा, विहार आदि राज्यों में वडे पैमाने पर गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ सूखे मौसम में होता है और रब्बी-फसलों में प्रधान है। गेहूँ के लिए धान के बराबर पानी की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी, अच्छी फसल के लिए तीन बार पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नवम्बर महीने में गेहूँ बोया जाता है और मार्च तक वह पककर तैयार हो जाता है। अप ल तक इसे काट लिया जाता है।

जी, मकई, ज्वार, वाजरे आदि को भी खाद्यान्न के रूप मे लगभग सारी दुनिया मे जगाया जाता है।

#### सरसो

हमारे देश की सर्वप्रधान तेलहन फसल सरसी है। इससे हमे सरसो का तेल मिलता है। यह भी एक रव्वी फसल है और लगभग गेहूँ के साथ ही बोयी तथा काटी जाती है। गेहूँ तथा सरसो के लिए, जलवायु, मिट्टी आदि की आवश्यकता एक ही तरह की होती है।

#### मटर

मटर से हमे एक प्रकार की दाल मिलती है। मटर एक छीमीदार पौधा है। इसका बीज दिवीजपत्नी होता है। इसका तना नरम, वेलनाकृति तथा खोखला होता है और अपने-आप खड़ा नहीं रह सकता। मटर भी रब्बी-फसल है। इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती।

मटर के फल को मटरछीमी कहते है, जिसके अंदर कई बीज सजे हुए होते है। फल पकने के साथ-साथ मटर का पौधा सूखकर मर जाता है। चना

चना भी एक छीमीदार पौधा है। छीमीदार पौधों मे इसकी खेती सब से अधिक होती है। इसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। यह भी रब्बी फसल है। चना हमारे देश में लगभग सभी जगह उपजाया जाता है।

### छीमोदार पोधों की विशेषता

साधारणतः पेड़-पौधे मिट्टी से नाइट्रोजनयुक्त खाद्य ग्रहण करते है कौर उसके चलते मिट्टी मे नाइट्रोजनयुक्त पदार्थों की कमी हो जाती है। लेकिन,

छीमीदार पौधो के चलते जमीन में नाइट्रोजन की कमी के वजाए उसमें नाइट्रोन बढ़ जाता है।

कारण यह है कि इन पौद्यों की जड़ में एक प्रकार का वैक्टीरिया रहता है। बैंक्टीरिया के रहने के लिए इन पोद्यों की जड़ में गाँठ होती है। वैक्टीरिया इन गाँठों में रहता है और हवा से नाइट्रोजन लेकर खाद्योपयोगी बनाता है। इससे न केवल पौद्यें को नाइट्रोजन मिल पाता है विलक्ष साथ ही मिट्टी में भी नाइट्रोजन की मान्ना वढ़ जाती है। वदले में पौद्यें से वैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रोट-जातीय पदार्थ मिल जाता है। इस प्रकार से परस्पर आदान-प्रदान को सहजीविता (symbiosis) कहते है।

भूमि की ऊर्वराशक्ति की रक्षा करने के लिए अन्य जातीय पौधो के वाद छीमीदार पौधे की फसल उपजानी चाहिए। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की सतुलन-रक्षा होती है और उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसे फसल-चक्र (crop rotation) कहते हैं।

### साग-सब्जी

हमारे भोजन का महत्त्वपूर्ण अग साग-सिंव्जियाँ भी है। इनके अभाव में हमारा खाद्य संपूर्ण नहीं होता और शरीर के लिए आवश्यक समस्त पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। साग-सिंव्जियों से शरीर के लिए अत्यावश्यक विटामिन तथा विभिन्न प्रकार के खिनज लवण मिलते हैं। साग-सिंव्जियों में वदगोभी, पालक आदि के पत्तों को, टमाटर, वैगन, लौकी कुम्हड़े, आदि के फल को; आलू, कच्चू, प्याज आदि के रूपातरित तने को, फूलगोभी के फूल को तथा म्ली, गाजर आदि की रूपातरित जड़ को हम विभिन्न तरीकों से खाते है।

साग-सिंवजयों की खेती मौसम, आवोहवा, मिट्टी की अवस्था तथा पानी की उपलब्धि पर निर्भर करती है। इसी हिसाब से विभिन्न स्थानों में नाना प्रकार की सिंवजयाँ उपजाई जाती है। धान, गेहूँ आदि फसलों की खेती से सब्जी की खेती में अधिक तथा लगातार परिश्रम करना पड़ता है, साथ ही आर्थिक दृष्टि से इसमें लाभ भी वहुत अधिक है।

#### आल्

केवल हमारे देश मे ही नही, दुनिया के अधिकाश देशों मे आलू एक मुख्य सब्जी है। कुछ देशों में तो आलू, भात-रोटी के स्थान पर मुख्य खाद्य पदार्थ है। पटना आलू के बीज के लिए विख्यात है। आलू की खेती मे बहुत अजिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बरसात के अंत से लेकर जाड़ें तक इसकी दो फसले उगायी जाती है।

### धरेलू बगीचा

घरेलू वगीचा घर की शोभा है। इसमे घर के आस-पास की पड़ी हुई जमीन साफ-सुथरी तथा सन्दर वन जाती है।

घर मे अगर थोडी-सी भी ऐसी जमीन हो, जहाँ धूप मिलती है तो आसानी से घरेलू वगीचा वन जा सकता है। इसमे नाना प्रकार के फूल-पत्तं लगाये जा सकते है और साथ ही कुछ सब्जी भी उगायी जा सकती है। लौकी, कुम्हडा, सेम, खीरे, टमाटर, वैगन, मिर्न आदि के थोडे-थोडे पौधे समय पर लगा देने से, वहुत कम परिश्रम से हमे ये सब्जियां मिल सकती हैं। इसमे आधिक लाभ के साथ-साथ मनोरंजन भी उपलब्ध होता है।

#### वस्त्र

वनस्पतिजात पदार्थों मे खाद्य के वाद वस्त्र का स्थान है। साधारण सूती कपड़े से लेकर मुन्दर और चमकीले नकली रेशम, रेयन आदि के कपड़ो का मुख्य उपादान वनस्पति ही है। पहनने, ओढने, विछाने आदि सभी कामो मे, सारी दुनिया मे, सूती कपड़े ही सबसे अधिक इस्तेमाल होते है। सूती कपड़े कपास के पौबे से मिलनेवाली रूई से बनते हैं।

#### कपास

कपास के पौधे भी मौसमी पौधे है और धान, गेहूँ आदि की तरह इनकी भी खेती की जाती है। हमारे देश में दक्षिण भारत की काली मिट्टी के इलाके में बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है।

कपास के पौधों में पहले फूल और फिर फल लगता है। कपास के फल के कीष के अदर रूई होती है। असल में रूई कपास के वंश-विस्तार का साधन है। पक जाने के बाद कपास का फल फट जाता है और रूई बीज लेकर उडती हुई दूर-दूर तक चली जाती है और कपास के वंशविस्तार में सहायता करती है। कपास के फल के पक जाने के साथ ही उसे पौधे से -तोड लिया जाता है ताकि रूई उड़कर बरबाद न हो सके। रूई से, सूत वनाकर, नाना प्रकार के कपड़े तो वनते ही है, साथ ही उससे तोशक, रजाई, गइ आदि भी वनते है। घाव की मरहम-पट्टी के लिए तथा अन्य बहुत-से कामो में रूई की आवश्यकता होती है।

कपास के वीज को विनौला कहते है। इसमे तेल निकलता है। विनौले के तेल से दालदा जैसा वनस्पति घी वनता है।

#### जूट या पटसन

यह भी एक मौसमी पौधा है। इसकी खेती के लिए काफी पानी की आवश्यकता होती है। पिक्चिम बगाल, आसाम तथा विहार के पूर्वी भाग में वड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। भारतवर्ष को छोड़कर केवल वगलादेश में वड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है।

जूट मुख्यत वोरा, टाट आदि वनाने में काम आता है। साथ ही इससे रस्सी आदि भी वनती है; साथ ही इससे नाना प्रकार के कपड़े भी वनते हैं। इससे गलीचा आदि भी वनाया जाता है।


### काष्ठ ( Timber )

खाद्य और वस्त्र के वाद ही वनस्पति का इस्तेमाल काष्ठ रूप में होता है। जहाज, नाव, रेल के डब्वे, रेल की पटरियाँ विछाने के पटरे तथा नाना प्रकार की गाड़ियों से लेकर घर के दरवाजे, खिड़िकयाँ, छत के शहतीर, कुर्सियाँ, आलमारियाँ, वच्चों के खिलौने, पेमिल, दियासलाइयाँ आदि वनाने में काष्ठ की आवश्यकता पडती है।

स्पष्ट है कि छोटे-छोटे पौधे घास-जातीय पौधे, झाड़ियाँ, शाक-जातीय पौधे, अरोही पौधे आदि से काष्ठ नहीं मिल सकता; केवल वृक्ष-जातीय पौधों से जो मोटे मजबूत तथा वडे होते हैं, काष्ठ मिल सकता है। लेकिन, सभी वृक्ष-जातीय पौधों से भी व्यवहार-योग्य काष्ठ नहीं मिलता। केवल उन्हीं वृक्षों से अच्छा काष्ठ मिलता है, जिनके अंदर रेशे घनसन्निविष्ट तथा सीधे होते हैं और जिनमें पुराने तथा नये रेशे एक साथ नहीं मिले हुए होते . हैं। इस प्रकार के वृक्ष को काष्ठ वृक्ष ( timber tree ) कहते हैं। ऐसे वृक्ष

- ३. ऋाइथिडियल— ऋाइथिडियल अवस्था मे ट्रीपानोसोमा का शरीर और छंबा हो जाता है। इस अवस्था मे परुँजेल्लाम शरीर के मध्य भाग से एक हिलनेवाली झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है और केंद्रक शरीर के बीच मे रहता है।
- ४. द्रीपानोसोमाल तथा मेटासाइनिलक ट्रोपानोसोम—ट्रीपानोसोमाल अवस्था मे ट्रीपानोसोमा का शरीर पूर्ण रूप से लंबा होकर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और पलैंजेल्लाम समस्त शरीर से दो या चार तह की झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। इस अवस्था में भी केंद्रक शरीर के बीच मे होता है।

मेटासाइक्लिक ट्रीपानोसोम अवस्था इसकी ट्रीपानोसोमाल अवस्था के ही अनुरूप है। लेकिन साधारणतः इस समय ट्रीपानोसोमा का आकार कुछ छोटा हो जाता है। इस अवस्था में ट्रीपानोसोमा, कीट से मनुष्य मे संक्रित होता है।



## [ चित्र १७३—ट्रीपानोसोमा ]

एक मनुष्य से दूसरे में यह परजीवी, खून चूसनेवाले कीटो की सहायता से सक्रमित होता है। संक्रमित मनुष्य के खून के साथ-साथ ट्रीपानोसोमा भी कीट के शरीर में प्रवेश करता है। वहाँ अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ मेटासाइक्लिक ट्रीपानोसोम अवस्था में विकसित होने के बाद जब वह कीट किसी मनुष्य या अन्य पोपक प्राणी को काटता है, उस समय यह परजीवी उस पोषक के गरीर में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य में संक्रमित होनेवाले चार जातियों के ट्रीपानोसीमा मिलते हैं:


- १. द्रीपानोसोमा गैवियेनसि (T. gambiense)—ट्रीपानोमोमा गैविये-निम मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीकी म्लिपिंग सिकनेस (sleeping sickness) उत्पन्न करता है। यह परजीवी सेटसी (Tsetse) नाम की मक्खी द्वारा मनुष्य में संक्रमित होता है।
- २. ट्रोपानोसोमा रोहडेसियेनिस (T. rhodesiense)—यह परजीवी पूर्वी अफ़ीकी स्लिपिंग सिकनेस पैदा करता है। यह भी सेटमी मक्खी द्वारा फीलाया जाता है।
- ३ ट्रीपानोसोमा कूजी (T. cruze)—ट्रीपानोसोमा कूजी दक्षिणी अमेरिका मे चागास रोग (Chagas disease) नाम की वीमारी पैदा करता है। रिड्वीड खटमल (Riduvid bug) नाम के कीट द्वारा इस परजीवी का संक्रमण होता है।
- ४. द्रीपानोसोमा रंजेली (T. rangeli)—ट्रीपानोसोमा रंजेली नाम का परजीवी वेनिनजुएला (Venenzuela) तथा कोलंविया (colombia) में मनुष्य के रक्त में मिलता है। लेकिन यह परजीवी कोई रोग नहीं पैदा करता है।

### लैशमैनिया डोनोवानी (Leishmenia donovani)

लैशमैनिया डोनोवानी एक परजीवी प्रोटोजोआ है तथा मैस्टीगोफोरा वर्ग में आता है। लैशमैन तथा डोनोवान (Leishman and Donovan) नाम के दो व्यक्तिओं के नाम पर इस परजीवी का नाम पड़ा है। सन् १६०३ के मई महीने में लदन से लैशमैन ने और जुलाई महीने में मद्रास से डनोवान ने इस जीवाणु के अस्तित्व को प्रचारित किया।

लैंगमैनिया डोनोवानी मनुष्य में कालाजार (Kala-azar) नाम के रोग उत्पन्न करता है। इस रोग मे शरीर का रंग काला पड़ जाता है, इसीलिए इसे कालाजार कहते हैं।

लैशमैनिया डोनोवानी अपने जीवन-चक्र को दो पोपको के अंदर पूरा करता है। इसके जीवन-चक्र मे दो अवस्थाएँ होती है—(१) लैशमैनियल अवस्था (leishmanial form) तथा (२) लंप्टोमोनाड अवस्था (lepto-monad form)।



िचित्र १७४—लं शर्मैनिया डोनोवानी की : क—लशर्मैनियल तथा ख—लैप्टामोनाड अवस्था ]

(१) लंशमैनियल अवस्था—लंशमैनिया डोनोवानी मब्नुष्य के शरीर में लंशमैनियल अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में वह मनुष्य की लिम्फ-वाहिनियों के ऊतको (lymphoid tissues) में तथा प्लीहा (spleen) की रेटीकुलर कोणिकाओं (raticular cells) में घुस जाता है तथा विभाजन द्वारा द्वा-गित से संख्या-वृद्धि करने लगता है। यह प्लीहा की कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ-साथ एक प्रकार का विपैला पदार्थ बनाकर रक्त को दूपित कर देता है, जिससे रक्त की लाल रक्त-कणिका (red blood corpuscle) नष्ट होती जाती है और रक्त में श्वेत रक्त-कणिका (white blood corpuscle) की सख्या बढती जाती है।

कालाजार की वीमारी हो जाने से जाड़े के साथ बुखार आने लगता है।

गुरू में बुखार लगातार लगा रहता है या अल्प विरामी (remittent) होता

है। बाद में चलकर बुवार विरामी (intenmittent) हो जाता है। लगभग

२० प्रतिशत रोगियों में इस अवस्था में २४ घटे में दो बार बुखार चढ़ जाता है। प्लीहा के आकार में वृद्धि इस रोग का एक प्रमुख लक्षण है। रोग के बाद प्लीहा बीरे-धीरे बढ़ने लगती है और रेटीकुलर कोशिकाएँ नष्ट होने के कारण नरम हो जाती है। इसमें यक्तत भी बटा हो जाता है, लेकिन प्लीहा के जितना नहीं। साथ ही लाल रक्त-कणिका नष्ट हो जाने के कारण रोगी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और त्वचा का रंग काला पड जाता है। त्वचा खुरदरा हो जाती है और सिर के बाल कुरकुरा होकर दूटने-गिरने लगते हैं। समय पर दवा न करने से ७५ से ६५ प्रतिशत रोगी दो माल के अदर मर जाते हैं।

लैंगमैनियल अवस्था में इस परजीवी के गरीर में पर्लंजेला (flagella) नहीं होता है। इस समय इसका शरीर गोल या अडाकार और लंबाई में २ से ४ माइकॉन होता है। कोशिका झिल्ली (cell membrane) वहुत पतली होती है और केंद्रक गरीर के मध्य भाग में या एक किनारे रहता है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार होता है और उसका व्यास लगभग एक माइकॉन होता है। शरीर के एक किनारे एक धानी (vacuole) होती है।

इस अवस्था में यह परजीवी जब मनुष्य के रक्त मे मुक्तावस्था मे रहता है, उस समय रक्त चूसनेवाले कीट, जैसे सैंड फ्लाई (sand fly—Phlebotomus argentipes), मच्छर, खटमल आदि द्वारा रक्त चूसते समय उनके गरीर में चला जाता है और फिर उनमे दूसरे मनुष्य में सक्रमित होता है।

लैप्टोमोनाड अवस्था (leptomonad stage)—सैंड पलाई के शरीर के अंदर परजीवी की लैंशमैनिया अवस्था लेप्टोमोनाड अवस्था में वदल जाती है। इस अवस्था में परजीवी के शरीर में एक फ्लैंजेला निकल आता है। पूर्ण विकास के वाद यह पतला तथा लंबा आकार ले लेता है। इस समय इसकी लंबाई १५ से २० माइकॉन और चौडाई १ से २ माइकॉन तक होती है। फ्लैंजेला भी लगभग इतना या इससे कुछ अधिक लंबा होता है, जो शरीर के सामने से निकला हुआ होता है। केंद्रक शरीर के बीच में होता है और एक घानी सामने की ओर फ्लैंजेला के मूल के पास होती है।

संक्रमित मनुष्य का खून चूसने के वाद सैंड पलाई के पेट में लैप्टोमोनाड अवस्था में परजीवी खंड-विभजन से वढता है और ६ से ६ दिन मे मुखगुहा मे आ जाता है और फिर वहाँ से मनुष्य में सक्रमित होता है, जहाँ परजीवी रुंशमैनिया अवस्था प्राप्त कर रोग उत्पन्न करता है।

सैंड फ्लाई के शरीर के अदर के अलावा कृतिम रूप से सवर्धन (culture) करने पर भी इसे लैप्टोमोनाड अवस्था मे पाया जाता है।

कालाजार से वचने के लिए सैंड पलाई तथा मच्छर, खटमल आदि खून चूसनेवाले कीटो को मारने का प्रबंध करना चाहिए और मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। कालाजार की बीमारी हो जाने पर तुरत इलाज का प्रबंध करना चाहिए। प्रारंभ में ही दवा करने मे यह बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है।

## फीता कृमि (Tape worm)

फीता कृमि प्लैटीहेल्मिथिस संघ (phylum platyhelminthes) के सेस्टोडा वर्ग (class cestoda) का प्राणी है। फीता कृमि मनुष्य की आँत मे पाया जाता है। इसके दो प्रकार है—(१) टीनिया मैजिनाटा (Taenia saginata) तथा (२) टीनिया सोलियम (Taenia solium)। मनुष्य के शरीर मे फीता कृमि घुस जाने से रक्तशीणता (anaecia) हो जाती है, जिससे मनुष्य आसानी से अन्य रोगो का शिकार हो जाता है। साथ ही इन परजीवियो के चलते मनुष्य मे अजीर्णता तथा आँत की नाना प्रकार की वीमारियाँ हो जाती है।

फीता कृमि के जीवन-चक्र को सपूर्ण करने के लिए दो पोपको की आवश्यकता होती है। टीनिया सैजिनाटा का जीवन-चक्र मनुष्य तथा गाय-भैस मे और टीनिया सोलियम का जीवन-चक्र मनुष्य तथा सुअर मे संपूर्ण होता है।

फीता कृमि का शरीर चिपटा, लंबा तथा खडो मे बँटा हुआ होता है। इसके शरीर को तीन भागो मे बाटा जा सकता है – सिर, गर्दन तथा घड। इसका सिर एक छोटी-सी घुंडी जँसा होता है। उसमे कई हूक और चार चूसक (suckers) होते है। इन्हीं की सहायता से फीता कृमि मनुष्य की आँत की दीवारों से चिपका रहता है। इसमें ऑख, मुँह आदि नहीं होते

और यह अपनी त्वचा की सहायता से ही पोपक के शरीर से पचे हुए भोजन का रस सोख लेता है।

सिर के नीचे फीता कृमि की गर्दन होती है। इसी अंग मे इसके शरीर की वृद्धि होती है और नये-नये देह-खंड वनते है।

गर्दन के नीचे फीता कृमि का धड़ होता है। इसका घड़ देहखंड (segments or proglottids) में बँटा हुआ होता है। टीनिया सैजिनेटा के घड़ में १००० से २००० देहखंड होते है। टीनिया सोलियम के धड़ में देह-खड़ की सख्या ८०० से ६०० तक होती है। पूर्ण विकसित टीनिया सैजिनेटा ५ से १० मीटर तक और टीनिया सोलियम २ से ३ मीटर तक लवे होते है। इनके देह खड़ १ से १६ से० मी० चीड़े होते है। टीनिया सैजिनेटा १० साल तक और टीनिया सोलियम २५ साल तक जिंदा रह सकते है।

फीता कृमि मे नर और मादा अलग-अलग नहीं होते। इसके प्रत्येक देहखड़ में स्त्री तथा पुरुष जननाग मौजूद होते है। पूर्ण विकसित देहखड़ अड़े से भर जाता है और फिर शरीर से हुटकर अलग हो जाता है तथा मनुष्य के मल के साथ वाहर निकल जाता है। टीनिया सैजिनेटा का प्रत्येक देहखड़ अलग-अलग टूटकर वाहर निकलता है, लेकिन टीनिया सोलियम के देहखड़ के ५ या ६ खड़ एक साथ जजीर की तरह वाहर निकल आते हैं। वाद में देहखड़ फट जाने में अड़े वाहर निकल आते हैं। फीता कृमि के अड़े काफी प्रतिरोधी (resistani) होने के कारण ८ हफ्ते तक जनन-उपयोगी वने रहते है।

### फीता क्रीम का जीवन-चक्र


#### टीनिया सैजिनेटा

मनुष्य टीनिया सैजिनेटा का मुख्य पोषक है। गाय, बैल तथा भैस इसके मध्यवर्त्ती (intermediate) पोषक होते है।

पूर्ण विकसित कृमि मनुष्य के क्षृद्रात के (small intestine) मे रहता है। यहाँ से अंडे से पूर्ण देहखंड मल के साथ बाहर निकल जाता है और उसमें से अडा निकल कर आस-पास के घास-पात पर पड़ा रहता है। जब गाय-भैसें आदि इन घास-पातो को खा लेती है उस समय अडे इनके साथ उनके आहार-नाल (alimentary canal) मे पहुँच जाते हैं। आहार-नाल के अंदर अडे दूट

जाते है और उनसे भ्रूण निकल आते है। भ्रूण आंत की दीवार में घुसकर निवाहिका शिरा (portal vain) में होकर यक्त, हृदय और फेफड़े में पहुँचता है और फिर रक्त के साथ चलकर पेशियों के ऊतको के अदर जम जाता है। सक्रमण के लगभग द दिन के बाद भ्रूण एक अडाकार पुटी (vesicle) में बदल जाता है। पुटी के निचले भाग में कृमि का लार्वा होता है जो बाद में चलकर इसका सिर बन जाता है। इसे सिस्टीसर्कस (cysticercus कहते है। भ्रूण से सिस्टीसर्कस बनने में ६० से ७० दिन तक लगता है। यह कृमि, रहने के लिए, साधारणत जिह्ना, गर्दन, कथा तथा कूलहे की पेशियों को चुनती है।

गाय-भेस आदि का, इस प्रकार से संक्रमित मांस, अच्छी तरह पकाये विना खा लेने से सिस्टीसर्कस मनुष्य के आहार-नाल मे चला जाता है और



[ चित्र १७५—फीता कृमि—टीनिया सोलियम ] वहाँ पित्त-रस के संपर्क मे आ जाने पर उसके अंदर का लार्वा या स्कोलेक्स (scolex) सिक्रय हो उठता है। फिर स्कोलेक्स अपने हूकों की सहायता से

आँत की दीवार में चिपक जाता है और धीरे-घीरे उसके नीचे देहखंड उत्पन्न होने लगता है। दो-तीन महीने के अन्दर कृमि पूर्ण विकसित हो जाती है और देहखंडों में अडा पैदा होने लगता है। फिर अडे समेत देहलंड हूट-कर मल के साथ वाहर निकल जाता है और कृमि के जीवन-चक्र का नया दौर गुरू हो जाता है।

#### टीनिया सोलियम

टीनिया सोलियम का भी मुख्य पोपक मनुष्य है। लेकिन इसका मध्यवर्ती पोपक सुअर (pig) है। टीनिया सोलियम का जीवन-चक्र भी टीनिया सैजिनेटा के जीवन-चक्र जैसा ही है। कृमि के अंडे-समेत मनुष्य के मल को खा लेने के बाद टीनिया सैजिनेटा की तरह इसके भी सिस्टीसर्कस मुअर की पेशियों के ऊतकों के अन्दर जाकर जम जाता है और विना अच्छी तरह पकाया हुआ ऐसा मांस खा लेने के बाद मनुष्य इससे संक्रमित हो जाता है।

इसलिए फीता कृमि केवल उन्ही मनुष्यों पर आक्रमण कर सकता है जो गाय-भैस या सुअर का मास खाते हैं। इस कृमि के आक्रमण से वचने के लिए मास को खूब पकाकर खाना चाहिए। साथ ही, इधर-उधर मल-त्थाग नहीं करना चाहिए तथा यथासंभव मल को या तो मिट्टी में गहरे दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए।

## ह्क वर्म (Hook worm) या अंकुश इमि

हूक वर्म एनकाइलोस्टोमा दुओडोनेल (encylostoma duodonale) निमाथेलिमियस (Nemathelminthes) संघ के निमाटोडा (nematoda) वर्ग का प्राणी है। यह ममुख्य के क्षुद्रांत्र की दीवार मे लटका रहता है और खून चूसता है। इससे मनुष्य के ग्ररीर मे खून की कमी हो जाती है, मनुष्य सुस्त पड जाता है और आसानी से अन्य रोगो का शिकार हो जाता है।

पूर्ण विकसित हूक वर्म भूरापन लिये हुए सकेद रंग का होता है। इसमें नर और मादा, दोनों होते हैं। नर लगभग ८ मि० मी० और मादा कृमि लगभग १२ मि० मी० लम्बे, वेलनाकार तथा सूत जैसे पतले होते हैं। कृमि के गरीर का अग्रभाग पीठ की ओर थोडा-सा हूक जैसा मुझा हुआ होने के कारण इसे हूक वमं या अंकुश कृमि कहते हैं। मुख गरीर के अग्रभाग के

्संत में न जुलकर पीठ की ओर खुलता है। वड़े से मुख-कोप ( ouccal capsule ) में नीचे की ओर ६ दांत और ४ हूक जैसी सरचना तथा ऊपर की ओर २ विकोण गाँठ जैसे प्लेट होते है। इसके पाचक तंव के साथ ४ ग्रंथियाँ होता है, जिनमें से एक ग्रन्थि से निकला हुआ रस खून को थक्का विवने (clotting) से रोकता है।

इस कृमि के जीवन-चक्र मे एक ही पोपक होता है। यह पोपक मनुष्य है। लेकिन मनुष्य के जरीर के अन्दर इसका जीवन-चक्र पूरा नहीं हो पाता है।

### हक वर्म का जीवन-चक

मनुष्य की आँत के अन्दर मादा कृमि अडे दती है। अंडे रगहीन, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार (elliptical) होते हैं। इसकी लम्बाई लगभग ६५ माइकान और चौड़ाई ४० माइकान होती है। अण्डा पारभासक झिल्ली से घरा हुआ रहता है तथा बाहर निकलते समय ४ कोणिकीय अवस्थाओं में होता है। मनुष्य के मल के साथ अडे वाहर निकल आते हैं और वहीं थोडी-सी नमी पाने से प्रत्येक अण्डे में एक रेबिडिटीफर्म (Rhabditiform) लार्बा निकल आता है। इस समय इसकी लम्बाई लगभग २५० माइकान होती है। मिट्टी पर अण्डे से लार्बा निकलने में लगभग ८८ घटे लगते हैं। तीसरे और पाँचवे दिन दो बार निर्मोचन (moulting) के बाद रेबिडिटीफर्म लार्बा, ५०० माइकान से ६०० माइकान लवा, फिलारी फर्म लार्बा (filaritorm larva) बन जाता है। आम तौर पर अंडे से फिनारी फर्म लार्बा वनने में ८ से १० दिन लगता है। हक वर्म फिलारीफर्म लार्बा अवस्था में मनुष्य में सक्रमित होता है।

ित्लारीफर्म लार्वा जमीन पर इधर-उधर रेगता रहता है और मनुष्य को नगे पैर से चियककर अगुलिओं के बीच के नरम स्थान को छेद करके धारीर के अन्दर घुस जाता है और रक्त के साथ घूमता हुआ आँत में पहुँच जाता है। इस दौरान में उसका तीसरा निर्माचन होता है और मुखकोप -वन जाता है। आँत में पहुँचने के बाद इसका चौथा तथा अन्तिम निर्माचन दोता है और दाँत, हूक आदि के साथ मुख-कोष निकल आता है। अब वह आँत की दीवारों से लटक जाता है और उसका नया जीवन-चक्र गुरू हो जाता है। तीन हक्ते में कृमि संपूर्ण विकसित हो जाता है और मादा अण्डा देने लगती है। त्वचा पर सक्रमण से लेकर मल के साथ अण्डा निकलने में लगभग छह सप्ताह समय लगता है।

इधर-उधर मलत्याग करना इस वीमारी को फैलाने में सबसे अधिक सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक कर्त्तं व्य होता है कि निश्चित स्थान में मलत्याग करे तथा उसे गहरे मिट्टी में दबा दे या जला दे। खाली पैर नहीं चलने से इसके आक्रमण से बचा जा सकता है। इसका आक्रमण होने से तुरत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कई प्रकार की दबाओं से हकवर्म मर जाता है।

# सूत्र कृमि ( Thread worm ) या चुन्ने


सूत्र कृमि—एटरोवियस वामिकुलारिस (Enterobius vermicularis निमाटोडा वर्ग का प्राणी है। यह कृमि साधारणत वच्चो मे पाया जाता है। कभी-कभो वयस्क व्यक्तियो मे भी यह कृमि हो जाता है। यह बडी ऑत, सीकम (caecum) तथा वामिफॉर्म एपेंडिक्स (vermitorm Appendix) मे रहता है ओर खून चूसकर पोपक को कमजोर बना देता है। बच्चो मे यह कृमि हो जाए तो उनका बढना मद हो जाता है और सोते समय वे दाँत मे दाँत रगडते रहते है।

सूत्र कृमि देखने मे छोटे-छोटे सूत के टुकडे जैसे होते है। इनमें मादा तथा नर, दोनो होते है। नर २ से ४ मि० मी० लंबे और मध्य में ०'१ से ०'२ मि० मी० चौडे होते है। नर के शरीर का पिछला भाग मुडा हुआ तथा दूटा हुआ जैसा होता है। मादा की लंबाई ८ से १२ मि० मी० और मध्य भाग की मोटाई ० ३ से ०'५ मि० मी० तक होती है। इसका पिछला भाग सीधा और नुकीला होता है।

### जीवन-चन्न

सूत्र कृमि का जीवन-चक्र एक ही पोपक में सपूर्ण होता है। मनुष्य ही इसका एक मात्र पोषक होता है। खाने-पीने की चीजों के साथ या अन्य किमी तरीके से मनुष्य के पेट में पहुँचने के बाद हजमी रसों से अंडे का खोल घुल जाता है और कृमि का लार्वा छोटी ऑत में निकल आता है। यहाँ लैंगिक

रूप से परिपक्व हो जाने पर नर मादा को ससेचित कर देता है और मर जाता है। संसेचित मादा कृमि वहाँ से वडी आँत, सीकम तथा वार्मिफॉर्म एपेन्डिक्स मे आ जाती है और जवतक अडे पूर्ण विकसित नहीं होते तव तक वहीं रह जाती है। अंडे विकसित हो जाने के वाद मादा कृमि मलद्वार से वाहर निकल आती है और मलद्वार के चारों ओर के चमडे पर अंडे देती



[ चित्र सं० १७६—सूत्र कृमि, क-नर, ख-मादा ]

है। अडे देने के बाद मादा सूत्र कृमि २ से ३ हक्ते के अंदर मर जाती है। प्रत्येक अंडे के अंदर टैडपोल नुमा (tadpole-like) एक लार्चा होता है जो आक्सीजन की उपस्थिति में २४ से ३६ घंटे में पूर्ण विकसित हो जाता है। अंडा किसी तरह मनुष्य के पेट में पहुँच जाने पर सूत्र कृमि का जीवन-चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसका जीवन-चक्र २ से ४ सप्ताहो में पूरा होता है।

इससे वचने के लिए हमेशा साफ-मुथरा रहना चाहिए। खाने की कच्ची चीजो को अच्छी तरह घोकर ही खाना चाहिए। पानी उवान कर पीना चाहिए। खाने-पीने से पहले हाथ-मुँह अच्छी तरह घो लेना चाहिए। वच्चो के कपडे और विस्तरे को गर्म पानी से साफ करना चाहिए।

## गोल छिम (Round worm)

गोल कृमि ऐस्केरिन लुंबोकोइटिस (Ascaris lumbricoides)—
देखने में नावारण केंचुना जैसा होता है। यह कृमि मनुष्य की आंत में
सक्तमित होनेवाले परजीवी नेमाटोड में सबसे बड़ा होता है। मनुष्य में
इसका जीवन-काल नगभग एक नाल होता है। गोल कृमि बेलनाकार लंबा
और दोनो निरे पर पतला होता है। इसका मुँह सामने की ओर खुलता
है, जिसमें बारीक दाँतवाले तीन ओठ होते हैं। इनमें मादा और नर दोनों
होते हैं। नर का पिछला भाग हूक जैसा मुंडा हुआ होता है, जिसके अत
में क्लोएका द्वार (cleacal aperture) तथा दो कटिकाएँ (spicules)
होते हैं। नर १५ से २५ में० मी० लम्बा होता है आर इसके शरीर का
व्यास ३ से ४ मि०मी० होता है।


मादा कृमि नर से वटी होती हैं। इसकी लम्बाई २५ से ४० से० मी० और व्यास ५ मि० मी० होता है। मादा का रिछला भाग कोनाकार तथा सीधा होता है, जिसके नीचे की ओर एक दरार की तरह गुदा खुलती है। मादा गोल कृमि प्रति दिन लगभग २,००,००० तक अण्डे दे सकती है। मादा का योनि-द्वार शरीर के सामने से दो तिहाई भाग पर होता है। यह स्थान पतला होता है और इसे भग-कमर (vulvar waist) कहते है।

### जोवन-चक्र

गोल कृमि का जीवन-चक्र एक ही पोपक-मनुष्य में संपूर्ण होता है।
मादा कृमि मनुष्य की छोटी आँत में अण्डे देती हैं जो मल के साय बाहर
निकल आता है। गुरू में यह अण्डा मनुष्य में संक्रमण योग्य नहीं होता
है, लेकिन १० से ४० दिन में अण्डे के खोल के अन्दर एक रेवडिटी फार्म
लार्वा (rhabditi form larva) विकसित होता है। लार्वा के विकास
के लिए आवश्यक समय, वातावरण के तापमान तथा नमी पर निर्भर करता

है। यह विकास पोषक मनुष्य के शरीर के वाहर मिट्टी पर होता है। रेविडिटो फार्म लार्वा वन जाने के वाद अण्डा मनुष्य को संक्रमित कर सकता है।

खाने-पीने की चीजों के साथ इस प्रकार परिपक्व अण्डा मनुष्य के आहार-नाल में प्रवेश करके ग्रहणी (duodenum) में चला जाता है। जहीं



[ चित्र १७७-गोल कृमि : क-नर, ख-मादा ]

पर पाचक रस अडे के खोल को कमजोर बनाने के साथ-साथ लार्वा को सिक्रय कर देता है और अंत मे खोल दूट जाता है तथा रेविडिटी फार्म लार्वा बाहर निकल आता है। इस समय इसकी लम्बाई लगभग ०.२५ मि० मी० और चौड़ाई लगभग १४ माइकान होती है। लेकिन यह लार्वा सीवे कृमि नही बनता। पहले वह आँत की श्लेष्म झिल्ली में घुसकर रक्त के साथ यकृत मे पहुँचता है। वहाँ से ३ से ४ दिन बाद निकलकर हृदय में


पहुँचता है और फिर फेफडे मे। यहाँ उसका दो वार निर्मोचन (moulting) होता है—पहले पाँचवाँ या छठे दिन और फिर दसवे दिन। फेफटे से रेगता हुआ लार्वा गले के अन्दर प्रसनी में जा जाता है और फिर आहार-नाल से पेट के अन्दर आकर छोटी आंत के ऊपरी भाग में रह जाता है। इस वीच मे २५ वें से २९ वें दिन के अन्दर नार्वा का एक और निर्मोचन होता है और लार्वा कृमि के रूप में विकसित हो जाता है। संक्रमण के ६ में १० हफ्ते के अंदर कृमि का पूर्ण विकास हा जाता है और संमेचित मादा अंडे देने लगती है। अण्डा मल के साथ वाहर निकल बाता है और क्रिम का जीवन-चक्र फिर से शुरू हो जाता है।

गोल कृमि के चलते मनुष्य में रवत की कमी हो जाती है। कभी-कभी यह आंत में वाधा उत्पन्न करके मनुष्य का जीवन मंकट में डाल देती है। गोल कृमि के शरीर से निकलनेवाला रस शरीर में विप-क्रिया करके टाय-फायड जैसा ज्वर उत्पन्न कर सकता है। इस रस की विप-क्रिया से मुँह पर त्वचा-शोथ (oedema) आदि एलार्जी उत्पन्न होता है। अविक संख्या में लार्वी द्वारा फेफड़ें संकमित होने से न्यूमोनिया (pneumonia) जैमा बुखार, खाँसी आदि हो जाती है।

आक्रात व्यक्ति का मल मिट्टी मे गहरे दवा देना चाहिए ताकि कृमि दूसरे मे संक्रमित न हो सके। यह हमारा मानाजिक कर्तव्य है। आक्रांत व्यक्ति की उचित चिकित्सा कराना चाहिए।

## यूचेरेरिया वेंक्रफटाई (Wuchereria bancrofti)

फाइलेरिया रोग उत्पन्न करनेवाला यह कीड़ा केवल मनुष्य के लसीका-वाहिका (lymphatic vessels) या लसीका-प्रंथिओं (lymphatic nodes) में मिलता है। यह मुख्यत गर्म देशों में पाया जाता है। यह नेमाटोड वर्ग का प्राणी है। इसका गरीर वाल जैसा और पारदर्शी होता है। पूर्ण विकसित सूवाकार कीड़े का सिर थोड़ा-सा फूला हुआ गोलाकार होता है। विकसित कीड़े का जीवन-काल ४ से ५ साल तक होता है। इसका नर लम्बाई में २.५ से ४ से०मी० और मोटाई में ०.१ मि०मी० होता है। इसकी मादा की लम्बाई ६ से १० से० भी० और मोटाई ०.२ से ०.३ भिंभिंभिं होती है। इसके नर और मादा एक साथ लिपटे हुए मिलते हैं और न्दोंभीं को अलग करने में कठिनाई होती है।



[ चित्र १७८-यूचेरेरिया बैक्रफ्टाई-लार्वा ]

### जीवन-चन्न

यूचेरिया बैकपटाई का जीवन-चक्र दो पोषको मे पूर्ण होता है। मनुष्य इसका प्रधान पोषक तथा खून चूसनेवाली भादा मच्छर इसका मध्यवर्ती पोषक है।

मादा कीट लसीका के अन्दर, सिकय भ्रूण, जिसे माइक्री फाइलेरियाई कहते हैं, उत्पन्न करती है जो लसीका-प्रनिथ से मुख्य लसीका-काड (lymphatic trunk) से होता हुआ रक्त स्रोत मे पहुँचता है। यह बहुत सिकय हौता है और रक्त स्रोत की दिशा मे या विपरीत दिशा मे जा सकता है। भ्रूण की लम्बाई लगभग २९० माइकान और चौडाई लगभग ६ से ७ माइकान होती हैं। भ्रूण एक पारदर्शक खोल के अन्दर बन्द रहता है जो आकार मे उससे काफी लबा—३६५ माइकान तक होता है। भ्रूण इसके अदर आगे-पीछे चल सकता है। भारत और चीन मे मिलनेवाला माइको फाइलेरियाई हमेशा परिधिस्थ (peripheral) रक्त मे नहीं मिलता है। इन देशों मे यह केवल ग० वि०—३६

रात मे १० मे ४ बन्ने तक ही परिधिस्य रक्त मे मिलता है। दिन क समय वह फेफड़े, गुर्दे, हृदय तथा वृहत् धमनी मे चला जाता है। संभवतः, चूँ कि इसका मध्यवर्ती पोपक मादा मच्छर केवल रात को ही सून चूसती है, इसलिए यह रात को परिधिस्य रक्त मे चला आता है ताकि इसका जीवन-चक्र चलता रहे। भारत मे वयूलेयस फैटीगनस (Julex fatigan) जाति की मादा मच्छर इस कीडे के मध्यवर्ती पोपक का काम करती है तथा रोग फैलाती है।

बून चूसते समय छोल-समेत भ्रूण मादा मच्छर के जठर के सामने के अंग मे जाकर जमा होता है। यहाँ एक से दो घटे के अदर वे अपने खोल से निकल आते हैं और जठर की दीवार में घुन ज़ाते हैं तथा गले की पेणिओ मे चले आते है। यहाँ तीन बार अवस्था परिवर्तन के बाद १०वें या ११वें दिन उनका परिवर्तन सम्पूर्ण हो जाता है। अब उनके जननांग, पाचक-तव्र तथा देहगुहा सपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इस तृतीय अवस्था मे लावी १५०० माइकान से २००० माइक्रान तक लवा और १८ से २३ माइकान तक चौडा होता है। इस अवस्था में लावी मनुष्य में सक्रमण योग्य वन जाता है और लगभग १४ वें दिन मादा मच्छर के गुंड (proboscis) मे आ जाता है। यह मादा मच्छर जब मनुष्य को काटती है उस समय लावी, मैलेरिया परजीवी जैसा. सीघे यून में नहीं चला जाता, विलक साधारणतः जोडे-जोड़े में त्वचा में मच्छड़ द्वारा किये गए छेद के पास छोड़ दिये जाते हैं। वहाँ मे लावां उस छेद में से होकर अपने आप मनुष्य के शरीर में घूस जाता है और लसीका-वाहिका या लसीका-ग्रन्थि मे जाकर जम जाता है। यहाँ वह वहने-लगता है और ५ से १८ महीने मे पूर्ण विकसित हो जाता है। इसके बाद-नर द्वारा ससेचित मादा माइक्रोफाइलेरियाई की नयी पीढ़ी को जन्म देती हैं और कीड़े का जीवन-चक्र फिर से शुरु हो जाता है।

यूचेरेरिया वें कपटाई मनुष्य के केवल लसीका-तंत्र (lymphatic system) पर ही आक्रमण करता है और उसमे हानिकारक परिवर्तन लाता है। इस कीडे के आक्रमण से उत्पन्न रोग को फाइलेरिया रोग (filariasis) कहते हैं। पूर्ण विकसित यूचेरेरिया वैक्रफ्टाई जीवित या मृत, दोनों अवस्थाओं मे फाइलेरिया रोग उत्पन्न कर सकता है। फाइलेरिया में लसीका-तंत्रमे

लसीकायनी शोथ (lymphangitis) रोग उत्पन्न होता है, जिसमें लसीका तंत्र में स्थान-विशेष सूज जाता है और कभी-कभी वह वहुत वडा हो जाता है। हाथी पाँव (elephantiasis) रोग इसी कीड़े के चलते हो जाता है। वर्षों तक इस परजीवी का शिकार होने के फलस्वरूप यह रोग हो जाता है। उस स्थान की त्वचा भी मोटी तथा खुरदरी हो जाती है। लेकिन आमतौर पर नीचे की पेशियो तथा हिंडुयो पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही, इस परजीवी द्वारा उत्पन्न विष के कारण समय-समय पर बुखार भी चढ जाता है।

रक्त के अंदर रहने तथा सिक्रय होने पर भी माइक्रो फाइलेरियाई अवस्था मे युचेरेरिया वैक्रफ्टाई का भ्रूण मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचाता है।

मच्छर का नाण करना इस रोग से वचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस रोग के सक्रमण से वचने के लिए हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए तथा मच्छर के काटने से वचने का प्रवंग करना चाहिए। फाइलेरिया रोग के रोगी को तो अवण्य ही रात मे मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए ताकि मच्छर उनके खून के साथ माइको फाइलेरियाई को अपने अंदर न ले नके। फाइलेरिया से रोगग्रस्त हो जाने पर, चिकित्सक के परामर्ण के अनुसार लंबे अर्से तक हेट्राजन आदि दवा इस्तेमाल करनी चाहिए।

### घरेलू मक्खी

दुनिया में गायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहाँ मक्खी न दिखाई पड़ती हो। फिर भी यह सही है कि मक्खी गदे स्थानों में ही अधिक मिलती है। बरसात के दिनों में मिक्खियाँ अधिक मिलती हैं। मक्खी परजीवी प्राणी नहीं है और न मनुष्य का खून ही चूसती है। साथ ही, मक्खी अपने-आप कोई रोग उत्पन्न नहीं करती; लेकिन रोग-जीवाणु के वाहक के रूप में घरेलू मक्खी जैसी भयंकर हानिकारक प्राणी और कोई नहीं है।

मक्खी आरश्रोपोडा संघ के इनसेक्टा वर्ग की प्राणी है। इसका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में वेंटा हुआ होता है। इसके वक्ष के नीचे तीन जोडी टाँगे हाता हैं। टाँगों के नीचे एक-एक जोड़ा नुकीले कांटे और एक-एक गही जैसी संरचना होती है। इन गहियों से एक प्रकार का चिपचिपा रस निकलता रहता है, जिसकी सहायता से मक्खी चिकनी सतह पर या उल्टी लटक कर चल सकती है। इसके वक्ष के ऊपर दो जोडे पंख होते हैं। इनमे केवल अगले दो पख उडने में काम आते है। पिछले दो पंख छोटे होते हैं और शरीर की सतुलन-रक्षा करने मे सहायता करते है।

घरेलू मक्खी के सिर पर दो बड़ी-बड़ी लाल रगकी सयुक्त आँखें होती हैं। इनके चलते मक्खी की दृष्टि-शक्ति काफी तेज होती है और ऑखें उभरी हुई होने के कारण, विना सिर घुमाये ही वह चारों ओर देख सकती है।


मनखी के सिर पर दो शृंगिकाएँ (antenna) होती हैं और नीचे की ओर एक शुंड (proboscis) होता है। मनखी ठोस पदार्थ नहीं खा सकती। वह शुंड की सहायता से केवल द्रव पदार्थ ही चूस सकती है। ठोस पदार्थ को अपनी लार की सहायता से घोल वनाकर मनखी उसे चूस लेती है। मल-मूल आदि गदे-से-गदे पदार्थ से लेकर अच्छे-से-अच्छे खाद्य पदार्थ सभी मनखी के भोजन हैं। गदे पदार्थ से खाद्य पदार्थ पर जा बैठने में मनखी को कुछ भी देर नहीं लगती और इसी क्रम में मनखी रोग-विस्तार करती है।

जीवन-चक्र

Ç,

गर्मी और वरसात के दिनों में मादा मक्खी अंडे देती है। वह एक वार में लगभग एक सौ से डेढ़ सौ तक अंडे देती है और प्रित वर्ष चार-पांच वार अंडे देती है। अंडे देने के लिए मादा मक्खी सड़े-गले गोवर का ढेर, कूड़े का ढेर, सड़े-गले फल या अन्य गदे पदार्थ खोज लेती है। मक्खी के अंडे सफद रंग के होते है और लगभग एक मिली मीटर लवे होते है। अंडा देने के ८ से २४ घटे के अंदर उनमें से बहुत-से छोटे-छोटे लार्वा निकल आते हैं। सड़े-गले पदार्थ का रस खाकर लार्वा तेजी से बढ़ने लगता है और ३-४ दिन के अंदर दो वार चोला बदलकर लगभग १२ मि० मी० लंबा हो जाता है। लार्वा के टाँगे नहीं होती है; लेकिन चलने के लिए उनके शरीर के अंतिम खंड में सात जोडी कटीली गद्दी जैसी सरचनाएँ होती है। श्वास लेने के लिए उनके शरीर में दो श्वास-रंध्र होते है। लगभग सात दिन बाद, तीसरी बार, चोला बदल कर लार्वा सिकुड कर, ढोल के आकार का, निष्क्रिय प्यूपा वन जाता है।

प्यूपा का आवरण कड़ा तथा भूरे रंग का होता है। इस आवरण के अंदर रूपांतरण होकर प्यूपा से मक्सी वन जाती है। रूपांतरण संपूर्ण होने मे ४-५ दिन लगता है। उसके बाद प्यूपा के ऊपर का आवरण—जिसे प्यूपा-कोष (puparium) कहते है—का एक सिरा दूटकर अलग हो जाता है और अंदर से मक्खी वाहर निकल आती है।



[ चित्र स० १७९—मक्खी का जीवन-चक्र ] क—अडा, ख—लार्वा, ग—मक्खी

#### रोग-विस्तार

मक्खी बहुत ही गंदी आदतवाली और लालची होती है। अपनी गंदी और लालची आदत के कारण मक्खी रोग-जीवाणु, परजीवी के अंडे तथा अन्य विपंले पदार्थयुक्त मल-मूत, रक्त, कं, यूक, घाव, मवाद तथा अन्य सड़ी-गली वस्तुओ पर जा बैठती है और उनके कुछ अग्न अपनी बालयुक्त टॉगो तथा गरीर के अन्य भागों में चिपकाकर लाकर खाद्य पदार्थ में या शरीर पर लगा देती है। साथ ही, मक्खी जीवाणु आदि को अपनी आहार-नली में जमा कर लेती है और खाद्य पदार्थों पर उन्हें उगल देती है। इस प्रकार से मक्खी हैजा, पेचिस, टायफायड, दस्त की बीमारी, आँख की वीमारी, क्षय रोग, चेचक आदि कितने ही रोगों को फैलाकर मनुष्य को हानि पहुँचाती है।

#### वचाव

मनखी गदगी मे पनपनेवाली है। यह संडी-गली गदी चीजो पर ही अ डे-देती है और गदगी मे ही बढती है। इसलिए मेक्खियों से बचने का सर्वश्रेष्ठ-

उपाय सफाई से रहना है। गोवर, कूड़ा-करकट, सड़ी-गली चीजें आदि जमीन मे गड्ढा खोदकर दवा देनी चाहिए। नालियों, पाखानो आदि को नियमित रूप से फिनाइल से घोना चाहिए। फिनाइल, चूना, डी॰ डी॰ टी॰ आदि से मक्खी के अंडे तथा लार्वा मर जाते हैं। घरो में डी॰ डी॰ टी॰, पलीट आदि कीटनाशक दवाएँ छिडकने से मक्खी मर जाती है। साथ ही, खाने-पीने की चीजो को हमेशा ढककर रखना चाहिए ताकि उनपर मक्खी न बैठने पावे।

#### दीमक

धातु, काँच आदि थोड़ी-सी चीजों से वनी हुई वस्तुओं के अलावा शायट ही कोई ऐसी चीज हो, जिसे दीमक खराब न करती हो। लकडी की चीजे, उपस्कर, कपडे-लत्ते, किताब, कागज, अनाज, चमड़े की चीजे, पेड़-पौधे आदि सभी पर दीमक हमला कर देती है और उन चीजों को ऐसे चट कर जाती है कि वे किसी काम लायक नहीं रह जाती।

दीमक भी मधुमक्खी जैसी सामाजिक प्राणी है। ये भी वस्ती बनाकर, हजारों की सख्या में, एक साथ रहती है। इनकी वस्ती मिट्टी के नीचे होती है। दीमक की प्रत्येक वस्ती में एक रानी दीमक, थोड़े-से नर दीमक, हजारों श्रमिक दीमके और कुछ सैनिक दीमके होती है। रानी दीमक अन्य सभी दीमकों से काफी वडी होती है और उसका काम केवल अंडा देना होता है। रानी दीमक प्रतिदिन कई हजार अंडे देती है। नर दीमक का काम केवल अंडों को संसेचित करना होता है। इसलिए प्रत्येक बस्ती में उनकी सख्या अधिक नहीं होती। सैनिक दीमके काफी तगड़ी हीती है और वे मलू के आक्रमण से बस्तों की रक्षा करती है। वस्ती का अन्य सभी काम श्रमिक दीमके करती हैं। वे वस्ती बनाती है, उसकी मरम्मत करती हैं, सब के लिए खाना जुटाती हैं, अंडों की देखभाल करती हैं और अन्य सभी काम करती हैं। हमें साधारणतः श्रमिक दीमके ही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार दीमकों के समाज में स्पष्ट श्रम-विभाजन है।

ँ जबतक रानी दीमक को मारा नहीं जाता, तबतक दीमक से बचना सं संभव नहीं है। ऊपर से कितनी ही दीमको को क्यो न मारा जाय, फिर भी इनके हमल चलते ही रहते हैं। कारण यह है कि रानी दीमक वस्ती में वैठ-कर रोज हजारों अंडे देती रहती है और उनसे रोज हजारो नयी दीमकें पैदा होती रहती हैं। वस्ती मिट्टी में, काफी गहराई में होती है, इसलिए उसे खोजकर रानी दीमक को मारना कठिन काम है।

दीमक चीजो को खाकर मिट्टी बना डालती है। कभी-कभी इस प्रकार की बनाई गई मिट्टी के टीले काफी ऊँचे होते हैं।

लकड़ी में तारकोल, मिट्टी का तेल आदि लगा देने से उनमें दीमक नहीं लगती है। डी॰ डी॰ टी॰, गैमेक्सिन आदि कीटनाशक दवाओं से भी टीमक मर जाती है।